1、代码修改

- 合并代码并修改框架原有bug,将大部分printf改成debug防止过多输出
- 修改了sys_write和sys_gettimeofday,具体来说,sys_write改成fd不为1时return -1; sys_gettimeofday为适应虚实映射,首先设置一个局部变量TimeVal并给其赋值,再用copyout给 参数赋值
- 完成了sys_mmap和sys_munmap, 实现的方式为:
 - 1、检查参数是否满足条件;
 - o 2、将len上取整并计算出要操作的页数;
 - o 3、使用for循环遍历每一页:对于mmap,则用useraddr==0确认页未被映射,再用kalloc和mappages完成分配和映射;对于munmap,则用useraddr()!=0确认页已被映射,再用uvmunmap删除该页。

2、思考题

1、请列举 SV39 页表页表项的组成,结合课堂内容,描述其中的标志位有何作用 / 潜在作用?

63 54	53 28	27 19	18 10	9 8	7	6	5	4	3	2	1	0
Reserved	PPN[2]	PPN[1]	PPN[0]	RSW	D	A	G	U	X	W	R	V
10	26	9	9	2	1	1	1	1	1	1	1	1

上图为 SV39 分页模式下的页表项,其中 [53:10] 这 44 位是物理页号,最低的 88 位 [7:0][7:0] 则是标志位,它们的含义如下:

- 仅当 V(Valid) 位为 1 时, 页表项才是合法的;
- R/W/X 分别控制索引到这个页表项的对应虚拟页面是否允许读/写/取指;
- G 表示是否为全局映射, 在本操作系统中用不到;
- U 控制索引到这个页表项的对应虚拟页面是否在 CPU 处于 U 特权级的情况下是否被允许访问;
- A(Accessed) 记录自从页表项上的这一位被清零之后,页表项的对应虚拟页面是否被访问过;
- D(Dirty)则记录自从页表项上的这一位被清零之后,页表项的对应虚拟页表是否被修改过。

2、缺页

1) 请问哪些异常可能是缺页导致的?

代码运行时缺页,加载代码时试图读/写的时候缺页。

2) 发生缺页时,描述相关的重要寄存器的值 (lab2中描述过的可以简单点)。

3) 这样做有哪些好处?

比较方便,当程序过大时,Lazy策略可以使得不在初始化的时候加载很久,而是在需要的时候才进行加载。

4) 请问处理 10G 连续的内存页面,需要操作的页表实际大致占用多少内存(给出数量级即可)?

5) 请简单思考如何才能在现有框架基础上实现 Lazy 策略,缺页时又如何处理? 描述合理即可,不需要考虑实现。

用户申请内存时,进行标记但不执行实际的内存分配,在用户进行读/写时再分配内存。缺页时分配实际内存

6) 此时页面失效如何表现在页表项(PTE)上?

通过PTE_V,即页面不valid

3、双页表与单页表

1) 如何更换页表?

通过satp切换。

2) 单页表情况下,如何控制用户态无法访问内核页面? (tips:看看上一题最后一问)

将PTE_U置为0

3) 单页表有何优势? (回答合理即可)

节约空间开销,实现方便。

4) 双页表实现下,何时需要更换页表?假设你写一个单页表操作系统,你会选择何时更换页表(回答合理即可)?

当用户态/内核态切换的时候需要更换页表,以及用户态的不同程序切换的时候更换页表。会在用户态与内核态切换的时候更换页表。