
B1JW-4971-01Z2

FORM V7.0



FMVシリーズ, FMV-DESKPOWER, FMV-BIBLO



ごあいさつ

このたびは,弊社の『FORM』をお買い求めいただき,誠にありがとうございます.

本書は,以下のオペレーティングシステムで動作するFORM(フォーム)を使って画面・帳票定義体(利用者プログラムで使用する画面と帳票の形式を定義したもの)を作成する際の基本操作と機能概要を説明しています.

- Microsoft[®] Windows[®] 95 operating system
- Microsoft[®] Windows[®] 98 operating system
- Microsoft® Windows® Millennium Edition operating system
- Microsoft[®] Windows NT[®] Workstation operating system Version 4.0
- Microsoft[®] Windows NT[®] Server Network operating system Version 4.0
- Microsoft[®] Windows NT[®] Server Network operating system, Enterprise Edition Version 4.0
- Microsoft[®] Windows NT[®] Server Network operating system Version 4.0, Terminal Server Edition
- Microsoft[®] Windows[®] 2000 Professional operating system
- Microsoft[®] Windows[®] 2000 Server operating system
- Microsoft[®] Windows[®] 2000 Advanced Server operating system
- Microsoft[®] Windows[®] XP Professional operating system
- Microsoft[®] Windows[®] XP Home Edition operating system

また,FORMのオプション製品である『FORMオーバレイオプション』を使ってオーバレイ定義体を作成する際の基本操作と機能概要について説明しています.オプション製品を購入時にご利用ください.

各機能の詳細については、『FORM ヘルプ』も伴わせてお読みください.

本書が FORM を活用していただくために皆様のお役に立つことを願っております.

2002年7月

Microsoft, Windows, および Windows NT は,米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標です.

All Rights Reserved, Copyright[©] 富士通株式会社 2002

All Rights Reserved. Copyright[©] 株式会社 PFU 2002

関連マニュアル

関連マニュアルには,以下のものがあります. 行いたい作業に応じて,読む順序に従ってお読みください.

読む順序					
関連マニュアル / ヘルプ	画面・帳 票定義体 を作成す る方	C 言語で プログラ ム開発す る方	COBOL 言語でプ ログラム 開発する 方	CAPE 言 語でプロ グラム開 発する方	概要
MeFt V7.0 オンラインマニュアル	(1)	(1)	(1)	(1)	利用者プログラムが ディスプレイ装置また はプリンタ装置への入 出力を行う際に呼びだ されるサービスライブ ラリを説明しています.
FORM V7.0 説明書 (本書)	(2)	(2)	(2)	(2)	FORMで画面・帳票定 義体を作成する方法を 説明しています . また , オプション製品 である FORM オーバレ イオプションの操作方 法についても説明して います .
C関連マニュアル	-	(3)	-	-	C 言語について説明し ています .
COBOL 文法書					COBOL 言語の文法を説 明しています .
NetCOBOL 使用手引書	-	-	(3)	-	COBOL 言語でプログラ ム開発する方法を説明 しています .
FUJITSU CAPE 文法書 1995 年 5 月版					CAPE 言語の文法を説 明しています .
CAPE V5.1 エディタ説明書 CAPE V5.1 プロトタイピング 説明書 CAPE V5.1 プログラミング説明書	-	-	-	(3)	CAPE 言語でプログラ ム開発する方法を説明 しています .

^{(1) ~ (3)} は読む順序を示しています.

本書の構成/読み方

本書の対象読者

画面・帳票定義体およびオーバレイ定義体を使ってプログラム開発する方を対象にしています。

本書の構成

本書の構成は,以下のようになっています.

第 1 部 FORM 編			
第1章 画面・帳票定義体とは	FORM で作成する画面・帳票定義体はどのようなことを行っているのか,どのような情報から構成されているのかを説明しています.		
第2章 画面・帳票定義体を作成 しよう ~名刺入力画面 / 住所録帳票~	名刺データを入力する画面と,格納した名刺データを住所録として印刷する帳票を作成する例を説明しています.さらに,作成した定義体を利用者プログラムを作成しないで動作させる例を説明します.		
第3章 FORM の基本的な操作を 知ろう	起動 / 終了方法,作成 / 保存方法,定義画面の種類,ダイアログボックス,シンボルメニュー,カーソル,編集画面表示方法を説明しています.		
第 4 章 FORM の機能を知ろう	画面・帳票定義体に定義できる機能,定義体形式,レコード定義を説明しています.		
第5章 定義体の動作イメージを 確認する(試験)	試験でできること,試験と FORM および MeFt との関係,試験の画面について説明しています.		
第6章 項目ディクショナリ連携 とは	項目ディクショナリ連携とは何か,どんなことができるか,どのように利用するかについて説明しています.		

第2部 FORM オーバレイオプション編			
第7章	FORM オーバレイオプションとは何か,FORM		
FORM オーバレイオプ	と FORM オーバレイオプションとの関係につい		
ションとは	て説明しています.		
第8章	オーバレイパターンテーブルおよびオーバレイパ		
オーバレイ定義体を作成	ターングループを作成する方法を説明していま		
しよう	す .		
第9章	起動 / 終了方法, 作成 / 保存方法, 定義画面の種		
FORM オーバレイオプ	類を説明しています.		
ションの基本的な操作を			
知ろう			
第 10 章	オーバレイパターンテーブルに定義できる機能,		
FORM オーバレイオプ	オーバレイパターングループの機能を説明してい		
ションの機能を知ろう	Δ γ .		
第 11 章	オーバレイ定義体を COBOL および MeFt で重ね		
オーバレイ定義体の運用	て出力する場合の方法を説明しています.		
方法			

付録	
付録 A	FORM で扱えるコード系とコード変換時の各コー
FORM のコード系	ドの対応を示します.
付録 B	画面・帳票定義体のファイルサイズを削減する方
画面・帳票定義体のサイ ズ削減方法	法を説明しています.
付録 C	画面・帳票定義体のファイルサイズの概算値を求
画面・帳票定義体のサイ ズ概算方法	める方法を説明しています .

本書の読み方

本書は,以下のような順序でお読みください.

導入時

インストール媒体中のreadme.txtの「インストール方法」に沿って FORMおよびオプション製品をインストールしてください

FORMおよびオプション製品をインストールしてください. FORM FORMオーバレイオプション ■ 画面・帳票定義体作成時 オーバレイパターンテーブル, オーバレイパターングループ作成時 第1部でFORMの概要を理解し, 第2部でFORMオーバレイ 操作例を使って基本的な オプションの概要を理解し、 作成手順を理解してください. 操作例を使って基本的な 作成手順を理解してください。 『FORM ヘルプ』で, 『FORM ヘルプ』で, 作成したい機能の詳細を 作成したい機能の詳細を お読みください. お読みください.

: オプション製品

キー,キーボード表記について

このマニュアルは,どの機種のキーボードにも対応する一般的な表記方法で記述しています.ヘルプの「機種別キーボード対応表」に従ってキーを読み替えてください.

キーボードのキーは【 】で囲み,必要な部分だけ記述しています.

「【 】と【 】」という記述は,左側のキーを押しながら右側のキーを押すことを意味しています.

本文中のマークについて

本文中のマークは,以下のようになっています.

マーク	説明
1.	操作手順を示しています.
	操作結果を示しています.
[]	メニューまたはコマンドを示してします.
	特に注意が必要な事項を示しています.
注意	必ずお読みください.
参考	操作に関して参考になる情報を示しています.
~	関連する情報が記載されている参照先またはマニュアルを 示しています .
	" ×××××"」と記述しているところは ,
	については,×××××を参照してくださいという 意味です.
	「 FORM ヘルプ』 」と記述しているところ
	は,『FORM ヘルプ』の を参照してくださいという意味です.
	『FORM ヘルプ』の参照先を示しています.
××××	の××××の を参照してくださいという 意味です.

第1部 FORM 編	13
第 1 章 画面・帳票定義体とは 1.1 プログラムと画面・帳票定義体の関係 1.2 画面定義体 / 帳票定義体の構成要素	16
第2章画面・帳票定義体を作成しよう ~名刺入力画面/住所録帳票~	20 33 36 36 45
笠 a 尭 CODM a 甘土的わせたナヤフこ	40
第 3 章 FORM の基本的な操作を知ろう	49
 第3章 FORM の基本的な操作を知るつ	50 50 52 53
3.1 FORM の起動 / 終了方法と画面・帳票定義体の作成 / 保存	50 50 52 53 54 55
3.1 FORM の起動 / 終了方法と画面・帳票定義体の作成 / 保存	50 52 53 54 55 59 60 62 62 63 64

第 4 章 FORM の機能を知ろう	69
4.1 画面定義体に定義できる機能	70
4.1.1 全般情報	
4.1.2 設定できる項目	70
4.1.3 罫線/網がけ	
4.1.4 項目群	
4.1.5 定義体形式	
4.1.6 アテンション情報 / メニュー定義	
4.1.7 項目選択	
4.1.8 画面分割してスクロールする ~分割スクロール~ 4.1.9 画面制御の定義 ~振分け手順~	
4.2 帳票定義体に定義できる機能	
4.2.1 全般情報 4.2.2 設定できる項目	
4.2.3 罫線 / 網がけ	
4.2.4 項目群	
4.2.5 定義体形式	
4.2.6 オーバレイ定義体を重ねた帳票の設定	
~ オーバレイ名の指定 ~	77
4.2.7 行間隔 / 文字間隔の変更 ~行情報~	78
4.3 画面 / 帳票の種類 ~定義体形式~	80
4.3.1 自由形式	80
4.3.2 伝票形式	
4.3.3 自由パーティション形式	
4.3.4 集計表パーティション形式	91
4.4 レコード領域を知る ~レコード定義~	96
第5章 定義体の動作イメージを確認する(試験)	97
5.1 試験でできること	98
5.2 試験の各機能と FORM , MeFt との関係	
5.3 試験の画面	102
第 6 章 項目ディクショナリ連携とは	103
6.1 特長	104
6.2 機能	
6.3 必要なソフトウェア	106

第 7 章 FORM オーバレイオプションとは	第 2 部 FORM オーバレイオプション編	107
8.1 オーバレイパターンテーブルを作成しよう	7.1 FORM と FORM オーバレイオプションの関係	110
9.1 FORM の起動 / 終了方法とオーバレイ定義体の作成 / 保存方法	8.1 オーバレイパターンテーブルを作成しよう	116
知ろう	知ろう	129 130 131 132 133
11.1 COBOL の出力帳票に重ねて出力する方法142 11.2 MeFt の出力帳票に重ねて出力する方法143	知ろう	136 136 139 139 139 140
	11.1 COBOL の出力帳票に重ねて出力する方法 11.2 MeFt の出力帳票に重ねて出力する方法	142 143

付録 A FORM のコード系	147
A.1 FORM で扱えるコード系	148
A.2 コード変換	148
A.2.1 富士通標準のコード変換	148
A.2.2 FORM 独自のコード変換	148
付録 B 画面・帳票定義体のサイズ削減方法	161
付録 C 画面・帳票定義体のサイズ概算方法	163
索引	169

第1部 FORM編

FORM は,画面定義体および帳票定義体を設計するツールです.ここでは, FORM について以下のことを説明します.

- FORM で作成する画面・帳票定義体とは何か
- FORM を使って画面・帳票定義体を作成する方法
- FORM の基本的な操作
- FORM の機能

第1章 画面・帳票定義体とは	15
第2章 画面・帳票定義体を作成しよう ~名刺入力画面 / 住所録帳票 ~	19
第3章 FORM の基本的な操作を知ろう	49
第 4 章 FORM の機能を知ろう	69
第5章 定義体の動作イメージを確認する(試験)	97
第6章 項目ディクショナリ連携とは	103

第1章 画面・帳票定義体とは

プログラムの中で FORM が作成する画面・帳票定義体はどのようなことを行っているか,画面・帳票定義体はどのような情報から構成されているかについて理解できます.

1.1	プログラムと画面・帳	票定義体の関係	1	6
12	画面定義体 / 帳票定義	体の構成要素	1	8

1.1 プログラムと画面・帳票定義体の関係

FORM とは,画面定義体と帳票定義体を設計するためのツールです.画面定義体と帳票定義体の2つを総称して,画面・帳票定義体といいます.

この「画面・帳票定義体」とは一体何でしょう?

これから画面・帳票定義体とは何か,画面・帳票定義体と利用者プログラムとの関係について説明します.

手作業での仕事


例えば,事務机を発注するという仕事を考えてみましょう.そのためには, 「事務机発注伝票」という書類を作成しなければなりません.

この書類を作成するためには,まず発注先のリスト,事務机のカタログを調べます.そして,その中から必要な情報(商品名や商品コード,発注先の会社名や住所,電話番号など...)を探しだして伝票に書き写します.

プログラムを使った仕事

同じ仕事をプログラムで行うとどうなるでしょう?

発注先リスト,事務机のカタログはデータファイルに保存されています.ディスプレイからコードを入力するだけで,プログラムが必要な情報を検索,計算します.そして発注伝票がプリンタから印刷されます.



画面・帳票定義体とは


ディスプレイから商品コードなどを入力するとき,画面のどこに何のデータを入力するのかを決めておかなければ,プログラムでそのデータを扱うことができません.例えば発注先の会社名は,5行10桁目に日本語で10文字入力するというように決めておきます.

このように,ディスプレイのどこに何を入力/表示するのかを設定したものを 画面定義体といいます.同じように,プリンタでどこに何を印刷するのかを設 定したものを帳票定義体といいます.

プログラムと画面・帳票定義体の関係


ディスプレイやプリンタで入出力を行う情報を定義したものが画面・帳票定義体です.プログラムは,データの検索や計算などを行います.

画面・帳票定義体とプログラムの間では, MeFt がデータの受け渡しを行っています.



1.2 画面定義体/帳票定義体の構成要素

画面定義体/帳票定義体には,以下の構成要素があります.



第2章 画面・帳票定義体を作成しよう ~名刺入力画面/住所録帳票~

ここでは,画面・帳票定義体の作成手順を理解するために,名刺データを入力する画面定義体とそのデータを住所録として印刷する帳票定義体を作成します.

この章に入る前に必ず FORM のインストールを行ってください.

20	画面定義体の作成手順を知ろう	2.1
36	帳票定義体の作成手順を知ろう	2.2


2.1 画面定義体の作成手順を知ろう

2.1.1 画面定義体の作成

ここでは,名刺のデータを入力するための画面定義体を作成します.


プログラム概要

ここで作成する画面定義体は,どのような利用者プログラムで動作するかを示します.



名刺入力画面を作成するためには

以下に示す画面定義体を作成します.



この画面定義体には,項目や罫線のほかに次の情報を設定します.

• 定義体全般情報

ファイル名:

BCARD.smd (プログラムに画面定義体を取り込むときの名前)

定義体名:

名刺入力画面(プログラムで使用するレコード領域の名前)

定義サイズ:

24 行80 桁(画面の大きさ)

入力処理:

下線(画面の入力項目に自動的に下線を設定)

選択処理:

選択処理を設定(項目を選択して処理が行える)

• 定義体形式

自由形式とします(自由に項目や項目群を設定できる).

項目群

複数の項目を一度に処理するグループを設定します.この項目をグループ化したものを項目群といいます.ここでは,以下の項目群を設定します

全固定項目:

見出しとなるすべての項目 (固定リテラル項目) が含まれる項目 群

全入出力項目:

すべての入出力項目が含まれる項目群

全出力項目:

すべての入出力項目とすべての出力項目が含まれる項目群

• アテンション情報,選択群,メニュー定義 名刺データの入力の終了や入力データの取消を利用者プログラムに通知 する方法として,ファンクションキー(アテンション情報),ボタン選 択(選択群),メニュー選択(メニュー定義)を使えるように設定します.

アテンション情報:

ファンクションキーを選択して,入力の終了や取消を行います.

ファンクションキー	データ	アテンション名	項目リテラル
PF1	有	終了	F001
PF2	無	取消	F002

選択群:

ボタンになった項目を選択して,入力の終了や取消を行います.

項目名	選択属性	データ	アテンション名	項目リテラル
終了	入力終了選択	有	終了	F001
取消	入力終了選択	無	取消	F002

ボタンの形にするために選択群に以下の情報を設定します.

選択群名	英数字選択群名	選択群種別	構成項目	
終了	END	プッシュボタン	終了,取消	

メニュー定義:

メニューを選択して,入力の終了や取消を行います.

メニュー グループ名	メニュー 項目名	データ	アテン ション名	項目 リテラル	キー名
ファイル	終了	あり	終了	F001	PF1
	取消	なし	取消	F002	PF2

なお,実行/入力,ライトペン,IDカード,およびクリアキーの各キーは,無条件に使用できます.

操作手順

ここでは,基本的な機能の操作を説明します.

(1)FORM を起動します

FORM を起動して,定義体を作成できる状態にします.

操作

1. スタートメニューから「FORM」を選択します.または,「FORM」の アイコンをダブルクリックします.

スタートアップ画面表示後,属性を持たない定義体の編集画面が表示されます.

(2) 定義体の属性を指定します

属性を持たない定義体に、「画面定義体」という属性を付けます.

操作

1. [ファイル]メニューから[新規作成]を選択し,サプメニューから [画面定義体]コマンドを選択します.

画面定義体の編集画面が表示されます.




(3) 画面定義体全般の情報を設定します

定義体名,定義サイズ,入力処理,および選択処理を指定します.

操作

- 1. [ファイル]メニューから[プロパティ]を選択し,サブメニューから [画面帳票定義体]コマンドを選択します.
 - 画面帳票定義体のプロパティダイアログボックスが表示されます.
- 2. 定義体名に「名刺入力画面」と入力します.
- 3. 定義サイズとして縦幅に「24」, 横幅に「80」が指定されていることを確認します.
- 4. 入力項目に自動的に下線を設定するために,入力処理の「下線」を選択します(なお,下線は利用者プログラムで実行したときに表示されます).
- 5. 項目を選択して処理を行える定義体にするために、「選択処理」を選択します.



「適用」を選択します.
 編集画面に戻ります.

(4) 定義体形式を指定します

自由形式を指定します.

操作

1. 編集画面の定義体形式が表示されている欄が「自由」となっていることを確認します.初期値が自由形式なので特に指定する必要はありません.

ほかの形式を指定する場合は、[形式]メニューから選択して指定します.



(5) 項目を設定します ~ 間接入力~

項目の設定方法には,ダイアログボックスを使って項目を設定する方法および編集画面に直接項目を設定する方法の2通りがあります.

はじめに,ダイアログボックスを使って,名前を入出力する項目とその項目の 見出しとなる項目を設定します.

操作

- **1.** 編集画面上の見出し (「お名前:」) を設定したい位置 (6 行 10 桁) にカーソルを移動します.
- [項目]メニューから[固定リテラル]コマンドを選択します.
 見出しのように,表示する文字が固定されている項目を固定リテラル項目といいます.

固定リテラル項目ダイアログボックスが表示されます.

3. 項目名に「名前見出し」,文字列に「お名前:」を入力します.



4. 「適用」を選択します.

見出しの項目が設定されます.



- 5. 編集画面上の名前を入出力する項目 (「NNNNNNNNN」) を設定 したい位置 (6行 20桁) にカーソルを移動します.
- 名前は日本語で入出力するため、[項目]メニューから[日本語]コマンドを選択します。

日本語項目ダイアログボックスが表示されます.

7. 項目名に「名前」, 英数字項目名に「NAME」, 種別に「入出力」, 横幅 に「10」を設定します.



8. 「適用」を選択します.

名前を入力する項目が設定されます.



(6) 縦幅指定した項目(矩形の項目)を設定します

住所を入出力する項目のように 2 行以上にわたる項目は,縦幅指定した項目 (矩形の項目)としてダイアログボックスを使って設定します.


操作

1. 編集画面上の住所を入出力する項目を設定したい位置 (9行 20 桁) にカーソルを移動します.

2. 住所は日本語で入出力するため,[項目]メニューから[日本語]コマンドを選択します.

日本語項目ダイアログボックスが表示されます.

3. 項目名に「住所」, 英数字項目名に「ADDR」, 種別に「入出力」, 横幅に「15」, 縦幅指定を選択し,「2」を設定します.



4. 「適用」を選択します.

住所を入出力する矩形項目が設定されます.

(7) 項目を設定します ~ 直接入力~

次に直接入力で,会社名を入出力する項目とその項目の見出しとなる項目を設定します.

操作

- 編集画面上の会社名の見出しを設定したい位置(7行10桁)にカーソルを移動します。
- 2. 編集画面上に,見出しの文字「会社名:」を入力します.



- 3. 編集画面上の会社名を入出力する項目を設定したい位置 (7行20桁) にカーソルを移動します.
- 4. 会社名は日本語で最大 10 文字分入出力するため,日本語項目を示す「N」を 10 文字入力します.



5. 直接入力または間接入力ですべての項目を以下のように設定します.



(8) 罫線を設定します

項目の下に罫線を設定します.

操作

- 1. 「名刺入力画面」の先頭にカーソルを移動します.
- 2. 【CTRL】と【 】を押して,項目の最後までローカルカーソルを移動します.

カーソルが移動した後に罫線が設定されます.





罫線削除は、【SHIFT】と【 】で行います.

(9) 項目群を設定します

ここでは,FORM の項目群の自動生成機能を使って項目群(標準項目群)を設定します.

操作

- 1. 項目群を設定する画面を表示するために、[表示]メニューから[項目群一覧へ]コマンドを選択します.
 - 項目群一覧画面が表示されます.
- 2. [グループ]メニューから[標準項目群生成]コマンドを選択します. 標準項目群生成ダイアログボックスが表示されます.



3. 「適用」を選択します.

標準項目群が生成されます.



(10) アテンション情報を設定します

アテンション情報に「PF1」、「PF2」を設定します.

操作

- 1. [形式]メニューから[標準アテンション情報]コマンドを選択します. 標準アテンション情報ダイアログボックスが表示されます.
- 2. 「キー選択」を選択します.

キー選択ダイアログボックスが表示されます.



3. キー名の「PF1」を選択します.

- **4.** 「適用」を選択します. アテンション名,項目リテラルが入力できる状態になります.
- 5. アテンション名に「終了」と入力します.
- 6. 同様に 2. ~ 5. の操作を行って ,「PF2」を設定します .



7. 「適用」を選択します. アテンション情報が設定されます.

(11) 選択項目を設定します

操作

編集画面を表示して、「終了」の固定リテラル項目をダブルクリックします。

プロパティダイアログボックスが表示されます.

- 「選択属性」を選択します.
 選択属性ダイアログボックスが表示されます.
- 3. 選択属性に「入力終了選択」を選択します.データに「有」,アテンション名に「終了」,項目リテラルに「F001」を設定します.



4. 「適用」を選択します.

プロパティダイアログボックスに戻ります.

「適用」を選択します.
 編集画面に戻ります.

6. 「取消」の固定リテラル項目にも同様に,選択属性を設定します.

(12) 選択群 (ボタン)を設定します

操作

- 1. [グループ]メニューから[選択群を追加]コマンドを選択します. 選択群を追加ダイアログボックスが表示されます.
- 2. 選択群名に「終了」,英数字選択群名に「END」,選択群種別に「プッシュボタン」を設定します.



3. 「適用」を選択します.

画面が構成項目表示状態になります.

4. インディケータ行に「項目 - どれを?」と表示されるので,編集画面表示域で「終了」、「取消」の項目を囲むように範囲選択します.



5. 画面が構成項目表示状態になっているので、[表示]メニューから[構成項目表示を解除]コマンドを選択して基本状態に戻します.

(13) メニューを設定します

操作

- 1. [表示]メニューから[メニュー定義へ]コマンドを選択します. メニュー定義画面が表示されます.
- 2. 「利用者定義メニュー」を選択し、「適用」を選択します.
- 3. メニューグループ名に「ファイル」を入力します.
- 4. ファイルのメニューグループを選択して,[表示]メニューから[構成項目一覧]コマンドを選択します.

ファイルのメニューグループの構成項目一覧が表示されます.

5. メニュー項目表示域にカーソルを位置付けて,[編集]メニューから [挿入]コマンドを選択します.

メニュー項目を1つ設定できるようになります.

6. 「終了」と「取消」のメニュー項目を以下のように設定します.



(14) 定義エラーを確認します

定義した内容にエラーがないかを確認します.

操作

[オプション]メニューから[定義エラー一覧]コマンドを選択します.
 定義エラー一覧画面が表示されます.




- 2. [基本]メニューから[定義エラー一覧終了]コマンドを選択します. 定義エラー一覧表示前の画面に戻ります.
- 定義エラーを修正します.
 上記の例では「取消」の固定リテラル項目のプロパティにおいて,選択属性の項目リテラルを F001 から F002 に修正します.
- 4. 再度 ,[オプション] メニューから [定義エラー一覧] コマンドを選択します . 定義エラー一覧画面で「定義エラーはありません .」となるまで修正してください .

(15) 保存します

画面定義体を保存します.

操作

- 編集画面で、「ファイル」メニューから [名前を付けて保存]を選択し、 サブメニューから [画面帳票定義体]コマンドを選択します。
 名前を付けて保存ダイアログボックスが表示されます。
- 2. ファイル名に「BCARD.smd」と入力します.



3. 「保存」を選択します.

作成中の定義体は保存され,編集画面に戻ります.タイトルバーにファイル名が表示されます.定義体の状態は「新規」から「更新」に変更されます.





定義エラーが存在する定義体を保存する場合,強制保存を行うかどうかを確認するメッセージが表示されます.強制保存した場合,未完成定義体として保存されます.

2.1.2 作成した画面定義体の内容を出力(標準説明書生成)

定義内容をテキストファイルに出力します.

操作

- スタートメニューから「FORM 説明書生成」を選択します.または, 「FORM 説明書生成」のアイコンをダブルクリックします.
 - 読み込み定義体を指定するダイアログボックスが表示されます.
- 2. ファイル名に「BCARD.smd」を指定します.
- 3. 「参照」を選択します.

標準説明書生成ダイアログボックスが表示されます.



4. 出力ファイル名を指定して「適用」を選択します.

定義内容のドキュメントが生成されます.標準説明書はワードパッドなどのテキストエディタで表示,更新,または印刷することができます.

2.1.3 作成した画面定義体の動作イメージを確認(試験)

(1) 試験の起動

操作

1. スタートメニューから「FORM 試験」を選択します.または,「FORM 試験」のアイコンをダブルクリックします.


試験のウィンドウが表示されます.

(2) 名刺入力画面をオープンします

操作

- [ファイル]メニューから[オープン]コマンドを選択します.
 オープンダイアログボックスが表示されます.
- **2.** 画面帳票定義体名に「BCARD.smd」, 環境設定ファイルに「dspl.env」を指定します.







環境設定ファイルには,あらかじめ準備したウィンドウ情報ファイル,またはプリンタ情報ファイルを指定します.これらのファイルはテキストエディタで作成し,ウィンドウの体裁,プリンタの操作方法などを定義しておきます.ファイルの記述方法については,MeFtのオンラインマニュアルを参照してください.

なお,ここでは内容を記述したウィンドウ情報ファイル「dspl.env」を使用した例を説明しています.

3. 「OK」を選択します.


名刺入力の画面が表示されます.なお,表示される名刺入力の画面は,何も表示されていません.

(3) 見出しなどの固定部分を表示します

表示対象の項目群を指定して,出力処理を行います.

操作

- 1. [指定]メニューから[項目群指定]コマンドを選択します. 項目群指定ダイアログボックスが表示されます.
- 2. 項目群に「全固定項目」を指定します.



3. 「OK」を選択します.

対象項目ウィンドウに「全固定項目」の情報が表示されます.

4. [出力]メニューから[通常出力]コマンドを選択します. 名刺入力の画面に見出しとして定義した固定リテラル項目が表示されます.

(4) データを入力します

データを入力するのは,入出力項目だけなので,入力単位を「全入出力項目」 の項目群とします.その後,項目にデータを入力します.

操作

1. [指定]メニューから[全項目指定]コマンドを選択します. 全項目指定ダイアログボックスが表示されます.



2. 「いいえ」を選択します.

対象項目ダイアログボックスに対象項目の情報が表示されます.

- 3. 「入力] メニューから「通常入力] コマンドを選択します.
- 4. 名刺入力画面でデータを直接入力します. 名刺入力画面で,終了ボタンまたはメニューの終了を選択すると,入力したデータが対象項目ダイアログボックスのデータ欄に表示されます.

(5) 入力したデータをテキストファイルにします


入力したデータを帳票定義体の試験にも利用するためにテキストにしておきます.

操作

1. [ファイル]メニューから[レコードデータ格納]コマンドを選択します.

レコードデータ格納ダイアログボックスが表示されます.

2. ファイル名に「DCARD.txt」を指定します.



3. 「保存」を選択します.

「(4) データを入力します」で入力したデータが「DCARD.txt」というファイルのテキストとして格納されます.

(6) 試験を終了します

操作

[ファイル]メニューから[終了]コマンドを選択します.
 試験を終了します.


2.2 帳票定義体の作成手順を知ろう

2.2.1 帳票定義体の作成

ここでは, "2.1.1 画面定義体の作成"画面定義体を参照して,住所録の帳票定義体を作成します.


プログラム概要

ここで作成する帳票定義体は,どのような利用者プログラムで動作するかを示します.



住所録を作成するためには

以下に示す帳票定義体を作成します.



この帳票定義体には,項目や罫線のほかに次の情報を設定します.

• 定義体全般情報

ファイル名:

ADDR.smd(プログラムに帳票定義体を取り込むときの帳票定義体の名前)

定義体名:

住所録(プログラムで使用するレコード領域の名前)

定義サイズ:

44 行 110 桁 (帳票の大きさ)

• 定義体形式

自由形式とします(自由に項目や項目群を設定できる).

項目群

複数の項目を一度に処理するグループを設定します.

全固定項目:

見出しとなるすべての項目(固定リテラル項目)が含まれる項目 群

全出力項目:

すべての入出力項目とすべての出力項目が含まれる項目群

操作手順

ここでは,基本的な機能の操作を説明します.

(1)FORM を起動します

FORM を起動して,帳票定義体を作成できる状態にします.

操作

1. スタートメニューから「FORM」を選択します.または,「FORM」のアイコンをダブルクリックします.

スタートアップ画面表示後,属性を持たない定義体の編集画面が表示 されます.

(2) 定義体の属性を指定します

属性を持たない定義体に、「帳票定義体」という属性を付けます.

操作

1. [ファイル]メニューから [開く] を選択し,サブメニューから [帳票 定義体] コマンドを選択します.

帳票定義体を開くダイアログボックスが表示されます.




2. 参照する画面定義体のファイル名 (BCARD.smd)を選択します.



"2.1.1 画面定義体の作成"

ただし,住所を入出力する項目は,画面定義体作成時に縦幅指定した項目として作成したので,帳票定義体で参照作成した時点で削除されます(帳票定義体には縦幅指定した項目は設定できないため).



(3) 帳票定義体全般の情報を設定します

定義体名、定義サイズ、および印刷する用紙のサイズを設定します、


操作

1. [ファイル]メニューから[プロパティ]を選択し,サブメニューから [画面帳票定義体]コマンドを選択します.

画面帳票定義体のプロパティダイアログボックスが表示されます.

- 2. 定義体名に「住所録」,座標単位に「行桁」と設定します.
- 3. 用紙サイズ「A4」,印刷方向「横」を選択します.

用紙サイズ「A 4」,印刷方向「横」を指定すると,用紙内に収まるように自動的に縦幅に「44」,横幅に「110」が表示されます.




4. 「適用」を選択します. 編集画面に戻ります.

(4) 定義体形式を指定します

自由形式を指定します.

操作

1. 編集画面の定義体形式が表示されている欄が「自由」となっていること を確認します.



(5) 項目を設定します

項目の設定方法には, "2.1.1 画面定義体の作成"で説明したとおり,間接入力および直接入力する方法の2通りがあります.ここでは,先の画面定義体を参照しているので,FORMの編集機能を使って画面定義体で設定されていた項目を移動/複写して項目を設定します.また,不要な項目を削除します.

操作

- 見出しの項目(「名刺入力画面」)にマウスポインタを位置付け,クリックします。
- 2. 移動先(3行1桁)までドラッグします.

項目が移動します.


- 固定リテラル項目 (「終了」) にマウスポインタを位置付け,クリックします.
- 4. [編集]メニューまたはマウスを右クリックし,ポップアップメニューから[削除]コマンドを選択します.
- 5. 同様に 3. ~ 4. の操作を行って「取消」を削除します.
- 固定リテラル項目(「お名前:」)にマウスポインタを位置付け,クリックします。
- 7. [編集]メニューまたはマウスを右クリックし,ポップアップメニューから[切り取り]コマンドを選択します.
- 8. 移動先 (5 行 1 桁) にカーソルを位置付け ,[編集]メニューまたは ポップアップメニューから [貼り付け]コマンドを選択します . 項目が移動します .
- 9. 固定リテラル項目 (「会社名:」) にマウスポインタを位置付け,クリックします.
- **10.** [編集] メニューから [ドット単位に移動] コマンドを選択します. ドット単位に移動ダイアログボックスが表示されます.



11. 移動先(絶対座標:桁位置 504,行位置 199)を指定し,「適用」を選択します.

項目が移動します.

12. 操作を繰り返して以下のように並べかえます.



- **13.** 住所を入力する項目を設定するために,住所を入力する位置(8行22桁)にカーソルを移動します.
- **14.** [項目] メニューから [日本語] コマンドを選択します. 日本語項目ダイアログボックスが表示されます.
- 15. 項目名に「住所」, 英数字項目名に「ADDR」, 文字数に「30」を設定します.



16. 「適用」を選択します.

住所を出力する項目が設定されます.

17. 7 行目の行スケール域にマウスポインタを位置付けて,8 行目までドラッギングします.



18. [編集]メニューから[回数を指定して複写]コマンドを選択します. 回数を指定して複写ダイアログボックスが表示されます.



19. 複写方向に「縦」, 複写回数に「4」, 複写間隔に「2」を指定して,「適用」を選択します.

項目が繰り返して複写されます.




繰り返さずに一度だけ複写するときは ,[編集] メニューまたはポップアップメニューから [コピー] コマンドを選択します .

(6) 項目を修正します

見出しの項目を修正します.

操作

- 1. 項目「名刺入力画面」にマウスポインタを位置付けクリックします.
- 2. [項目]メニューから[プロパティ]コマンドを選択します. プロパティダイアログボックス(固定リテラル項目)が表示されます.
- 3. 文字列「名刺入力画面」を「住所録」に変更します.



4. 「適用」を選択します.

住所録に変更されます.

5. 1.~4.の操作を繰り返してほかの固定リテラル項目を修正します.

(7) 罫線を設定します

画面定義体で設定した罫線を削除してから, 罫線を設定し直します.

操作


1. 設定されている罫線を1つ選択します.



2. [編集]メニューまたはポップアップメニューから[削除]コマンドを 選択します.

選択した罫線が削除されます.

3. シンボルメニューから枠作図シンボルを選択します.




マウスポインタがクロスポインタに変わり,作図状態になります.

4. 枠を作図したい範囲 (4行1桁目から16行92桁目まで)をドラッギングします.

枠罫線が作図されます.

5. 3., 4. の操作と同様に,縦罫線,下横罫線を作図します.縦罫線を作図 するときは,垂直線作図シンボル,下横罫線を作図するときは,水平線 作図シンボルを選択します.



6. 罫線の作図が終わったら,選択シンボルを選択して作図状態を終了します。

(8) 項目群を設定します


複数の項目を一度に処理するグループを設定します.画面定義体を参照しているので,すでに項目群は設定されています.しかし,帳票定義体で作成する項目群とは異なるので,再度,FORMの自動生成機能を使って,項目群を作成し直します.

操作

1. 項目群を設定する画面を表示するために、[表示]メニューから[項目群一覧へ]コマンドを選択します.

項目群一覧画面が表示されます(画面定義体で作成した項目群が表示されています).

- 2. [グループ]メニューから[標準項目群生成]コマンドを選択します. 標準項目群生成ダイアログボックスが表示されます.
- 3. 「適用」を選択します. すでに,同一名の項目群が存在するため,P4304のエラーメッセージ が表示されます.
- 4. 「OK」を選択して,項目群を作成し直します. 設定したい項目群が生成されます.



(9) 定義エラーを確認します

定義した内容にエラーがないかを確認します.

操作

1. [オプション]メニューから[定義エラー一覧]コマンドを選択します. 定義エラー一覧画面が表示されます.




2. [基本]メニューから[定義エラー一覧終了]コマンドを選択します. 定義エラー一覧表示前の画面に戻ります.

(10) 保存します

帳票定義体を保存します.


操作

- 1. 編集画面の[ファイル]メニューから[名前を付けて保存]コマンドを選択し,サブメニューから[画面帳票定義体]を選択します. 名前を付けて保存ダイアログボックスが表示されます.
- 2. ファイル名に「ADDR.smd」と入力します.



3. 「保存」を選択します.

作成中の定義体が保存され、編集画面に戻ります.タイトルバーにファイル名が表示されます.定義体の状態は「新規」から「更新」に変更されます.





定義エラーが存在する定義体を保存する場合,強制保存を行うか どうかを確認するメッセージが表示されます.強制保存した場合, 未完成定義体として保存されます.

2.2.2 作成した帳票定義体の内容を印刷(標準説明書生成)

定義内容をテキストファイルに出力します.

操作

- スタートメニューから「FORM 説明書生成」を選択します.または, 「FORM 説明書生成」のアイコンをダブルクリックします.
 - 読み込み定義体を指定するダイアログボックスが表示されます.
- 2. ファイル名に「ADDR.smd」を指定します.
- 3. 「参照」を選択します.

標準説明書生成ダイアログボックスが表示されます.



4. 出力ファイル名を指定して「適用」を選択します. 定義内容が生成されます.

2.2.3 作成した帳票定義体の印刷イメージを確認(試験)

(1) 試験の起動

操作


スタートメニューから「FORM 試験」を選択します.または,「FORM 試験」アイコンをダブルクリックします.
 試験のウィンドウが表示されます.

(2) 住所録をオープンします

操作

- [ファイル]メニューから[オープン]コマンドを選択します.
 オープンダイアログボックスが表示されます.
- **2.** 画面帳票定義体名に「ADDR.smd」, 環境設定ファイルに「prt1.env」を 指定します.







環境設定ファイルには,あらかじめ準備したウィンドウ情報ファイル,またはプリンタ情報ファイルを指定します.これらのファイルはテキストエディタで作成し,ウィンドウの体裁,プリンタの操作方法などを定義しておきます.ファイルの記述方法については,MeFtのオンラインマニュアルを参照してください.

なお,ここでは,上記の内容を記述したプリンタ情報ファイル「prt1.env」を使用した例を説明しています.

- 3. 「OK」を選択します.
- (3) 出力対象を指定します

全項目を出力対象とします.

操作

1. [指定]メニューから[全項目指定]コマンドを選択します. 全項目指定ダイアログボックスが表示されます.



2. 「いいえ」を選択します.

対象項目ダイアログボックスに対象項目の情報が表示されます.

(4) データを設定します

画面定義体の試験で生成したテキストデータを利用してデータを設定します.

操作

1. [ファイル]メニューから[レコードデータ読込]コマンドを選択します。

レコードデータ読込ダイアログボックスが表示されます.

2. ファイル名に「DCARD.txt」を指定します.



3. 「開く」を選択します.

DCARD.txt というファイルに格納されているデータが読み込まれます.

(5) 住所録を印刷します

住所録を印刷します.

操作

- 1. [出力]メニューから[通常出力]コマンドを選択します.
- 2. [ファイル]メニューから[クローズ]コマンドを選択します. プリンタから住所録が印刷されます.

(6) 試験を終了します

操作

[ファイル]メニューから[終了]コマンドを選択します.
 試験を終了します.

第3章 FORM の基本的な操作を知ろう

ここでは , FORM で画面・帳票定義体を作成するときの以下の基本操作について

理解できます.

- FORM の起動 / 終了方法と FORM 起動後の画面・帳票定義体の作成 / 保存方法
- 画面・帳票定義体を作成するための定義画面の種類
- 罫線や網がけを設定するシンボルメニューの使い方
- カーソル操作
- 編集画面表示状態の変更方法

目次

3.1 FORM の起動 / 終了方法と画面・帳票定義体の作成 / 保存	50
3.2 定義画面の種類	55
3.3 シンボルメニューの使い方	59
3.4 カーソル操作	60
3.5 編集画面表示状態の変更方法	62



『FORM ヘルプ』

- ・ メニューコマンド
- 画面別操作ガイド

3.1 FORM の起動 / 終了方法と画面・帳票 定義体の作成 / 保存

FORM の起動および終了方法を説明します.また,起動された後の画面・帳票 定義体の作成および保存方法を説明します.

3.1.1 FORM の起動

画面・帳票定義体を作成するためには、まず、FORMを起動します、 起動する方法を以下に説明します。

操作

1. スタートメニューから「FORM」を選択します.または,「FORM」の アイコンをダブルクリックします.

スタートアップ画面の表示後, FORM の編集画面が表示されます.




図 3.1 FORM の編集画面



このほかにエクスプローラから FORM.EXE を実行しても起動できます.また,コマンドラインを指定して起動することもできます.なお,FORM.EXE は FORM のインストールフォルダに格納されています.

コマンドライン

コマンドラインで FORM を起動する方法について説明します.

なお,コマンドラインの場合は,フルパスで指定してください.

__(下線)は,下線部分だけでもよいことを示しています.[]は省略してもよいことを示しています.また,以下のコマンドラインは,大文字,小文字が混在していてもかまいません.

• 新規作成の場合

FORM -CREATEMED [作成ファイル名]

[<u>-A</u>TTRIBUTE ファイル属性]

[-REFER 参照ファイル名]

-CREATEMED:

新規にファイルを作成することを示します. 作成するファイル名を設定します.

-ATTRIBUTE:

作成するファイル属性に以下のいずれかを指定します.

DISPLAY:画面定義体 PRINTER:帳票定義体

省略した場合,起動後「ファイル属性を指定するダイアログボックス」でファイル属性を指定します.



図 3.2 ファイル属性を指定するダイアログボックス

-REFER:

すでにある画面・帳票定義体を参照して作成することを示します.参照するファイル名を指定します.

更新の場合

FORM <u>-U</u>PDATE<u>M</u>ED 更新ファイル名

-UPDATEMED:

更新を示します.更新対象の画面・帳票定義体のファイル名を指定します.

表示(読み取り専用)の場合

FORM -BROWSEMED 表示ファイル名

-BROWSEMED:

表示を示します.表示対象の画面・帳票定義体のファイル名を指 定します.

標準説明書生成の場合

FORM -GENERATEMED 対象ファイル名

-GENERATEMED:

標準説明書生成を示します.標準説明書生成の対象の画面・帳票 定義体のファイル名を指定します.

3.1.2 画面・帳票定義体の作成

画面・帳票定義体を作成する方法を説明します.

新しく定義体を作成する場合

操作

1. [ファイル]メニューから[新規作成]を選択し,サブメニューから作成する定義体の種類を指定します.

指定した定義体の編集画面が表示されます.

すでにある定義体を修正する場合


操作

1. [ファイル]メニューから [開く]を選択し,サブメニューから修正する定義体を選択します.

開くダイアログボックスが表示されます.

2. 修正する定義体のファイル名を選択します. 指定した定義体の編集画面が表示されます.







編集画面の[ファイル]メニューには,使用したファイルのリストが表示されています.ファイルのパス名は40文字まで表示されます.保存するリストの数は初期値/動作環境情報管理で設定します.

3.1.3 画面・帳票定義体の保存

保存方法には,以下の2種類があります.

- 上書き保存
- 名前を付けて保存

上書き保存

作成中の定義体を同名の定義体に上書きして保存する場合に選択します.

機能

作成中の定義体を上書きして保存します.定義体のファイル名および保存先が 指定されていない場合,または読み取り専用ファイルとして開いたファイルを 上書き保存した場合は,名前を付けて保存ダイアログボックスが表示されま す.

保存時には,作成した画面・帳票定義体の内容が検査されます.定義内容にエラーがない場合は,そのまま保存されます.エラーがある場合は,エラーの種別によって処理が異なります.

定義エラー:

強制保存を行うかどうかを確認するメッセージが表示されます.「はい」を選択すると保存され,「いいえ」または「キャンセル」を選択すると保存せずに編集画面に戻ります.

警告:

保存を行うかどうかを確認するメッセージが表示されます.「はい」を 選択すると自動的に警告内容が修正されて保存されます.「いいえ」ま たは「キャンセル」を選択すると保存せずに編集画面に戻ります.

操作

1. [ファイル]メニューから[上書き保存]コマンドを選択します. 作成中の定義体が保存され,編集画面に戻ります.

名前を付けて保存

作成中の定義体のファイル名および保存先を指定または変更して保存します.

機能

作成中の定義体のファイル名を変名または保存先を変更して保存します.名前を付けて保存ダイアログボックスが表示され,定義体名および保存先パス名を指定して保存します.保存時には定義体の内容が検査されます.

操作

- 1. [ファイル]メニューから[名前を付けて保存]コマンドを選択します. 名前を付けて保存ダイアログボックスが表示されます.
- 2. 定義体名および保存先を指定します.
- 3. 「保存」を選択します. 定義体が保存され.編集画面に戻ります.



図 3.3 名前を付けて保存ダイアログボックス



定義体を修正した後,以下の操作で「名前を付けて保存」または「上書き保存」を行うことができます.

- [ファイル]メニューから[新規作成]コマンドを選択する
- 「ファイル] メニューから 「 開く] コマンドを選択する
- [ファイル]メニューから[閉じる]コマンドを選択する
- [ファイル]メニューから [FORM の終了] コマンドを選択する

3.1.4 FORM の終了

FORM を終了する方法を以下に説明します.


操作

- 1. [ファイル]メニューから[FORM の終了]コマンドを選択します.
- 2. FORM が終了します.

3.2 定義画面の種類

基本画面

FORM が画面・帳票定義体を作成,修正,または表示する画面を基本画面と呼びます.



タイトルバー:

現在処理中のファイル属性(画面または帳票)とファイル名が表示されます.

メニューバー:

画面定義体および帳票定義体を設計する際のコマンドが,9つのメニューに分類されています.メニューバーからいずれかのメニューを選択すると,さらにそのメニューの下にコマンドの一覧が表示されます.

状態表示域:

画面名,機能名(更新など),定義体形式などが表示されます.

基本画面表示域:

画面・帳票定義体の情報を設定する領域です.設定する情報によって,編集画面,項目群一覧,選択群一覧,レコード定義,振分け手順定義,およびメニュー定義の6種類があります.

インディケータ行:

操作に関連する指示,実行状態のメッセージ,単一選択時の英数字項目名が表示されます.帳票定義体の場合は,グリッドの有無,グリッド単位も表示されます.


ウィンドウのサイズを小さくしすぎると,コマンドの選択などの処理ができなくなります.ウィンドウは以下のサイズで使用してください.

基本画面表示域の行数 6 基本画面表示域の桁数 30

ただし,編集画面の場合は,指定したフォントによって値が異なります.

編集画面

画面・帳票定義体を実イメージに近い形で項目,罫線,および網がけを設定する画面です.画面・帳票定義体を作成するときに,主となる画面となります.



ルーラー域:

表示される編集領域の行 / 桁位置が表示されます. なお, 帳票定義体の場合はグリッド単位の指定によってルーラーの目盛が異なります.

編集領域表示域:

設定された項目,罫線,網がけが実際の表示,印刷に近い状態で表示されます.

罫線は最大 3276 本,網がけは最大 2730 個まで表示されます.

項目を設定できる領域の右端と下端を編集境界といいます.編集境界を超える位置には,項目を設定することはできません.

項目群一覧画面

利用者プログラムで複数項目を一度に入力 / 出力処理を行うグループ(項目群)を設定する画面です.




選択群一覧画面

画面定義体で,項目を選択して処理を行う場合に選択条件を設定したり,ボタンの形を設定する画面です.



レコード定義画面


画面・帳票定義体と利用者プログラムの間で入出力データの受け渡しを行うレコード領域を設定する画面です.



レコード定義情報表示域


振分け手順定義画面

実行時に表示する画面定義体への入力に対して,次にどのような処理を行うかを設定する画面です.



メニュー定義画面

画面定義体のメニューを設定する画面です.



基本画面表示域の切替え方法

基本画面の変更は,どの画面が表示中でも[表示]メニューの[編集画面へ戻る],[項目群一覧へ],[レコード定義へ],[振分け手順定義へ],[メニュー定義へ],または[選択群一覧へ]の各コマンドを選択することによって切替えることができます.

操作


編集画面から項目群一覧画面に切替える操作を以下に示します.

1. [表示]メニューから[項目群一覧へ]コマンドを選択します. 項目群一覧画面が表示されます.

3.3 シンボルメニューの使い方

編集画面の左側にシンボルメニューが表示されます.シンボルメニューは,メニューからコマンドを選択することなしに,罫線や網がけを作図したり属性を変更したりすることができます.

シンボルメニュー



• 罫線網がけ属性シンボル

現在設定されている罫線の太さや網がけの濃さなどの属性を表示します.このシンボルを選択すると,罫線や網がけの属性を変更することができます.


• 選択シンボル

罫線や網がけの作図を行うとき以外は,このシンボルを選択しておきます,画面・帳票定義体を作成するときの基本状態になります.

- 水平線作図シンボル/垂直線作図シンボル それぞれ水平線,垂直線を作図するときに選択します。
- 枠作図シンボル 枠罫線または網がけを作図するときに選択します。
- 定型パターン作図シンボル

定型パターンを作図するときに選択します. 定型パターンとは, コの字型や L 字型のような, 枠罫線の辺を組み合わせた罫線です.

このシンボルの周りのボタンをクリックすると,辺の表示/非表示が切替わります。



• 色属性シンボル

図形や項目の色を設定/変更するときに使います.

色濃度切替えシンボル

色の濃度(濃い,標準)を切替えます.「色拡張あり」が指定されている画面定義体作成時に選択できます.

• グリッド表示 / 非表示シンボル

編集画面にグリッドを表示するかしないかを切替えます.グリッドを表示すると,画面・帳票定義体上の位置決めをするための目安にすることができます.

強制/解除シンボル

帳票定義体作成時,処理対象の図形および文字の設定位置を強制的に位 置決めするかしないかを切替えます.



シンボルメニューは , [表示]メニューから[シンボルメニュー] コマンドを選択して,シンボルメニューの表示 / 非表示を切替えることができます.

3.4 カーソル操作

カーソルの種類と移動の方法を説明します.

カーソルの種類

カーソルには,以下の2種類があります.

マウスポインタ:

処理対象選択,メニューの選択,画面スクロールなどの画面操作を行えます.マウスポインタは画面全体を移動できます.

帳票定義体の編集画面のカーソル移動は,グリッドの強制の有無にかかわらず強制幅となります.画面定義体では1行1桁で移動します.

罫線 / 網がけの作図状態では,矢印()からクロスポインタ(+)に変わります.

ローカルカーソル:

入力可能な領域では,ローカルカーソルの位置から文字を入力できます.ローカルカーソルは FORM のウィンドウ内だけを移動できます.

カーソルの操作

ローカルカーソルの操作は次のようになります.

使用するキー	キーを押した後のローカルカーソルの位置
【 】(注)	1行上に移動します.
【 】(注)	1 行下に移動します .
【 】(注)	1 桁左に移動します .
【 】(注)	1 桁右に移動します .
[PAGE UP]	1 画面分上に移動します .
[PAGE DOWN]	1画面分下に移動します.
【CTRL】と【PAGE UP】	1 画面分左に移動します .
【CTRL】と【PAGE DOWN】	1 画面分右に移動します .
[HOME]	カーソルが位置付いている行の左端に移動します.
[END]	カーソルが位置付いている行の右端に移動し ます .
【CTRL】と【HOME】	定義体の先頭に移動します.
【CTRL】と【END】	定義体の最後に移動します.
[TAB]	左上から昇順に,次の項目または入力欄に移動します.右下端からは左上端に移動します.
【SHIFT】と【TAB】	【TAB】と逆方向に移動します.
[BS]	編集画面では,1桁左に移動します.入力欄では,カーソル位置の左の文字を削除して,1桁左に移動します.
テンキー上の【Enter(+ 入力)】	入力欄のカーソル以降を消去して,【TAB】 と同様に移動します.項目群一覧画面,選択 群一覧画面,レコード定義画面,振分け手順 定義画面,およびメニュー定義画面で使用で きます.
[DEL]	カーソルが位置付いている1文字を削除します.

注) グリッド単位が " 行桁 " の場合は , 行情報に従って移動します . グリッド単位が " インチ " または " ミリ " の場合は , 強制幅に従って 移動します .

ジャンプ(指定位置への移動)

ローカルカーソルの移動先を任意に指定することができます.

操作

1. [編集]メニューから[ジャンプ]コマンドを選択します. ジャンプダイアログボックスが表示されます. - 編集画面



- 編集画面以外の画面



2. 行先を指定して「適用」を選択します. 指定した位置にローカルカーソルが移動します.

先頭行への移動

操作

[編集]メニューから[先頭]コマンドを選択します.
 1行目の同一桁にローカルカーソルが移動します.

最終行への移動

操作

1. [編集]メニューから[最後]コマンドを選択します. 最終行の同一桁にローカルカーソルが移動します.

カーソルの自動脱出

入力欄の右端に文字を入力すると,次の入力欄にカーソルが自動的に移動します.項目群一覧,選択群一覧,レコード定義画面,振分け手順定義画面,メニュー定義画面,およびダイアログボックスで行われます.

3.5 編集画面表示状態の変更方法

編集画面では,画面・帳票定義体を作成しやすいように表示状態を変更することができます.

3.5.1 行情報(帳票定義体)


行情報表示域は,帳票定義体の自由形式,伝票形式の場合,行間隔,文字間隔 を変更したときにその設定内容を表示する領域です.

操作


1. 「表示] メニューから「行情報] コマンドを選択します.

行情報表示域の表示/解除が切替わります.

- 行情報表示



- 行情報解除




3.5.2 区画情報表示(帳票定義体)


区画情報表示域は,帳票定義体の集計表パーティション形式,自由パーティション形式の場合,各パーティションの区画情報(英数字項目群名)を表示する領域です.

操作

- 1. [表示]メニューから[区画情報]コマンドを選択します. 区画情報表示域の表示/解除が切替わります.
 - 区画情報表示



- 区画情報解除




ルーラー 3.5.3

ルーラーは行と桁があり、それぞれ編集画面表示域の左端、上端に表示されま す.ルーラーには行桁の値が表示されます.

ルーラーの単位はグリッド単位に従います、ルーラー上のカーソル位置反転は 行われません.

操作

- 1. 「表示] メニューから [ルーラー] コマンドを選択します. ルーラー域および状態表示域の表示/非表示が切替わります.
 - ルーラー表示



- ルーラー非表示



3.5.4 ズーム

編集画面は,大きさを変更できます.5種類の中から,帳票を作成しやすい大 きさを選択します.

編集画面の大きさを変更した場合、シンボルメニューでは、罫線網がけ属性シ ンボルおよび文字スタイル表示域の大きさが変更されます.

- 200%表示
- 150%表示
- 標準 (100%)表示
- 75%表示
- 30%表示

操作

1. [表示]メニューから[ズーム]コマンドを選択し,サブメニューから %表示]コマンドを選択します.

画面の大きさが変更されます.



30%表示を指定した場合,行/桁ルーラー,行情報表示域,および区画情報表示域の内容は表示されません。

3.5.5 グリッド

グリッドとは,編集画面に表示される格子模様です.定義体上の位置決めをするための目安になります.

また,グリッドの間隔に応じて強制幅を設定して,項目の作成/移動を正確に 行うことができます.

画面定義体の場合,グリッドの表示/非表示の切替えができます.

帳票定義体の場合,グリッドの表示/非表示および強制/解除の切替えに加えて,グリッド単位,グリッドサイズ,および強制幅を設定できます.

グリッドに関する設定は,グリッドダイアログボックスで行います.グリッドダイアログボックスは,[表示]メニューから[グリッド]コマンドを選択すると表示されます.



図 3.4 グリッドダイアログボックス

グリッド単位

グリッドの単位を指定します. "行桁", "インチ", "ミリ"があります.

グリッドサイズ

グリッドを表示する間隔を指定します.それぞれに対して設定できるサイズを 以下に示します.

	グリッド単位		
	行桁単位の場合	インチ単位の場合	ミリ単位の場合
縦サイズ	1,2,3,4	12,10,8,6	5 , 10 , 15 , 20
横サイズ	1,2,3,4,5,6,7,8	15 , 12 , 10 , 8 ,	5 , 10 , 15 , 20
		20/3 , 6 , 5 , 4	


強制幅

強制とは,処理対象の図形および文字の設定位置を強制的に位置決めすることです.

この強制する幅を強制幅といいます.強制幅は,現在表示されているグリッドサイズを基準として,以下の値を指定します.

	グリッド単位		
	行桁,インチ単位の場合	ミリ単位の場合	
縦幅	1 / 2 , 1 , 2 , 3 , 4	1 / 2 , 1 , 2 , 3 , 1 / 5	
横幅	1 / 2 , 1 , 2 , 3 , 4	1 / 2 , 1 , 2 , 3 , 1 / 5	

設定例



:強制点

強制幅を「1」にすると,グリッド単位で強制されます.また,作図/移動に 微調整が必要な場合は強制を解除してください.

操作方法

グリッドサイズ/強制幅を設定または変更する場合

操作

- 1. [表示]メニューから[グリッド]コマンドを選択します. グリッドダイアログボックスが表示されます.
- 2. グリッドサイズや強制幅を設定します.
- 「適用」を選択します.
 グリッドサイズに指定したグリッドが表示されます.

グリッドの表示 / 非表示を切替える場合

操作

シンボルメニューのグリッド表示 / 非表示シンボルを選択します.
 グリッドが表示されていない場合はグリッドが表示され,グリッドが表示されている場合は非表示になります.

強制/解除を切替える場合

操作

シンボルメニューの強制 / 解除シンボルを選択します .
 強制されていない場合は強制され , 強制されている場合は解除されます



画面定義体設計時は,1行1桁単位のグリッドを表示できます.なお,グリッドの表示/非表示を切替える場合は,シンボルメニューからだけ行えます.

第4章 FORM の機能を知ろう

ここでは, FORM で使用する機能について理解できます.

- 画面定義体に定義できる機能
- 帳票定義体に定義できる機能
- 定義体パターン(定義体形式)
 - 自由形式
 - 伝票形式
 - 自由パーティション形式
 - 集計表パーティション形式
- 画面・帳票定義体と利用者プログラムの間のレコード領域

目次

4.1 画面定義体に定義できる機能	70
4.2 帳票定義体に定義できる機能	75
4.3 画面 / 帳票の種類 ~ 定義体形式 ~	80
4.4 レコード領域を知る ~ レコード定義 ~	96

『FORM ヘルプ』



- 概要
- 画面別操作ガイド 操作ガイド - 編集画面 操作ガイド - レコード定義

4.1 画面定義体に定義できる機能

4.1.1 全般情報

名前

画面定義体のファイル名です.利用者プログラムで画面定義体を利用するときの名前です.

プロパティ

定義体名:

画面定義体で設定した項目のレコードの総称名です.

定義体情報:

画面定義体作成時の情報と作成した画面定義体を実行するときの情報です. 定義体情報には,以下のものがあります.

- 定義体サイズ(縦幅,横幅)
- 項目制御部
- コード情報
- 小数点および区切り文字
- 常駐
- アトリビュート文字
- 色拡張
- 画面背景色
- 罫線網がけ情報
- カーソル移動順序設定
- 保存サイズ拡張

入力処理:

入力可能な項目の表示方法です.

エラー処理:

エラー発生時の項目の表示方法と処理方法です.

選択処理:

項目を選択して,利用者プログラムに項目の情報を通知する処理を行うかどうかの情報です、また,選択処理を行う場合の属性の情報です.

画面ヘルプ:

操作を助ける説明などを画面に表示する情報です.

4.1.2 設定できる項目

以下の項目が設定できます.

- 数字項目
- 英数字項目
- 日本語項目
- 混在項目

- 固定リテラル項目
- キーマット英数字項目,キーマット日本語項目
- 組込みメディア項目

項目プロパティ

項目ごとに設定できる属性として以下の属性があります.

画面に出力するときの装飾属性

縦幅指定:

矩形の項目を設定(英数字項目,日本語項目,および混在項目) します。

色(項目色):

色,反転,輝度,点滅を指定できます.

項目背景色:

項目の背景色を指定できます.

文字の大きさ (文字編集,日本語編集):

全角,平体,長体,倍角,半角を指定します.

初期値

最初に出力するデータを設定します.

編集形式:

¥記号,符号,桁区切り記号などを付けた数字項目を指定します.

画面に入力するときの属性

自動入力:

最終桁にデータを入力すると入力が終了したことを示します.

脱出要求:

最終桁にデータを入力しても,カーソルが次の項目に移動しないように 設定します.

右詰め入力:

入力した数字項目を右側から表示します.

入力時編集:

数字項目の編集形式に合わせてデータを表示します.

シフト状態:

項目の入力モードの初期状態を設定します.

入力項目のチェック属性

必須入力:

1文字のデータが入力されているかどうかを検査します.

全桁入力:

全桁分のデータが入力されているかどうかを検査します.

日本語検査:

入力した日本語項目が正しいかどうかを検査します.

数字検査:

入力した数字項目が正しいかどうかを検査します.

入力値検査:

最小けた数,有効値,下限値,上限値について検査します.

入力が省略されたときの属性

省略埋込み:

データが省略されたときに,レコード領域に通知するデータを設定します.

メッセージなどを表示する属性

メッセージ表示:

メッセージなど常に表示したい項目を設定します.

項目を選択すると利用者プログラムに通知する属性

選択属性:

項目を選択した後の処置(選択のみ,入力が終了する)の属性を設定します.

項目ヘルプ:

項目に対してヘルプ情報を設定します.

4.1.3 罫線/網がけ

罫線 / 網がけの属性として項目罫線と線画罫線があります. それぞれの設定できる罫線 / 網がけを以下に示します.

項目罫線:

垂直線,水平線(上,下),枠,定型パターン 実線,点線

線画罫線:

垂直線,水平線(下),枠,定型パターン

線幅(細線,標準線)

線種(実線,点線,破線,一点鎖線)

罫線色

網がけパターン

網がけ色

枠線表示(網がけに枠線を付けるかどうかを指定)

4.1.4 項目群

利用者プログラムの入力または出力処理を複数の項目単位で行うグループを設定します.また,画面上のカーソル移動順序が設定できます.

4.1.5 定義体形式

自由形式, 伝票形式が設定できます.



"4.4 レコード領域を知る ~ レコード定義 ~ "

アテンション情報 / メニュー定義 4.1.6

実行時に画面の制御を行うために利用者プログラムに通知される情報です.

アテンション情報:

キーボードのファンクションキーを押して画面の制御を行う場合の情報 です.

メニュー定義:

メニューを選択することによって画面の制御を行う場合の情報です.


項目選択 4.1.7

項目を選択するには、項目に選択属性を設定します(選択属性を設定した項目 を選択項目と呼びます).

選択項目をグループ化して選択条件やボタンの形に表示したりする場合は、選 択群を設定します.


選択項目のみ

選択群を設定




4.1.8 画面分割してスクロールする ~ 分割スクロール~

画面を分割してスクロールする画面を設定できます.



4.1.9 画面制御の定義~振分け手順~

実行時に表示する画面定義体への入力に対して,次にどのような処理を行うかを設定できます.



画面別操作ガイド

操作ガイド - 編集画面

操作ガイド - 項目群一覧

操作ガイド - 振分け手順

操作ガイド - メニュー定義

操作ガイド - 選択群

4.2 帳票定義体に定義できる機能

4.2.1 全般情報

名前

帳票定義体のファイル名です.利用者プログラムで帳票定義体を利用するときの名前です.

プロパティ

定義体名:

帳票定義体で設定した項目のレコードの総称名です.

定義体情報:

帳票定義体作成時の情報と作成した帳票定義体を実行するときの情報です。

- 定義体サイズ(縦幅,横幅)
- 項目制御部
- コード情報
- 小数点および区切り文字
- 常駐
- 座標単位
- 保存サイズ拡張

印刷用紙:

印刷する用紙の情報です.A3,A4,A5,A6,B4,B5, レター,自由,指定なし,を指定できます.

印刷方向:

印刷する用紙の方向,給紙方法,排出方法の情報です.

印刷制御:

連帳用紙に特殊連帳用紙の設定,プリンタ装置に用紙がなくなった場合の制御方法の情報です.

4.2.2 設定できる項目

以下の項目が設定できます.

- 数字項目
- 英数字項目
- 日本語項目
- 混在項目
- 固定リテラル項目
- バーコード項目
- 郵便番号項目
- 改ざん防止項目
- ID 数字項目, ID 英数字項目

• 組込みメディア項目

項目プロパティ

項目ごとに設定できる帳票の装飾属性として以下の属性があります.

色:

色を指定できます.

編集形式:

¥記号,符号,桁区切り記号などを付けた数字項目が指定可能

改ページ:

データを印字後改ページする属性

集団印刷:

前のレコードと同じデータが印字される場合は印字しない属性

OCR-B フォント:

OCR-B フォント文字で印字する属性

和文編集 / 欧文編集 (数字 , 英数字 , 日本語 , 混在 , 固定リテラルの文字属性):

- 文字サイズ / ピッチ (標準 (2.0), 任意, 12 ポ, 9 ポ, 7 ポ, 1.5)
- 拡大(標準,平体,長体,倍角,3*3,3*6,4*4,4*8,6*6,6*12,8*8,8*16,12*12,16*16)
- 縮小(標準,半角,上つき,下つき)
- フォント(標準,ゴシック体,斜体,ゴシック+斜体,フォント番号)
- 飾り文字(標準,白抜き文字,立体文字,白抜き+立体文字,白抜き+ 影付き文字)
- 印字方向(横書き,縦書き)

4.2.3 罫線/網がけ

罫線

罫線には以下の種類があります.

- 水平線
- 垂直線
- 枠
- 定型パターン(枠罫線の辺を組み合わせた罫線)

罫線属性として以下のものが設定できます.

- 線幅(細線,標準線)
- 線種(実線,点線,破線,一点鎖線)
- 色

網がけ

網がけ属性として次のものが設定できます.

- 網がけパターン(1~10)
- 網がけ色

• 枠線表示(網がけに枠線を付けるかどうかの指定)

4.2.4 項目群

利用者プログラムの入力または出力処理を複数の項目単位で行うグループを設 定します.

4.2.5 定義体形式

自由形式, 伝票形式, 自由パーティション形式, 集計表パーティション形式が 設定できます.




"4.3 画面/帳票の種類~定義体形式~"

オーバレイ定義体を重ねた帳票の設定 ~ オーバレ 426 イ名の指定~

オーバレイ定義体は帳票定義体で設定する罫線/網がけ/文字よりもビジュア ルな罫線/網がけ/文字を設定できます.帳票の固定部分(罫線/網がけ/文 字)をオーバレイ定義体で設定して,可変部分(商品名など帳票によって印字 する値が異なる項目)を帳票定義体で設定します.このオーバレイ定義体と帳 票定義体を重ね合わせると,より見やすい帳票を印刷できます.


オーバレイ定義体




4.2.7 行間隔/文字間隔の変更~行情報~

行ごとに改行幅(行ピッチ),文字間隔(印字モード)を変更できます.

- 行ピッチ
 - 1/6 ピッチ




- 1/8 ピッチ




- 1/12 ピッチ

- 印字モード
 - エリート



- パイカ



『FORM ヘルプ』



- 概要
 - 帳票定義体の定義
- 画面別操作ガイド 操作ガイド - 編集画面 操作ガイド - 項目群一覧

4.3 画面/帳票の種類~定義体形式~

FORM には、作成したい画面/帳票の形式に合わせて以下の種類があります。

- 自由形式
- 伝票形式
- 自由パーティション形式
- 集計表パーティション形式

これらを総称して定義体形式と呼んでいます.

それぞれの定義体形式には,それぞれの特徴があります.その特徴を理解して,作成する定義体に適した定義体形式を選択してください.

例えば, 伝票形式には伝票形式の特徴があります. 伝票形式の特徴が作りたい 定義体の内容と一致していれば,「伝票」の画面や帳票ではなくても伝票形式 を選ぶのが効率的です. 最適な定義体形式を選べば画面・帳票定義体をより容 易に作成できるのはもちろん, 利用者プログラムも効率的に作成できます.

『FORM ヘルプ』



画面別操作ガイド 操作ガイド - 編集画面 定義体形式 操作ガイド - 項目群一覧

4.3.1 自由形式

画面/帳票どちらにも設定できます.

どのような形式か?

自由に項目を配置できる形式です.



特徴

- 自由に項目を配置したい場合に便利です.
- 領域の固定された形式です.印刷結果は,帳票定義体の編集画面で項目を配置したとおりになります.

操作方法

ここでは,自由形式に設定する方法を説明します.

なお,画面/帳票定義体を新規作成した場合は,自由形式に設定されます.

操作

1. [形式]メニューから[自由]コマンドを選択します. 状態表示域に「自由」と表示されます.





自由形式の画面 / 帳票定義体を作成する方法


"第2章 画面・帳票定義体を作成しよう ~名刺入力画面 / 住所録帳票 ~ "

4.3.2 伝票形式

画面/帳票のどちらにも設定できます.

どのような形式か?

伝票を以下のような3つの領域に分けて設定する形式です.



特徴

- ボディの領域は、行単位で下方向に繰り返すことができるので、同じデータを複数設定したい場合に便利です。
- 領域の固定された形式です、印刷結果は、帳票定義体の編集画面で項目を配置したとおりになります、上の図では、ボディの領域を4件設定してありますが、印刷するデータが3件しかなくてもテイル(合計など)が上につめられることはなく、4件目は空白のままで印刷されます。

操作方法


ここでは, 伝票形式に設定する方法を説明します.

操作

1. [形式]メニューから[伝票]コマンドを選択します. 伝票形式ダイアログボックスが表示されます.



2. 情報を設定して,「適用」を選択します. 状態表示域に「伝票」と表示されます.



画面定義体の例

以下に,例としてFORMの画面定義体サンプル『SLIPD.smd』を表示します.



この画面定義体には,次の情報が設定されています.

• 画面項目説明

項目名	英数字	種別	形式	位	置	固定リテラル
タロロ マー・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	項目名	作生力リ	7510	行	桁	回たりナンル
-	F002	固定	日付け	1	50	平成 ZZ 年 MM 月 DD 日
-	F001	固定	日本語	2	5	入金伝票処理
-	F003	固定	日本語	2	31	伝票番号
-	NUM	入出力	数字	2	42	-
-	F004	固定	日本語	2	48	伝票日付
-	HIZUKE	入出力	数字	2	57	-
-	F006	固定	日本語	3	9	取引先名

項目名	英数字	種別	形式	位	置	固定リテラル
タロロ マー・ファー・ファー・ファー・ファー・ファー・ファー・ファー・ファー・ファー・ファ	項目名	イ宝刀リ	7510	行	桁	回たりナンル
-	F007	固定	日本語	3	31	取引区分
-	F008	固定	混在	3	44	金 額
-	F009	固定	混在	3	58	摘 要
-	UNAME	入出力	日本語	4	4	-
-	UCODE	入出力	日本語	4	30	-
-	YEN	入出力	数字	4	42	-
-	UNOTE	入出力	日本語	4	56	-
-	F016	固定	混在	10	4	次項目 (F2)
-	F017	固定	混在	10	16	前項目 (F3)
-	F005	固定	混在	10	45	合 計
-	TOTAL	出力	数字	10	52	-
-	F011	固定	混在	11	4	印 刷(F4)
-	F013	固定	混在	11	16	ヘルプ (F5)
-	F012	固定	混在	11	28	終 了(F6)
-	MSG	出力	日本語	14	3	-

アテンション説明


英数字 項目名	ファンクションキー	データ	アテン ション名	項目リテラル
F016	PF2	有	-	NEXT
F017	PF3	有	-	BACK
F011	PF4	有	-	PRT
F013	PF5	有	-	HLP
F012	PF6	無	-	END

• 選択群説明

英数字	選択属性	データ	アテン	項目	選択群種別
項目名	迭扒禺注) – 9	ション名	リテラル	选价符里加
F016	入力終了 選択	有	-	NEXT	プッシュボタン
F017	入力終了 選択	有	-	BACK	プッシュボタン
F011	入力終了 選択	有	-	PRT	プッシュボタン
F013	入力終了 選択	有	-	HLP	プッシュボタン
F012	入力終了 選択	無	-	END	プッシュボタン

帳票定義体の例

以下に,例としてFORMの画面定義体サンプル『SLIPD.smd』から帳票定義体に参照作成した帳票定義体サンプル『SLIPP.smd』を表示します.



この帳票定義体には,次の情報が設定されています.

• 帳票項目説明

項目名	英数字	種別	形式	位	置	固定リテラル
切り 切り ロー・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	項目名	作生力リ	715110	行	桁	回たりナンル
-	F002	固定	日付け	3	52	平成 ZZ 年 MM 月 DD 日
-	F001	固定	日本語	4	5	入金伝票
-	F003	固定	日本語	5	38	伝票番号
-	NUM	出力	数字	5	46	-
-	F004	固定	日本語	5	50	伝票日付
-	HIZUKE	出力	数字	5	58	-
-	F006	固定	日本語	6	10	取引先名
-	F007	固定	日本語	6	32	取引区分
-	F008	固定	混在	6	45	金 額
-	F009	固定	混在	6	59	摘 要
-	UNAME	出力	日本語	7	5	-
-	UCODE	出力	日本語	7	31	-
-	YEN	出力	数字	7	43	-
-	UNOTE	出力	日本語	7	57	-
-	F005	固定	混在	12	33	合 計
-	TOTAL	出力	数字	12	41	-

4.3.3 自由パーティション形式

帳票にだけ設定できます.

どのような形式か?

パーティションとは,利用者プログラムからの命令によって印刷される領域で,項目群を単位にしています.パーティションには,印刷位置が浮動か固定かによって以下の2通りがあります.


浮動パーティション:

ページ内行位置が利用者プログラムから出力された順番で決まります.

固定パーティション:

行位置が固定です.

利用者プログラムでこれらのパーティションを組み合わせて, いろいろな帳票 を印刷することができます.



特徴

- 印字位置を一定の規則に沿って変更できる形式です、編集画面での項目 位置はパーティション内の位置で、印刷結果は利用者プログラムからの 指定によって異なります。
- パーティションの印字属性(固定/浮動)を自由に定義できる形式です.


操作方法

ここでは,自由パーティション形式に設定する方法を説明します.

自由パーティション形式では,パーティション単位で処理が行われるため,項目群(処理するグループ)は,パーティションとなります.したがって,パーティションの情報を項目群の情報として設定します.

操作

1. [形式]メニューから[自由パーティション]コマンドを選択します. P4190のメッセージが表示されます.



2. 「OK」を選択します.

状態表示域に「自由パーティション」と表示されます. 『集画面上に項目が設定してある場合、同時にパーティション

編集画面上に項目が設定してある場合,同時にパーティション(固定 パーティション)が設定されます.

- 3. [グループ]メニューから[項目群を追加]コマンドを選択します. 項目群を追加ダイアログボックスが表示されます.
- 4. 情報を設定して、「適用」を選択します.



ルーラー域および区画情報表示域に英数字名が表示され,構成項目表示の状態になります.




5. 同様に,項目群を追加します.

ここでは,例として以下のような項目群を追加します.

番号	項目群名	英数 字名	種別	ページ内 行位置	印刷前 改行数	行数	印刷後 制御
1	ページ頭書き	PH	固定	1	-	7	改行数 0
2	明細	DE	浮動	-	1	1	改行数 0

番号	項目群名	英数 字名	種別	ページ内 行位置	印刷前 改行数	行数	印刷後 制御
3	制御脚書き 2	CF2	浮動	-	1	1	改行数 0
4	制御脚書き1	CF1	固定	43	-	1	改頁


6. [表示]メニューから[構成項目表示を解除]コマンドを選択します. 構成項目表示の状態が解除されます.



編集画面では,設定順(項目群一覧画面での項目群の順番)で表示されます.編集画面の行位置は意味を持ちません(固定パーティションであっても,設定した行位置に表示されません).

帳票定義体の例

以下に,例として FORM の集計表パーティション形式の帳票定義体サンプル『SHUKEI.smd』を自由パーティション形式に変更した帳票定義体『JIYUUP.smd』を ,『JIYUUP.ovd』と重畳して表示します .




この帳票定義体には,次の情報が設定されています.

• 帳票項目説明

	英数字		n	位	置	
項目名	項目名	種別	形式	行	桁	固定リテラル
見出し001	F001	固定	日本語	2	23	就業実績(タイム カードの集計)
見出し002	F002	固定	日本語	4	19	部署名:
部署名	POSNAM	出力	日本語	4	27	-
見出し003	F003	固定	日本語	4	74	従業員番号:
従業員番号	ENPNO	出力	数字	4	86	-
見出し004	F004	固定	混在	5	74	氏 名:
氏名	NAME	出力	日本語	5	86	-
見出し005	F005	固定	日本語	7	7	休
見出し006	F006	固定	日本語	7	12	日付
見出し007	F007	固定	混在	7	19	出 勤
見出し008	F008	固定	混在	7	28	退 社
見出し009	F009	固定	日本語	7	37	所定内
見出し010	F00A	固定	混在	7	47	残 業
見出し011	F00B	固定	日本語	7	56	休日出勤
見出し012	F00C	固定	日本語	7	66	休暇遅刻
見出し013	F00D	固定	混在	7	77	休 憩
見出し014	F00E	固定	混在	7	90	備考
休み	HOLD	出力	日本語	1	7	-
月	MONTH	出力	数字	1	11	-
見出し015	F00F	固定	英数字	1	13	
日	DAY	出力	数字	1	14	-
出勤時間	GOTMH	出力	数字	1	19	-
見出し016	F010	固定	英数字	1	21	:
出勤分	GOTMM	出力	数字	1	22	-
退社時間	CLSTMH	出力	数字	1	28	-
見出し017	F011	固定	英数字	1	30	:
退社分	CLSTMM	出力	数字	1	31	-
所定内時間	FIXTM	出力	数字	1	38	-
残業時間	OVRTM	出力	数字	1	48	-
休日出勤時間	HOLTM	出力	数字	1	58	-
休暇遅刻時間	DELTM	出力	数字	1	68	-
休憩時間	RESTM	出力	数字	1	78	-
備考	NOTE	出力	日本語	1	85	-
見出し018	F012	固定	日本語	1	28	月度計

項目名	英数字	種別	形式	位	置	固定リテラル
坝口 石	項目名	作里力リ	カシエい	行	桁	回たりナノル
月所定内	MFIX	出力	数字	1	37	-
月残業	MOVR	出力	数字	1	47	-
月休日出勤	MHOL	出力	数字	1	57	-
月休暇遅刻	MDEL	出力	数字	1	67	-
月休憩	MRES	出力	数字	1	77	-
見出し019	F013	固定	日本語	1	29	総計
総所定内	TFIX	出力	数字	1	37	-
総残業	TOVR	出力	数字	1	47	-
総休日出勤	THOL	出力	数字	1	57	-
総休暇遅刻	TDEL	出力	数字	1	67	-
総休憩	TRES	出力	数字	1	77	-

以下に,試験機能を使用した印刷結果の例を示します.




4.3.4 集計表パーティション形式

帳票にだけ設定できます.

どのような形式か?

パーティションとは,利用者プログラムからの命令によって印刷される領域で,項目群を単位にしています.

集計表パーティション形式では,下の図のように集計表の属性で各パーティションを設定できます.



特徴

- 一覧表などを印刷するのに適した形式です。
- 各パーティションの属性に従って、印字位置の制御は利用者プログラムで行う必要があります。
- 印字位置が一定の規則に沿って変更できる形式です、編集画面での項目 の位置は、パーティション内の位置で、印刷結果は印刷するデータや利 用者プログラムからの指定によって異なります。
- 集計表が印刷しやすいように設定された形式のため,各パーティションに設定数(明細は10個までなど)などの制限があります.

操作方法


ここでは,集計表パーティション形式に設定する方法を説明します.

操作

1. [形式]メニューから[集計表パーティション]コマンドを選択します. 集計表パーティション形式ダイアログボックスが表示されます.




2. 情報を設定して,「制御区画」を選択します. 制御区画ダイアログボックスが表示されます.




- 情報を設定して、「適用」を選択します.
 集計表パーティション形式ダイアログボックスに戻ります.
- 4. 「適用」を選択します.

状態表示域に「集計表パーティション」, ルーラー域および区画情報表示域に英数字名が表示されます.



帳票定義体の例

以下に,例として FORM の帳票定義体サンプル『SHUKEI.smd』を,『SHUKEI.ovd』と重畳して表示します.



この帳票定義体には,次の情報が設定されています.


• 帳票項目説明

項目名	英数字	種別	形式	位	置	固定リテラル
投口口	項目名	作生力リ	11210			回たりナンル
見出し001	F001	固定	日本語	2	23	就業実績(タイム カードの集計)
見出し002	F002	固定	日本語	4	19	部署名:
部署名	POSNAM	出力	日本語	4	27	-
見出し003	F003	固定	日本語	4	74	従業員番号:
従業員番号	ENPNO	出力	数字	4	86	-
見出し004	F004	固定	混在	5	74	氏 名:
氏名	NAME	出力	日本語	5	86	-
見出し005	F005	固定	日本語	7	7	休

	英数字			位	置	
項目名	項目名	種別	形式	行	桁	固定リテラル
見出し006	F006	固定	日本語	7	12	日付
見出し007	F007	固定	混在	7	19	出 勤
見出し008	F008	固定	混在	7	28	退 社
見出し009	F009	固定	日本語	7	37	所定内
見出し010	F00A	固定	混在	7	47	残 業
見出し011	F00B	固定	日本語	7	56	休日出勤
見出し012	F00C	固定	日本語	7	66	休暇遅刻
見出し013	F00D	固定	混在	7	77	休 憩
見出し014	F00E	固定	混在	7	90	備考
休み	HOLD	出力	日本語	1	7	-
月	MONTH	出力	数字	1	11	-
見出し015	F00F	固定	英数字	1	13	
日	DAY	出力	数字	1	14	-
出勤時間	GOTMH	出力	数字	1	19	-
見出し016	F010	固定	英数字	1	21	:
出勤分	GOTMM	出力	数字	1	22	-
退社時間	CLSTMH	出力	数字	1	28	-
見出し017	F011	固定	英数字	1	30	:
退社分	CLSTMM	出力	数字	1	31	-
所定内時間	FIXTM	出力	数字	1	38	-
残業時間	OVRTM	出力	数字	1	48	-
休日出勤時間	HOLTM	出力	数字	1	58	-
休暇遅刻時間	DELTM	出力	数字	1	68	-
休憩時間	RESTM	出力	数字	1	78	-
備考	NOTE	出力	日本語	1	85	-
見出し018	F012	固定	日本語	1	28	月度計
月所定内	MFIX	出力	数字	1	37	-
月残業	MOVR	出力	数字	1	47	-
月休日出勤	MHOL	出力	数字	1	57	-
月休暇遅刻	MDEL	出力	数字	1	67	-
月休憩	MRES	出力	数字	1	77	-
見出し019	F013	固定	日本語	1	29	総計
総所定内	TFIX	出力	数字	1	37	-
総残業	TOVR	出力	数字	1	47	-
総休日出勤	THOL	出力	数字	1	57	-
総休暇遅刻	TDEL	出力	数字	1	67	-

項目名	英数字	種別 形式		形式 位置		固定リテラル
- 現日日 -	項目名	イ宝カリ	ガシエい	行	桁	回たりナフル
総休憩	TRES	出力	数字	1	77	-


以下に,試験機能を使用した印刷結果の例を示します.



4.4 レコード領域を知る ~ レコード定義 ~

レコードとは

画面・帳票定義体と利用者プログラムの間で項目の入出力データの受け渡しを 行うための領域です.



画面・帳票定義体

レコード定義を行わない場合,レコード定義は項目の行桁位置(帳票定義体では縦横位置)の順で自動的に定義されています.

以下のような場合に、レコード定義を行います、

- 複数の画面・帳票定義体で,共通の項目とそれぞれ異なる項目を分けたレコード位置にする.
- 複数の項目をまとめて処理する場合(集団項目を設定する)
- 項目を繰り返して設定する場合(繰返し項目を設定する)



『FORM ヘルプ』

画面別操作ガイド 操作ガイド - レコード定義

第5章 定義体の動作イメージを確認す る(試験)

作成した画面・帳票定義体を利用者プログラムを作成しなくても, MeFt を利 用して擬似的に動作させて実行時のイメージを確認することができます.

動作させる定義体は,定義エラーがない完成した画面・帳票定義体でなければ なりません.

目次

5.1	試験でできること	98
5.2	: 試験の各機能と FORM,MeFt との関係	99
5.3	: 試験の画面 1	02



☞ 『FORM ヘルプ』

• 試験 (FORMTRY)

5.1 試験でできること

画面・帳票定義体の試験機能

入力処理:

- 通常入力
- 全画面消去入力
- 非消去入力
- アラーム入力

出力処理:

- 通常出力
- 全画面消去出力
- 行移動出力
- パーティション出力

端末制御:

- ブザー鳴動
- ウィンドウ移動 / サイズ変更
- プリンタ制御 改頁

処理単位:

- 項目単位
- 項目群単位
- 全項目

なお,試験は,ウィンドウ情報ファイル,プリンタ情報ファイルに従って試験することができます.

データの自動生成


項目の形式に応じてデータを自動生成します.

データの格納/読込み


入力したデータをテキストとして格納しておき,そのデータを再度読み込むことによって,データ入力が効率的に行えます.

5.2 試験の各機能と FORM, MeFt との関係


試験機能



データの自動生成機能による試験



データの格納/読込み機能による試験



5.3 試験の画面

対象項目画面

画面・帳票定義体に入出力する項目のデータ,項目属性などを確認できます.


実行履歴画面

入力処理,出力処理,端末制御の試験で実行した MeFt 関数の処理結果が表示されます.

環境設定情報画面

通常は最小化表示されています.ウィンドウ情報ファイル,プリンタ情報ファイルの内容が表示されます.

なお,画面定義体の試験の場合は,試験対象の画面定義体の画面も表示されます.



第6章 項目ディクショナリ連携とは

ここでは,項目ディクショナリ連携とは何か,どんなことができるか,どのように利用できるかについて説明します.

目次

6.1 特長	104
6.2 機能	105
63必要かソフトウェア	106

『FORM ヘルプ』



画面別操作ガイド 操作ガイド - 編集画面 項目ディクショナリ 操作ガイド - レコード定義 項目ディクショナリ

6.1 特長

FORM では、項目ディクショナリ内のデータ項目の情報を利用することができます、項目ディクショナリとは、よく使用する項目、複数のプログラムで共通に使用する項目を登録したデータベースのことです、項目ディクショナリに登録されている項目をデータ項目といいます、データ項目は、プログラムやデータベースを扱うデータの最小単位のことであり、項目種別や項目長などの項目情報が定義されています。

画面・帳票定義体の作成時に項目ディクショナリを利用すると,項目および項目情報を定義する必要がありません.また,すでに定義した項目を項目ディクショナリと突き合せることによって,項目情報が間違いないかを確認,修正することもできます.

つまり,項目ディクショナリと連携することで,複数の画面・帳票定義体で同一の項目を設定する作業が短時間で行えるようになります.



ここでは,以下の用語を使用しています.


- データ項目: 項目ディクショナリに定義されている項目
- 項 目: 画面帳票定義体に定義されている項目
- 項目情報: データ項目,項目に定義されている情報 (項目種別,項目長など)

6.2 機能

項目ディクショナリ連携の機能を説明します.操作は,FORMの編集画面およびレコード定義画面で行います.


項目ディクショナリ参照

項目ディクショナリ内のデータ項目を画面・帳票定義体に設定する機能です. 項目と項目情報が設定されます.



項目ディクショナリ突合せ

項目ディクショナリ内のデータ項目と比較して,定義内容が異なっている画面・帳票定義体の項目を選び出す機能です.項目ディクショナリに従って,画面・帳票定義体の項目情報を変更することもできます.





PowerWORDVIEW とは,項目ディクショナリを一括管理するためのツールです.



PowerWORDVIEW "PowerWORDVIEW V30 説明書"

6.3 必要なソフトウェア

項目ディクショナリ連携を使用するには,以下のソフトウェアが必要です.

- FORM
- PowerWORDVIEW

第2部 FORM オーバレイオプション編

FORM オーバレイオプションは,帳票の固定部分(罫線,網がけ,文字など)を帳票定義体とは別にオーバレイパターンテーブルとして作成するプログラムです.

オーバレイパターンテーブルを作成することで,より綺麗な出力帳票を作成できます.

また,オーバレイパターンテーブルをグループにして,効率的に活用することもできます.

ここでは, FORM オーバレイオプションの以下のことを知ることができます.

- FORM オーバレイオプションとは何か
- オーバレイパターンテーブル,オーバレイパターングループの作成方法
- FORM オーバレイオプションの基本的な操作
- FORM オーバレイオプションの機能



FORM オーバレイオプションはオプション製品です. FORM オーバレイオプションをインストールされた方だけ使用することができます.

目次

第 7	章 FORM オーバレイオプションとは	109
第8	章 オーバレイ定義体を作成しよう	115
第9	章 FORM オーバレイオプションの基本的な操作を知ろう	129
第 1	0 章 FORM オーバレイオプションの機能を知ろう	135
第 1	1 章 オーバレイ定義体の運用方法	141

第7章 FORM オーバレイオプションと は

ここでは , FORM オーバレイオプションとは何か , FORM と FORM オーバレイオプションの関係について理解できます .

目次

7.1 FORM と FORM オーバレー	イオプションの関係	110
7.2 利用者プログラムとの関係		113

7.1 FORM と FORM オーバレイオプション の関係


FORM オーバレイオプションとは,オーバレイ定義体を作成するプログラムです.オーバレイ定義体には,オーバレイパターンテーブルとオーバレイパターングループの2つがあります.

FORM オーバレイオプションを使って作成したオーバレイ定義体は,出力帳票(帳票定義体,COBOLの出力帳票,OAデータなど)と重ねて出力できます. ここでは,出力帳票として帳票定義体を中心に説明します.

では,これから FORM オーバレイオプションとは何か,オーバレイ定義体とは何か,FORM との関係について説明します.

FORM オーバレイオプションとは

FORM オーバレイオプションとはあらゆる出力帳票を装飾して出力するプログラムです.



FORM オーバレイオプションがあると...

FORM で作成した帳票定義体を使い、プログラムの処理結果を伝票として出力します.この伝票をより綺麗で見やすいものにするには、プレプリント用紙(すでに見出しや枠などが印刷された専用の用紙)を使用していました.しかし、これではプレプリント用紙を作成する費用や、出力帳票によってプレプリント用紙を掛け替える多くの手間がかかってしまいます.

これらの問題を解決するプログラムが FORM オーバレイオプションです.

FORM オーバレイオプションは、豊富な作図機能が用意されており、操作も簡単なので、プレプリント用紙を使用したような帳票を容易に作成することができます。また、利用者プログラムから FORM オーバレイオプションで定義した帳票を変更できるので、用紙を掛け替える必要がありません。

オーバレイ定義体とは

オーバレイ定義体には,オーバレイパターンテーブルとオーバレイパターングループがあります.

オーバレイパターンテーブルとは,帳票の見出しや枠などの固定部分(装飾部分)を設定したものです.





図 7.1 オーバレイパターンテーブルの例

オーバレイパターングループとは、複数のオーバレイパターンテーブルをグループ化したもので、オーバレイパターンテーブルと帳票定義体の印刷される順番を設定したものです、1つの帳票に順に複数のオーバレイパターンテーブルを重ねて印刷することができます。

オーバレイパターングループの実行例



FORM と FORM オーバレイオプションの関係

FORM オーバレイオプションは, FORM で作成した帳票データに固定データを付加して装飾するオプション機能です. FORM にオプションとして追加すると, 以下のことができるようになります.


- 豊富な線幅,線種を設定できます.
- 罫線,網がけだけでなく,円や楕円を設定できます。
- 枠や網がけの角の丸めを設定できます.
- 豊富な文字サイズが設定でき,かつ,文字回転,文字の配置を設定できます.
- 固定文字の文字間隔を自由に設定できます。
- 帳票定義体を参照/編集しながらオーバレイパターンテーブルを作成できます。
- オーバレイパターンテーブルをグループ化したオーバレイパターング ループを作成できます.



FORM オーバレイオプションを使用するには, FORM が必要です.

7.2 利用者プログラムとの関係

FORM オーバレイオプションで作成したオーバレイ定義体は,帳票定義体と共に MeFt を通して利用者プログラムで利用できます.



第8章 オーバレイ定義体を作成しよう

FORM では,住所録の帳票定義体を作成しました.ここでは,その帳票に重ねるオーバレイパターンテーブルとオーバレイパターングループを作成します.これによって,オーバレイ定義体の作成手順を理解できます.

また,住所録の帳票定義体を作成していない方も,オーバレイ定義体の作成手順をひととおり知ることができます.

目次

8.1 オーバレイパターンテーブルを作成しよう	116
8 2 オーバレイパターングループを作成しよう	126



『FORM ヘルプ』

画面別操作ガイド 操作ガイド - 編集画面

8.1 オーバレイパターンテーブルを作成し よう

ここでは, FORM で作成した住所録の帳票に重ねるオーバレイパターンテーブルを作成します.

お名前	会社名	部署名	郵便番号	電話番号
	住所			FAX番号
NNNNNNNNN	NNNNNNNNN	NNNNNNNNN	9999999	XXXXXXXXXX
	INNNNNNNNN	NNNNNNNNNN	NNNNNNNN	XXXXXXXXX
NNNNNNNNN	NNNNNNNNN	NNNNNNNNN	9999999	XXXXXXXXXX
	INNNNNNNNN	NNNNNNNNNN	NNNNNNNN	XXXXXXXXX
NNNNNNNNN	NNNNNNNNN	NNNNNNNNN	9999999	XXXXXXXXXX
	INNNNNNNNN	NNNNNNNNNN	NNNNNNNN	XXXXXXXXX
NNNNNNNNN	NNNNNNNNN	NNNNNNNNN	9999999	XXXXXXXXXX
	NNNNNNNNNN		NNNNNNNN	XXXXXXXXXX

図 8.1 FORM で作成した帳票

住所録のオーバレイパターンテーブルを作成するためには 以下に示すオーバレイパターンテーブルを作成します.




図 8.2 オーバレイパターンを使った帳票

このオーバレイパターンテーブルには,次の情報を設定します.

• 定義体全般情報

ファイル名:

KOL5PTN1.ovd (オーバレイパターンテーブルの名前 . プログラムで利用するときの名前になります)

定義サイズ:

A 4 (オーバレイパターンテーブルの大きさ)

保存形式:

KOL5 (オーバレイパターンテーブルを保存するときの形式)

• 図形

枠,水平線,垂直線,円,楕円,および網がけを設定します.

オーバレイ文字見出し部分など固定的な文字です。

操作手順

ここでは,基本的な機能の操作だけを説明します.

(1)FORM を起動します

FORM を起動すると同時に FORM オーバレイオプションが起動されます. FORM を起動して,オーバレイパターンテーブルを作成できる状態にします.

操作

1. スタートメニューから「FORM」を選択します.または,「FORM」のアイコンをダブルクリックします.

スタートアップ画面表示後,編集画面が表示されます.

2. [ファイル]メニューから [開く] を選択し,サブメニューから [帳票 定義体] コマンドを選択します.

帳票定義体を開くダイアログボックスが表示されます.

3. オーバレイ定義体を重ねる帳票定義体のファイル名 (ADDR.smd) を指定します.



帳票定義体の編集画面が表示されます.

(2) オーバレイパターンテーブルの作成を始めます

操作

1. [ファイル]メニューから[新規作成]を選択し,サブメニューから [オーバレイ定義体]コマンドを選択します.


オーバレイパターンテーブルの編集画面が表示されます.



- 2. 住所録の固定リテラル項目は,後でオーバレイ文字で見出しとして設定するため,削除しておきます.
- 3. お名前の固定リテラル項目の桁位置を1から3に移動します.
- (3) オーバレイパターンテーブル定義体全般の情報を設定します オーバレイパターンテーブルのサイズと保存方法を設定します.

操作

1. [ファイル]メニューから[プロパティ]を選択し,サブメニューから [オーバレイ定義体]コマンドを選択します.



- 2. サイズに「A4」を,方向に「横」を選択します.
- 3. 保存形式に「KOL5」を選択します.
- **4.** 「適用」を選択します. 編集画面に戻ります.
- (4) 帳票定義体で設定した罫線を削除します

帳票定義体で設定した罫線を,オーバレイパターンで設定し直すため削除します.

操作

1. シンボルメニューから選択シンボル() を選択します.

- 2. 編集画面上の罫線を1つ選択します.
- [編集]メニューから[削除]コマンドを選択します.
 選択した罫線が削除されます.
- 4. 2., 3. の操作を繰り返して, 罫線をすべて削除します.

(5) 図形(枠)を設定します

枠を作図します.シンボルメニューを選択して,作図範囲を指定します.

操作

1. シンボルメニューから枠作図シンボル() を選択します. マウスポインタがクロスポインタに変わります.



2. 作図を開始する位置から終了する位置までドラッギングします. 作図途中の図形がラバーバンドで表示されます.



3. ドラッギングを終了します. 開始位置と終了位置を対角線とした枠が描かれます.



(6) 図形(円,楕円,垂直線,および水平線)を設定します 枠の作図と同様にシンボルメニューを選択して,作図範囲を指定します.

操作

1. シンボルメニューから,作図するパターンのシンボルを選択します.円の場合は(), 楕円の場合は(), 垂直線の場合は(), 水平線の場合は() をそれぞれ選択します.

2. 作図開始位置と作図終了位置を指定します.円,楕円の場合は中心と半 径を指定します.

指定した図形が描かれます.



(7) 網がけを設定します

網がけを作成するには、網がけ属性を指定した後、枠を作図します、

操作

- 1. シンボルメニューから選択シンボル() を選択します
- 2. シンボルメニューから罫線網がけ属性シンボル()を

選択します.

または、[図形]メニューから[罫線網がけ属性]コマンドを選択します.


罫線網がけ属性ダイアログボックスが表示されます.



網がけの「色情報」を選択します.
 色情報ダイアログボックスが表示されます.



- 4. 色に「緑」、網がけ種に「6」を指定して、「適用」を選択します. 罫線網がけ属性ダイアログボックスに戻ります.
- 5. 「適用」を選択します. 罫線網がけ属性シンボルが網がけ状態になります.
- **6.** 枠作図シンボルを選択して、枠の作図と同様に操作します . 網がけが描かれます .



(8) 属性を変更します(枠,網がけを丸める)

丸めたい処理対象を選択して,丸め属性を指定すると,処理対象の角が丸められます.

操作

1. シンボルメニューから選択シンボル(



)を選択します.

- 2. 丸めたい処理対象(枠)を選択します.
- 3. [図形]メニューから[丸め]コマンドを選択します. 丸め属性ダイアログボックスが表示されます.




丸め位置に「四隅」を,丸め半径に「6」を指定して,「適用」を選択します.

枠が丸められます.



- 5. 丸めたい網がけを選択します.
- 6. [図形]メニューから[丸め]コマンドを選択して,丸め属性ダイアログボックスを表示します.
- 7. 丸め位置に「左上」と「左下」を,丸め半径に「6」を指定して,「適用」を選択します.

選択した網がけが丸められます。



(9) オーバレイ文字を設定します

帳票の表題など,固定的な文字を設定します.オーバレイ文字の設定は,オーバレイ文字ダイアログボックスで行います.

- 1. シンボルメニューからオーバレイ文字作成シンボル (文) を選択しま
- 2. オーバレイ文字を入力したい位置にマウスポインタを位置付けます.

虚オーバレイ文字 . . * 1 * 2 * . . 住所録 ▽明朝 文字サイズ : ▼18 市°(1/4 インチ) 文字拡大 ▽標準 文字縮小 ▽標準 文字列方向 : ▽右 文字回転角 : ▽○° 厂 文字間隔 **∀90°** 桁位置調整 : ▽左配置 文字斜体 標準 行位置調整 : ▽下配置 適用 取消

オーバレイ文字ダイアログボックスが表示されます.

- 3. 文字列 (「住所録」)を入力して,文字属性(書体など)を指定します.
- 4. 「適用」を選択します.

オーバレイ文字が設定されます.



(10) 文字を配置します

「住所録」の文字を一定の範囲内で,均等に配置します.

- 1. シンボルメニューから選択シンボルを選択して、「住所録」の文字を選択します。
- 2. [編集]メニューから[自動配置]コマンドを選択します. マウスポインタがクロスポインタに変わります.
- 3. 配置する範囲をドラッギングして指定します.



自動配置ダイアログボックスが表示されます.



4. 「等分割」を選択して、「適用」を選択します. 指定した範囲に「住所録」の文字が均等に配置されます.



(11) 保存します

オーバレイパターンテーブルを保存します.

操作

- 1. [ファイル]メニューから[名前を付けて保存]コマンドを選択します. 名前を付けて保存ダイアログボックスが表示されます.
- 2. フォームオーバレイパターンのファイル名に「KOL5PTN1.ovd」を指定します.



- 3. 「保存」を選択します.
 - オーバレイパターンテーブルが保存されます.
- 4. 同様に,帳票定義体を「KOL5PTN1.smd」と名前を付けて保存します.
- (12) 作成したオーバレイパターンテーブルのレイアウトを確認します

- 1. [ファイル]メニューから[レイアウト印刷]を選択します. レイアウト印刷ダイアログボックスが表示されます.
- 2. それぞれのファイル名に「編集中の定義体」と表示されます.

- 3. 「プレビュー」を選択します. 印刷イメージが表示されます.
- 4. 「印刷」を選択します. オーバレイパターンテーブルのレイアウトが出力されます.
- (13) 帳票定義体とオーバレイパターンテーブルを重畳した印刷イ メージを確認します(試験)

操作

更新中の帳票定義体(KOL5PTN1.smd)に対して,オーバレイ名指定ダイアロ グボックスに「KOL5PTN1」を指定し,再度保存します.

- 1. スタートメニューから「FORM 試験」を選択します、または、「FORM 試験」のアイコンをダブルクリックします. 試験のウィンドウが表示されます.
- 2. [ファイル]メニューから[オープン]コマンドを選択します. オープンダイアログボックスが表示されます.
- 3. 画面帳票定義体名に「KOL5PTN1.smd」, 環境設定ファイルに「prt1.env」 を指定し、「OK」を選択します.



"2.2.3 作成した帳票定義体の印刷イメージを確認(試験)"

- 4. 「指定] メニューから「全項目指定] コマンドを選択します. 全項目指定ダイアログボックスが表示されます.
- 5. 「いいえ」を選択します. 対象項目ダイアログボックスに対象項目の情報が表示されます.
- 6. 「ファイル] メニューから [レコードデータ読込] コマンドを選択しま

レコードデータ読込ダイアログボックスが表示されます.

7. ファイル名に「DCARD.txt」を指定し、「OK」を選択します. DCARD.txt というファイルに保存されているデータが読み込まれま す.



"2.2.3 作成した帳票定義体の印刷イメージを確認(試験)"

- 8. [出力]メニューから[通常出力]コマンドを選択します.
- 9. 「ファイル] メニューから [クローズ] コマンドを選択します. オーバレイパターンテーブルを重畳した住所録が印刷されます.


8.2 オーバレイパターングループを作成し よう

ここでは,「8.1 オーバレイパターンテーブルを作成しよう」で作成したオーバレイパターンテーブルと,ほかのオーバレイパターンテーブルをグループ化したオーバレイパターングループを作成します.

オーバレイパターングループを作成するためには

以下に示すオーバレイパターングループを作成します.

帳票定義体



オーバレイパターン



印刷結果



このオーバレイパターングループには、次の情報を設定します

• 定義体全般情報

ファイル名:

KOL5PTNS.ovd (オーバレイパターングループの名前 . プログラムで利用するときの名前になります)

出力順序:

データセット(印刷時に出力される順序を指定します)

オーバレイパターンテーブル名:

KOL5PTN1, KOL5PTN2, KOL5PTN3(グループ化したいオーバレイパターンテーブルの定義体名を指定します)

操作手順

ここでは,基本的な機能の操作だけ説明します.

(1)FORM を起動します

FORM を起動すると同時に FORM オーバレイオプションが起動されます. FORM を起動して,オーバレイパターングループを作成できる状態にします.

操作

1. スタートメニューから「FORM」を選択します.または,「FORM」の アイコンをダブルクリックします.


編集画面が表示されます.

(2) オーバレイパターングループの作成を始めます

操作

1. [ファイル]メニューから[オーバレイグループの定義]コマンドを選択します.

オーバレイグループの定義ダイアログボックスが表示されます.



(3) 定義情報を設定します

オーバレイパターングループのファイル名を設定します.

操作

- 1. オーバレイグループの定義ダイアログボックスで,「新規」を選択します.
- 2. 「適用」を選択します.

オーバレイパターングループ定義ダイアログボックスが表示されま す.



(4) 出力順序を指定します

操作

- 1. 「データセット」を選択します.
- (5) オーバレイパターンテーブル名を指定します

操作

1. オーバレイパターンテーブル名に,1から順に「KOL5PTN1」,「KOL5PTN2」,「KOL5PTN3」と入力します.



(6) 保存します

- 「名前を付けて保存」を選択します.
 名前を付けて保存ダイアログボックスが表示されます.
- オーバレイパターンのファイル名に「KOL5PTNS.ovd」を指定し、「保存」を選択します。



オーバレイパターングループが保存されます.

第9章 FORM オーバレイオプションの基本的な操作を知ろう

ここでは,FORM オーバレイオプションでオーバレイ定義体を作成するときの以下の基本操作について理解できます.

- FORM の起動 / 終了とオーバレイ定義体の作成 / 保存方法
- オーバレイ定義体を作成するための定義画面の種類

目次

9.1	ORM の起動 / 終了方法とオーバレイ定義体の作成 / 保存方法 1	130
9.2	『義画面の種類	134

9.1 FORM の起動 / 終了方法とオーバレイ 定義体の作成 / 保存方法

FORM の起動および終了方法を説明します.また,起動された後のオーバレイ定義体を作成する方法と保存する方法を説明します.

9.1.1 FORM の起動

オーバレイ定義体を作成するには, FORM を起動します. FORM を起動すると同時に FORM オーバレイオプションも起動されます.

操作

1. スタートメニューから「FORM」を選択します.または,「FORM」のアイコンをダブルクリックします.

スタートアップ画面の表示後, FORM の編集画面が表示されます.

コマンドライン

FORM は,以下のコマンドラインを指定して起動することもできます.

__(下線)は,下線部分だけでもよいことを示しています.[]は省略して もよいことを示しています.また,以下のコマンドラインは,大文字,小文字 が混在していてもかまいません.

なお,コマンドラインの場合は,フルパスで指定してください.

• 新規作成の場合

FORM <u>-CREATEMED</u> [作成する画面・帳票定義体ファイル名]
[-ATTRIBUTE ファイル属性]
[-REFER 参照する画面・帳票定義体ファイル名]
-CREATEOVD [作成するオーバレイ定義体ファイル名]
[-ATTRIBUTE ファイル属性]
[-REFER 参照するオーバレイ定義体ファイル名]
N名]

-CREATEOVD:

オーバレイ定義体の新規作成を示します. 作成するオーバレイ定 義体のファイル名を設定します.

-ATTRIBUTE:

作成するオーバレイ定義体のファイル属性に以下のいずれかを設 定します.

OVERLAY<u>PAT</u>TERN : オーバレイパターンテーブル OVERLAYGROUP : オーバレイパターングループ

-REFER:

すでにあるオーバレイ定義体を参照して作成することを示します.参照するオーバレイ定義体のファイル名を設定します.

オーバレイ定義だけを行う場合にファイル属性を省略した場合,起動後「ファイル属性を指定するダイアログボックス」でファイル属性を指定します.



図 9.1 ファイル属性を指定するダイアログボックス

• 更新の場合

FORM <u>-UPDATEMED</u> 更新する画面・帳票定義体ファイル名 <u>-UPDATEOVD</u> 更新するオーバレイ定義体ファイル名

• 表示(読み取り専用)の場合

FORM <u>-B</u>ROWSE<u>M</u>ED 表示する画面・帳票定義体ファイル名 -<u>B</u>ROWSE<u>O</u>VD 表示するオーバレイ定義体ファイル名

画面・帳票定義体とオーバレイ定義体のファイル属性で組み合わせることができるのは,以下のとおりです.

表 9.1 ファイル属性の組み合わせ

オファイル属性	ーバレイ定義	オーバレイ パターンテーブル	オーバレイ パターングループ	省略
	画面	×	×	×
画面帳票定義	帳票		×	
	省略		×	

:組み合わせできる x:組み合わせできない

なお,ファイル属性の指定(-ATTRIBUTE)を省略すると,「帳票定義体」と「テーブル」の組み合わせになります.

9.1.2 オーバレイ定義体の作成

オーバレイ定義体を作成する方法を説明します.

新しくオーバレイ定義体を作成する場合

操作

1. [ファイル]メニューから[新規作成]を選択し,サブメニューから [オーバレイ定義体]コマンドを選択します.

編集画面が表示されます.

すでにあるオーバレイ定義体を修正する場合

操作

- 1. [ファイル]メニューから [開く]を選択し,サブメニューから[オーバレイ定義体]コマンドを選択します.
 - オーバレイ定義体を開くダイアログボックスが表示されます.
- 2. 修正する定義体のファイル名を選択します.

指定したオーバレイ定義体の編集画面が表示されます.



編集画面"9.2 定義画面の種類"

帳票定義体の編集画面時,オーバレイ定義体を読み込む方法を以下に示します.

操作

- 1. [ファイル]メニューから [開く]を選択し,サブメニューから[オーバレイ定義体]コマンドを選択します.
 - オーバレイ定義体を開くダイアログボックスが表示されます.
- 2. ファイル名に,読み込むオーバレイパターンテーブルのファイル名を指定します.
- 3. 「OK」を選択します.

指定したオーバレイパターンテーブルが読み込まれます.

編集画面上に,すでにオーバレイパターンテーブルがある場合にも「オーバレイ読込み」を行えます.複数の定義体を重ね合わせたものを1つの定義体として作成することもできます.

9.1.3 オーバレイ定義体の保存

保存方法には,以下の2つの方法があります.

- 上書き保存
- 名前を付けて保存

上書き保存

作成中の定義体を同名の定義体に上書きして保存する場合に選択します.

機能

作成中の定義体を上書きして保存します.オーバレイ定義体のファイル名および保存先が指定されていない場合は,名前を付けて保存ダイアログボックスが表示されます.

作成したオーバレイパターンテーブルの定義内容を検査します.オーバレイパターンテーブルに用紙サイズを超える図形またはオーバレイ文字がある場合,強制保存を行うかどうかを確認するメッセージが表示されます.ただし,オーバレイパターングループは検査されません.

強制保存したオーバレイ定義体は,用紙サイズを超える図形またはオーバレイ文字がある可能性があります.作成したシステムで運用する場合は問題ありませんが,ほかのシステムでは運用できないことがあります.

オーバレイ定義体のト書き保存

操作

1. [ファイル]メニューの[上書き保存]コマンドを選択します. 定義中の定義体が保存されます.編集画面が表示されます.

名前を付けて保存

作成中の定義体のファイル名および保存先を指定または変更して保存します.

機能

作成中の定義体を変名または保存先を変更して保存します.名前を付けて保存 ダイアログボックスが表示され,定義体名および保存先パス名を指定して保存 します.保存時には定義体の内容が検査されます.



図 9.2 名前を付けて保存ダイアログボックス

オーバレイ定義体の名前を付けて保存

操作

- 1. [ファイル]メニューから[名前を付けて保存]コマンドを選択します. 名前を付けて保存ダイアログボックスが表示されます.
- 2. 定義体名および保存先を指定します.
- 3. 「保存」を選択します. 定義体が保存され,編集画面に戻ります.

9.1.4 FORM の終了

FORM オーバレイオプションは, FORM を終了すると同時に終了します. 終了方法を以下に説明します.

操作

[ファイル]メニューから [FORM の終了] コマンドを選択します.
 FORM が終了します.

9.2 定義画面の種類

以下に,定義画面の種類について説明します.

編集画面

編集画面は,オーバレイパターンテーブルを定義する画面です.オーバレイパターンテーブルの作成,編集が行えます.また,オーバレイパターンテーブルと帳票定義体を重ねて定義することもできます.

編集画面とともに,シンボルメニューが表示されます.




図 9.3 シンボルメニュー

第 10 章 FORM オーバレイオプションの 機能を知ろう

ここでは,FORM オーバレイオプションで設定できる機能について理解できます.

目次

10.1 オーバレイパターンテーブルで設定できる機能	136
10.2 オーバレイパターングループに設定できるもの	139

『FORM ヘルプ』



- 概要 オーバレイパターンテーブルの作成【OVD】
- 画面別操作ガイド 操作ガイド - 編集画面 オーバレイパターンテーブルの設定【OVD】

10.1 オーバレイパターンテーブルで設定できる機能

オーバレイパターンテーブルで設定できる機能について説明します.

10.1.1 全般情報

定義体全般に関する情報です.

名前

オーバレイパターンテーブルのファイル名です.定義体名と拡張子(.OVD)で構成されています.利用者プログラムでオーバレイパターンテーブルを利用するときの名前です.

プロパティ

定義体情報:

オーバレイパターンテーブルを作成するときの情報です.

- 定義体サイズ(縦幅,横幅)
- 定義体方向

ドット密度:

印刷するプリンタのドット密度です.

保存形式:

オーバレイパターンテーブルを保存するときの形式です.

10.1.2 作成できる図形,文字

オーバレイパターンテーブルとして定義できる図形には,以下のものがあります.

罫線


罫線には,以下の種類があります.

- 水平線
- 垂直線
- 斜線
- 枠
- 定型パターン(枠罫線の辺を組み合わせた罫線)

罫線属性として,次のものが設定できます.

- 線幅(細線,標準線,太線,極太線,任意)
- 線種(実線,点線,破線,一点鎖線,任意)
- 線色(黒,青,赤,桃,緑,水,黄,標準)


枠および定型パターンの角を,半径を指定して丸めることができます.



網がけ

網がけ属性として,次のものが設定できます.

網がけパターン(1~10)



- 網がけ色(黒,青,赤,桃,緑,水,黄,標準)
- 枠線表示(網がけに枠線を付けるかどうかを指定)

網がけは,枠や定型パターン同様に角を丸めることができます.

円,楕円

円および楕円を設定できます.

円および楕円にも罫線同様に,線種,線幅,および線色を指定できます.


オーバレイ文字

行桁位置に縛られることなく,自由に設定できます.文字属性として,次のものが設定できます.

- 書体(明朝,明朝半角,ゴシック,ゴシック半角)
- 文字サイズ (4.5 ポ, 7 ポ, 9 ポ, 10.5 ポ, 12 ポ, 18 ポ, 36 ポ, 自由)
- 文字拡大(標準,倍角,長体,平体)
- 文字縮小(標準,半角,上付き,下付き)
- 文字間隔(文字サイズを基準にした文字と文字の間隔)
- 文字列方向(右,左,上,下)
- 文字回転角(0°,90°,180°,270°)




文字色(黒,青,赤,桃,緑,水,黄,白,標準)



オーバレイ文字は,以下のように配置することができます.


• 自動配置

オーバレイ文字を指定された範囲の中に自動的に配置します.中央と等分割があります.




• 行位置調整 / 桁位置調整

オーバレイ文字を文字の行方向または桁方向の指定した配置位置に揃えて表示します.



イメージデータ

ビジュアルなデータ (イメージスキャナで読み取ったデータなど)を,ペイントなどでクリップボードを経由してイメージデータとして設定することができます.





イメージデータは,単色(白と指定した色)でしか扱えません.

10.2 オーバレイパターングループに設定で きるもの

オーバレイパターングループでは,オーバレイパターンテーブルをグループ化して出力順序を定義できます.オーバレイパターングループで設定できる機能について説明します.

10.2.1 全般情報

定義体全般に関する情報です.

名前

オーバレイパターングループのファイル名です.定義体名と拡張子(.OVD)で構成されています.利用者プログラムでオーバレイパターングループを利用するときの名前です.

10.2.2 出力順序

オーバレイパターンテーブルの出力順序を定義する機能です.出力順序には,データセットオーバレイ(帳票定義体順)およびシーケンスオーバレイ(オーバレイパターンテーブル順)があります.

データセットオーバレイ:

複数のオーバレイパターンテーブルの切替えを,印刷する帳票定義体のページ単位に行います.

オーバレイ 帳票 オーバレイ 帳票

オーバレイ帳票

オーバレイ帳票

オーバレイ 帳票 オーバレイ

シーケンスオーバレイ:

複数のオーバレイパターンテーブルの切替えを,オーバレイパターンテーブル単位に行います.

オーバレイ

オーバレイ帳票

オーバレイ帳票

オーバレイ帳票

オーバレイ帳票

オーバレイ帳票

10.2.3 コード系


グループ化するオーバレイパターンテーブル名のコード系を指定します.コード系には EBCDIC および ASCII があります.それぞれ指定したコード系でオーバレイパターンテーブル名を指定します.

10.2.4 オーバレイパターンテーブル名

グループ化するオーバレイパターンテーブルの定義体名を指定します.

第 11 章 オーバレイ定義体の運用方法

FORM オーバレイオプションを使って作成したオーバレイ定義体の運用方法を 説明します.



目次

11.1 COBOL の出力帳票に重ねて出力する方法	142
11.2 MeFt の出力帳票に重ねて出力する方法	143

11.1 COBOL の出力帳票に重ねて出力する方 法

COBOL の出力帳票にオーバレイ定義体を重ねて印刷する場合, COBOL プログラムで制御レコードを指定します.

以下のプログラムは, I 制御レコードを指定し, オーバレイパターン "PTN1" を COBOL の出力帳票に重ねて出力する例です.

```
IDENTIFICATION DIVISION.
  PROGRAM-ID. ICTLX.
  ENVIRONMENT DIVISION
  CONFIGURATION SECTION
  SPECIAL-NAMES.
      CTL IS I 制御
  INPUT-OUTPUT SECTION.
  FILE-CONTROL
      SELECT 印刷ファイル
ASSIGN TO PRINTER
            ORGANIZATION IS SEQUENTIAL
            FILE STATUS IS 状態
  DATA DIVISION
  FILE SECTION.
  FD 印刷ファイル.
01 I 制御レコード
                              PIC X(100).
  01 行レコード.
     02 VAL
                              PIC X(1).
  WORKING-STORAGE SECTION.
  01 状態
                              PIC X(2).
  01 印字データ 01 | 制御データ
                              PIC X(1)
                                            VALUE" ".
     02 ICTL-RECID
                              PIC X(2)
                                            VALUE "11"
     02 ICTL-M
     02 ICTL-FOVL
                              PIC X(4)
                                            VALUE "PTN1".
     02 ICTL-R
                              PIC 9(3)
                                            VALUE 1.
     02 ICTL-C
                               PIC 9(3)
     02 ICTL-FCB
                              PIC X(4)
PIC X(8)
                                             VALUE SPACE
     02 ICTL-FORMATID
                                             VALUE SPACE
     02 ICTL-CMOD
                               PIC X(4)
                                             VALUE SPACE
     02 ICTL-S
                               PIC 9(3)
                                             VALUE 1.
    02 ICTI-T
                              PIC 9
                                             VALUE 0
     02 ICTL-FORM
                               PIC X(4)
                                             VALUE SPACE
                              PIC X(4)
PIC X(4)
                                            VALUE SPACE
VALUE SPACE
     02 ICTL-XTB1
     02 ICTL-XTB2
     02 ICTL-XTB3
                               PIC X(4)
                                             VALUE SPACE
     02 ICTL-XTB4
                               PIC X(4)
                                             VALUE SPACE
                              PIC X
                                             VALUE SPACE
     02 ICTI-LOAD
     02 ICTL-OFFSTK
                               PIC X
                                             VALUE SPACE
                              PIC X(2)
PIC X(3)
     02 ICTL-PRTFORM
                                             VALUE "P"
                                             VALUE "A4"
     02 ICTL-SIZE
                               PIC X(2)
                                             VALUE "P1"
     02 ICTL-HOPPER
     02 ICTL-STACKER
                              PIC X(2)
PIC X
                                             VALUE "S".
                                             VALUE "F"
     02 ICTL-SIDE
                               PIC X
                                             VALUE "F"
     02 ICTL-POST
     02 ICTL-PRTAREA
                               PIC X
                                             VALUE "N"
     02 ICTL-BIND
                               PIC X(4)
                                             VALUE SPACE
                               PIC 9(4)
     02 ICTL-WIDTH
                                             VALUE 0.
     02 ICTL-OFFSETPX
                               PIC 9(4)
                                             VALUE 0.
                              PIC 9(4)
PIC 9(4)
     02 ICTL-OFFSETPY
                                             VALUE 0.
     02 ICTL-OFFSETLX
     02 ICTL-OFFSETLY
                               PIC 9(4)
                                             VALUE 0.
                              PIC X(9)
                                            VALUE SPACE
     02 ICTL-RSV
PROCEDURE DIVISION
  OPEN OUTPUT 印刷ファイル.
WRITE I 制御レコード FROM I 制御データ
      AFTER ADVANCING I 制御.
  WRITE 行レコード FROM 印字データ
AFTER ADVANCING PAGE.
  CLOSE 印刷ファイル.
END PROGRAM ICTLX.
```



I制御レコードの詳細,指定内容 "COBOL文法書"

COBOL で指定するオーバレイ定義体は,拡張子(.OVD)と "KOL5"を除いた4文字だけが有効になります.例えばオーバレイ定義体名が "KOL5PTN1.OVD"の場合,有効な名前は"PTN1"になります.ファイル名を付けるときに注意してください.

11.2 MeFt の出力帳票に重ねて出力する方法

MeFt の出力帳票に重ねて印刷する場合,以下のいずれかの方法で印刷するオーバレイ定義体を指定します.

- 帳票定義体の"オーバレイ名"にオーバレイ定義体名を指定する
- MeFt のプリンタ情報ファイルにオーバレイ定義体の情報(保存ディレクトリ名,ファイル名,拡張子)を指定する

付録

目次	
付録 A FORM のコード系	147
付録 B 画面・帳票定義体のサイズ削減方法	161

付録 C 画面・帳票定義体のサイズ概算方法163

付録 A FORM のコード系

FORM で扱えるコード系と , コード変換を行ったときの各コードの対応について説明します .

目次

A.1 FORM で扱えるコード系	. 148
A.2 コード変換	. 148

A.1 FORM で扱えるコード系

以下に FORM で扱えるコード系と、そのコード系の半角文字コードと全角文字コードの対応を示します.

コード系	半角コード	全角コード
EBCDIC (カナ文字)	EBCDIC (カナ文字)	JEF
EBCDIC (英小文字)	EBCDIC (英小文字)	JEF
EBCDIC (ASCII)	EBCDIC (ASCII)	JEF
JIS8+ シフト JIS	JIS8	シフト JIS
EUC	ASCII+JIS8 カナ	U90

A.2 コード変換

コード変換方法には,以下の2つの方法があります.

- 富士通標準のコード変換
- FORM 独自のコード変換

以下にそれぞれの変換方法を説明します.

A.2.1 富士通標準のコード変換

富士通標準のコード変換については , "FUJITSU 文字資源流通手引書 "を参照してください .

A.2.2 FORM 独自のコード変換

半角文字と全角文字とでは,変換方法が異なります.それぞれの場合について 説明します.

半角文字コードの変換

コード変換を行ったときの,半角文字コードの変換と対応について説明します.

(1)EBCDIC コード内での変換

EBCDIC コード内での変換には,以下の3通りがあります.この場合,文字コードは変換されません.そのため,変換前とは異なる文字に変換されることがあります.

カナ文字 英小文字英小文字 ASCIIASCII カナ文字

(2)EBCDIC コードと JIS8 コード間の変換

原則として同一文字の文字コードに変換されます.変換先のコード系に同一文字がない場合は,代替文字が使用されます.代替文字を使用する変換には,以下の2通りがあります.

- 代替変換:代替文字と1対1で対応させて変換する
- 縮退変換:すべて同一の文字(FORMでは「?」)に変換する

以下に代替文字を使用する場合の変換規則を示します.

JIS8	コード	EBCDIC コード (カナ文字)		_	C コード \文字)	EBCDIC コード (ASCII)		
文字	コード	文字	コール	文字	コード	文字	コード	
!	0x21		0x4F		0x4F	!	0x21	
\$	0x24	\$	0xE0	\	0x5B	\$	0x5B	
[0x5B	£	0x4A	£	0x4A	[0x4A	
\	0x5C	\	0x5B	\$	0xE0	\	0xE0	
]	0x5D	!	0x5A	!	0x5A]	0x5A	
٨	0x5E	٦	0x5F	7	0x5F	^	0x5F	
	0x7C	I I	0x6A	1	0x6A	I	0x6A	
	0x7E		0xA1		0xA1	~	0xA1	
a ~ Z	0x61 ~ 7A	縮退	?(0x6F)	a ~ Z	正常変換	a ~ Z	正常変換	
カナ	0xA0 ~ DF	カナ	正常変換	縮退	?(0x6F)	縮退	?(0x6F)	

JIS8 コードの「a」~「z」($0x61 \sim 0x7A$) を EBCDIC (カナ文字) コードに変換する場合,および JIS8 コードのカナ文字 ($0xA0 \sim 0xDF$) を EBCDIC (英小文字または ASCII) コードに変換する場合は,縮退変換が必要なため「?」 (0x6F) に変換されます.

(3)EBCDIC コードと EUC コード間の変換

EUC コードの半角文字は「ASCII + JIS8 カナ」なので,JIS8 コードと同様の変換が行われます.変換規則は,「(2)EBCDIC コードと JIS8 コード間の変換」を参照してください.ただし,EUC コードのカナ文字($0xA0 \sim 0xDF$)には,先頭に「0x8E」が付加されて2 バイト文字になります.

(4)JIS8 コードと EUC コード間の変換

EUC コードの半角文字は「ASCII + JIS8 カナ」なので, JIS8 コードと同様の変換が行われます. したがって文字コードの変換は行われません. ただし, EUC コードのカナ文字 ($0xA0 \sim 0xDF$) には, 先頭に「0x8E」が付加されて 2 バイト文字になります.

全角文字コードの変換

コード変換を行ったときの,全角文字コードの変換と対応について説明します.

(1) 各コード間の変換規則

以下に各コード間の変換規則を示します.



注) 図中で示したシフト JIS コードは相互変換の対応関係に重点をおいており,実際には以下のように定義されています.

	JIS文字セット		富士通コード系		マイクロソフト 標準キャラクタセット
(区) 1	JIS非漢字 0x8140~0x84FC	(区)	JIS非漢字 0x8140~0x84FC	(区)	JIS非漢字 0x8140~0x84FC
9	未定義 0x8540~0x889E	9	未定義 0x8540~0x889E	9	未定義 0x8540~0x86FC
				13	NEC特殊文字 0x8740~0x879E
				14	未定義 0x879F~0x889E
16	第一水準漢字 0x889F~0x979E	16	第一水準漢字 0x889F~0x979E	16	第一水準漢字 0x889F~0x979E
48	第二水準漢字 0x979F~0xEAFC	48	第二水準漢字 0x979F~0xEAFC	48	第二水準漢字 0x979F~0xEAFC
85	外字 0xEB40~0xEBFC	85	外字 0xEB40~0xEBFC	85	未定義 0xEB40~0xECFC
87	未定義 0xEC40~0xEFFC	87	富士通拡張非漢字 0xEC40~0xEFFC		
				89	NEC/IBM選定文字 0xED40~0xEEFC
94		94		93 94	未定義 0xEF40~0xEFFC
		95	外字 0xF040~0xF9FC	95	外字 0xF040~0xF9FC
		115 120	富士通拡張非漢字 0xFA40~0xFCFC	115 120	IBM拡張文字 0xFA40~0xFCFC

(2)JEF コードとシフト JIS コード間の変換 (不規則変換部分)

第一水準漢字と第二水準漢字の入れ換え 字体重視の変換を行うために以下の 44 文字については , 特別な対応付けによって変換されます .

	一水	二水		一水	二水		二水	一水		二水	一水
文字	JEF b-k	シフト JIS	文字	JEF p-k	シフト JIS	文字	JEF b-k	۶۶۲ JIS	文字	JEF ⊐-K	シフト JIS
鰺鶯蠣攪竈灌誎頸礦蘂靱	B0B3 B2A9 B3C2 B3C9 B3F6 B4C3 B4D2 B7DB B9DC BCC9 BFD9	E9CB E9F2 E579 9D98 E27D 9FF3 E67C E8F2 E1E6 E541 E8D5	賤壺礪檮濤邇蠅糩儘藪籠	C1A8 C4DB C5D7 C5EE C5F3 C6F6 C7E8 C9B0 CBF9 CCF9	E6CB 9AE2 E1E8 9E8D 6FB7 E78E E5A2 9E77 98D4 E54D E2C4	鯵鴬蛎撹竃潅諌頚砿蕊靭	F2CD F2F4 E9DA D9F8 E3DE DEF5 EBDD F0F4 E2E8 E9A2 F0D7	88B1 89A7 8A61 8A68 8A96 8AC1 8AD0 8C7A 8D7B 8EC7 9078	賎壷砺梼涛迩蝿桧侭薮篭	ECCD D4E4 E2EA DBED DEB9 EDEE EAA4 DBD8 DOD6 E9AE E4C6	9147 92D9 9376 938E 9393 93F4 9488 954F 9699 96F7 9855

• JEF 拡張非漢字と JIS 非漢字の入れ換え

JEF 拡張非漢字は、基本的にシフト JIS コードに変換できませんが、以下の 71 文字の JEF 拡張非漢字は相当する文字がシフト JIS コードの基本非漢字の領域中に存在するため、特別に対応して変換されます.

文字	JEF コード	シフト JIS	文字	JEF ɔ-۴	シフト JIS	文字	JEF	۶٦١ JIS	文字	JEF ɔ-۴	シフト JIS
	76A7 76A8 76A9 76AA 76D3 76C0 7CC1 7CC2 7CC3 7CC4 7CC5 7CC6 7CC7 7CC8 7CC9 7CC8 7CC9 7CC8	81CA 81E6 81E0 81DF 81F1 84F1 84A2 84A3 84A4 84A6 84A8 84A5 84A5 84A5 84B5	 	7CCC 7CCD 7CCE 7CD1 7CD2 7CE6 7CE7 7CE8 7CE9 7CF1 7CF2 7CF3 7CF4 7CF5 7CF6 7CF7 7FA1 7FA2	84B7 84BE 84B9 849F 84AC 84AC 84AB 84AE 84B1 84B3 84B0 84B2 84B4 84BA 84BB		7FA3 7FA4 7FD0 7FD1 7FD2 7FD3 7FD4 7FD5 7FD6 7FD7 7FD8 7FD9 7FDA 7FDB 7FDC 7FDD 7FDE 7FDF	84BB 84BC 81B8 81B9 81BB 81BC 81BD 81BE 81BF 81C8 81C9 81CB 81CC 81CD 81CD 81DA	(0 ▼ ≪ ≫ √ 8 8 5 5 # ♭ ↑ † ‡ ¶ ○	7FE0 7FE1 7FE2 7FE3 7FE4 7FE5 7FE6 7FE7 7FE8 7FE9 7FEA 7FEB 7FEC 7FED 7FEC 7FED 7FEF	81DC 81DD 81DE 81E1 81E2 81E3 81E4 81E5 81E7 81E8 81F2 81F3 81F4 81F5 81F6 81F7 81F6

(3)JEF コードと U90 コード間の変換 (不規則変換部分)

字体重視の変換を行うために,以下に示す特別な対応付けによって変換されます.

• 第一水準漢字と第二水準漢字の入れ換え

	一水	二水
文字	JEFコード 16進	U90コード 16准
LT.	10,10	10,10
鰺	B 0 B 3	F2CD
鶯	B2A9	F2F4
蠣	B3C2	E9DA
攪	B3C9	D9F8
竈	B3F6	E3DE
灌	B4C3	DEF5
諫	B4D2	EBDD
堯	B606	F4A1
頸	B7DB	FOF4
礦	B 9 DC	E2E8
蘂	BCC9	E9A2
靱	BFD9	FOD7
賤	C1A8	ECCD
壺	C4DB	D4E4
礪	C5D7	E2EA
檮	C5EE	DBED
濤	C5F3	DEB 9
邇	C6F6	EDEE
蠅	C7E8	EAA4
檜	C 9 B 0	DBD8
槇	CBEA	F4A2
儘	CBF9	DOD6
藪	CCF9	E9AE
遙	CDDA	F4A3
籠	CFB6	E4C6
計	25文字	

	二水	一水
文字	JEFコード 16進	U90コート 16進
鯵鴬蛎撹竃潅諌	F2CD F2F4 E9DA D9F8 E3DE DEF5 EBDD	B0B3 B2A9 B3C2 B3C9 B3F6 B4C3 B4D2
頚砿蕊靭賎壷砺梼涛迩蝿桧	FOF 4 E2E8 E9A2 FOD 7 ECCD D4E4 E2EA DBED DEB9 EDEE EAA4 DBD8	B7DB B9DC BCC9 BFD9 C1A8 C4DB C5D7 C5EE C5F3 C6F6 C7E8
侭薮 篭	DOD6 E9AE E4C6	CBF9 CCF9 CFB6
計	2 3 文章	L 字

		備考	
文字	JEFコード 16進	U90コート 16進	
*	F 4 A1	8FA7C8	(a) 尭
*	F4A2	8FB4C4	(b)槙
*	F4A3	8FDOEB	(c)遥
*	F4A4	8FB9A2	(d)瑶

:第二水準漢字どうしの入れ換え

※ : JEF 未定義文字 (a)(b)(c)(d): 『留意事項』を参照

• 第一水準漢字と拡張漢字の入れ換え

	一水	拡張
文字	JEFコード 16進	U90コート 16進
拐喝褐靴慧荊隙嫌昂溝冴遮渚梢翠逝栓濯琢棚塚鴇那扉頻泡繭癒遼	B2FD B3E5 B3E6 B7A4 B7C5 B7D5 B7E4 B7E9 B9B7 B9C2 BAE3 BCD7 BDED BEBF BFE9 COC2 C2F5 C2F6 C3AA C4CD C6BE C6E1 C8E2 C9E1 CBE2 C9E2 C9E2 C9E2 C9E2 C9E2 C9E2 C9E2 C9	8FAFBB 8FA7B8 8FC3EE 8FCCCB 8FADC2 8FC1EA 8FC8D2 8FA9ECC 8FB7C6 8FA4A5 8FD0EC 8FB5AF 8FB2E4 8FB7FE 8FC8D2 8FB7C7 8FB9A1 8FB2E5 8FA7C9 8FC8D9 8FC6F6 8FC8D9 8FACPB 8FC8D9 8FACPB 8FC8D9 8FACPB 8FC8D9 8FACPB 8FC8D9
計	29文=	字

	拡張	一水
文字	JEFコード 16進	U90コート 16進
拐	4FBB	B2FD
喝	47B8	B3E5
褐	63EE	B3EC
靴	6 CCB	B7A4
慧	4DC2	B7C5
荊	61EA	B7D5
隙	68D2	B7E4
嫌	49EC	B7F9
昂	50FC	B9B7
溝	5706	B902
冴	4445	BAE3
遮	70EC	BCD7
渚	55AF	BDED
梢	52E4	BEBF
翠	5FFE	BFE9
逝	67F5	C0C2
栓	52E3	COF2
濯	57C7	C2F5
琢	59A1	C2F6
棚	52E5	C3AA
塚	4709	C4CD
鴇	6EF6	C6BE
那	68D9	C6E1
扉	4EF9	C8E2
頻	6CFB	C9D1
泡	55AE	CBA2
繭	63A1	CBFA
癒	5AF4	CCFE
遼	70ED	CECB
尭植	4708	B6C6 CBEA
揺	54C4 70EB	CDDA
畑	LOPD	CDDR
計	3 2 文等	2

		備考	
文字	JEFコード 16進	U90コート 16進	
堯槇	B606 CBEA	F4A1 F4A2	(a) (b)
遙	CDDA	F4A3	(c)

(a)(b)(c): 『留意事項』を参照

• 第二水準漢字と拡張漢字の入れ換え

	二水	拡張
文字	JEFコード 16進	U90コート 16進
晃朞枴梍樮皓翔赳迪※※※※※	D1CB DBAE DBCA DBF4 DCD3 E2AB E6C6 ECE2 EDEC F4A1 F4A2 F4A3 F4A4 F4A5 F4A6	8FA3EE 8FB2CD 8FD0CA 8FD0CC 8FCFD3 8FBBAC 8FBFFD 8FC6B8 8FC7F4 8FA7C8 8FB4C4 8FD0EB 8FB9A2 8FB9A2 8FA4A4 8FB8A8
計	15文章	Ž

	拡張	二水
文字	JEFコード 16進	U90コード 16進
冕朞枴梍樮皓翔赳迪	43EE 52CD 70CA 70CC 6FD3 5BAC 5FFD 66B8 67F4	D1CB DBAE DBCA DBF4 DCD3 E2AB E6C6 ECE2 EDEC
瑶凜熙	59A2 44A4 58A8	E0F6 F4A5 F4A6
計	12文等	?

		備考	
文字	JEFコード 16進	U90コード 16進	
尭稹遥瑤	4708 5404 70EB E0F6	B6C6 CBEA CDDA F4A4	(a) (b) (c)

※ : JEF 未定義文字(a)(b)(c)(d): 『留意事項』を参照

• 基本非漢字と拡張非漢字の入れ換え

Tef	┃║╚╔╠╦╟╟╞╞╠╠╠ ┍┯┱╖┱╔╗╬╬╬╠ ╟╪╟╬┷╬╫┉┉┉┉	文字
FAB1	77777777777777777777777777777777777777	JEF J-F
7480	FA6234567899ABCDEFF0123456789ABCDEE1233456789ABCDEEFF6CFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF	U90
74B0 FACC □ 75A5 FCDE □ 7AB7 FAD7 74B3 FACE □ 75A6 FCDF □ 7AB8 FAD8 74B4 FAD0C □ 75A6 FCB0 □ 7ABB FAD8 74B4 FADDC □ 75AC FDE3 □ 7ABB FADB 74B6 FADE □ 75AC FDE3 □ 7ABB FADB 74BC FADE □ 75AC FDE3 □ 7ABB FADB 74BC FADE □ 75AC FDE6 □ 7BAB FABA 74BC FABO TATACS FDE6 □ 7BAB FABA FABA 74CD FCAA 75BB FDFC □ 7BAB FABA FABA 74CD FCAA 75BB FDFC □ 7BAB FABA FABA 74CD FCAB 75BB FDF7 □ 7BAB		文字
FACE FACE FACE FACE FACE FACE FACE FACE	77777777777777777777777777777777777777	JEF コード
75A5 FCDE	FACEPOCE FOR ABOUT THE FOREST PROBLEM FOR AB	U90 3-F
75A5 FCDE		文字
FCDB	678CEF0123456789ABCDE789A1361CCD5671233456789AB81233456789ABBCDE77777777777777777777777777777777777	JEF J-F
7 AE7 7 AE8 7 ABB A ABB	FCCBE2389ABBCBECBECPC89A5467C89ABBDFFFFBDDBEFFFBDDBEFFFBDDBEFFFBDDBFFFBDDBEFFFBDDBEFFFBDDBFFFBBDBEFFBBDBFFFBBDBFFFBBBBFFBBBBFFBBBBFFBBBBFFBBBBFFBBBBFFBBBB	U90 3-F
7AE7 7AE8 7AE8 7AE8 7AE8 7AE8 7AE8 7AE8	N N N N N N N N N N N N N N N N N N N	文字
789ABD123456789ABDDEF001243978AAB562244466888AAA34568A79B7890B128HBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB	77777777777777777777777777777777777777	JEF J-F
	89ABD1123456789ABDDEF01243978AB562244466888AAA345688A79B7890B12EFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFAAAAAAAAAAA	₩90 1-F

文字	JEF コード	U90 3-F	文字	JEF J-F	U90 1-4	文字	2	JEF J-F	U90 J-F	文字	JEF コード	U90 1-F
-	77CCFF45671234456777DDAAABCDEF1233456777CCFFA234456777DDAAABCDEF01234456777CCFFA234456777DDAAABCDBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB	FBB334456CD1234456A788B67BDBB524FDDAABFDDABFDDABFDDBB534FDDABFDDBB534FDDABFDDBB5ABFDBB5ABFDB5ABFD	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + +	234456788D12345678F01234DEF0123456777FFFEEEBF012345 777FFAAABEF01234DEF01234DEF0123456777FFFEEBFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF	CDDE35579CDE100FCEEDABBCDEF0C1ABBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB	- = - : A % う か け : ii f * 1/1/2/2	000	C12823456 1234 C12823456 1234 FFFF	F7A7 F7A8 F7A9 F7D1 F7D3 F9C5 F9C7 F7D6 F7F1 F7FC F7FD	#####################################	ABBCDEFOCLABDEFOC3445679A456789E123456789ABCDEFOC3AA222222222EEEFFFFFFFFAAAAAAAAAAAAAAAAA	01234456789ABCDEF012344566789ABCDEF01212344758699311425ABCOE23441D1 CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC

: 文字の定義されていないコード (表示文字は参考のため)

	文
FAA1 FAA2 FAA3 FAA5 FAA6 FAA8 FAA8	JEF
## 1 - F ##	U90
文字 下〒〒〒	文
i-c gara	JEF
### 100 10	U90
	文
PER DEBCCDEFF 012468ACDE1234456789ABCDEFF PERCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC	JEF
### ##################################	U90
文字 日 日	文
FF	JEF
### ##################################	U90
	7

: 文字の定義されていないコード (表示文字は参考のため)

文字	JEF J-F	U90 3-F
~	PDBC	8FDABC
0	PDBD PDBE	8FDABD 8FDABE
2	FDBF FDC0	8FDABF 8FDACO
J	FDC1 FDC2	8PDAC1 8FDAC2
	FDC3 FDC4	8FDAC3 8FDAC4
ぁ	FDC5	8FDAC5
6.5	FDC6	8FDAC6
う	FDC7	8FDAC7
克	FDC8	8FDAC8
お	FDC9	8FDAC9

文字	JEF J-F	U90 3-F
つ	FDCA	8FDACA
Þ	FDCB	ŘFDACB
κþ	PDCC	ÅFDACC
ょ	FDCD	8FDACD
わ	FDCE	8FDACE
ア	FDCF	8FDACF
1	FDD0	8FDADO
ゥ	FDD1	8FDAD1
x.	FDD2	8FDAD2
オ	FDD3	8FDAD3
ッ	FDD4	8FDAD4
ヤ	FDD5	8FDAD5
ユ	PDD6	8FDAD6
3	PDD7	8FDAD7

文字	JEF J-F	U90 3-F
ワカケかけ	894 FDDDABE34567 FDDDDBE557 FDDBBFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF	8FDAD8 8FDAD6 8FDAD6 8FDAE67 8FD5AB 8FD5BB 8FD5BB 8FD5BB 8FD5AB 8FD5AAF 8FD5AAF 8FD5BB


文字	JEF J-F	U90 3-F
■	BCDEF-07-89-ABCDEF-07-89-ABCDEF-07-89-ABCDEF-07-8-BCDEF-07-8-BCDEF-07-BCDEF	B12DCCCDF809A33456 556CCCDBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB

:文字の定義されていないコード (表示文字は参考のため)

留意事項

文字の入れ換え方には以下の2通りがあります.


- 2文字による相互の入れ換え 入れ換え文字のほとんどはこれに相当します.



1 つの文字の入れ換え()のためにもう一方の入れ換え()が発生します.このとき未定義文字どうしの入れ換えが発生する場合もありますが,表中には参考として()の文字が記載してあります.

3 文字による相互の入れ換え

表中の(a)~(d)の文字がこれに相当します.



	文	JEF⊐-ド	U90⊐-ド	文	JEF⊐-ド	U90:::- F	文	JEF⊐-K	U90:::
	字	16進	16進	字	16進	16進	字	16進	16進
(a)	堯	B6C6	F4A1	×	F4A1	8FA7C8	尭	4708	B6C6
(b)	槇	CBEA	F4A2	*	P4A2	8FBEC4	槙	54C4	CBEA
(c)	遙	CDDA	F4A3	*	P4A3	8FD0EB	遥	70EB	CDDA
(d)	瑤	EOF6	F4A4	*	F4A4	8FB9A2	瑶	59A2	EOF6

※ : JEF 未定義文字

(2)U90 コードとシフト JIS コード間の変換(不規則変換部分) U90 コードとシフト JIS コード間では不規則変換はありません.

付録 B 画面・帳票定義体のサイズ削減 方法

保存時に作成した定義体が最大サイズを超えないかチェックされます.

保存サイズ拡張しない場合:96 バイト

保存サイズ拡張する場合 : 256 バイト

最大サイズを超える場合は,以下の説明に従い,画面帳票定義体サイズを削減 します.


なお,"付録 C 画面・帳票定義体のサイズ概算方法"で示すように,画面・帳票定義体は境界サイズにより整合されているため,これらの方法を実施してもサイズが削減されない場合があります.

項目情報の削減

 複数の項目を, 伝票形式またはレコード定義での繰り返しにする 伝票形式またはレコード定義により項目が繰り返される場合,繰り返し 展開部分の項目情報が起点部分の項目と共通化されるため,資源量の削減になります。



固定リテラル項目をできるだけ1つにする
 以下の例のように,複数の固定リテラル項目は1つにまとめた方が資源量は削減できます。



- 入力終了選択項目を「選択のみ項目」にする入力終了選択項目のアテンション情報の分,資源量が削減できます。
- 画面定義体で,罫線/網かけ情報に「項目(罫線)」を指定したとき, 項目罫線をできるだけ項目に隣接するようにする

項目罫線の場合は,罫線情報を項目の属性として保存されます.したがって,項目に隣接しない罫線情報は,空白の固定リテラル項目または 罫線だけの項目として保存されるので,資源量が増加する要因となりま す



項目群情報の削減

- 不要な項目群を作成しない
 - 無条件に標準項目群生成をしないようにします.不要な項目群は,資源量が増加する要因になります.
- 「全項目群」を削除する
 MeFt では、「@ ALLF」全項目を項目群として扱えるので全項目群は必要ありません。
- メッセージ項目を通常の出力項目にする
 メッセージ項目は、保存時にすべての項目群の構成項目として追加されるため、資源量が増加する要因となります。

行情報の削減

行ピッチを「1/6」または「1/8」にする
 行ピッチに「行ごと」が指定されている場合,定義体の縦幅分,行情報が保存されるので,資源量が増加する要因となります.

プログラミング名情報の削減

不要なプログラミング名を削除する
 必要のないプログラミング名をつけないようにします.不必要なプログラミング名は,資源量が増加する要因となります.

レコード定義情報の削減

• 無意味にレコード定義しない 無条件に基本レコード生成しないようにします.不必要なレコード定義 は,資源量が増加する要因となります.


付録 C 画面・帳票定義体のサイズ概算 方法

以下に画面・帳票定義体のサイズ概算方法を示します.なお,このサイズ概算方法で算出される値はあくまで概算値です.正確な値ではないので注意してください.

以下の表で,該当する事項(で指示)を加算した値(注)が,画面・帳票定義体のサイズ概算値(バイト数)になります.

	Α	В	С	D	Е	F	G	H	I	J	K	L	М	N	0	Р	Q	R	S	T	U	٧	W	Х
画面																								
帳票																								

注) 画面帳票定義体は下図のような構造を持ち,画面・帳票定義体のサイズは 256 バイト境界の境界調整分だけ加算された値となります.



A ~ W の内容の概算式と各テーブルの最大サイズを次に示します.

付表 C.1 定義内容と定義サイズの概算式

	定義内容	概算式	最大保存 サイズ拡張		
			なし	あり	
Α	定義域	256 (定義体版数が8以上のときは384)	32KB	64KB	
В	アテンション名テーブル	6 × アテンション数 (アテンション数には必須アテンションを 含む)	32KB	64KB	
С	項目群,項目名テーブル	8 ×(項目群数 + 項目数) + 2 (項目数は組込みメディア項目数を除く)	32KB	64KB	
D	組込みメディア項目名 テーブル	8 ×組込みメディア項目数 + 2	32KB	64KB	

	定義内容	概算式		保存 ズ拡張
			なし	あり
		1. 基本項目テーブル 16 ×項目数 + 2 (項目数は組込みメディア項目数を除く)	32KB	64KB
E	項目テープル	2. 共用項目テーブル 18 × (出力項目数 + 固定リテラル項目数) + 16 × (入出力項目数 + キーマット項目数) + 2 ×選択項目数 + 6 × 数字 / 英数字 / 日本語項目の文字サイズ / 文字ピッチ指定項目数 + 18 ×混在 / 日付け / 時刻 , 通番項目のフォント / 文字サイズ / 文字ピッチ / 拡大 / ゴシック指定項目数 + 6 × 入出力項目またはキーマット項目の文字拡大項目数 + 2	32KB	64KB
		(出力項目数,入出力項目数,キーマット項目数,および選択項目数は,繰り返し展開されている場合,その起点の項目数だけを加算した値)		
		3. 拡張項目テーブル 固定リテラル総和長+ 6×郵便番号項目数+ 6×バーコード項目数+2 12×範囲指定バーコード項目数 (バーコード項目は,繰り返し展開されている場合,その起点の項目数だけを加算し	32KB	64KB
-		た値)		
F	項目群テープル	k=g (8 + 4Gk + 2) + 2 k=1 g:項目群数 Gk:項目群内の項目数	32KB	64KB
G	組込みメディア項目テー ブル	(12 ×組込みメディア項目数) + (8 ×ファイル名データ項目数) + 2	32KB	64KB
Н	固有項目テーブル	16 ×初期値または入力値検査属性が指定 されている項目数 + 2	32KB	64KB
I	初期値テーブル (注 1)	初期値が設定されている項目の項目長総和 + (4 ~ 7)	32KB	64KB
J	選択項目テーブル	12 ×選択項目数 + 2	32KB	64KB
K	選択項目アテンション テーブル	12 ×入力終了選択項目数 + 2	32KB	64KB

	定義内容	概算式		:保存 ズ拡張
			なし	あり
L	入力値検査テーブル	20×入力値検査属性が指定されている項目数+2	32KB	64KB
М	入力値テーブル (注 1)	k=n ((2 + Lk) × Vk) + k=1 k=a ((2 + Vk + Sk) + 4 ~ 7) k=1 n:有効値が設定されている数字項目数 a:有効値が設定されている英数字項目数 Lk:項目長 Vk:有効値数 Sk:有効値長総和	32KB	64KB
N	オーバレイパターンテー ブル	4 × (8 ×パターン名数) + 2	32KB	64KB
背	景メディアテーブル (注 1)	6 + 背景メディア文字列長 + (4 ~ 7)	32KB	64KB
0	振分け手順テーブル (注 1)	 定義域 48 処理テーブル 8 + (4 ×呼出し名数) + 呼出し名長総和+(4~7) 振分け値テーブル 8 + (4 ×振分け値数) + 振分け値長総和+(4~7) ファンクションキー値テーブル 8 + (8 ×ファンクションキー値数) + (4~7) 	32KB	64KB
Р	メニューテーブル (注 1)	(13 + 8) ×メニューグループ数 + (13 ×メニュー項目数) + メニュー項目名総和長 + (4 ~ 7)	32KB	64KB
Q	選択群テーブル	k=g (16 + 4Gk + 2) + 2 k=1 g:選択群数 Gk:選択群内の項目数	32KB	64KB

	定義内容	概算式	最大 サイ <i>フ</i>	保存 ズ拡張
			なし	あり
		k=g (8 + 2Gk + 2) + 2 k=1		
R	選択群対応テーブル	g:選択群の構成項目がすべて含まれる項 目群数	32KB	64KB
		Gk:項目群内の構成項目がすべて含まれる 項選択群数		
S	区画情報テーブル	12 ×区画数 + 2	32KB	64KB
Т	罫線 / 網がけテーブル	(10×罫線数)+(12×網がけ数)+2 (画面定義体の場合,罫線/網がけ情報が 線画(罫線/網がけ)のときだけ)	32KB	64KB
		1. 固定部 16		
U	ヘルプ情報	2. 可変部 (2×ヘルプ情報数) + ヘルプ情報長総 和 + (4 ~ 7)	32KB	64KB
٧	行情報	定義体縦サイズ分 (行情報に行ごとが指定された分だけ)	255KB	255KB

	定義内容	概算式		:保存 ズ拡張
			なし	あり
w	プログラミング名テーブ ル (注 1) (注 2) (注 3)	 定義域 32 プログラミング定義体名 固定長: 8 + 16 + 4 可変長: 10 + プログラミング定義体名長 + (4 ~ 7) プログラミングアテンション名 固定長: (8 + 16) × (プログラミング名設定済みアテンション情報数 + プログラミング名設定済みアテンション情報数 + プログラミング名設定済みメニュー項目数 + 4 可変長: 10 × (プログラミング名設定済みアテンションが表設定済みアテンションがあり + 4 可変長: 10 × (プログラミング名設定済みアテンション情報数 + プログラミング名設定済み選択項目数) + プログラミング名設定済み選択項目数) + プログラミング名設定済み選択項目数) + プログラミングアテンション名総和長 + (4 ~ 7) 	64KB	64KB
		4. プログラミング項目名 固定長: (8 + 16) × (プログラミング名設定済 み項目数 + プログラミング名設定済み 無効項目数 + プログラミング名設定済み 集団項目数) + 4 可変長: 10 × (プログラミング名設定済み項目 数 + プログラミング名設定済み集団項 目数 + プログラミング項目名総和長) + (4 ~ 7)	32KB	64KB
W	プログラミング名テーブ ル (注 1) (注 2) (注 3)	5. プログラミング項目群名 固定長: (8 + 16) ×項目群数 + 4 可変長: (10 ×項目群数) + プログラミング項目 群名総和長 + (4 ~ 7)	32KB	64KB
Х	レコード定義テーブル (注3)	24 × レコード項目数	32KB	64KB

- 注1) 4~7は4バイト境界に合わせて整合された値
- 注 2) 固定長: プログラミング名形式が 日本語8文字以内」または 英数字16文字以内」

可変長:

プログラミング名形式が「日本語又は英数字 30 文字以内」

- 注 3) 以下の場合,プログラミングテーブルとレコード定義テーブルの位置は 逆になります.
 - レコード定義に表示範囲属性またはカーソル位置属性が設定されている場合
 - 範囲指定バーコードにアドオン項目が指定されている場合

索引

F	き
FORM	基本画面
FORM オーバレイオプション 109 FORM のインストール 19	基本画面表示域55 基本画面表示域の切替え方法58
FORM の起動 50, 130	行情報
FORM の終了54, 133	行情報の削減162
• •	行情報表示域62 強制66
M	強制幅
MeFt	強制 / 解除シンボル60, 134
Р	
PowerWORDVIEW	区画情報解除 63
	区画情報表示
L 1	区画情報表示域
色属性シンボル	グリッド
色濃度切替えシンボル60	グリッドサイズ65 グリッド単位65
インディケータ行55	グリッド表示 / 非表示シンボル60, 134
	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
う	け
上書き保存53, 132	
	2, 11311, 310 17 12 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17
え	_
円作図シンボル134	項目群一覧画面57
	項目群情報の削減162
お	項目情報の削減161 項目ディクショナリ104
オーバレイ定義体111	項目ディグショブ ヴェー・・・・・・・ 104 コード系 ・・・・・・・・ 148
オーバレイ定義体の運用方法141 オーバレイパターングループ111	固定パーティション86
オーバレイパターングループ	コマンド - 更新51, 131
設定できる機能139	
	コマンド - 新規作成51, 130
オーバレイパターンテーブル 111	コマンド - 新規作成51, 130 コマンド - 表示51, 131
オーバレイパターンテーブル 111 オーバレイパターンテーブルで	コマンド - 新規作成51, 130
オーバレイパターンテーブル 111	コマンド - 新規作成51, 130 コマンド - 表示51, 131 コマンド - 標準説明書生成51
オーバレイパターンテーブル 111 オーバレイパターンテーブルで 設定できる機能136	コマンド - 新規作成51, 130 コマンド - 表示51, 131 コマンド - 標準説明書生成51
オーバレイパターンテーブル 111 オーバレイパターンテーブルで 設定できる機能136	コマンド - 新規作成51, 130 コマンド - 表示51, 131 コマンド - 標準説明書生成51
オーバレイパターンテーブル111 オーバレイパターンテーブルで 設定できる機能136 オーバレイ文字作成シンボル134	コマンド - 新規作成
オーバレイパターンテーブル	コマンド - 新規作成

集計表パーティション形式	へ 編集画面
す 垂直線作図シンボル	ま マウスポインタ
せ 選択群一覧画面	め メニュー定義画面
た 対象項目画面	大字拡大シンボル134文字サイズ表示域134文字縮小シンボル134文字スタイル表示域134
ち 帳票定義体16	リ 利用者プログラムとの関係113
て 定義体形式	る ルーラー 64 ルーラー域 56
な 名前を付けて保存53, 133 名前を付けて保存 ダイアログボックス54	れ レコード
/ う\ ファイル属性を指定する ダイアログボックス51	ろ ローカルカーソル60
浮動パーティション	わ 枠作図シンボル59

FM V シリーズ , FM V BIBLO FORM V7.0 説明書

発行日 2002 年 7 月 発行責任 富士通株式会社

- 本書の内容は、改善のため事前連絡なしに変更することがあります。
- 本書に記載されたデータの使用に起因する、第三者の特許権およびその他の権利の侵害 については、当社はその責を負いません。
- 無断転載を禁じます。