JCL 实用指南

V1.14

声明

本作品受知识共享许可协议保护,作者保留作品的版权,但是允许地球人以及外星人在保留作者的署名并且遵守在"<u>署名-非商业性使用-相同方式共享 2.5 中国</u>大陆"这里指定的条件的前提下,复制和发行本作品。

With a Creative Commons license, I keep my copyright but allow people to copy and distribute my work provided they give my credit — and only on the conditions I specify here - "Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 2.5 China Mainland License".

本作品所述内容不代表任何公司或组织的立场和观点, 如有雷同纯属抄袭。

关于

关于本作品

JCL 实用指南是 DSE 大型机实用指南系列作品的入门级作品,旨在介绍并说明 Job Control Language 在 MVS 上的用途、工作原理、用法以及使用技巧。

目标读者

从事以及希望从事大型机(mainframe)相关工作的IT 精英以及学生朋友们,为了能够清楚的理解本作品,在您阅读前,期望您掌握以下相关知识或经验并且拥有能够自由练习的 MVS 环境。

TSO/ISPF MVS/zOS/OS390 SDSF

关于作者

大型机系统工程师,现任职于TOP500某排名第一的IT公司,历经各种大型机专业培训,有着多年丰富的大型机系统(z/OS & z/VM)安装、调试、维护以及管理经验。

Comment welcome

任何建议、意见、不足、错误、遗漏,都欢迎您与作者联系,以保持本作品的科学性和严谨性。

Email: mainframechina[at]gmail.com

本作品授权由 MIB(www.ibmmainframe.cn)唯一发行。

Table of Contents

J(Ľ 实用指南	1
	声明	
	关于	
1.	概要	
	1.1 Hello World	
	1.2 什么是 JCL?	
	1.3 为什么要使用 JCL?	
	1.4 JCL 在 MVS 上是怎样工作的?	
	1.5 JCL都可以做什么?	
2	语法	
	2.1 规则	
	2.2 命名	
	2.3 语句	
	2.4 参数	
	2.5 续行	
	2.6 练习	
3	实例	
٠.	3.1 Data Set 相关	
	3.1.1 百善孝为先——如何创建一个 DS?	
	3.1.2 勿以恶小而为之——Copy DS	
	3.1.3 勿以善小而不为——Move DS	
	3.1.4 己所不欲——Rename DS.	
	3.1.5 勿施于人——Update DS	
	3.1.6 穷则独善其身——Delete DS	
	3.1.7 达则兼济天下——Dump DS	
	3.1.8 修身 齐家 平天下——Restore DS	.22
	3.1.9 夫君子者 莫过于此——Compare DS	
	3.2 开发相关	
	3.2.1 编译链接	. 27
	3.2.2 VSAM	
	3.2.3 GDG	. 31
	3.2.4 SORT	.33
	3.3 系统相关	.36
	3.3.1 格式化磁盘	. 36
	3.3.2 磁盘拷贝	. 36
	3.3.3 更改磁盘卷标	. 38
	3.3.4 定义/删除别名(Alias)	
	3.3.5 导入 Catalog	.39
	3.3.6 执行 TSO/RACF 命令	. 39
4.	附录	
	4.1 参考文献	.41

4.2 商标	4
4.3 Acknowledgement	42

在共和国和母校二中 60 年华诞之际 谨以此书 献给我们亲爱的小马

1. 概要

1.1 Hello World

我们知道任何一门计算机语言都是由 Hello World 程序开始讲起的,但是现在你所看到的一定是第一本从 Hello World 开始讲起的 JCL 教材。在 TSO 上提交下面这段 JCL 代码,你将在 JOBLOG 里面得到图 1-1 的结果。

JCL1-1

图 1-1

1.2 什么是 JCL?

如果你成功地跑出了Hello World,恭喜你!那么如果你认为JCL是一门如此简单的编程语言,那你就大错特错了!这里必须要澄清的一点就是,JCL根本不是一门编程语言,那么它究竟是什么呢?

Job Control Language,顾名思义,是控制 MVS 上 JOB 的语言,它与 COBOL 或 JAVA 这样的计算机编程语言不同,它没有编译、链接的过程,不会生成可执行文件。在大型机上,如果你想让 MVS 系统让你工作,你就需要告诉系统你需要完成什么工作,需要哪些资源,JCL 就可以为 MVS 提供这些信息。

简单地说,可以把 JCL 理解为饭馆里面的"菜单",当你进入一家西餐厅打算享用一套正宗的法式大餐的时候,你并不需要走进厨房亲自烹调,侍者会为你提供一本精美的菜谱供你选择,你只要从中挑选中意的菜品,过不了多久,就会有人把开胃酒、沙拉、主菜和甜点依次送到你的面前。



图 1-2

类似地,当你酒足饭饱后回到办公室的TSO画面前,你希望MVS像餐厅一样为你提供优质的服务,那么首先你需要一本菜单,这就是JCL,在MVS的菜单里面,记录的不是每道菜品的原料、做法以及价格,而是运行一个JOB所需要信

息和资源。当然你不会是餐厅内唯一的客人,你也不会是 MVS 上唯一的用户,同一时间会有无数用户通过 JCL 在执行不同的 JOB,访问不同或者相同的资源。当然你需要做的只是把写好的 JCL 提交给系统,系统会自动设定不同 JOB 的优先级以及它们访问资源的先后顺序,就好比后厨会安排不同客人的菜品的顺序一样,在等待菜品上来之前,你是可以自由支配这段时间的。

1.3 为什么要使用 JCL?

在大机上存在着两种 Workload 工作模式,以上我们讲到的通过 JCL 来提交工作的方法叫做 BATCH(类似于 DOS 的批处理);另外一种好比你去使用 ATM 机,从插卡开始,你需要进行输入密码、金额、取现、取卡等一系列交互式操作,显然你是不能像去餐厅那样把卡片交给服务员然后等待他把现金提出来给你,这种模式我们称之为 ONLINE。

所以,如果要用一句话来解释 JCL 的功能——JCL 就是用来提交 BATCH JOB 的。当然通过 JCL 执行的 JOB 会产生一个 JOBLOG,里面记录了 JOB 执行状况以及正常/异常终止信息,你可以通过这个 LOG 最直观地来了解 JOB 是否达到了预期的要求,或根据错误信息进行下一步调试。

1.4 JCL 在 MVS 上是怎样工作的?

现在各位应该都对 JCL 有一个简单的了解了,那么在 MVS 上 JCL 是怎么具体实现它的各种功能的呢?与怎样使用好 JCL 相比,这可是一个非常不好解释的问题。在这里,我们需要引入 JES(Job Entry Subsystem)系统的概念,就像你把点好的菜单交给侍者(JES)那刻起,侍者会把它传递到后厨,学徒们拿到菜单会为师傅准备原料,洗好切好给师傅下锅,而 MVS 真正所做的就像大厨一样,是入锅烹调的过程,当然做好后 JES 还会负责把 output 呈现到你的面前。




图 1-3

至于 JES 与 MVS 之间更详细的工作原理,我们将会在随后的系列指南中逐步向大家介绍。

1.5 JCL 都可以做什么?

作为一门非编程语言,显然 JCL 不是万能的,它的主要功能都是通过自带的 UTILITY 来实现的,一个 UTILITY 就相当于 JCL 提供的实现特定功能的一个组件,常用的也就十来种左右,他们可以实现诸如下面这些功能:

复制/移动/删除/重命名/更新 Data Set 执行 RACF 命令 更新数据库 DASD/TAPE 操作 编译/链接/运行 COBOL/PLI 程序 等等......

2. 语法

下面我们讲进入本教程最基础也是最枯燥的部分,如果你自认为对JCL的语法规则了然在胸的话可以跳过本章,新手们还是读一遍的好。

2.1 规则

JCL 一般是存放在长度为 80 格式为 FB 的 DS 里面,除去最右端 8 位行号之外,有效输入范围为 1-72 列(column 1-72),左端起始 2 列为 indentifier field,只能允许下面这几种情况。

```
//jobname JOB ,'BILLRAIN',MSGCLASS=H,CLASS=A,NOTIFY=&SYSUID

//stepname EXEC PGM=IEBGENER

//ddname DD SYSOUT=*
----+---1----+---2----+---3----+---4-----5----+---6----+---7--
//SYSIN DD *

HELLO
/*
//* THIS IS COMMENT
//
```

JCL2-1

/* - 流内数据结束标识

//* - 注释行

// - 空语句(null statement),通常为结束行

2.2 命名

从第三列开始为 name field ,每个名字最大长度为 8 个字符,有效字符包括大小写英文字母 $a \sim z$ 、 $A \sim Z$ 、阿拉伯数字 $0 \sim 9$ 以及 3 个通配符(\$、#、@),且必须以字母或通配符开始,名字后跟至少一个空格结束。

通常地,命名的时候不以 SYS、JOB 开头。

2.3 语句

在 name field 后面 operation field ,JCL 的主要 3 个语句都在这里指定,其后面也必须跟随一个空格结束。

JOB statement – 用来标记一个 Job 的开始,告知系统如何处理这个 Job (必须是一个 Job 的第一个语句,且一个 Job 内只能有一个 JOB statement)

EXEC statement – 用来指定每个 Step 执行的程序或 PROC, 并告知系统如何处理这个 Step (一个 Job 内最多有 255 个 Step)

DD statement – 用来描述和指定每个 Step 执行时需要用到的 Data Set 的位置、大小、状态等信息(一个 Step 内的所有 DD statement 必须写在 EXEC statement 下面,但是它们之间的顺序可以互换。

2.4 参数

在 operation field 后面称为 parameter field, 在参数域中有 2 种类型的参数, 位置参数 (positional parameter) 和关键字参数(keyword parameter): 位置参数是固定的, 而关键字参数是可以省略的。

比如 JOB 语句后面的参数有:

```
//jobname JOB BMW, 'BILLRAIN', MSGCLASS=H, CLASS=A, NOTIFY=&SYSUID

↑ 位置参数,记账信息

↑ 位置参数,程序员名

//jobname JOB, 'BILLRAIN'

↑没有内容位置也要留出来,用逗号表省略

↑ 后面都是关键字参数,可以省略,当然一般没有省的这么干净

//jobname JOB BMW, 'BILLRAIN', MSGCLASS=H, CLASS=A, NOTIFY=&SYSUID,

MSGLEVEL=(1,1) 写不下要续行喽,注意有逗号哦↑
```

JCL2-2

JOB 语句常用的关键字参数有:

Keyword Parameter	Value	Purpose
CLASS=n	A~Z, 0~9	Job 在 JES 队列中的优 先级
MSGCLASS=n	A~Z, 0~9	Joblog 在输出时的优先 级
MSGLEVEL=(m,n)	m=	指定在 Joblog 出打印的
	0 只有JOB 语句	内容,一般为(1,1)
	1 所有JCL 和PROC 语 句	
	2 只有JCL 语句	
	n=	
	0 只有JCL 消息	
	1 JCL、JES 和操作员消	

	息	
NOTIFY=userid	&SYSUID 默认为提交 者ID	将 Job 返回码返回给指 定的 TSOID
RESTART=stepname	stepname	从指定 Step 重新执行该 Job
TYPRUN=	SCAN	只检查 JCL 语法而不实 际运行结果
USER=userid	userid	以其他 ID 身份提交 (需要特殊授权)

表 2-1

EXEC 语句的参数有:

JCL2-3

DD 语句的参数有很多, 我们将在第三章结合实例具体为大家讲解。

```
//DUMPTST1 JOB ,'BILLRAIN', NOTIFY=&SYSUID, CLASS=A, MSGCLASS=H
//STEP1 EXEC PGM=ADRDSSU

//SOURCE DD UNIT=3390, VOL=SER=ILY003, DISP=SHR

//TARGET DD DSN=BILLRAIN.TEST.DUMP2,

// UNIT=3390, VOL=SER=COMYYB, DISP=(NEW, CATLG, DELETE),

// SPACE=(TRK, (100, 100), RLSE)

//SYSPRINT DD SYSOUT=*

//SYSIN DD *

DUMP INDDNAME(SOURCE) OUTDDNAME(TARGET) -

DATASET(INCLUDE(SYS1.C1*.**)) ALLEXCP ALLDATA(*)

/*

//
```

JCL2-4

2.5 续行

上面我们说过 JCL 每行最多只能容纳 72 个字符,参数太多写不下该怎么办呢?

```
OCDS JOB CLASS=A,
 TIME=1440,
↑参数域续行最前可以从第四列开始
           NOTIFY=&SYSUID,
             ↑ 最后可以从在第十六列开始
            REGION=OM,
              ↑ 从这开始续是非法的
        MSGCLASS=H, TPYRUN=SCAN, THIS IS COMMENT
                  ↑ 中间不能有空格, 逗号后空格被视为注释
        MSGLEVEL=(1,1) IF YOU WANT TO CONTINUE THE COMMENT, PUT X
/ A NONBLANK CHARACTER IN COLUMN 72.
    续行注释的话需要在第72列放一个任意字符,然后从下一行第4列往后继续注释内容 ↑
              ********IBMMAINFRAME.CN*******
                      ↑ 华丽的分割线 (⊙_⊙)
                             PGM=IEFBR14, PARM=(PARM1, '/DIR1/DIR2
/STEP1
                  括号内的续行比较特殊,最后一位要卡在第71列上,非常严格哦 ↑
  +---1---+---2---+---3----+---5---+---6---+---7--
           /DIR3/DIR4/DIR5/DIR6/DIR7/DIR8/DIR9/DIR10/DIR11/DIR12/DI
           ↑接下来的话必须从第 16 列开始续
           R13/FILENM')
STEP010 EXEC PGM=ADD2NUM2, PARM='123456789012345678901234567890123456
           78901234567890123456789012345678901234567890923456789012
           34567890' ← PARM 里面最多只可以写 100 个字符, 吼, 这是为什么呢~
               *******IBMMAINFRAME.CN***********
```

JCL2-5

2.6 练习

好了,如果你的汉语水平不是太烂的话应该能看懂我写的大部分内容了,下面我们来一起写一个JCL练习一下。

题目 1:程序员 SAM(ID:SAM008)要为 SY2Z 公司用 JCL 创建名为'EDU.TEST.JCL'的 Data Set,优先级为 H,输出优先级为 K,显示所有相关信息,返回码显示给 SAM。请为山姆大叔写出这个 JCL。

3. 实例

3.1 Data Set 相关

3.1.1 百善孝为先——如何创建一个 DS?

我们接上面的练习来讲解大型机上最最最基本的工作。

```
//SAM00801 JOB SY2Z,'SAM',CLASS=H,MSGCLASS=K,MSGLEVEL=(1,1),

↑ 有时你会被要求只能提交自己 ID 开头的 Job

↑ 这个 Job 是记在这个公司帐下的

↑ 后面的你都明白了吧

// NOTIFY=SAM008

//CRETDS EXEC PGM=IEFBR14

↑ 很多人都教你用这个去新建 DS 吧

//NEWDS DD DSN=EDU.TEST.JCL,DISP=(NEW,CATLG),

↑ DD 语句的参数将做重点介绍

SPACE=(TRK,(15,10,1)),UNIT=3390,

// DCB=(RECFM=U,LRECL=0,BLKSIZE=32760),

// VOL=SER=COMY10

//SYSTSPRT DD SYSOUT=*

//
```

JCL3-1-1

IEFBR14是一个 JCL Utility, 通常被描述为用来创建 DS, 而实际上它是一个"空程序", 什么功能也没有, 真正控制创建 DS 的是下面的 DD 语句, 作为一段完整的 JCL, JOB、EXEC 和 DD 语句都是必不可少的, 虽然 DD 本身就可以完成对 DS 的创建, 我们仍然需要 IEFBR14 这样一个空杆司令来充充门面, 以至于很多初学者都认为它具有创建 DS 的功能, 实际上你把上面的 DD 跟到任何一个 PGM下面都会创建 DS。

```
//*

SPACE=(TRK,(15,10,1)),UNIT=3390,

↑ 第二次分配 10 个 Track

↑ 表示新建的为 PDS

//

DCB=(RECFM=FB,LRECL=80,BLKSIZE=32760),

↑ 记录的格式为 Fixed Block

↑ 逻辑长度为 80 字节

↑ BLOCK SIZE 应为长度的整数倍

//

VOL=SER=COMY10

↑ 新建 DS 所处的卷
```

磁盘空间分配的参考方法:

我们知道在大机上,数据是 record-oriented 而不是 byte-oriented 的,那么把 PC 上一个文件上传到大机上的时候实际上是需要我们自己来估算其所占用的空间大小的,通常 3390-3 的磁盘,1 trk = 56664 bytes,1 cyl = 15 trks = 0.85MB,一共 3339 个 cylinders 约为 2.8GB。PDS 在分配 DS 空间时,除第一次分配外,最多追加分配 15 次,一共最多为 16 次分配,例如上面的情况,该 DS 最大容量为:

```
1x15 + 15x10 = 165 \text{ trks} = 140\text{MB}
```

另外,标识PDS的参数 Directory Block——即 SPACE=(TRK,(15,10,1))中的数值1的位置——表示这个PDS能容纳的member数,当然1不表示只能容纳一个member,而是存在着一种倍数关系,达到上限则不能再其中新建member了。

再另外, 如果需要批量新建 DS 的话, 可以这样:

```
SAM00801 JOB ,'SAM',CLASS=H,MSGCLASS=K,MSGLEVEL=(1,1),NOTIFY=SAM008
ALLOC
        PROC CUSTNUM=
          ↑ 这是一个 PROC
                   ↑ 这是一个变量
/STEP0 EXEC PGM=IEFBR14
/SYSPRINT DD SYSOUT=*
      DD UNIT=3390, VOL=SER=MIL001, DISP=(NEW, CATLG),
     SPACE=(TRK, (30, 30, 10)),
     DSN=EDU.TEST.&CUSTNUM,
                   ↑ 变量在这里
     DCB=(LRECL=133, BLKSIZE=27930, RECFM=FBA, DSORG=PO)
/ALLOC
        PEND
         ↑ 表示 In-stream PROC 终结
        EXEC ALLOC, CUSTNUM=STUD1001
```

JCL3-1-2

3.1.2 勿以恶小而为之——Copy DS

拷贝 DS 可以分为 PS 和 PDS 两种情况,也将用到 IEBCOPY 和 IEBGENER 两个 Utility。

拷贝 PS 的例子:

JCL3-2-1

拷贝 PDS 的例子:

```
** USED TO COPY PDS MEMBER ******
 /STEP
         EXEC PGM=IEBCOPY
                   ↑ 拷贝 MEMBER 要用这个
        DD DSN=SYS1.PROCLIB, DISP=SHR
/IN1
↑这个 DD 名是可以自己改的
/OUT1 DD DSN=SYS1.TEST.PROCLIB, DISP=(NEW, CATLG),
 ↑这个也是
           LIKE=SYS1.PROCLIB, VOL=SER=SYSLIB
↑ SYSIN 里面都是用来写控制语句的 (control statement)
            ↑ *号为流内数据的标识
    COPY INDD=IN1,OUTDD=OUT1
                     ↑ 这里与上面的 DD 名是映射关系
     SELECT MEMBER=((JES2,@ES2))
                          ↑ 这里指定要拷贝的 Member 的名字,括号内写 2 个表示
拷贝后把 JES2 重命名为@ES2
           SELECT MEMBER=JES2
                         ↑ 而如果直接这样写的话就没有重命名
           SELECT MEMBER= (MILAN, JUVENTUS)
                           ↑ 拷贝多个 Members 的时候这样写
```

JCL3-2-2

```
IEBGENER 说自己很强大,拷贝 PDS 它也可以:
/STEP1 EXEC PGM=IEBGENER
/SYSPRINT DD SYSOUT=A
/SYSIN DD DUMMY
/SYSUT1 DD DSNAME=DSE003.TEST.JCL(AAREADME),DISP=SHR
/SYSUT2 DD DSNAME=DSE003.PROD.JCL(AAREADME),DISP=SHR
```

JCL3-2-3

注意, 当从一个 PDS 拷贝到同一个 PDS 的时候, 应该选用 IEBGENER, 而 不是 IEBCOPY, 因为 IEBCOPY 会执行压缩操作, 比如:

```
COMPRES JOB , 'BILLRAIN', CLASS=A, NOTIFY=&SYSUID, MSGCLASS=H
STEP1 EXEC PGM=IEBCOPY
```

```
//SYSPRINT DD SYSOUT=*
//SYSUT1 DD DSNAME=DSE003.TEST.JCL(AAREADME), DISP=OLD
//SYSIN DD *
COPY INDD=SYSUT1, OUTDD=SYSUT1
/*
```

JCL3-2-4

3.1.3 勿以善小而不为——Move DS

移动 DS 好像并不是很常用,因为从安全的角度来讲拷贝更常用一些,但是我们仍然可以把一个 DS 从一个卷转移到另一个卷上:

```
JOB , 'BILLRAIN', CLASS=A, MSGCLASS=H, NOTIFY=&SYSUID
/STEP1
        EXEC PGM=IEHMOVE
                    ↑ 用这个
/SYSPRINT DD SYSOUT=*
/DD1
         DD UNIT=SYSDA, VOL=SER=DSEDSY, DISP=OLD
/DD2
         DD UNIT=SYSDA, VOL=SER=COMYYA, DISP=OLD
↑这里把所有涉及到的卷都指定一下,DD 名随便
/SYSUT1 DD UNIT=SYSDA, VOL=SER=COMYYA, DISP=OLD
↑这个用来临时存放, DD 名不能改
/SYSIN DD *
MOVE DSNAME=DSE003.TEST.INPUT, TO=SYSDA=COMYYA, FROM=SYSDA=DSEDSY
  ↑DS名
                        ↑ 未来位置
                                       ↑ 现在位置
```

JCL3-3-1

3.1.4 己所不欲——Rename DS

通常我们从测试环境向生产环境更新程序的时候,可以把原有程序重命名以备不时只需,用 IEHPROGM:

```
//RENPDS2 JOB ,'BILLRAIN', CLASS=A, MSGCLASS=H, NOTIFY=&SYSUID
//STEP1 EXEC PGM=IEHPROGM
//SYSPRINT DD SYSOUT=*
//DD1 DD UNIT=SYSDA, VOL=SER=COMYYB, DISP=OLD

↑名字随便起,但是这个 DD 语句是必须的,用来指定你下面要处理的 DS 所处的 VOL 位置
//SYSIN DD *
---+---1---+---2---+---3----+---4-----5----+---6----+---7--
RENAME MEMBER=IEASYSAA, DSNAME=AAAA.TEST.PARMLIB, X
```

```
↑ 要重命名的 Member

VOL=3390=COMYYB, NEWNAME=@EASYSAA

↑ 新的名字

RENAME MEMBER=IEASYSBB, DSNAME=BBBB.TEST.PARMLIB,

VOL=3390=COMYYB, NEWNAME=@EASYSBB

↑ 这里的 VOL 应该是与上面的 DD 指定的一样的

RENAME DSNAME=TEST.OLD, VOL=3390=COMYYB, NEWNAME=TEST.NEW

↑ 重命名 PS 的话也很简单

/*

//
```

JCL3-4-1

```
如果简单重命名 DS 的话,用 IDCAMS 也可以,不解释了:
//RENAME JOB,'BILLRAIN',CLASS=A,MSGCLASS=H,NOTIFY=&SYSUID,
// MSGLEVEL=(1,1)
//STEP1 EXEC PGM=IDCAMS
//SYSPRINT DD SYSOUT=*
//SYSIN DD *
ALTER -
DSE003.TEST.OLD -
NEWNAME (DSE003.TEST.NEW)
/*
```

JCL3-4-2

3.1.5 勿施于人——Update DS

用 IEBUPDTE 可以实现对 DS 里面记录的机械化批量修改,至于为什么不手动去修改里面的内容,有时候是出于安全权限方面的考虑,用 JCL 改的确比较麻烦:

```
↑ 参数稍显复杂,推荐阅读手册 DFSMSdfp Utilities 获得详细说明
BILLRAIN.COM IBM MAINFRAME
./ ENDUP
/*
```

JCL3-5-1

3.1.6 穷则独善其身——Delete DS

删除一个 PS 或者 PDS 的 Member 跟重命名一样都用 IEHPROGM,只不过控制语言的写法不一样而已:

JCL3-6-1

与改名一样,删除整个 PS 或 PDS 的时候也可以选择强大的 IDCAMS:

```
PURGE -
   CATALOG (UCAT.DSE000)
 DELETE -
   DSE003.TEST.*.PDSE -
   PURGE -
   CATALOG (UCAT.DSE000)
/STEP2
        EXEC PGM=IDCAMS
     ↑ 删除未编目的 DS
         DD VOL=SER=DSE000, UNIT=3390, DISP=OLD
 ↑用来指定要删除 DS 的位置
/SYSPRINT DD SYSOUT=*
/SYSIN DD *
DEL DSE003.RACF.TEMP FILE(DELF) NVR
DEL DSE003.RACF.TEMP2 FILE(DELF) NVR
                           ↑ DD 名
```

JCL3-6-2

3.1.7 达则兼济天下——Dump DS

有的时候我们需要把很多甚至无数个 DS 从一个卷导出到另外一个卷上,这时候就可以用所谓 DUMP 这个概念,就像在 PC 上对文件夹打 ZIP 一样,其本质不过是把所选的若干 DS 通过某种转换打成一个包,然后放到另一个卷上,然后在通过下面的 RESTORE 在新卷上释放出来。这通常是批量备份和还原 DS 的过程:

JCL3-7-1

3.1.8 修身 齐家 平天下——Restore DS

在还原的时候:

JCL3-8-1

我们说过通常这是备份与还原的一个过程,其实也可以用来从卷 1 拷贝到卷 3,中间需要用卷 2 做一下中转,因为 SOURCE 和 TARGET 应该是不能为同一个卷的。

3.1.9 夫君子者 莫过于此——Compare DS

我们知道 ISPF 的 3.14 的 SUPERC 可以用来比较两个 DS 的内容,同样用

DFSMSfdp的 Utility 也可以:

JCL3-9-1

与 SUPERC 不同的是, IEB 这个一般只用来比较两个 DS 的逻辑长度, 而不能提供详细的差异报告, 所以通常放在 COPY 后面用来检测副本与目标是否一致, 比如:

```
CPCPDS JOB , 'BILLRAIN', CLASS=A, MSGCLASS=H, NOTIFY=&SYSUID
/STEPA EXEC PGM=IEBCOPY
      ↑ 复制
/SYSPRINT DD SYSOUT=A
/SYSUT1 DD DSNAME=MAINDB.LOG.OLDSET, DISP=SHR
/SYSUT2 DD DSNAME=MAINDB.LOG.NEWSET, UNIT=3390, DISP=(, PASS),
           VOLUME=SER=111113, SPACE=(TRK, (5,5,5)),
           DCB=(RECFM=FB, LRECL=80, BLKSIZE=640)
/SYSUT3 DD UNIT=SYSDA, SPACE=(TRK, (1))
/SYSUT4 DD UNIT=SYSDA, SPACE=(TRK, (1))
/SYSIN DD *
COPY OUTDD=SYSUT2, INDD=SYSUT1
SELECT MEMBER= (A, B, D, E, F)
/STEPB EXEC PGM=IEBCOMPR
      ↑ 验证
/SYSPRINT DD SYSOUT=A
/SYSUT1 DD DSNAME=MAINDB.LOG.OLDSET, DISP=(OLD, KEEP)
/SYSUT2 DD DSNAME=MAINDB.LOG.NEWSET, DISP=(OLD, KEEP)
/SYSIN DD *
```

```
COMPARE TYPORG=PO
/*
```

JCL3-9-2

如果 COPY 完整成功的话 RC=0 且得到如下的 SYSPRINT:

图 3-1

如果不成功的话 RC=8 且得到如下的 SYSPRINT:

```
******* TOP OF DATA
COMPARE UTILITY
COMPARE TYPORG=PS
                                        00070006
EB2211
      RECORDS ARE NOT EQUAL
DDNAME = SYSUT1
PHYSICAL RECORD NUMBER = 00000001 LOGICAL RECORD NUMBER WITHIN PHYSICAL
RECORD = 00000002
            ↑ 表示第二条记录不一致
04040404040404040
DDNAME = SYSUT2
PHYSICAL RECORD NUMBER = 00000001 LOGICAL RECORD NUMBER WITHIN PHYSICAL
RECORD = 00000002
04040404040404040
END OF JOB-TOTAL NUMBER OF RECORDS COMPARED = 00000012
****** BOTTOM OF DATA
************************************
```

图 3-2

SUPERC 可以 foreground 和 batch 都可以执行,并且能够提供更有意义的报

```
告:
//CPSPCDS JOB,'BILLRAIN',CLASS=A,MSGCLASS=H,NOTIFY=&SYSUID
//STEP1 EXEC PGM=IEBCOPY

↑ 第一步同样为 COPY
```

```
/INLIB DD DISP=SHR, DSN=SYS1.TEST.PARMLIB
OUTLIB DD DISP=SHR, DSN=SYS1.PARMLIB
/SYSPRINT DD SYSOUT=*
/SYSUT3
         DD UNIT=SYSDA, SPACE=(TRK, 1)
/SYSUT4
/SYSIN
COPY INDD=INLIB, OUTDD=OUTLIB
SELECT MEMBER=IEASYSAC
/STEP2
         EXEC PGM=ISRSUPC,
                   ↑ 用这个程序
          PARM=(DELTAL, LINECMP, '', '')
                   ↑ 用这组参数就可以
          DD DISP=SHR, DSN=SYS1.PARMLIB(IEASYSAC)
/NEWDD
/OLDDD
          DD DISP=SHR, DSN=SYS1.TEST.PARMLIB(IEASYSAC)
                          ↑ 这里可以指定具体的 Member 了
          DD DSN=DSE.TEST.SUPCLOG, VOL=SER=COMBBK,
/OUTDD
                   ↑ 比较报告的位置
           DCB=(RECFM=FB, LRECL=133, BLKSIZE=2660),
                          ↑ 注意 LOG 的长度应该是 132+的
           DISP=(NEW, CATLG, DELETE), UNIT=3390,
           SPACE = (TRK, (1, 1))
```

JCL3-9-3

如果 RC=0 的话生成的 LOG 是这样的:

```
1 ISRSUPC - MVS/PDF FILE/LINE/WORD/BYTE/SFOR COMPARE UTILITY- ISPF FOR z/OS 2009/03/03 10.46 PAGE 1

NEW: SYS1. PARMLIB (IEASYSAC) OLD: SYS1TEST. PARMLIB (IEASYSAC)

LINE COMPARE SUMMARY AND STATISTICS

48 NUMBER OF LINE MATCHES O TOTAL CHANGES (PAIRED+NONPAIRED CHNG)

O REFORMATTED LINES O PAIRED CHANGES (REFM+PAIRED INS/
```

```
DEL)

O NEW FILE LINE INSERTIONS

O NON-PAIRED INSERTS

O OLD FILE LINE DELETIONS

O NON-PAIRED DELETES

48 NEW FILE LINES PROCESSED

48 OLD FILE LINES PROCESSED

LISTING-TYPE = DELTA

COMPARE-COLUMNS = 1:72

LONGEST-LINE = 80

PROCESS OPTIONS USED: SEQ (DEFAULT)
```

图 3-3

同时,用 ISRSUPC 还可以搜索 DS 中的字符串,比如:

JCL3-9-4

好了,关于 DS 日常操作的就介绍到这里,相信已经能覆盖你一般的工作需求了,当然如果你觉得还有什么是很常用的也可以与我联系,我会补充进来。

3.2 开发相关

下面介绍一些常用的应用开发方面的 JCL,因为本人没有在项目里做过正式的开发工作,纯属业余爱好,所以也只能挑最基本的讲了(以 COBOL 为例),当然我希望你们最好了解源代码从出生到执行需要经过的过程。

3.2.1 编译链接

对于开发人员最常 SUB 的肯定就是下面这种 JCL 了,虽然可能干了好几年他们也不一定知道 IGYWCL 里面具体写的是什么,因为真的无关紧要,只要我们知道系统库的名字,编译的 JCL 完全可以自己写出来:

```
OBCPR JOB (DSE), BILLRAIN, CLASS=A, MSGCLASS=H,
           NOTIFY=&SYSUID
/IBMLIB JCLLIB ORDER='SYS1.ADMIN.PROCLIB'
           ↑ 指定系统程序库,通常会先搜索默认的自带系统库,找不到才会到这里找
   SET PGM=HELLO
     ↑ 给变量赋值,即为 COB 程序名
/STEP01 EXEC IGYWCL, PGMLIB=DSE003.TEST.LOAD, GOPGM=&PGM
                       ↑ 生成的 Load Module 的位置
/COBOL.SYSIN DD DSN=DSE003.TEST.COBOL(&PGM), DISP=SHR
                 ↑ COB Source 的位置 ↑ 这是变量
/SYSPRINT DD DSN=DSE003.TEST.JOBLOG.DISP=SHR
                 ↑ 这里把 LOG 输出到 DS 里面了, 纯属吃饱了 o( □ □ ) o
/****** RUN COBOL PROGRAM
/STEP02 EXEC PGM=&PGM
                 ↑ 编译链接后直接执行,即 HELLO
/STEPLIB DD DSN=DSE003.TEST.LOAD, DISP=SHR
                 ↑ Load 的位置
             DSN=DSE003.TEST.JOBLOG,DISP=MOD
                 ↑ 依然吃饱了
/SYSPRINT DD
```

JCI 4-1

不同环境或者不同版本的 COB 的 IGY 可能写法还不太一样, 所以上面的 JCL 是针对下面这样的 ENCOBOL V4R1 的 IGYWCL 写的:

```
Enterprise COBOL for z/OS
                Version 4 Release 1 Modification 0
   LICENSED MATERIALS - PROPERTY OF IBM.
   5655-S71 © COPYRIGHT IBM CORP. 1991, 2007
   ALL RIGHTS RESERVED
//* US GOVERNMENT USERS RESTRICTED RIGHTS - USE,
   DUPLICATION OR DISCLOSURE RESTRICTED BY GSA
   ADP SCHEDULE CONTRACT WITH IBM CORP.
   COMPILE AND LINK EDIT A COBOL PROGRAM
   PARAMETER DEFAULT VALUE USAGE
   LNGPRFX COBOL.V4R1
                             PREFIX FOR LANGUAGE DATA SET NAMES
                             BLOCKSIZE FOR OBJECT DATA SET
   LIBPRFX CEE
                             PREFIX FOR LIBRARY DATA SET NAMES
                            DATA SET NAME FOR LOAD MODULE
    GOPGM
                             MEMBER NAME FOR LOAD MODULE
   CALLER MUST SUPPLY //COBOL.SYSIN DD ...
/*
            ↑ 已经告诉我们 JCL 怎么写了
/*
            ↑ COPYBOOK 这样指定
/COBOL EXEC PGM=IGYCRCTL, REGION=OM
/STEPLIB DD DSNAME=&LNGPRFX..SIGYCOMP,
            DISP=SHR
/SYSPRINT DD SYSOUT=*
/SYSLIN DD DSNAME=&&LOADSET,UNIT=SYSALLDA,
             DISP=(MOD, PASS), SPACE=(TRK, (3,3)),
             DCB=(BLKSIZE=&SYSLBLK)
/SYSUT1
         DD UNIT=SYSALLDA, SPACE=(CYL, (1,1))
```

```
DD UNIT=SYSALLDA, SPACE=(CYL, (1,1))
SYSUT2
SYSUT3
         DD UNIT=SYSALLDA, SPACE=(CYL, (1,1))
/SYSUT4
         DD UNIT=SYSALLDA, SPACE=(CYL, (1,1))
/SYSUT5
         DD UNIT=SYSALLDA, SPACE=(CYL, (1, 1))
/SYSUT6
         DD UNIT=SYSALLDA, SPACE=(CYL, (1,1))
/SYSUT7
         DD UNIT=SYSALLDA, SPACE=(CYL, (1,1))
/LKED EXEC PGM=HEWL, COND=(8, LT, COBOL), REGION=0M
          DD DSNAME=&LIBPRFX..SCEELKED,
/SYSLIB
              DISP=SHR
/SYSPRINT DD SYSOUT=*
/SYSLIN
         DD DSNAME=&&LOADSET, DISP=(OLD, DELETE)
          DD DDNAME=SYSIN
/SYSLMOD DD DSNAME=&PGMLIB(&GOPGM),
              SPACE = (TRK, (10, 10, 1)),
              UNIT=SYSALLDA, DISP=(MOD, PASS)
         DD UNIT=SYSALLDA, SPACE=(TRK, (10, 10))
```

JCL4-2

综上所述,只要你找到自己环境 COB 的安装路径,在 JCLLIB 那指定一下 IGY 系列的位置,用上面的 JCL 就可以实现编译链接,实在找不到的话把上面的 IGYCWL 考到你自己的 DS 里面,JCLLIB 指定成自己的也木问题的啦~

至于 DB2 的 COBOL 的 BIND、编译链接等等,我现在忘得差不多了,以后想起来再讲吧~

3.2.2 **VSAM**

Virtual Storage Access Method(VSAM)是大机上另外一种数据存贮方法,与 PS 和 PDS 最大的差别就在于,VSAM 是支持索引(index)的,而 PS 和 PDS 都是顺序查找的,所以 VSAM 在存储方面有着其先天的优势,是 DB2 和 CICS 开发中必不可少的。

VSAM 分为四种: KSDS, ESDS, RRDS, LDS

对于 VSAM 只有下列四种操作需要你掌握:删除、创建、写入、查看,用一个 JCL 就能说的很明白:

```
STEP001 EXEC PGM=IDCAMS
                 ↑ 非常强大的 Utility 华丽的出现了
/SYSPRINT DD SYSOUT=*
/SYSIN DD *
DELETE DSE003.MASTFL.VSAM PURGE
     ↑ 再新建 VSAM 之前我们通常先删除看看有没有以前残留下来的
         VASM DEFINE
/STEP002 EXEC PGM=IDCAMS
/SYSPRINT DD SYSOUT=*
/SYSIN DD *
     ↓ VSAM 的结构有 3 块, 先来建一个 CLUSTER
DEFINE CLUSTER
 ( NAME (DSE003.MASTFL.VSAM) -
     ↑ 大小
 RECORDSIZE (76 76) -
       ↑ 记录长度
 KEYS (06 0) -
           ↑ 索引的长度为6位,后面0表示从头开始算起
 FREESPACE (10,20)) -
DATA (NAME (DSE003.MASTFL.VSAM.DATA)) -
     ↑ 再建一个 DATA
INDEX(NAME(DSE003.MASTFL.VSAM.INDEX))
     ↑ 最后建一个 INDEX
//*
      REPRO DATA 下面来把数据导入到新建的 VSAM 里面
//STEP003 EXEC PGM=IDCAMS
/SYSPRINT DD SYSOUT=*
//INPUT DD DSN=DSE003.ABCBANK.OUT, DISP=SHR
               ↑ 从这个里面拷
/SYSIN DD *
```

JCL4-3

3.2.3 GDG

Generation Dataset Group(GDG)是一组具有相同格式、用途和名称的 DS 的集合,因为我们知道大机上 DS 的名称是唯一的,而有的时候我们希望用具有同样名字的 DS 来存放具有相同意义的数据,比如每个月的工资或报告,这样我们就建立一个统一的 GDG,把每个月的数据都存放在一个 DS 里面,像这样的 DS 我们称之为世代,于是有人把 GDG 翻译叫做:世代数据集,我觉得还可以。

下面我们就来看看 GDG 是怎样创建的:

```
STEP2 EXEC PGM=IDCAMS
/SYSPRINT DD SYSOUT=*
/SYSIN DD *
DEFINE GDG(NAME(DSE003.TEST.GDG) -
     ↑ 要先创建一个BASE
   LIMIT(12) -
           ↑ 表示最多可以容纳 12 个世代
   NOEMPTY -
             GDG DEFINE (GDG DSCB MODEL)
/STEP3 EXEC PGM=IEFBR14
                 ↑ 接下来创建一个 MODEL 和一个世代
/GDGMODEL DD DSN=DSE003.GDG.MODEL, DISP=(, PASS),
     ↑ 所谓的 MODEL 可以理解为,为世代提供 DCB 模板的标准模型
           DCB=(RECFM=FB, LRECL=101, BLKSIZE=1010),
                 ↑ 也就是说每个世代的参数都是按照 MODEL 的定义来的
           SPACE=(TRK, (0)), UNIT=3390
/MODEL1 DD DSN=DSE003.TEST.GDG(+01),
                              ↑ 建立世代的方法比较特殊,+01 表示追加一个世代
           DCB=*.GDGMODEL,UNIT=3390,
               ↑ 星星表示引用上面 MODEL 的 DCB 参数
           SPACE=(TRK, (1)), DISP=(NEW, CATLG)
 SYSPRINT DD SYSOUT=*
```

JCL4-4

上面的提交成功后会得到下面这样的收获:

图 4-1

对于世代的操作:

JCL4-5

3 2 4 SORT

最后讲一下怎样用 JCL 对数据记录进行排序,并对上面所有内容进行一下整合:

```
/SORTWK01 DD SPACE=(TRK, (1,1)), UNIT=SYSDA
/SORTWK02 DD SPACE=(TRK, (1,1)), UNIT=SYSDA
/SORTWK03 DD SPACE=(TRK, (1,1)), UNIT=SYSDA
     ↑ 这几个是给 SORT 程序做缓冲区的,不占地方
/SYSIN DD *
SORT FIELDS=(1,6,CH,A)
           ↑ 排序字段的起始位置
            ↑ 字段长度
              ↑ 表示按照字母顺序排序
                 ↑ A 为升序, D 为降序
       RUN PROGRAM ABCPGM
/**************************
/STEP02 EXEC PGM=ABCMPGM, PARM='20080101'
                 ↑ 下面执行这个 COB 程序
/STEPLIB DD DSN=DSE003.TEST.LOAD, DISP=SHR
/SYSPRINT DD
/SYSOUT DD SYSOUT=*
/MYIN DD DSN=&&DSE003, DISP=(OLD, DELETE)
↑ DD 名与 COB 里面对应 ↑ 这个临时 DS 作为输入 ↑ 过河拆桥, 用完就删
        DD DSN=DSE003.MASTFL.VSAM, DISP=SHR
/MYOUT
                      ↑ COB 程序把排好序的记录输出到 VSAM 里面
/MYERR
       DD DSN=DSE003.ABCBANK.ERR,DISP=SHR
/INFILE DD
            DSN=DSE003.MASTFL.VSAM, DISP=SHR
                      ↑ 然后再把 VSAM 当做输入文件
/OUTFILE DD DSN=DSE003.TEST.GDG(0),DISP=SHR
                 ↑ 处理后写到 GDG 里面, 0 表示写到当前最新的世代
//*UTFILE DD
            DSN=DSE003.TEST.GDG(+1),
                            ↑ +1则表示新建一个世代, -1则表示为上一个世代
     SPACE=(TRK, (1)), DISP=(NEW, CATLG)
        VASM PRINT
/STEP03 EXEC PGM=IDCAMS
/SYSPRINT DD SYSOUT=*
/INPUT DD DSN=DSE003.MASTFL.VSAM, DISP=SHR
/SYSIN DD *
```

JCL4-6

用 COBOL 也可以实现排序的过程,性能以及功能上的差异还是会有的,COBOL 的书我是没兴趣写了,大家自己研究吧,不过我可以推荐一本书——Murach's Structured COBOL,这本书看明白了 COBOL 基本精通了。

3.3 系统相关

哎讲到这终于到我的老本行了,泪奔啊~ $O(\bigcap_{\cap})O$ ~,当然我估计在国内有机会有条件有环境有能力有勇气有权利做下面这些操作的也够呛能凑够踢一场球的,97%的你们可以 bypass 这些内容,因为你们看也看不懂,系统知识我在这里是不会具体讲的(未来十一年内另有书目介绍),一切权当我自娱自乐了~ $o(\bigcup_{\cap})o$

3.3.1 格式化磁盘

DASD 初始化(Initialize)是指把磁盘上的内容全部删除并且重新分配一个卷标,这是一项危险性较高的工作,不小心把客户的数据弄没了你基本可以回家打酱油了,所以一定要仔细:

```
DASDINIT JOB CLASS=A, MSGCLASS=H, MSGLEVEL=(1,1), NOTIFY=&SYSUID
/* VERIFY -> Present VOLSER
/* VOLID -> New VOLSER
/* Addr -> 9700-9703
/STEP01 EXEC PGM=ICKDSF, PARM='NOREPLYU'
                              ↑ 加此参数可以省去回复系统信息的操作
/CHKDS
        DD DISP=SHR, DSN=UCAT.BILLRAIN
↑验证是否在要求的系统上作业
/SYSPRINT DD SYSOUT=*
INIT UNIT(9700) VFY(COMYYB) VOLID(BR9700) PRG NVAL VTOC(0,1,30)
           ↑ 格式化磁盘物理地址
                    ↑ 验证要格式化的磁盘的卷标, 与地址是一一对应的
INIT UNIT(9701) VFY(DB2SPL) VOLID(BR9701) PRG NVAL VTOC(0,1,30)
                                ↑ 格式化后新的卷标
                    ↑ 如果这是一块处女盘,这样指定
INIT UNIT(9703) VFY(*NONE*) VOLID(BR9703) PRG NVAL VTOC(0,1,30)
```

JCL5-1

3.3.2 磁盘拷贝

```
COPY PROC INVOL=, OUTVOL=
                  ↑ 这两个是变量,从外面传进来
/DASDCP EXEC PGM=ADRDSSU
                  ↑ Storage 方面最强程序
        DD DISP=SHR, DSN=UCAT.BILLRAIN
/CHKDS
/SYSPRINT DD SYSOUT=*
/INDISK DD UNIT=SYSDA, DISP=SHR, VOL=SER=&INVOL
/OUTDISK DD UNIT=SYSDA, DISP=OLD, VOL=SER=&OUTVOL
     ↑ 拷贝的目标和终点
/SYSIN DD DISP=SHR, DSN=DSE003.TEST.JCL(DDCPBK01)
           ↑ 这里把控制信息写到 DS 里面了,因为 PROC 内是不能写 In-stream SYSIN 的
       PEND
        ↑ 表示流内 PROC 结束
/COPY01 EXEC COPY, INVOL=COMBK1, OUTVOL=BR9700
/COPY02 EXEC COPY, INVOL=COMBK2, OUTVOL=BR9701
/COPY03 EXEC COPY, INVOL=COMBK3, OUTVOL=BR9702
/COPY04
         EXEC COPY, INVOL=COMBK4, OUTVOL=BR9703
           ↑ 执行这个 PROC, 把参数传进去, 一个是目标磁盘卷, 一个是新的磁盘卷
```

JCL5-2

在 copybook 里面放着这样的控制语句:

```
FULL -
INDDNAME (INDISK) -
OUTDDNAME (OUTDISK) -
COPYVOLID -
ALLDATA(*) -
ALLEXCP -
CANCELERROR
```

JCL5-3

当磁盘拷贝成功后,新磁盘的卷标会自动更改为目标盘的卷标,因为在 MVS 系统上不能同时存在两块卷标一样的磁盘,所以新盘卷会自动 OFFLINE:

```
97 ADR369D AUTHORIZE FOR WRITE ACCESS A VTOCIX DATA SET ON BR9700,
DASDCOPY, DASDCOPY, REPLY U OR T
R 97, U <-- 每一步你都需要回系统信息才能继续
IEE6001 REPLY TO 97 IS;U
```

图 5-1

3.3.3 更改磁盘卷标

有的时候我们只想改变一块磁盘的卷标而不格式化它的内容:

```
JOB DSE, 'BILLRAIN', CLASS=A, MSGCLASS=H, MSGLEVEL=(1,1),
         NOTIFY=&SYSUID
/* CHANGE VOLSER NUMBER
/* VERIFY -> PRESENT VOLSER
/* VOLID -> NEW VOLSER(XXXXXX)
/STEP01 EXEC PGM=ICKDSF, PARM='NOREPLYU'
/CHKDS DD DISP=SHR, DSN=UCAT.BILLRAIN
/SYSPRINT DD SYSOUT=*
/SYSIN DD *
REFORMAT UNITADDRESS (9700) VERIFY (COMBK1) VOLID (BR9700)
     ↑ 这个叫"格式化" ↑物理地址
REFORMAT UNITADDRESS(9701) VERIFY(COMBK2) VOLID(BR9701)
                                ↑ 验证当前卷标
                                                ↑ 改变后的新卷标
REFORMAT UNITADDRESS (9702) VERIFY (COMBK3) VOLID (BR9702)
REFORMAT UNITADDRESS (9703) VERIFY (COMBK4) VOLID (BR9703)
```

JCL5-4

3.3.4 定义/删除别名(Alias)

在处理 CATALOG 的时候,我们有时要在 MACT 或 UCAT 里面为特定的字段定义别名:

JCL5-5

3.3.5 导入 Catalog

当我们在测试系统(或者叫 Driver System)上制作了一块产品卷的 User Catalog, 当要把这个卷连接到本番系统(生产系统)上之后,要把这个卷上的编目信息导入到本番系统的 Master Catalog 里面才能识别:

JCL5-6

3.3.6 执行 TSO/RACF 命令

我们可以在 ISPF=6 的 command line 执行 TSO 或者 RACF 的命令,JCL 也提供了接口可以在 batch 完成相同的功能,而且保留了 LOG:

JCL5-7

系统相关方面暂且介绍这么多,更多的内容将在更专业的系统配置书籍中讲解。

4. 附录

4.1 参考文献

z/OS V1R10.0 MVS JCL Reference

z/OS V1R6.0-V1R10.0 MVS JCL User's Guide

z/OS V1R10.0 DFSMSdfp Utilities

z/OS V1R10.0 DFSMS Managing Catalogs

Redbooks: VSAM Demystified

Redbooks: Introduction to the New Mainframe z/OS Basics

z/OS Basic Skills Information Center: Reusable JCL collection

4.2 商标

The following terms are trademarks of the International Business Machines Corporation in the United States, other countries, or both:

Advanced Peer-to-Peer Networking® AD/Cycle® AIX® C/370TM CICS® CICSPlex® Domino® DB2® DFSTM DFSMSdfpTM DFSMSdssTM DFSMShsmTM DFSORTTM DRDA® Encina® Enterprise Storage Server® Enterprise Systems Architecture/390® ECKDTM ESCON® FlashCopy® FICON® Geographically Dispersed Parallel SysplexTM GDDM® GDPS® HiperSocketsTM IBM® IMSTM Language Environment® Lotus® Multiprise® MVSTM MVS/ESATM MVS/XATM NetRexxTM NetView® Open Class® OS/390® Parallel Sysplex® Processor Resource/Systems ManagerTM PR/SMTM QMFTM RedbooksTM RACF® RMFTM S/360TM S/370TM S/390® Sysplex Timer® System z9TM System/360TM System/370TM System/390® SAA® Tivoli® VisualAge® VSE/ESATM VTAM® WebSphere® z/ArchitectureTM z/OS® z/VM® z/VSETM zSeries® z9TM

The following terms are trademarks of other companies: EJB, Java, JDBC, JMX, JSP, JVM, J2EE, RSM, Sun, Sun Java, Sun Microsystems, VSM, and all Java-based trademarks are trademarks of Sun Microsystems, Inc. in the United States, other countries, or both.

Microsoft, Visual Basic, Windows, and the Windows logo are trademarks of Microsoft Corporation in the United States, other countries, or both.

DSE 大型机实用指南系列

Intel, Intel logo, Intel Inside logo, and Intel Centrino logo are trademarks or registered trademarks of Intel Corporation or its subsidiaries in the United States, other countries, or both.

UNIX is a registered trademark of The Open Group in the United States and other countries.

Linux is a trademark of Linus Torvalds in the United States, other countries, or both.

Other company, product, or service names may be trademarks or service marks of others.

4.3 Acknowledgement

Especially thanks to Raymond, DD, Zheng TY, Chen BY, my team and organization.

Dedicated to my beloved family.

