M32- Quick-Reference-Card

Register (alle 32 Bit):

PC	Program-Counter, Befehlszähler	Logische Adresse, von wo die CPU den nächsten Befehl holt
STATUS	Status-Bits	Siehe unten
R0,,R7	Allgemeine Register	Frei benutzbar
INTFLAGS	Interrupt-Flags	Siehe unten
INTBASE	Basis der Interrupt-Sprungtabelle	
TIMER	Timer Inhalt	Zähler, hier steht der aktuelle Wert
TRELOAD	Timer-Nachladewert	Wert, mit dem der Zähler beim Unterlauf neu gesetzt wird
SP,SSP,USP	Stack-Pointer, Stapelzeiger	SSP,USP: Stack-Pointer, TOS angeben, Stapel wächst nach unten Nach dem Retten eines Wertes auf dem Stapel wird SP erniedrigt
BASE SBASE UBASE	MMU Basisregister des Segments	wird auf die logische Adresse aufaddiert
LIMIT SLIMIT ULIMIT	MMU Grenzregister des Segments	SLIMIT wird geprüft: a <slimit adr.="a+S-/UBASE<br" physik.="" →="">a>SLIMIT → Speicherzugriffsverletzung SLIMIT=0 : Test ausgeschaltet</slimit>

Interrupt-Register INTFLAG:	
Bit 0: INTENA Interrupt-es Bit 1: TIENA Timer-Inte Bit 2: TINT Timer-Inte Bit 3: EX1ENA EXTERN1 Bit 4: EX1INT EXTERN1 Bit 5: EX2ENA EXTERN2	nable, allgemeine Interrupt-Freigabe rrupt-Enable
	Bit 0: INTENA Interrupt-e Bit 1: TIENA Timer-Inte Bit 2: TINT Timer-Inte Bit 3: EX1ENA EXTERN1 Bit 4: EX1INT EXTERN1 Bit 5: EX2ENA EXTERN2

Operanden, Adressierungsarten:

Notation	Beispiel	Bezeichnung	Bedeutung	Verwendung
nn	100H	immediate	nn ist selbst der Operand	R
reg	STATUS	register	Der Registerinhalt ist der Operand	R,L
TOS	TOS	top of stack	Das oberste Stackelement ist der Operand	R,L
nn(reg)	17(R7)	reg. relativ	Registerinhalt + nn ist Adresse des Operanden	R,L,A
@nn	@100	direct	nn ist die Adresse des Operanden	R,L,A

Indizierte Adressierung:

Notation	Beispiel	Bezeichnung		
nn(reg1)[reg2]	17(R7)[R2]	reg. relativ, indexed		
@nn[reg1]	@100[R3]	direct, indexed		
7 11.1 11.4 A1 11.1 1 11.1 1 10.1 (C.) (C.) (C.) (C.) (C.) (C.) (C.) (C.)				

Zur nicht-indizierten Adresse wird dann der Inhalt des spezifizierten (in eckigen Klammern notierten) Registers hinzuaddiert. Indizierung ist nur bei Typ-A Operanden zulässig

M32 Prozessor Befehle:

Befehl	Funktion (JAVA)	Beschreibung
ADD a,b	a = a + b	Addition
SUB a,b	a = a - b	Subtraktion
AND a,b	a = a & b	bitweises UND
OR a,b	$a = a \mid b$	bitweises OR
XOR a,b	$a = a \wedge b$	bitweises XOR
NOT a,b	a = ~ b	Einerkomplement
MUL a,b	a = a * b	Multiplikation
DIV a,b	a = a / b	Division
MOD a,b	a = a % b	Modulo-Operation

Zuweisungsbefehl:

MOV a,b	a = b	Zuweisung

Vergleichsbefehl:

CMP a,b a>=b?	Vergleich der Operanden a und b, Greater-Equal-Bit wird gesetzt, wenn a>=b ist. Das ZERO Bit wird gesetzt, wenn a=b ist.
----------------------	--

Weitere Befehle:

NOP	Keine Operation
HALT	Halt der CPU

Sprungbefehle:

JMP a	Springe zu Adresse a
JNZ a	Springe, wenn ZERO Bit nicht gesetzt zu Adresse a
JZ a	Springe wenn ZERO Bit gesetzt zu Adresse a
JGT a	Springe, wenn Greater-Equal-Bit gesetzt und Zero-Bit nicht gesetzt zu
JGI a	Adresse a
JGE a	Springe, wenn Greater-Equal-Bit gesetzt zu Adresse a

<u>Unterprogrammaufrufe:</u>

CALL a	Unterprogrammaufruf zu Adresse a
RET	Rückkehr vom Unterprogramm

Interruptbefehle:

INT n	n (015)	Führe Softwareinterrupt n aus
RETI		Rückkehr vom Interrupt

Ausgabebefehle:

PRN a	hexadezimale Ausgabe des Operanden	
PRT a	Textausgabe des bei der Adresse des Operanden stehenden Textes	
PRL a	wie PRT, aber mit Zeilenvorschub (Linefeed) nach der Ausgabe	
Die Operanden beim PRT und PRL Befehl müssen A-Werte sein, die Text im Speicher adressieren. Textende wird im Speicher		
durch () markiant!		

Die M32 Assemblersprache:

Aufbau einer Zeile:

Marke (Label)	Befehl	Operanden	;Kommentar
START:	MOV	R0,15	;das ist der Zuweisungsbefehl

Assembleranweisungen:

ORG konstante	Platzzeiger erhält Wert der Konstanten
OFFSET konstante	OFFSET-Wert wird auf den Wert der Konstanten gesetzt
name EQU konstante	In der Symboltabelle wird dem Symbol "name" der Wert der Konstanten zugewiesen
DS konstante	Platzzeiger wird um den Wert der Konstanten erhöht
DW konstante{,konstante}	An der Stelle des Platzzeigers Konstanten ablegen
INCLUDE "name"	Datei mit dem Namen "name" einfügen
END	Bezeichnung für das Ende der Assembler-Quelldatei

Erstellt von: Johannes Bloecker, 5.11.2001

Bearbeitet: M. Oßmann 27.9.2002, Für Hinweise auf enthaltene Fehler sind wir dankbar!