# 第18章 热力学第一定律

#### 力学理论告诉我们,力学系统的演化遵循力学规律

对于热力学系统, 其状态演化是否也有一定的规律呢???

热力学第一定律:能量守恒

热力学第二定律:自然过程的方向

热力学第三定律:温度的限度

#### 提 纲

- 一、热力学系统的过程
- 二、热力学第一定律
- 三、热容
- 四、绝热过程
- 五、循环过程(卡诺循环)

# §1 热力学系统的过程

热力学系统:大量微观粒子组成的宏观物质系统。

当系统的状态随时间变化时,我们就说系

统在经历一个热力学过程(简称过程)。

例如,在推进活塞压缩汽缸内的气体时,气体的体积,密度,温度或压强都将变化,在过程中的任意时刻,气体各部分的密度,压强,温度都不完全相同。

过程进行中的任一时刻系统的状态一直处于非平衡态。

# 一、准静态过程

系统经历一个过程,状态发生变化,系统一定经历非平衡态

为利用平衡态性质描述系统,引入准静态过程或平衡过程:

系统的每一状态都无限接近于平衡态的过程。

即准静态过程是由一系列平衡态组成的过程。

准静态过程是一个理想化的过程,是实际过程的近似。

只有过程进行得无限缓慢,每个中间态才可看作是平衡态

如何判断"无限缓慢"?


引入弛豫时间 τ:系统由非平衡态趋于平衡态所需时间

平衡破坏 一恢复平衡

 $\Delta t_{\text{过程}} > \tau$ : 过程就可视为准静态过程


所以无限缓慢只是个相对的概念。


# 例. 气缸气体的弛豫时间~10<sup>-3</sup>s




因内燃机气缸一次压缩时间: 10-2-10-1秒


# 则内燃机气缸压缩近似为准静态过程





从非静态过程向准静态过程逼近






# 过程曲线

作为准静态过程中间状态的平衡态,具有确定的状态参量值


准静态过程可以用宏观参量图给予表示

对于简单系统可用P-V图 上一个点来表示这个平衡态。


系统的准静态变化过程可用P--V图上 的一条曲线表示,称之为过程曲线




# 准静态过程可用状态曲线表示



# §2 热力学第一定律





Т

功

热量

内能

#### 能量守恒定律

19世纪前期,人们发现物质运动的各种形式之间可以相互转换。

之后经过迈耶的观察分析、焦耳的系统实验、赫姆霍兹的分析总结,到19世纪中期,人们认识到物质运动各种形式之间存在能量守恒定律。

20世纪前期发现的康普顿效应确认能量守恒定律在微观世界仍然正确

能量守恒定律的表述:能量具有多种不同的形式,它能从一种形式转化为另一种形式,从一个物体传递给另一个物体,在转化和传递的过程中能量的总量不变。

## 一、功

# 通过作功可以改变系统的状态

# 气体无摩擦准静态膨胀(或压缩)的功


体积功


$$dA = pS dl = p dV$$

đA 表示它只是微小量,

而不是某个函数的全微分。

$$A = \int_{1}^{2} dA = \int_{1}^{2} p dV - 过程量$$






# 说明


- (1)体积膨胀过程, dV>0, dA>0, 气体对外作正功。 体积压缩过程, dV<0, dA<0, 气体对外作负功, 实际上是外界在对气体作功。
- (2) 在p-V图上, 功是曲线下的面积。


曲线下的面积= 
$$\int_{V_I}^{V_2} p dV = A$$

功不仅与系统的始、末状态有关,而且与所经历的过程有关。功是一个过程量。









$$A \neq A'$$


# 不同过程的功


#### (1)等压过程

$$A = \int_{V_1}^{V_2} p dV = p(V_2 - V_1)$$

#### (2) 等容过程

$$A = \int_{V_1}^{V_2} p dV = 0$$






#### (3)等温过程

体积:  $V_1 \rightarrow V_2$ 温度:*T* v mol

#### 理想气体状态方程

$$p_{V=\nu RT}$$

$$A = \int_{V_1}^{V_2} p dV = \int_{V_1}^{V_2} \frac{vRT}{V} dV = vRT \ln \left( \frac{V_2}{V_I} \right)$$



等温膨胀  $V_2 > V_1$ , 做正功;

等温压缩  $V_2 < V_1$  , 做负功。

此外还有摩擦功、电流功、电磁场的功等。

通过作功改变系统热力学状态的微观实质:

分子规则运动的能量 一一 分子无规则运动的能量 碰撞

# 二、热量

#### 除功外,传热也可改变系统的状态

传热条件:系统和外界温度不同,且不隔热。

系统和外界温度不同,热平衡条件破坏

发生热学相互作用,就会传热,或称能量交换;

系统 T<sub>1</sub> 外界 T<sub>2</sub>

在热学相互作用下伴随系统状态的改变而传递的能量称为:热量

热量是在传热过程中能量转换的量度,热量本质是能量

微观本质:分子无规则运动能量从高温物体向低温物体传递。

# 热量是过程量

微小热量:dQ

> 0 表示系统从外界吸热;

< 0 表示系统向外界放热。

总热量:  $Q = \int_{1}^{2} dQ$  积分与过程有关。

系统 外界 中dQ

单位:焦耳(J)

热量的本质 热质说: 认为热是看不见、没有质量的物质

热的能量说: 1798年,伦福德用钻头加工炮筒实验揭示热质不守恒

1840-1879年,焦耳在试验中建立了热功当量。

一定<mark>热量的产生,总是伴随着等热量的其他某种形式的能量(如机械能、电能)的消失。</mark>

并不存在什么单独守恒的热质,热与机械能、电能等合在 一起是守恒的。

热量不是传递着的热质,而是传递着的能量。

做功和热传递是使系统状态发生变化的两种不同的方式。

做功与系统在广义力作用下产生广义位移相联系,

而传热是基于各部分温度不一致而发生的能量的传递。

# 三、内能

组成热力学系统的微观粒子具有动能和相互作用势能,这两种能量的总和称为热力学系统的内能。

不考虑分子内部原子结合能,核能…

过程中保持不变的能量不必计入内能

内能是状态函数,由平衡态状态参量单值确定,

与系统的始、末状态有关,并且是广延量。


理想气体内能只与温度有关  $E = \frac{l}{2} \nu RT$ 

#### 理想气体内能 焦耳实验

焦耳实验(1845)

打开活门C,让气体向真空中自由 膨胀。测量膨胀前后水温的变化。

实验结果: 水温不变



验证了理想气体的内能与体积无关,只与温度有关。


但水的热容比气体的大得多,焦耳实验中气体温度变化不易测出。

# 四、热力学第一定律

功、热量及内能间的关系

热力学系统与外界之间的相互作用可

分为:力学相互作用、热学相互作用



功、热量都会使系统状态发生变化 , 内能是态函数 , 也会随之改变 做功、热传递是两种形式的能量传递

根据能量守恒定律

做功、热传和内能改变这三种形式的能量总和应保持不变

# 热力学第一定律

#### 对于任何宏观系统的任何过程,系统从外界吸收的热量等

于系统内能的增量和系统对外做的功之和

$$Q = E_2 - E_1 + A$$

规定: 系统对外界做功A>0 , 外界对系统做功A<0 ;

系统从外界吸热Q>0,放热Q<0。

系统温度升高 $E_2$ - $E_1$ >0 , 温度降低 $E_2$ - $E_1$ <0

它适用于任何热力学系统的任何过程(非准静态过程亦成立)

# 对初、末态为平衡态的无限小过程

$$dQ = dE + dA$$

微分形式

其中dE为全微分(E为状态函数),dQ与dA仅表示元过程中的无限小的量,不是全微分(功,热均为过程量)。

#### 物理意义:

热力学第一定律是涉及热运动和机械运动的能量转换及守恒定律。

# ○再说"内能"

某一过程,系统与外界<mark>绝热</mark>(无热量交换)对外界做功 $A_{\mathcal{B}}$ ,由绝热功的特征可定义:

 $E_2 - E_1 = -A_4$  (绝热过程)

 $E_1$  ,  $E_2$  是系统始 , 末态的内能


即以绝热方式做功,外界所做的"绝热功"等于系统内能的增量

#### 能量守恒定律另一表述:第一类永动机是不可能的

#### 第一类永动机:

系统不断地经历一系列状态变化而仍 $\Box$ 到初始状态( $E_2$ - $E_1$ = $\theta$ ),

同时在这过程中,无需外界任何能量的供给,却能不断地对外作功。



即:  $\Delta U = 0$ 

$$Q = 0$$

违反热力学第一定律

# §3 热容

#### 热力学第一定律的物性应用

#### 热容和摩尔热容

热量是在热力学过程 中传递的一种能量,

怎么衡量一个系统容纳热量的能力?

定义系统温度升高1度所吸 收的热量为系统的热容量

即

$$C = \frac{dQ}{dT}$$

#### 定体热容量

(体积不变)

$$C_V = \left(\frac{d Q}{d T}\right)_V$$

定压热容量

(压强不变)

$$C_p = \left(\frac{d Q}{d T}\right)_p$$

#### 1mol物质温度升高1度所吸收的热量叫摩尔热容量

即:

$$C_m = \frac{1}{v} (\frac{d Q}{d T})$$

ν----摩尔数

热量是过程量,同一系统的 热容量随过程不同而不同。 定体摩尔热容量

定压摩尔热容量

$$C_{V,m} = \frac{1}{v} \left(\frac{dQ}{dT}\right)_{V}$$

$$C_{p,m} = \frac{1}{v} \left(\frac{dQ}{dT}\right)_p$$




## 二、理想气体热容

#### ①等容过程

特点:  $V = const, dV = 0, \qquad dA = 0$ 


由热力学第一定律,有:

$$(dQ)_V = dE + pdV$$



(理想气体内能) 
$$E = \frac{i}{2}vRT$$
  $(dQ)_V = dE = \frac{i}{2}vRdT$ 

$$dE = \frac{i}{2}vRdT \qquad Q_V = E_2 - E_1 = \frac{i}{2}vR(T_2 - T_1)$$





等容过程 
$$(dQ)_V = dE = \frac{i}{2}vRdT$$

#### 理想气体的等容摩尔热容

$$C_{V,m} = \frac{1}{v} \left( \frac{dQ}{dT} \right)_{V} = \frac{1}{v} \left( \frac{dE}{dT} \right)_{V} = \frac{1}{v} \frac{dE}{dT} = \frac{i}{2} R$$

吸收的热量全部用来使系统内能增加,或内能的减少全部通过热 量的方式放出,于是理想气体的内能改变可直接由等容热容求出。

$$dE = vC_{V,m}dT$$

$$dE = vC_{V,m}dT$$
  $\Delta E = E_2 - E_1 = vC_{V,m}(T_2 - T_1)$  (任意过程)

# ②等压过程


特点: p = const

由热力学第一定律,有:

$$(dQ)_p = dE + pdV$$
  $dE = vC_{V,m}dT$ 

$$(dQ)_p = vC_{V,m}dT + pdV$$

$$Q_p = vC_{V,m}(T_2 - T_1) + p(V_2 - V_1)$$



#### $(dQ)_p = vC_{V,m}dT + pdV$ 等压过程

#### 理想气体的等压摩尔热容

$$C_{p,m} = \frac{1}{v} \frac{dQ}{dT}_{p} = C_{V,m} + \frac{p}{v} \left( \frac{dV}{dT} \right)_{p} = C_{V,m} + R = \frac{i}{2} R + R$$

理想气体状态方程 PV = vRT 等压过程 PdV = vRdT

等压膨胀系统吸收热量使内能增加,同时对外做功。

# 等容摩尔热容 $C_{V,m} = \frac{i}{2}R$

等压摩尔热容 
$$C_{p,m} = C_{V,m} + R = \frac{i+2}{2}R$$

迈耶公式

说明理想气体定压摩尔热容较定容摩尔热容大出一个普适气体常量R。

也就是说,1mol 理想气体温度升高1 K时,

在等压过程中要比等容过程中多吸收8.31」的热量。

# 比热比(泊松比)

$$\gamma \equiv \frac{C_p}{C_V} = \frac{C_{p,m}}{C_{V,m}} = \frac{i+2}{i} > 1$$

对单原子分子:
$$i=$$

对单原子分子: 
$$i=3$$
,  $C_{V,m}=\frac{3}{2}R$ ,  $C_{p,m}=\frac{5}{2}R$ ,  $\gamma=1.67$ 

$$\gamma = 1.67$$

对刚性双原子分子: 
$$i=5$$
,  $C_{v,m}=\frac{5}{2}R$ ,  $C_{p,m}=\frac{7}{2}R$ ,  $\gamma=1.40$ 

$$C_{V,m}=\frac{5}{2}R,\quad C_{V,m}=\frac{5}{2}R$$

$$C_{p,m}=\frac{7}{2}R,$$

$$\gamma = 1.40$$

对刚性多原子分子: 
$$i = 6$$
,  $C_{V,m} = 3R$ ,  $C_{p,m} = 4R$ ,  $\gamma = 1.33$ 


$$C_{V,m}=3R,$$

$$C_{p,m}=4R_{s}$$

$$\gamma = 1.33$$

# 用》值和实验比较,常温下符合很好,多原子分子气体则较差,p53;

$$C_{P,m} = \frac{i+2}{2}R$$



低温时,只有平动,

i=3;

常温时,转动被激发,

高温时,振动也被激发,

i=3+2=5;

i=3+2+2=7

经典理论有缺陷,需量子理论



# 热力学第一定律 $Q = E_2 - E_1 + A$

$$Q = E_2 - E_1 + A$$

等压过程 
$$A = p(V_2 - V_1)$$
 等容过程  $A = 0$  等温过程  $A = vRT \ln \frac{V_2}{V_1}$ 

$$A = p(V_2 - V_1)$$

$$A = 0$$

$$A = vRT \ln \frac{V_2}{V_1}$$

$$E = \frac{i}{2} \nu RT$$

$$E = \frac{i}{2} vRT$$
  $E_2 - E_1 = \frac{i}{2} vR(T_2 - T_1) = vC_{V,m}(T_2 - T_1)$ 

$$Q = \int_{1}^{2} dQ$$

等容过程 
$$Q = vC_{V,m}(T_2 - T_1)$$
 等压过程  $Q = vC_{p,m}(T_2 - T_1)$ 

$$C_{V,m}=\frac{i}{2}R$$

$$Q = vC_{p,m}(T_2 - T_1)$$


$$C_{p,m} = C_{V,m} + R = \frac{i+2}{2}R$$

# 三、理想气体等温过程

特点: T = const, dT = 0,

$$dE = 0$$

由热力学第一定律,有:  $(dQ)_{p} = dE + pdV$ 



$$= pdV$$

$$Q_{T} = \int_{V_{1}}^{V_{2}} p dV = \int_{V_{1}}^{V_{2}} \frac{vRT}{V} dV$$

$$= vRT \ln \frac{V_2}{V_1} = vRT \ln \frac{p_1}{p_2}$$

### 理想气体状态方程

$$PV = vRT$$

# 吸收的热量全部用来对外做功

理想气体的内能不变

再等容升压为2atm,最后等温膨胀到1atm。


求:氮气在整个过程中的Q、△E、A。

解:由题意,做出P-V图:

状态参量:

$$PV = vRT$$

I  $P_0$ ,  $V_0$ ,  $T_0$ II  $P_0$ ,  $2V_0$ ,  $2T_0$ III  $2P_0$ ,  $2V_0$ ,  $4T_0$ IV  $P_0$ ,  $4V_0$ ,  $4T_0$ 



$$P_0 = 1.013 \times 10^5 \ pa$$
  $T_0 = 27 + 273 = 300 \ K$   $V_0 = \frac{vRT_0}{P_0} = 0.02461 \ m^3$ 

$$A = A_1 + A_2 + A_3 = A_1 + A_3 = p_0(2V_0 - V_0) + vRT \ln \frac{V_4}{V_3}$$
$$= p_0V_0 + 4vRT_0 \ln 2 = RT_0 + 4vRT_0 \ln 2 = 9.41 \times 10^3 J$$

$$\Delta E = \frac{i}{2} vR(T_{\text{IV}} - T_{\text{I}}) = \frac{i}{2} vR(4T_0 - T_0) = \frac{5}{2} vR3T_0 = \frac{15}{2} vRT_0 = 1.87 \times 10^4 J$$

$$Q = \Delta E + A = 9.41 \times 10^3 + 1.87 \times 10^4 = 2.81 \times 10^4 J$$

- 1. **画P-V**图
- 步骤: 2. 确定转折点状态参量
  - 3. 应用等值过程方程及热力学第一定律具体求解




# 例2 $1m^3$ 的氮 $N_2$ , m=1.25kg, 标准大气压下,缓慢加热,上升1K

求:膨胀时作的功A,Q,ΔE

# 解:等压过程

$$(A)_P = P(V_2 - V_1) = P\Delta V = \nu R\Delta T$$
  
=  $\frac{1.25}{0.028} \times 8.31 \times 1 = 371$ J



$$(Q)_P = \nu C_{P,m} \Delta T = \frac{M}{M_{mol}} \frac{i+2}{2} R \Delta T = \frac{1.25}{0.028} \times \frac{5+2}{2} \times 8.31 \times 1 = 1298 J$$

$$\Delta E = (Q)_P - (A)_P = 1298 - 371 = 927J$$

$$\Delta E = \nu C_{v,m} \Delta T$$

# 例3 1 kg氧气 $O_2$ 温度 $20^{\circ}$ C ,由等温过程压缩 $1atm \rightarrow 10atm$

求:外界所作的功和放出的热量。

$$(A)_{T} = \int_{V_{1}}^{V_{2}} p \, dV = \int_{V_{1}}^{V_{2}} \nu RT \, \frac{dV}{V} = \nu RT \ln \frac{V_{2}}{V_{1}} = \nu RT \ln \frac{p_{1}}{p_{2}}$$

$$A = -\nu RT \ln \frac{p_1}{p_2} = \frac{1}{0.032} \times 8.31 \times (273 + 20) \times \ln 10 = 1.75 \times 10^5 \text{ J}$$

等温过程中内能不变,放出的热量仍为  $1.75 \times 10^5$ .I

# 练习

# 1mol理想气体从p-V图上初态a分别经历如图所示的(1) 或(2)过程 到达末态b.已知 $T_a < T_b$ ,则这两过程中气体吸收的热量 $Q_1$ 和 $Q_2$

# 的关系是

(A) 
$$Q_1 > Q_2 > 0$$
.

(B) 
$$Q_2 > Q_1 > 0$$
.


(C) 
$$Q_2 < Q_1 < 0$$
.

(D) 
$$Q_1 < Q_2 < 0$$
.

(E) 
$$Q_1 = Q_2 > 0$$
.

$$Q = \Delta E + A$$

$$\Delta E_{(1)} = \Delta E_{(2)} > 0$$
  $A_{(1)} > A_{(2)} > 0$ 



# 练习、

# 下面给出理想气体的几种状态变化的关系,指出它们各表示什么过程.

 $PV = vRT \Rightarrow PdV + Vdp = vRdT$ 

练习、质量为2.5 g的氢气和氦气的混合气体,盛于某密闭的气缸里(氢气和 氦气均视为刚性分子的理想气体),若保持气缸的体积不变,测得此 混合气体的温度每升高1 K,需要吸收的热量数值等于R数值的2.25倍 (R为普适气体常量). 由此可知,该混合气体中有氢气 $_{1.5}$  $_{g}$ , 氦气g;若保持气缸内的压强不变,要使该混合气体的温 度升高 $1 \, \text{K}$ ,则该气体将吸收的热量为  $3.25 \, \text{R} = 27 \, (\text{J})$ . (氢气的 $M_{mol} = 2 \times 10^{-3} \text{ kg}$ , 氦气的 $M_{mol} = 4 \times 10^{-3} \text{ kg}$ )

$$2.5 = 2x + 4y$$

$$2.25R = x\frac{5}{2}R + y\frac{3}{2}R$$

$$\Rightarrow x = 0.75mol$$

$$y = 0.25mol$$

$$v_{H_{2}}(\frac{5}{2}R+R)\Delta T + v_{He}(\frac{3}{2}R+R)\Delta T$$

$$= \frac{3}{4} \times \frac{7}{2}R \times 1 + \frac{1}{4} \times \frac{5}{2}R \times 1$$

# §4、绝热过程

### 系统在和外界无热量交换的条件下进行的过程

如何实现绝热过程?

- 1)用理想的绝热壁把系统和外界隔开
- 2)过程进行得很快,以至于系统来不及与外界进行显著的热交换

例.内燃机气缸内气体的膨胀、压缩;

空气中声音传播引起局部膨胀或压缩。

# 绝热过程分为:准静态绝热过程和非准静态绝热过程

### 一、准静态绝热过程

理想气体准静态绝热过程

热传导时间 > 过程时间 > 驰豫时间

绝热

准静态

在准静态绝热过程中,理想气体的状态参量满足下面关系:

理想气体状态方程

热力学第一定律:

$$PV = vRT$$

$$(dQ)_Q = dE + (dA)_Q$$



$$PV = vRT$$

$$\left(dQ\right)_{Q}=dE+\left(dA\right)_{Q}$$

绝热元过程

$$(dQ)_q = 0$$

$$(dA)_Q = -dE = -v C_{V,m} dT = pdV$$

对状态方程求全微分

$$PdV + VdP = vRdT$$

消去dT可得

$$(C_{v,m} + R)PdV + C_{V,m}VdP = 0$$

用 $C_{V,m}PV$ 除上式得:

$$\frac{dP}{P} + \gamma \frac{dV}{V} = 0$$

泊松公式

绝热过程方程: 
$$pV^{\gamma}=C_1$$
 (泊松公式)


# 理想气体状态方程 PV = vRT

 $\gamma$  —比热比常数;

 $C_1$ 、 $C_2$ 、 $C_3$ —常数。

# 过程中任意 两平衡态

$$P_1 V_1^{\gamma} = P_2 V_2^{\gamma}$$
 $V_1^{\gamma - 1} T_1 = V_2^{\gamma - 1} T_2$ 
 $P_1^{\gamma - 1} T_1^{-\gamma} = P_2^{\gamma - 1} T_2^{-\gamma}$ 




 $TV^{\gamma-1} = C_2, p^{\gamma-1}T^{-\gamma} = C_3$ 

# 准静态绝热过程理想气体对外做的功

$$A = \int_{V_1}^{V_2} p dV, \qquad pV^{\gamma} = C = p_1 V_1^{\gamma} = p_2 V_2^{\gamma}$$

$$A = C \int_{V_1}^{V_2} V^{-\gamma} dV = \frac{C}{-\gamma + 1} V^{-\gamma + 1} \Big|_{V_1}^{V_2}$$



$$=\frac{1}{\gamma-1}(\boldsymbol{p}_1\boldsymbol{V}_1-\boldsymbol{p}_2\boldsymbol{V}_2)$$

$$A = \frac{1}{\gamma - 1} (p_1 V_1 - p_2 V_2)$$

# 绝热线


$$PV^{\gamma} = C_1$$

# 绝热方程

# 由绝热方程在P - V 图上作出绝热过程的曲线如图

绝热线与等温线相似,比较发现 绝热线要比等温线陡一些。

从数学上证明上述结论。 思考题?



理想气体状态方程 P = nkT

绝热过程对外作功使内能减少,温 度下降;而等温过程内能不变

等温膨胀:内能不变(吸的热全做功)


绝热膨胀:系统不吸热,对外做功,

内能减小温度降低,

 $T_1 > T_2$ ,  $p_1 > p_2$ .

等温 dP = kTdn

绝热 dP = kTdn + nkdT



### 思考讨论题:


理想气体从初态  $(p_1, V_1, T_1)$  经准静态过程膨胀到体积  $V_2$ , 如图所示。试分析在各个过程中吸收热、作功以及内能的改变情况, 并比较哪个过程功最大?哪个过程的吸热最大?

答: 等压过程功最大.

绝热过程功最小

等压过程吸热最大. 绝热过程吸热最小

$$Q = \Delta E + W = \frac{i}{2} \nu R(T_2 - T_1) + \nu R(T_2 - T_1)$$



# 二、非准静态绝热过程

# 绝热自由膨胀

绝热刚性壁 隔板


器壁绝热: Q=0向真空膨胀:A=0

 $Q = \Delta E + A$  $\rightarrow E_1 = E_2$ 

 $T_1 = T_2$  (是否等温过程?) 对理想气体:


对真实气体: 分子力以引力为主时  $T_2 < T_1$ 

> 分子力以斥力为主时  $T_2 > T_1$



# 节流过程

### 通常气体是通过多孔塞或小孔向压强较低区域膨胀



 $p_1$ 和  $p_2$ 保持一定 $(p_1 > p_2)$  , 且过程绝热

实际气体通过节流过程温度可升高或降低,这称为焦耳-汤姆孙效应

温度降低叫正的焦耳-汤姆孙效应,可用来制冷和制取液态空气


# 三、多方过程

理想气体的实际过程,常常既不是等温也不是绝热的,而是介 于两者之间的多方过程

> **PV**<sup>n</sup> =常量 (n 称为多方指数) n=1 — 等温过程  $n=\gamma$  — 绝热过程

> > $n=\infty$  — 等容过程

n=0 — 等压过程



一般情况  $1 < n < \gamma$ ,多方过程可近似代表气体内进行的实际过程。



# ○多方过程理想气体对外做的功:

$$PV^n = const$$

### 多方方程

多方过程的功: 
$$A = \int_{V_1}^{V_2} p dV = \int_{V_I}^{V_2} \frac{const}{V^n} dV$$

$$= \frac{const}{n-1} \frac{1}{V^{n-1}} \Big|_{V_1}^{V_2} = \frac{1}{n-1} \left( \frac{p_1 V_1^n}{V_1^{n-1}} - \frac{p_2 V_2^n}{V_2^{n-1}} \right) = \frac{p_1 V_1 - p_2 V_2}{n-1} \quad (n \neq 1)$$

所以绝热过程的功: 
$$A = \int_{V_1}^{V_2} p dV = \frac{p_1 V_1 - p_2 V_2}{\gamma - 1}$$

过程	特征	过程方程	吸收热量 <i>Q</i>	对外做功 <i>A</i>	内能增量 △U
等体	V = C	$\frac{p}{T} = C$	$vC_{V,m}(T_2-T_I)$	0	
等压	p = C	$\frac{V}{T} = C$	$vC_{P,m}(T_2-T_1)$	$p(V_2 - V_1)$ $\vee R(T_2 - T_1)$	$vC_{V,m}(T_2 - T_1)$ $\frac{i}{2}(p_2V_2 - p_1V_1)$
等温	T = C	pV = C	$vRT \ln V_2 / V_1$ $vRT \ln p_1 / p_2$	A = Q	0
绝热	Q = 0	$pV^{\gamma} = C_1$ $V^{\gamma-1}T = C_2$ $p^{\gamma-1}T^{-\gamma} = C_3$	0	$\frac{vC_{V,m}(T_2 - T_1)}{\frac{1}{\gamma - 1}(p_1V_1 - p_2V_2)}$	$vC_{V,m}(T_2 - T_1)$ $\frac{i}{2}(p_2V_2 - p_1V_1)$

# 例4 温度为 $25^{\circ}$ 0,压强为1atm的1mol刚性双原子分子理想气体,

# 经等温过程体积膨胀到原来的3倍


(1)计算这一过程中气体对外所作的功

pV = C解:(1)对等温过程,有:

= 2720.6J

故: 
$$A = \int_{V_1}^{V_2} p dV = C \int_{V_1}^{V_2} \frac{dV}{V} = C \ln \frac{V_2}{V_1}$$

$$= vRT \ln \frac{V_2}{V_1} = RT \ln 3$$



# (2)若气体经绝热过程体积膨胀为原来3倍,那么气体对外作的功又多少?

绝热过程 
$$pV^{\gamma} = C$$


$$pV^{\gamma} = C$$

1mol

25°C

1atm

$$A = \frac{p_1 V_1 - p_2 V_2}{\gamma - 1} = \frac{p_1 V_1 - p_2 V_2}{7/5 - 1} = p_1 V_1 \frac{1 - (\frac{V_1}{V_2})^{\gamma - 1}}{7/5 - 1} p$$



由: 
$$p_1V_1^{\gamma} = p_2V_2^{\gamma}$$
  $\therefore$   $p_1V_1 = vRT_1$ 

$$P_1V_1 = vRT$$

$$p_2 = (\frac{V_1}{V_2})^{\gamma} p_1$$
 得:  $A = \frac{RT_1[1 - (\frac{V_1}{V_2})^{\gamma - 1}]}{2/5} = 2.2 \times 10^3 J$ 

$$= 2.2 \times 10^3 J$$

# §5 循环过程

#### 一、循环过程

热机:利用热量来做功的机器。例如:蒸汽机、内燃机、汽轮机等。


工作物质:在热机中被利用来吸收热量并对外做功的物质。

例如:蒸汽机中的水蒸气。

各种热机都是重复地进行着某些过程而不断地吸热做功的。

循环过程:若系统(工作物质)经过一系列变化后又回到

初始状态的整个过程。




循环过程的特征:

工质复原,内能不变 $\Delta E = 0$ 

# 热机工作原理

热机工作必须进行一个个循环。


在循环过程中,系统所吸收的热量 $Q_1$ 不能全部用来对外做功 $(A=Q_1-|Q_2|)$ ,必须有一部分热量 $Q_2$ 放到低温热源,才能循环。



### 结论:


热机至少要在两个热源中进行循环,从高温热源吸收热量,然后放一部分到低温热源去,两个热源的温度差就是热动力源。

# 若循环的各阶段均为准静态过程,则循环过程可用闭合曲线表示



#### 系统对外界做净功A

$$A = Q_{\mathbf{W}} - Q_{\mathbf{放}}$$



### 外界对系统做净功A

$$Q$$
吸= $Q$ 放 -  $A$ 

# ①正循环及其效率


# 系统状态沿顺时针方向变化


由热力学第一定律可知

**当∆E=0时** 

$$Q = A$$


为了计算循环过程做的功,把过程分为 MaN、NbM 两个分过程。






MaN: 系统做的功等于曲线 MaN 下的面积,由于过程中系统 的体积连续膨胀,系统对外做正功。

NbM: 系统做的功等于曲线 NbM 下的面积,系统的体积连续 被压缩,系统对外做负功。





整个循环过程系统做的净功等于两块面积之和

$$A = A_a + A_b$$


由于正负关系,重叠部分的面积被抵消,只剩下闭合曲线所围面积。

# 整个循环过程系统做的净功等于闭合曲线所围面积。

$$A = A_a + A_b$$

对正循环 
$$A = (A_a + A_b) > 0$$

$$Q = A > 0$$



# 正循环的结果是系统从热源净吸热并对外界做净功


# 热机一般需要高低两个热源

# 热机工作一个循环,净吸热等于热机做的净功

$$A = Q_{\mathfrak{W}} - |Q_{\mathfrak{M}}| = Q_1 - |Q_2|$$

# 热机效率(热机性能的重要标志)

$$\eta = \frac{A}{Q_1} = \frac{Q_1 - |Q_2|}{Q_1} = 1 - \frac{|Q_2|}{Q_1}$$



意义:吸收的单位热量有多少转变为对外做的功。

**◆显然:**η<1

$$\eta_{\text{AM}}$$
~十几%, $\eta_{\text{DMM}}$ ~40-60%

# ②致冷循环及其效率

将待冷却物体作为低温热源,反向进 行热机循环,可实现致冷循环。

 $Q_2$ —追求的效果

A—付出的"成本"

致冷系数:对工质做一份功可从 低温热源提取多少份热。



# 例5:一定量的理想气体经历如图所示的循环过程。

AD、BC是绝热过程。 AB、CD是等压过程.

试求:此循环的效率?


**己知**  $T_1 = 300K$   $T_2 = 400K$ 


$$T_2 = 400K$$

#### DA、BC是绝热过程 解: 吸放热仅在AB、CD

$$Q_1 = \nu C_{p,m} (T_3 - T_2)$$

$$Q_2 = \nu C_{p,m} (T_4 - T_1)$$






### DA、BC是绝热过程

$$p_2^{\gamma-1}T_3^{-\gamma} = p_1^{\gamma-1}T_4^{-\gamma}$$
 $p_2^{\gamma-1}T_2^{-\gamma} = p_1^{\gamma-1}T_1^{-\gamma}$ 

$$\frac{T_3}{T_4} = \frac{T_2}{T_1}$$



$$\eta = 1 - \frac{T_1}{T_2} = 1 - \frac{3}{4} = 25\%$$

# 一热机用5.8g 空气,从初状态1等容加热到状态2,再经绝热膨胀达到 状态3,最后经等压过程又回到状态1,完成一个循环。

试在P-V 图上作出循环曲线,假定空气可视为理想气体,求热机效率。


**己知**: 
$$P_1 = 1.013 \times 10^5 p_a$$
  $T_1 = 300 K$   $T_2 = 900 K$   $P_3 = P_1$ 

$$\gamma = 1.40, C_V = 20.8 \text{ J} \cdot \text{mol}^{-1}$$
  $M_{mol} = 29 \times 10^{-3} \text{kg} / \text{mol}$ 

解:  $1\rightarrow 2$  等容过程  $\frac{p_2}{T_2} = \frac{p_1}{T_2}$ 

$$p_2 = \frac{p_1}{T_1}T_2 = \frac{900}{300} \times 1.013 \times 10^5 = 3.04 \times 10^5 p_a$$

又由状态方程 
$$V_2 = V_I = \frac{mRT_I}{M_{mol}p_I} = 4.92 \times 10^{-3} m^3$$







$$A_{12}=0$$


$$Q_1 = \frac{m}{M_{mol}} C_V(T_2 - T_1) = 2493J$$

## $2 \rightarrow 3$ 绝热过程 $p_2 V_2^{\gamma} = p_3 V_3^{\gamma}$

$$\boldsymbol{p}_2 \boldsymbol{V}_2^{\gamma} = \boldsymbol{p}_3 \boldsymbol{V}_3^{\gamma}$$

$$V_3 = \left(\frac{p_2}{p_3}\right)^{\gamma} V_2 = \left(\frac{p_2}{p_1}\right)^{\gamma} V_1 = 10.78 \times 10^{-3} \, \text{m}^3$$

$$A_{23} = \frac{p_2 V_2 - p_3 V_3}{\gamma - 1} = 1008J$$
  $Q_{23} = 0$ 




# $3 \rightarrow 1$ 等压过程 $A_{31} = p_1(V_1 - V_2) = -594J$

# 整个循环过程做的净功:

$$A = A_{12} + A_{23} + A_{31} = 414J$$

热机效率:
$$\eta = \frac{A}{Q} = \frac{414}{2493} = 16.6\%$$



# 厚积

# 二、卡诺循环

卡诺 (Carnot, 法国人, 1796-1832)

18世纪末,瓦特完善了蒸汽机,使之成为真正的动力机械,但其效率很低(3%-5%)。

为提高热机效率,1824年卡诺提出一个理想循环,以期望利用较少的燃料获得较多的动力。



理想气体为工质,由两个等温过程和两个绝热过程构成的循环

卡诺循环:系统只和两个恒温

热源进行交换的准静态过程。

整个循环由


1→2等温膨胀

2→3绝热膨胀


3→4等温压缩

4→1绝热压缩

四个过程组成。



卡诺正循环 卡诺热机 卡诺逆循环——卡诺制冷机




# 1→2等温膨胀

系统对外做功 
$$A_{12} = \nu R T_1 \ln \frac{V_2}{V1}$$
 系统从外吸热  $Q_1 = A_{AB} > 0$ 

### 2→3绝热膨胀

系统对外做功 
$$A_{23} = v \frac{i}{2} R(T_1 - T_2)$$
 系统从外吸热  $Q = 0$ 





# 3→4等温压缩

 $A_{34} = \nu R T_2 \ln \frac{V_4}{V_3}$ 外界对系统做功

系统对外放热

$$Q_2 = A_{34} < 0$$

4→1绝热压缩

外界对系统做功

$$A_{41} = -\nu \frac{i}{2} R(T_1 - T_2)$$

$$Q = 0$$



等温 
$$1 \rightarrow 2$$
:  $Q_1 = A_{12} = vRT_1 \ln \frac{V_2}{V_1}$  过程  $3 \rightarrow 4$ :  $|Q_2| = |A_{34}| = vRT_2 \ln \frac{V_3}{V_4}$ 

$$|Q_2| = |A_{34}| = vRT_2 \ln \frac{V_3}{V}$$

$$2{
ightarrow}3: T_1V_2^{\gamma-1}$$
 =

绝热 
$$2 \rightarrow 3$$
:  $T_1 V_2^{\gamma-1} = T_2 V_3^{\gamma-1}$   $V_2 = V_3$  (闭合条件) 过程  $4 \rightarrow 1$ :  $T_1 V_1^{\gamma-1} = T_2 V_4^{\gamma-1}$ 

$$\frac{V_2}{V_1} = \frac{V_3}{V_4}$$

$$\eta = 1 - \frac{|Q_2|}{Q_1} = 1 - \frac{T_2 \ln \frac{V_3}{V_4}}{T_1 \ln \frac{V_2}{V_1}} = 1 - \frac{T_2}{T_1}$$

# 卡诺热机循环的效率

$$\eta = 1 - \frac{T_2}{T_1}$$

### 说明

① $\eta$ 与理气种类、M、p、V的变化无关,只与 $T_1$ 、 $T_2$ 有关。

②  $T_1 \uparrow$  ,  $T_2 \downarrow \rightarrow \eta_c \uparrow$  , 实用上是  $\uparrow T_1$  。 为提高效率指明了方向!

现代热电厂:  $T_1 \sim 600$  °C,  $T_2 \sim 30$  °C

理论上:  $\eta_c \sim 65\%$ , 实际:  $\eta < 40\%$ 

原因:非卡诺,非准静态,有摩擦。

一卡诺热机,当高温热源的温度为127℃,低温热源的温度为27℃时, 例7 其每次循环对外做净功8000J. 今维持低温热源的温度不变, 提高高 温热源的温度, 使其每次循环对外做净功10000J。 若两个卡诺循环工作在相同的两条绝热线之间。


求: (1)第二个循环热机的效率η';

(2)第二个循环高温热源的温度T'1。

解: 1→2 , 3→4等温  $2\rightarrow 3$  ,  $4\rightarrow 1$ 绝热

对第二个循环:

 $T'_2 = T_2$  , 放出热量 $Q'_2 = Q_2$ ,





对第一个循环:  $T_1 = 127^{\circ}$ C  $T_2 = 27^{\circ}$ C A = 8000J

$$\eta = 1 - \frac{T_2}{T_1} = 1 - \frac{27 + 273}{127 + 273} = 0.25 = \frac{A}{Q_1} = \frac{8000}{Q_1}$$

$$\therefore Q_1 = 32000 \text{ J}$$
  $Q_2 = Q_1 - A = 24000 \text{ (J)}$ 

对第二个循环: 
$$Q'_1 = A' + Q_2 = 34000 (J)$$

$$\eta' = A'/Q_1' = 5/17 \approx 29.4\%$$

$$\eta' = 1 - T_2'/T_1' = 1 - T_2/T_1' \implies T_1' = 425 \text{ K}$$

# 三、卡诺逆循环及其致冷系数

### 理想气体的卡诺致冷循环


致冷系数:

$$arepsilon = rac{Q_{\odot}}{\left|A_{/\!\!\!/}
ight|} = rac{Q_2}{\left|Q_1\right| - Q_2}$$

吸热过程:2→3 吸热 $Q_2$ 

放热过程:4→1 放热 $Q_1$ 

 $|Q_1|/Q_2=T_1/T_2$ 同理可得:



卡诺致冷机(逆循环)的致冷系数

$$\varepsilon = \frac{T_2}{T_1 - T_2}$$

# 卡诺逆循环的致冷系数

$$\varepsilon = \frac{T_2}{T_1 - T_2}$$

例如:家用电冰箱内的温度为270K, 室温为300K, 若按卡诺致 冷循环计算,致冷系数 $\varepsilon=?$ 

$$T_2 = 270K$$
,  $T_1 = 300K$   $\varepsilon = T_2 / (T_1 - T_2) = 270 / (300 - 270) = 9$ 

但实际上最好情况:  $\varepsilon \approx 5 \sim 6$ 

注意: ① T<sub>2</sub> 越低,两热源温差越大,致冷系数越低。

- $\rightarrow$ 说明要得到更低的  $T_2$ , 就要花更大的外功。
- ② 放出的热量是可以利用的。 3  $T_1 \neq T_2$ ,  $\varepsilon_{\pm} \neq \infty$

$$oldsymbol{3} \qquad T_{\scriptscriptstyle I} 
eq T_{\scriptscriptstyle 2}, \quad oldsymbol{arepsilon}_{\scriptscriptstyle \dagger} 
eq \infty$$

一台冰箱工作时,其冷冻室的温度为-10℃,室温为15℃。 例8 若按理想卡诺制冷循环计算,则此制冷机每消耗10<sup>3</sup>J的功,可 以从冷冻室中吸出多少热量?

解: 制冷系数 
$$\varepsilon = \frac{T_2}{T_1 - T_2} = \frac{273 - 10}{(273 + 15) - (273 - 10)} = \frac{263}{25} = 10.5$$

$$\mathbf{X}$$
  $\varepsilon = \frac{Q_2}{A}$ 

$$\therefore Q_2 = \varepsilon A = 10.5 \times 10^3 \text{ (J)}$$

$$arepsilon = rac{oldsymbol{Q}_{oldsymbol{orange}}}{oldsymbol{A}_{eta}} = rac{oldsymbol{T}_2}{oldsymbol{T}_1 - oldsymbol{T}_2}$$