SCURTA RECAPITULARE A

LEGILOR TEORIEI MACROSCOPICE MAXWELL-HERZ

I. Legile generale

1. Legea fluxului electric

Fluxul electric pe o suprafață închisă este egal cu sarcina electrică din interiorul suprafeței (Fig. 1.1):




Fig. 1.1. Legea fluxului electric.

$$\Psi_{\Sigma} = \oint_{\Sigma} \mathbf{D} \cdot \mathbf{n} dS = q_{\Sigma} \tag{1.1}$$

unde Ψ_{Σ} - Fluxul electric pe suprafata Σ (C), \mathbf{D} - Inductia electrica (C/m²), q_{Σ} - Sarcina electrica (C)

Consecințe. i) Forma locală a legii fluxului electric:

$$div\mathbf{D} = \rho_{v}$$

$$div\mathbf{D} = \nabla \cdot \mathbf{D} = \frac{\partial D_{x}}{\partial x} + \frac{\partial D_{y}}{\partial y} + \frac{\partial D_{z}}{\partial z}$$

$$(1.2)$$

unde ρ_{V} - densitatea de volum a sarcinii electrice (C/m³),

ii) Saltul componentei normale a inducției electrice în vecinătatea suprafețelor este egal cu densitatea de suprafață a sarcinii electrice:

$$D_{n1} - D_{n2} = div_S \mathbf{D} = \rho_S \tag{1.3}$$

unde ρ_s - densitatea de suprafata a sarcinii electrice (C/m²).

de 2. Legea fluxului magnetic

Fluxul magnetic pe orice suprafață închisă este nul (Fig. 2.1):




Fig. 2.1. Legea fluxului magnetic.

$$\Phi_{\Sigma} = \oint_{\Sigma} \mathbf{B} \cdot \mathbf{n} dS = 0 \tag{2.1}$$

unde Φ_{Σ} - Fluxul electric pe suprafata Σ (Wb), **B** - Inductia magnetica (T).

Observație: Nu există sarcină magnetică, analoagă sarcinii electrice.

Consecințe: i) Forma locală a legii fluxului

magnetic:

$$div\mathbf{B} = \nabla \cdot \mathbf{B} = 0 \tag{2.2}$$

- ii) Toate suprafețele cu aceeași bordură au același flux magnetic.
- iii) Exista o funcție vectoriala A, numită potențial magnetic vector, cu proprietatea:

$$rot \mathbf{A} = \nabla \times \mathbf{A} = \mathbf{B} \tag{2.3}$$

iv) În vecinătatea suprafețelor, componenta normală a inducției magnetice se conservă (Fig.2.2):

$$B_{n1} = B_{n2} \quad div_s \mathbf{B} = \mathbf{n}_{21} \cdot (\mathbf{B}_1 - \mathbf{B}_2) \tag{2.4}$$




Fig. 2.2. Inducția magnetică pe cele două fețe ale unei suprafețe *S*.

3. Legea inducției electromagnetice

Tensiunea electrică pe o curbă inchisa Γ este egală cu viteza de scădere a fluxului magnetic pe orice suprafață S_{Γ} cu bordura Γ , sensul pozitiv al fluxului magnetic prin S_{Γ} fiind dat de regula burghiului față de sensul de




Fig. 2.9. Pentru legea inducției electromagnetice.

parcurgere al curbei Γ (Fig. 2.9):

$$u_{\Gamma} = -\frac{d}{dt} \Phi_{S_{\Gamma}} \tag{3.1}$$

unde u_{Γ} - tensiunea electrica pe curba Γ , $\Phi_{S_{\Gamma}}$ - fluxul magnetic pe suprafata S_{Γ} .

$$\oint_{\Gamma} \mathbf{E} \cdot d\mathbf{l} = -\frac{d}{dt} \int_{S_{\Gamma}} \mathbf{B} \cdot \mathbf{n} dS \qquad (3.1')$$

unde **E** – intensitatea campului electric (V), **B** – inductia magnetica (T).

Observație: Mărimile sunt definite în sisteme de referință atașate punctelor, care pot fi în mișcare (Fig.2.9.)

Consecințe: i) Forma locală a legii inducției electromagnetice pentru medii imobile.

$$rot\mathbf{E} = -\frac{\partial \mathbf{B}}{\partial t} \tag{3.2}$$

ii) Forma locală a legii inducției electromagnetice pentru medii în mișcare.

$$rot\mathbf{E} = -\frac{d_f \mathbf{B}}{dt} = -\left(\frac{\partial \mathbf{B}}{\partial t} + rot(\mathbf{B} \times \mathbf{v})\right)$$
(3.3)

unde $\frac{d_f \mathbf{B}}{dt}$ este derivate substantiala de flux, \mathbf{v} – viteza particolelor fata de sistemul de referinta.

iii) În vecinătatea suprafețelor ce separă medii care deplasează cu aceeași viteză, componenta tangențială a intensității câmpului electric se conservă:

$$\mathbf{E}_{t_1} = \mathbf{E}_{t_2} \tag{3.4}$$

unde \mathbf{E}_{t_1} și \mathbf{E}_{t_2} sunt proiecțiile pe planul tangent τ , din punctul P, ale valorilor de pe cele două fețe ale lui \mathbf{E} (Fig. 3.2). Sau:

$$rot_s \mathbf{E} = \mathbf{n}_{21} \times (\mathbf{E}_1 - \mathbf{E}_2) = \mathbf{0}$$
 (3.5)




Fig. 3.2. Conservarea componentei tangențiale a intensității campului electric în vecinătatea suprafețelor.

4. Legea circuitului magnetic

Tensiunea magnetică pe o curbă inchisa Γ este egală cu intensitatea curentului electric pe orice suprafață S_{Γ} cu bordura Γ , adunată cu viteza de creștere a fluxului electric pe suprafața S_{Γ} , sensul pozitiv prin S_{Γ} fiind dat de regula burghiului față de sensul de parcurgere al curbei Γ (Fig. 4.1):

$$u_{m\Gamma} = i_{S_{\Gamma}} + \frac{d}{dt} \Psi_{S_{\Gamma}} \tag{4.1}$$

unde $u_{m\Gamma}$ - tensiunea magnetica pe curba Γ (A), $i_{S_{\Gamma}}$ - intensitatea curentului electric pe suprafața S_{Γ} (A), $\Psi_{S_{\Gamma}}$ - Fluxul electric pe suprafata S_{Γ} (C).

Sau

$$\oint_{\Gamma} \mathbf{H} \cdot d\mathbf{l} = \int_{S_{\Gamma}} \mathbf{J} \cdot \mathbf{n} dS + \frac{d}{dt} \int_{S_{\Gamma}} \mathbf{D} \cdot \mathbf{n} dS \tag{4.1'}$$

unde ${\bf H}$ – Intensitatea campului magnetic (A/m), ${\bf J}$ – Densitatea curentului electric (A/m²), ${\bf D}$ – inductia electrica. Termenul $i_H = \frac{d}{dt} \Psi_{S_\Gamma}$ se numeste curent electric hertzian.




Fig. 4.1. Pentru legea circuitului magnetic.

Consecinte: i) Forma locală a legii circuitului magnetic pentru medii imobile.

$$rot\mathbf{H} = \mathbf{J} + \frac{\partial \mathbf{D}}{\partial t}$$
 (4.2)

ii) Forma locală a legii circuitului magnetic pentru medii în mișcare:

$$rot\mathbf{H} = \mathbf{J} + \frac{d_f \mathbf{D}}{dt} = \mathbf{J} + \frac{\partial \mathbf{D}}{\partial t} + \mathbf{v}\rho_v + rot(\mathbf{D} \times \mathbf{v})$$
(4.3)

- J, densitatea curentului de conducție;
- $\mathbf{J}_d = \frac{\partial \mathbf{D}}{\partial t}$, densitatea curentului de deplasare;
- $\mathbf{J}_{c} = \mathbf{v} \rho_{v}$, densitatea curentului de convecție;
- $\mathbf{J}_R = rot(\mathbf{D} \times \mathbf{v})$, densitatea curentului Roentgen theoretic;

 $\mathbf{J}_{R}^{'} = rot(\mathbf{P} \times \mathbf{v})$, curentul Roentgen experimental.

iii) Teorema lui Ampere. Dacă neglijăm curentul hertzian $i_H = \frac{d}{dt} \Psi_{S_{\Gamma}}$, rezultă:

$$u_{m\Gamma} = i_{S_{\Gamma}} \tag{4.4}$$

sau:

$$\oint_{\Gamma} \mathbf{H} \cdot d\mathbf{l} = \int_{S_{\Gamma}} \mathbf{J} \cdot \mathbf{n} dS \tag{4.4'}$$

Forma locală a teoremei lui Ampere:

$$rot\mathbf{H} = \mathbf{J} \tag{4.5}$$

iv) Teorema conservării sarcinii electrice. Intensitatea curentului electric printr-o suprafață închisă este egală cu viteza de scădere a sarcinii electrice din interiorul suprafeței.

$$i_{\Sigma} = -\frac{d}{dt}q_{\Sigma} \tag{4.6}$$

unde q – Sarcina electrica (C)

Forma locală a teoremei conservării sarcinii electrice pentru medii imobile.

$$div\mathbf{J} = -\frac{\partial \rho_{\mathcal{V}}}{\partial t} \tag{4.7}$$

unde ρ_{V} - densitatea de volum a sarcinii electrice (C/m³)

v) În vecinătatea suprafețelor fără pânză de curent, ce separă medii care deplasează cu aceeași viteză, componenta tangențială a intensității câmpului magnetic se conservă:

$$\mathbf{H}_{t_1} = \mathbf{H}_{t_2} \tag{4.9}$$

vi) Saltul componentei normale a densității de volum a curentului electric, în vecinătatea suprafețelor ce separă medii care deplasează cu aceeași viteză, este egal cu viteza de scădere a densității de suprafață a sarcinii electrice:

$$J_{n1} - J_{n2} = -\frac{\partial \rho_S}{\partial t} \tag{4.10}$$

unde ρ_s - densitatea de suprafata a sarcinii electrice (C/m²).

5. Legea transformării energiei din forma electromagnetică în alte forme, prin conducție

Densitatea de volum a puterii care se transformă din forma electromagnetică în alte forme, prin conducție, este

$$p = \mathbf{E} \cdot \mathbf{J} \tag{5.1}$$

unde p – densitatea de volum a puterii (puterea specifica) (w/m^3), E – intensitatea campului electric (V/m), J – Densitatea curentului electric (A/m^2). Pt medii liniare,

$$p = \sigma E^2 = \rho J^2 \ge 0 \tag{5.2}$$

unde σ - conductivitatea electrica (S/M), ρ - rezistivitatea ($\Omega \cdot m$). Puterea electromagnetica se transforma ireversibil in caldura.

Pentru medii linire, cu câmp electric imprimat,

$$p = \sigma E^2 + \sigma \mathbf{E} \cdot \mathbf{E}_i \tag{5.3}$$

unde \mathbf{E}_i - intensitatea campului electric imprimat, semnificand cause de natura neelectrica ce pot produce current electric. Termenul $\sigma \mathbf{E} \cdot \mathbf{E}_i$ poate fi negativ si reprezinta partea din puterea electromagnetic ace se poate transforma reversibil in alte forme.

II. Legile de material (Relatiile constitutive)

6. Legea legăturii dintre inducția electrică D și intensitatea câmpului electric E

a) medii liniare

$$\mathbf{D} = \varepsilon \mathbf{E}; \tag{6.1}$$

unde ε - permitivitate (F/m), $\varepsilon_r = \varepsilon / \varepsilon_0$ - permitivitaate relative, $\varepsilon_r \ge 1$ b) medii liniare cu polarizație electrică permanentă \mathbf{P}_p

$$\mathbf{D} = \varepsilon \mathbf{E} + \mathbf{P}_{\mathcal{D}} \tag{6.2}$$

c) medii liniare anizotrope

$$\mathbf{D} = \varepsilon \mathbf{E} \tag{6.3}$$

d) medii liniare, anizotrope, cu polarizație electrică permanentă

$$\mathbf{D} = \stackrel{=}{\varepsilon} \mathbf{E} + \mathbf{P}_p \tag{6.4}$$

e) medii neliniare

$$\mathbf{D} = f(\mathbf{E})$$
 unde $\mathbf{f}: \mathbb{R}^3 \to \mathbb{R}^3$

f) medii în care legătura dintre **D** și **E** nu poate fi exprimată algebric

7. Legea legăturii dintre inducția magnetică B și intensitatea câmpului magnetic H

a) medii liniare (Fig.7.1)

$$\mathbf{\underline{B}} = \mu \mathbf{\underline{H}} \qquad \text{sau} \quad \mathbf{H} = \nu \mathbf{B} \tag{7.1}$$

unde μ - permeabilitate (H/m), $\mu_r = \mu/\mu_0$, permeabilitate delativa $\mu \ge \mu_0$ b) medii liniare cu polarizație magnetică permanentă

$$\mathbf{B} = \mu \mathbf{H} + \mathbf{I}_{p} \tag{7.2}$$

c) medii liniare anizotrope

$$\mathbf{B} = \stackrel{=}{\mu} \mathbf{H} \tag{7.3}$$

d) medii liniare, anizotrope, cu polarizație magnetică permanentă

$$\mathbf{B} = \frac{\mathbf{E}}{\mu \mathbf{H} + \mathbf{I}_p} \tag{7.4}$$

e) medii neliniare

$$\mathbf{B} = f(\mathbf{H})$$
, unde $\mathbf{f}: \mathbb{R}^3 \to \mathbb{R}^3$

f) Medii neliniare în care dependența **B - H** nu poate fi descrisă printr-o relație algebrică **B - H**.

8. Legea legăturii dintre densitatea curentului electric J și intensitatea câmpului electric E (Legea conducției)

a) Medii liniare

$$\mathbf{J} = \sigma \mathbf{E}$$
 sau $\mathbf{E} = \rho \mathbf{J}$ (8.1)

Uunde unde σ - conductivitatea electrica (S/M), ρ - rezistivitatea ($\Omega \cdot m$). Dacă ρ =0, mediul este perfect conductor, σ =0, spunem că mediul este perfect izolant. În general $\sigma \ge 0$.

b) Medii liniare cu câmp electric imprimat

$$\mathbf{J} = \sigma(\mathbf{E} + \mathbf{E}_i) \tag{8.2}$$

unde \mathbf{E}_i , intensitatea câmpului electric imprimat și reprezintă cauze neelectrice, care pot conduce la apariția curentului electric

c) Medii neliniare

$$J=f(E)$$

Avem 5 legi generale si 3 legi de material. Legile 3,4 sunt legi de evolutie.

Sistemul celor 8 legi care descriu campul electromagnetic formeaza un system complet (definesc unic campul electromagnetic) si necontradictoriu (nu exista consecinte ale legilor care sa fie contradictorii).