Lezione ANATOMIA II – 10/06/2022 (II parte) Sbobinatori: Roberto Reda-Rosamaria Di Masi


Controllore: Noemi Pellicanò

Il drenaggio venoso del midollo spinale si estende lungo tutto il canale vertebrale.

Al livello cervicale i plessi intravertebrali possono comunicare, dunque si dice che presentano delle **anastomosi**, con i plessi venosi endocranici.



Nello studio della diffusione delle metastasi e dei processi flogistici è essenziale sapere queste vie di comunicazione.




Analizziamo adesso il drenaggio venoso del cervello: possiamo notare nell'immagine la vena giugulare (cerchiata in rosso), questa si forma al livello del foro lacero posteriore (anche chiamato «foro giugulare» nell'osso temporale, permette l'uscita dal cranio anche dei nervi 9, 10 e 11), e che insieme alla carotide e al nervo vago va a costituire il fascio vascolo-nervoso del collo.

La vena giugulare raccoglie quasi tutto il sangue drenato grazie ai seni venosi. Fra i seni venosi principali è importante saper riconoscere il seno sagittale superiore e il seno sagittale inferiore, quest'ultimo darà origine, insieme alla grande vena cerebrale, al seno

di Erofilo, da qui si dirameranno i due seni trasversi che proseguiranno come seni sigmoidei (forma ad S) che portano infine il sangue alle giugulari.


Tra i seni venosi più importanti troviamo anche i seni caverosi, che si uniscono nei seni intercavernosi per poi percorrere il plesso basisternale, passare per il seno marginale e infine congiungersi alla confluenza dei seni tramite il seno occipitale.

Il compito di "scaricare" il sangue venoso nei seni spetta alle vene



cerebrali superficiali e profonde. In particolare l'esempio riportato dal professore è quello delle veno oftalmiche che scaricano il loro contenuto nei seni cavernosi.


Anche se la maggior parte del sangue venoso viene scaricato nella giugulare interna, una piccola parte di sangue viene invece deviato verso le vene della galea capitis o cuoio capelluto, queste vene comunicano con quelle interne alla scatola cranica in due modi: possono bucare la scatola cranica, sono dette vene "emissarie", oppure esistono vene presenti nella zona di osso spugnoso nelle ossa piatte del cranio (diploe), queste vene "diploiche" sono in contatto con i seni venosi del cervello e con le vene emissarie, contribuiscono quindi anche loro al drenaggio del sangue venoso dal cervello.



Contrariamente alle arterie le vene sono superficiali e profonde, le vene superficiali principali del braccio sono la vena cefalica e la vena basilica che comunicheranno poi con la vena brachiale (profonda) che seguirà poi il suo decorso diventando vena ascellare e poi vena succlavia.

La vena succlavia arriverà con la giugulare interna a formare il tronco cefalico di dx e sx che insieme daranno origine alla vena cava superiore.


II PARTE – Argomenti: sistema portale, ipertensione portale, circoli collaterali



In figura troviamo il sistema portale: lo **stomaco**, il **pancreas** e la **milza**. La vena porta (freccia rossa in figura) è formata dalle **vene gastriche**, dalla **vena lienale**, dalla **mesenterica superiore** e dalla **mesenterica inferiore** che scaricano nel fegato, il quale successivamente, attraverso le **vene sovraepatiche**, scarica in **cava inferiore**.

Se si è in presenza di una <u>cirrosi epatica</u>, il fegato assume la struttura di un "muro", causata - ad esempio - da assunzione


eccessiva di alcool accumulatisi per un lungo periodo; a causa di questa situazione il sangue non può più entrare nel fegato e di conseguenza, essendo un circuito chiuso, torna indietro e si vanno a creare i circoli collaterali della vena porta. Un circolo collaterale è una strada alternativa che si percorre quando la strada principale, in questo caso quella che porta al fegato, presenta un blocco; bisogna ricordare che la strada alternativa è una strada sempre presente ma della quale non si




usufruisce, se non quando vi è il bisogno, come ad esempio nel caso di cirrosi epatica; questo perché queste vie venose collaterali non hanno la stessa portata di sangue della via venosa normale e di conseguenza si andrebbe incontro a emorragie.

I circoli collaterali della vena porta quindi, indicano il percorso alternativo che il sangue gastrointestinale compie poiché non può passare dal fegato, ma deve comunque arrivare in atrio destro attraverso o la vena cava inferiore o superiore. Per raggiungere la vena cava inferiore o superiore quindi torna indietro e trova le piccole strade alternative che può percorrere per raggiungere una delle due vene cave.

Le vene superficiali dell'addome possono aumentare il loro volume quando il sangue torna indietro e questo è molto evidente anche da un punto di vista estetico, ad esempio, nei pazienti che soffrono di ipertensione portale, ovvero un'elevata pressione nella vena porta.




In figura troviamo la circolazione superficiale. Le frecce in figura indicano la direzione del flusso venoso. A sinistra troviamo la vena toracica laterale, la vena toracoepigastrica e la vena epigastrica superficiale (vi sono anche le vene epigastriche inferiori e superiori che sono però vene profonde che comunicano con le vene superficiali). La vena toracica laterale scarica nella vena ascellare, la vena epigastrica superficiale scarica a livello della vena iliaca. Il drenaggio della vena epigastrica superficiale è nella cava inferiore attraverso la vena iliaca mentre il drenaggio della toracica laterale è nella cava superiore attraverso l'ascellare e la succlavia.





Nell'immagine troviamo un'arteria molto importante, l'arteria mammaria detta anche arteria toracica interna (freccia rossa in figura). È molto usata nel bypass aortocoronarico: in seguito ad un grosso infarto dove non è possibile inserire uno stent coronarico, si usufruisce della mammaria interna trasportandola a livello della coronaria di modo che, nonostante la coronaria sia chiusa, grazie alla mammaria si possa comunque trasportare il sangue. A livello del muscolo retto dell'addome, l'arteria mammaria interna diventa arteria epigastrica superiore.

Si ha una circolazione venosa superficiale e una profonda che comunicano fra di loro e terminano o in vena cava superiore o in vena cava inferiore.




Nell'immagine ci troviamo nella cavità addominale. Quando il sangue dalla vena porta non può entrare nel fegato torna indietro per percorrere le strade alternative, ovvero i circoli collaterali che sono detti porto-cava. È presente però un circolo cava-cava rappresentato dalla vena azygos.





Nelle immagini ci troviamo a ridosso della colonna vertebrale. Le **vene lombari di destra** (indicate col numero 5), al di sotto del diaframma, oltre ad andare in vena cava inferiore, formano anche un tubo che si chiama **vena azygos** che oltrepassa il diaframma e risale per andare in vena cava superiore. Risalendo porta con sé diverse vene: vene intercostali, bronchiali, esofagee, quelle provenienti dal collo, ecc... A sinistra, invece troviamo **due emiazygos** (che non sono però continue) una **cefalica**, detta **emiazygos accessoria**, che sbocca nella emiazygos principale e l'altra (indicata col numero 2) che si getterà nella azygos. Questo è un circolo **cava-cava** perché mette in comunicazione attraverso le vene lombari, la vena cava inferiore con la vena cava superiore.



Nell'immagine si vede come le emiazygos passano davanti alla colonna vertebrale e vanno a scaricare nella azygos; mentre le lombari vanno a scaricare sia nella vena cava inferiore, che nella azygos.

L'azygos, poiché contiene il sangue che può andare sia nella vena cava superiore che in quella inferiore, rappresenta un collegamento cava-cava.


In verde è indicata la circolazione portale. Le vene rettali, media e inferiore, scaricano nell'iliaca e da lì il sangue venoso va in cava inferiore. La rettale superiore invece va nella mesenterica inferiore che va a sua volta nella vena porta. Le vene rettali, superiore, media e inferiore si anastomizzano tra di loro come fanno ad esempio le vene profonde del tronco

con quelle superficiali.


Vi sono tre circoli collaterali della vena porta da ricordare: il circolo delle emorroidi, delle varici esofagee e del caput medusae (a livello ombelicale). Le emorroidi, come le varici, sono delle dilatazioni a livello del plesso rettale, molto frequenti, non dovute a ipertensione portale e non gravi; mentre le vene emorroidali, che diventano ectasiche perché ricevono una quantità di

sangue maggiore rispetto alla loro struttura, è un fenomeno grave poiché si verifica una **ipertensione portale**.

- Le <u>vene emorroidali</u> rappresentano un circolo collaterale perché la vena rettale superiore scarica nella mesenterica inferiore per andare poi nella vena porta; ma se il sangue non può entrare nel fegato e torna indietro attraverso la rettale superiore arriva alle altre rettali e da quest'ultime va nelle iliache e infine in cava inferiore. Questo è un circolo porto-cava inferiore.
- 2. Le <u>varici esofagee</u> sono anch'esse pericolose se soggette ad una quantità di sangue maggiore della loro struttura. Le vene gastriche scaricano nella vena porta, il sangue però non entra nel fegato e dalla vena porta torna indietro nelle vene gastriche che scaricano nelle vene esofagee inferiori che per giungere in vena cava superiore si gettano nella azygos. Questo sistema delle varici esofagee è **porto-cava superiore**.
 Una rottura delle varici esofagee può causare un'emorragia grave, infatti, in situazione di emergenza si inserisce un tubo con un palloncino e lo si gonfia per cercare di fermare l'emorragia.
- 3. Nel circolo del <u>caput medusae</u>, nei pazienti che soffrono di ipertensione portale sono evidenti le vene superficiali piene di sangue di forma raggiata (come i tentacoli di una medusa) attorno all'ombelico. Il sangue che non può entrare nel fegato dalla vena porta torna indietro per arrivare alle **vene periombelicali** (vene superficiali); per farlo dalla vena porta sono presenti delle vene profonde, le vene paraombelicali, successivamente vi sono le vene superficiali che attraverso la vena toracica laterale portano il sangue in cava superiore mentre attraverso le epigastriche superficiali lo portano in cava inferiore. Clinicamente, se si visita un paziente che ha ipertensione portale è possibile vedere in maniera evidente le vene superficiali piene di sangue.



Nell'immagine 1 sono individuabili delle vene che in situazioni normali non si vedono, ma che in presenza di pazienti affetti da ipertensione portale si riempiono di sangue ed è possibile attraverso delle manovre vedere in quale direzione il sangue scorre. Nell'immagine 2, sono raffigurate delle manovre come, ad esempio, se si effettua una pressione su di un vaso è possibile notare se si riempie dal basso o dall'alto ecc...



In figura, troviamo il sistema della **vena azygos**. Lo sbocco della vena azygos è in **cava superiore** che si trova nel mediastino. Nell'immagine è presente un tappo rosso che non permette alla vena azygos (indicata col numero 1) di scaricare in cava superiore, allora il sangue torna indietro e va alla cava superiore attraverso le **vene lombari**.

Il meccanismo è uguale a ciò che accade nel caso di ipertensione portale quando il sangue non può entrare nel fegato; anche in questo caso le vene superficiali che comunicano con le vene profonde che drenano in azygos, si gonfiano e sono evidenti.