
# REDES DE COMPUTADORES 2021/2022


aula 0011 - Comutação de Pacotes

24/02/2022

Pedro Patinho <pp@di.uevora.pt>

(Baseado nos slides do prof. José Legatheaux Martins)







Usar N x (N - 1) canais não parece ser uma solução muito barata ou sempre adequada, sobretudo quando os sistemas estão distantes


# O problema não é novo

Comutação manual de circuitos telefónicos






## Solução: Comutar e Agregar



- Nós comutam as comunicações
- Menos canais que pares de comunicação possíveis
- Agregação de canais (Multiplexing)
  - Comunicações entre nós distintos partilham o mesmo canal

### Comutar e Agregar Comunicações




- Rede comutada (Switching)
  - Sistemas terminais ligados a nós de comutação
  - Nós comutam as comunicações
  - Menos canais que pares de comunicação possíveis
- Agregação de canais (Multiplexing)
  - Comunicações entre nós distintos partilham o mesmo canal


#### Redes de Circuitos (e.g. Telefónicos)

- Primeiro estabelece-se um circuito entre os dois nós
  - Afetando sub-canais em cada canal ao circuito
  - No fundo, arranjam-se vários sub-canais entre dois equipamentos de comutação
- A comunicação faz-se usando o circuito assim estabelecido
- Quando já não se necessita do circuito, desfaz-se o mesmo libertando os sub-canais a ele afetados

#### Comutação de Circuitos Digitais Telefónicos




## Agregação (Multiplexagem) de Canais




# Multiplexagem em Frequência (FDM)

 Cada sub-canal usa uma frequência distinta mas todos partilham o mesmo meio de transmissão



# Multiplexagem Temporal (TDM)



Cada sub-canal é servido quando chega a sua vez de uma forma bem definida e constante. Também se pode fazer o mesmo com multiplexagem em frequência.


## **Vantagens dos Circuitos**

- Não há a necessidade de ter cabeçalhos complexos
  - Os comutadores comutam os bits com base em frequências ou intervalos de tempo
  - Não há cabeçalhos IP, UDP, TCP, ....
  - No limite eram construídos apenas com eletrónica, sem necessidade de computadores
- Capacidade garantida
  - A capacidade afetada de extremo a extremo é garantida
  - Os dispositivos que comunicam podem ser mais simples
  - Não têm que lidar com problemas como a perda de pacotes, tempos de trânsito variáveis, pacotes fora de ordem

### **Desvantagens dos Circuitos**


- Desperdício da capacidade
  - Quando não há tráfego a capacidade dos circuitos é desperdiçada visto que não é usada
- Bloqueio de comunicações
  - Quando não há sub-canais disponíveis bloqueia as comunicações pois não se conseguem instalar circuitos
- Antes de comunicar é necessário estabelecer o circuito
  - No caso do DNS por exemplo seria um grande desperdício
- Complexidade nos nós
  - Se há uma avaria num nó, todos os circuitos que o atravessam se perdem, por isso os nós de comutação têm de ser de alta fiabilidade

# Multiplexagem Estatística



A afectação de um canal a um sub-fluxo depende das características do tráfego dos diferente sub-fuxos


## Comutação de Pacotes



- •O tráfego é dividido em pequenos pacotes (de bits)
  - -Cada pacote tem um cabeçalho com o endereço do destino
- ·Os pacotes atravessam a rede de forma flexível
  - -O encaminhamento é baseado no endereço de destino
  - -Os comutadores memorizam os pacotes momentaneamente usando uma forma de trabalho dita store & forward
  - -Geralmente, associada a cada saída (e entrada) existe uma fila de espera de pacotes

#### Comutação de Pacotes (Packet Switching)

- O tráfego é dividido em pequenos pacotes (de bits)
  - Cada pacote tem um cabeçalho com o endereço do destino
- Os pacotes atravessam a rede de forma flexível
  - O encaminhamento é baseado no endereço de destino
  - Os comutadores podem memorizar os pacotes momentaneamente usando uma forma de trabalho dita store & forward
- · O computador no destino final reconstrói a mensagem original



## Flexibilidade é a Vantagem Principal

- Como o tráfego de dados é muito irregular é possível acomodar muitos mais fluxos de comunicação simultaneamente
- Como o tráfego de dados é predominantemente elástico, pode adaptar-se e admitir ainda mais comunicações simultâneas
- Cada nó emissor tem necessariamente uma fila de espera de pacotes à espera de serem transmitidos o que permite tratar de forma diferente fluxos de pacotes com necessidades distintas



- · A fila de espera implementa a flexibilidade
  - Não há reserva de capacidade e aproveita-se ao máximo a que está disponível
  - Se necessário, podem dar-se prioridades diferentes a diferentes fluxos de dados

## Redes de Comutação de Pacotes

- Para que N sistemas comuniquem entre si usam-se
  - Nós de comutação
  - Agregam-se diversas comunicações para partilha dos canais (multiplexing)
- · A comunicação de dados na Internet baseia-se em
  - transmissão e comutação de pacotes
  - statistical multiplexing
  - nós de comutação de pacotes que funcionam segundo o modo store & forward


#### Tempo de Trânsito de um Pacote

Tempo de trânsito de um pacote =


Tempo de transmissão + Tempo de propagação

Tempo de transmissão = Dimensão do pacote / Débito

Tempo de propagação = Dimensão do canal / Velocidade de propagação



#### Store-&-forward Introduz Atrasos Extra



#### Tempo de Trânsito Extremo a Extremo

$$T = \sum (N/D(i) + C(i)/V_p) = \sum (T_t(i) + T_p(i))$$


 O tempo de transito extremo a extremo de um pacote com N bits é igual ao somatório em i (totalidade dos canais que este atravessa) de

tempo de transmissão do pacote pelo canal i (N / Débito;) +

tempo de propagação do canal i (Comprimento,  $V_p$ )

$$\sum (T_t(i) + T_p(i))$$

## **Exemplo com Dois Canais**



#### What If?




Que acontece se A e B transmitem pacotes simultaneamente e quando algum pacote chega, encontra pacotes à sua frente na fila de espera ?

#### **Dois Cenários**



- No primeiro só A emite pacotes, todos iguais com intervalos certos e B não envia pacotes
- · No segundo A e B enviam ambos tráfego e de forma descoordenada

### **Dois Cenários**



#### Tempo de Trânsito Extremo a Extremo

$$T = \sum (T_{t}(i)+T_{p}(i)+T_{fe}(i))$$


 O tempo de transito extremo a extremo de um pacote com N bits é igual ao somatório em i (totalidade dos canais que este atravessa) de:

tempo de transmissão do pacote pelo canal i +


tempo de propagação do canal i +

tempo na fila de espera associada a i

# Exemplo com Dois Canais




#### What If?



Que acontece se o débito  $D_1$  (do canal que liga B ao comutador) é maior que o débito  $D_2$  (do canal à saída do comutador) e o emissor original transmite sem interrupção pacote atrás de pacote?

## A Fila Tenderia para Infinito




Que acontece se o débito  $D_1$  (do canal que liga B ao comutador) é maior que o débito  $D_2$  (do canal à saída do comutador) e o emissor original transmite sem interrupção pacote atrás de pacote?

A fila de espera tenderia para infinito e o tempo de trânsito também!

$$T = \sum (T_t(i) + T_p(i) + T_{fe}(i))$$

T<sub>fe</sub> é um fator variável que nesse caso teria tendência para crescer para o infinito

# Solução: Limitar a Fila de Espera




Mais vale suprimir alguns pacotes pois um pacote que chega demasiado tarde é como se se tivesse perdido

T máximo = 
$$\sum (T_t(i)+T_p(i)+T_{fe-max}(i))$$


 $T_{fe-max}$  é o tempo máximo de espera na fila de espera dos pacotes que passam. Geralmente  $T_{fe} \le T_{fe-max}$ 

#### Uso do programa Ping para Medir o RTT

- A envia periodicamente pacotes a B
  - Cada vez que envia um pacote regista o valor do relógio
  - Cada pacote tem um n.º de sequência crescente
- Cada vez que B recebe um pacote responde a A
  - Com o n.º de sequência recebido
- Cada vez que A recebe um pacote de B
  - Calcula o tempo de trânsito end-to-end (RTT Round Trip Time)




#### Formato de um Pacote IP



# Time-to-Live (TTL)

- Mecanismo de segurança se existirem problemas
  - Ciclos de encaminhamento por erros ou instabilidade
  - Saturam completamente os canais em jogo



- ·O campo time-to-live do cabeçalho IP
  - O campo é decrementado sempre que o pacote chega a um nó de comutação
  - Se chega a 0 é suprimido ...
  - ...e uma mensagem "time excedeed" é enviada à origem

## Ping para Paris - 2000 Km

```
$ ping -c 6 www.inria.fr
PING ezp3.inria.fr (128.93.162.84): 56 data bytes
64 bytes from 128.93.162.84: icmp_seq=0 ttl=51 time=39.508 ms
64 bytes from 128.93.162.84: icmp_seq=1 ttl=51 time=38.203 ms
64 bytes from 128.93.162.84: icmp_seq=2 ttl=51 time=38.367 ms
64 bytes from 128.93.162.84: icmp_seq=3 ttl=51 time=37.888 ms
64 bytes from 128.93.162.84: icmp_seq=4 ttl=51 time=37.895 ms
64 bytes from 128.93.162.84: icmp_seq=4 ttl=51 time=37.895 ms
65 bytes from 128.93.162.84: icmp_seq=5 ttl=51 time=37.895 ms
66 packets transmitted, 6 packets received, 0.0% packet loss
67 round-trip min/avg/max/stddev = 37.888/38.354/39.508/0.546 ms
```

Lisboa / Paris são 1454 Km em linha reta, a que corresponde um tempo de propagação directo de 7 ms, mas o RTT médio medido é de 39.508 ms (o RTT teórico é 14 ms)

# Ping para Los Angeles - 10.000 Km

```
$ ping -c 6 ucla.edu
PING ucla.edu (128.97.27.37): 56 data bytes
64 bytes from 128.97.27.37: icmp_seq=0 ttl=50 time=177.351 ms
64 bytes from 128.97.27.37: icmp_seq=1 ttl=50 time=176.195 ms
64 bytes from 128.97.27.37: icmp_seq=2 ttl=50 time=175.938 ms
64 bytes from 128.97.27.37: icmp_seq=3 ttl=50 time=176.594 ms
64 bytes from 128.97.27.37: icmp_seq=4 ttl=50 time=175.894 ms
64 bytes from 128.97.27.37: icmp_seq=5 ttl=50 time=175.830 ms
--- ucla.edu ping statistics ---6 packets transmitted, 6 packets received, 0.0% packet loss
```

round-trip min/avg/max/stddev = 175.830/176.300/177.351/0.535 ms

Lisboa / Los Angeles são 9155 Km em linha reta, a que corresponde um tempo de propagação directo de 43 ms, mas o RTT médio medido é de 198 ms (o RTT teórico é 86 ms)

# Ping to Auckland (NZ) - 20000 Km

```
$ ping -c 6 www.auckland.ac.nz (130.216.159.127): 56 data bytes 64 bytes from 130.216.159.127: icmp_seq=0 ttl=231 time=294.663 ms 64 bytes from 130.216.159.127: icmp_seq=1 ttl=231 time=293.014 ms 64 bytes from 130.216.159.127: icmp_seq=2 ttl=231 time=293.077 ms 64 bytes from 130.216.159.127: icmp_seq=3 ttl=231 time=292.939 ms 64 bytes from 130.216.159.127: icmp_seq=4 ttl=231 time=292.099 ms 64 bytes from 130.216.159.127: icmp_seq=4 ttl=231 time=293.009 ms 64 bytes from 130.216.159.127: icmp_seq=5 ttl=231 time=292.044 ms --- www.auckland.ac.nz ping statistics --- 6 packets transmitted, 6 packets received, 0.0% packet loss round-trip min/avg/max/stddev = 292.044/293.124/294.663/0.774 ms
```


Lisboa / Auckland são 19680 Km em linha reta, a que corresponde um tempo de propagação directo de 92 ms, mas o RTT médio medido é de 294 ms (o RTT teórico é 184 ms)

#### Conclusões

- A distância e o tempo de propagação têm uma influência decisiva no tempo de trânsito de extremo a extremo
- A influência das filas de espera nota-se na variação do tempo de trânsito
- Quanto maiores as variações maior variabilidade deve existir na ocupação destas filas de espera quando os pacotes do ping chegaram
- No entanto, existe também a influência do tempo de processamento por cada equipamento intermédio

# Time-to-Live (TTL)


- Mecanismo de segurança se existirem problemas
  - Ciclos de encaminhamento por erros ou instabilidade
  - Saturam completamente os canais em jogo



- •O campo time-to-live do cabeçalho IP
  - O campo é decrementado sempre que o pacote chega a um nó de comutação
  - Se chega a 0 é suprimido ...
  - ...e uma mensagem "time excedeed" é enviada à origem

### Uso do TTL pelo Traceroute

- · Utilização do campo TTL
  - A origem envia um pacote com TTL de n
  - Cada nó decrementa o valor do TTL
  - Se chega a 0 envia uma mensagem "TTL exceeded"
- · O programa traceroute explora esta faceta



### Exemplo

```
traceroute to ucla.edu (128.97.27.37), 64 hops max, 52 byte packets
1 10.0.1.1 (10.0.1.1) 2.046 ms 1.879 ms 1.517 ms
2 dsldevice.lan (192.168.1.254) 5.250 ms 3.066 ms 1.972 ms
3 2.96.54.77.rev.vodafone.pt (77.54.96.2) 9.896 ms 9.579 ms 9.998 ms
4 21.93.30.213.rev.vodafone.pt (213.30.93.21) 9.525 ms 9.862 ms 9.677 ms
5 ae5-100-ucr1.lis.cw.net (195.10.57.9) 15.140 ms 12.979 ms 12.717 ms
6 ae5-xcr1.mal.cw.net (195.2.30.230) 23.257 ms 26.014 ms 23.604 ms
7 et-1-3-0-xcr2.prp.cw.net (195.2.24.189) 36.238 ms 38.611 ms 36.070 ms
8 lag-26.ear1.paris1.level3.net (212.73.242.237) 39.280 ms 39.765 ms 37.218 ms
9 * * *
10 * * *
11 cenic.ear1.losangeles1.level3.net (4.35.156.66) 179.252 ms 179.903 ms 179.225 ms
12 * * *
13 bd11f1.anderson--cr01f1.anderson.ucla.net (169.232.4.6) 181.289 ms
  bd11f1.anderson--cr01f2.csb1.ucla.net (169.232.4.4) 180.015 ms
  bd11f1.anderson--cr01f1.anderson.ucla.net (169.232.4.6) 180.748 ms
14 cr01f2.csb1--sr02f2.csb1.ucla.net (169.232.8.7) 179.717 ms
  cr01f1.anderson--sr02fb.jsei.ucla.net (169.232.8.53) 178.705 ms 180.013 ms
15 128.97.27.37 (128.97.27.37) 179.559 ms !Z 177.996 ms !Z 178.304 ms
```

#### Como Viver com o Jitter

jitter | jitər | informal


#### noun

- 1 (jitters) feelings of extreme nervousness: a bout of the jitters.
- 2 slight irregular movement, variation, or unsteadiness, esp. in an electrical signal or electronic device.


- Aplicações elásticas
  - Aplicações que podem funcionar corretamente com tempos de trânsito e capacidade extremo a extremo variáveis
- Aplicações não elásticas
  - As que requerem condições específicas para funcionarem corretamente

### Exemplo

· As aplicações com som ou vídeo são não elásticas e usam *buffers* com dados de avanço




### Compasso de Espera (Playout Delay)



- ·Os pacotes chegam com um ritmo variável ao buffer
- Mas o *player* processa-os ao seu ritmo o tempo de permanência no *buffer* é variável o que acomoda o *jitter*
- •Genericamente, ao intervalo de tempo que medeia entre a receção e a utilização da informação chama-se o compasso de espera para processamento ou *playout delay*

# O Compasso de Espera é Variavel



- O tempo de permanência no buffer é variável para acomodar o jitter
- De forma mais rigorosa: à diferença máxima entre a recepção e a utilização da informação chegada chama-se *playout delay* (p na figura)

# Escolha do Valor do Playout Delay

#### Quanto maior melhor?

- Nas aplicações não elásticas uni-direccionais (progressive streaming) um grande playout delay apenas provoca uma grande espera no início
- Mas se for pequeno provoca *rebuffering* frequente
- No limite poder-se-ia fazer o download integral do vídeo e só depois o visualizar

#### O valor pode ser arbitrário?

 Nas aplicações interactivas (telefone ou conferência) valores superiores a algumas centenas de milissegundos (e.g. 150 ms) tornam-se perceptíveis e podem tornar a qualidade de serviço insustentável

## Indicadores de Desempenho

- Tempo de trânsito extremo a extremo
  - tempo que medeia desde que um pacote foi emitido até que chega ao destino (i.e., é completamente recebido)
- Variabilidade do tempo de trânsito (jitter)
- Taxa de transferência extremo a extremo
  - débito médio da chegada de informação ao destino medido num dado intervalo de tempo (bits por segundo tal como o débito dos canais)
- · Taxa de perda de pacotes extremo a extremo
  - valor médio do número de pacotes que não chegam ao destino, medido num dado intervalo de tempo
- Taxa de utilização de um canal
  - fração de tempo em que o canal está a transmitir

# Tipos de Aplicações

#### Aplicações elásticas

- Não são sensíveis ao tempo de trânsito e adaptam-se à disponibilidade da rede
- Geralmente usam TCP
- Exemplos: transferência de ficheiros, e-mail, ...
- No entanto, se forem interactivas, estão limitadas pela "paciência do utilizador"

#### Aplicações NÃO elásticas

- São sensíveis ao tempo de trânsito e impõem limites superiores ao mesmo
- Algumas até sacrificam a fiabilidade ao tempo de trânsito (usam UDP ao invés de TCP)
- Exemplos: IPTV (televisão sobre pacotes IP), VoIP (Voz sobre IP), vídeo em geral, jogos, etc.

#### Conclusões Sobre o Jitter

- O tempo de trânsito extremo a extremo depende de vários fatores. Alguns são constantes
  - Tempo de transmissão
  - Tempo de propagação
- · Outro é variável, nomeadamente
  - Tempo nas filas de espera ou queueing time
  - Tempo de processamento ou processing time
- · As aplicações não elásticas usam técnicas especiais para lidar com o jitter
  - Nomeadamente buffers e playout delays

#### Conclusões

- Para que N sistemas comuniquem entre si usam-se
  - Nós de comutação
  - Agregam-se diversas comunicações para partilha dos canais (multiplexing)
- · A comunicação de dados na Internet baseia-se em
  - transmissão e comutação de pacotes
  - statistical multiplexing
  - nós de comutação de pacotes que funcionam segundo o modo store & forward
- Mas a comutação de pacotes introduz
  - Tempo de trânsito extremo a extremo variável
  - No caso normal introduz igualmente perda eventual de pacotes e débito de extremo a extremo também variavel