# МИНОБРНАУКИ РОССИИ САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ «ЛЭТИ» ИМ. В.И. УЛЬЯНОВА (ЛЕНИНА) Кафедра МО ЭВМ

## Отчет

# по лабораторной работе №2 по дисциплине «Организация ЭВМ и систем»

Тема: Изучение режимов адресации

| Студент гр. 9382 | <br>Докукин В.М. |
|------------------|------------------|
| Преподаватель    | <br>Ефремов М.А  |

Санкт-Петербург

2020

### Цель работы.

Изучить режимы адресации, указать на ошибки в программе и объяснить их.

#### Основные теоретические положения.

Задание:

Лабораторная работа 2 предназначена для изучения режимов адресации, использует готовую программу lr2\_comp.asm на Ассемблере, которая в автоматическом режиме выполняться не должна, так как не имеет самостоятельного функционального назначения, а только тестирует режимы адресации. Поэтому ее выполнение должно производиться под управлением отладчика в пошаговом режиме.

В программу введен ряд ошибок, которые необходимо объяснить в отчете по работе, а соответствующие команды закомментировать для прохождения трансляции. Необходимо составить протокол выполнения программы в пошаговом режиме отладчика по типу таблицы 1 предыдущей лабораторной работы и подписать его у преподавателя.

На защите студенты должны уметь объяснить результат выполнения каждой команды с учетом используемого вида адресации. Результаты, полученные с помощью отладчика, не являются объяснением, а только должны подтверждать ваши объяснения.

```
Исходный код программы:
EOL EQU '$'
ind EQU 2
n1 EQU 500
n2 EQU -50
AStack
          SEGMENT STACK
     DW 12 DUP(?)
AStack
          ENDS
DATA
          SEGMENT
          DW 0
mem1
mem2
         DW 0
mem3
          DW 0
vec1
          DB 21,22,23,24,28,27,26,25
          DB 40,50,-40,-50,20,30,-20,-30
vec2
matr
          DB 5,6,-8,-7,7,8,-6,-5,1,2,-4,-3,3,4,-2,-1
DATA
          ENDS
CODE
          SEGMENT
          CS:CODE, DS:DATA, SS:AStack
ASSUME
Main PROC FAR
     push DS
     sub AX,AX
     push AX
     mov AX, DATA
     mov DS, AX
; Регистровая адресация
     mov ax,n1
     mov cx,ax
     mov bl,EOL
     mov bh,n2
; Прямая адресация
     mov mem2, n2
     mov bx,0FFSET vec1
     mov mem1,ax
; Косвенная адресация
```

```
mov al,[bx]
    mov mem3, [bx]
; Базированная адресация
     6mov al, [bx]+3
    mov cx,3[bx]
; Индексная адресация
    mov di,ind
    mov al,vec2[di]
    mov cx,vec2[di]
; Адресация с базированием и индексированием
    mov bx,3
    mov al,matr[bx][di]
    mov cx,matr[bx][di]
    mov ax,matr[bx*4][di]
; ПРОВЕРКА РЕЖИМОВ АДРЕСАЦИИ С УЧЕТОМ СЕГМЕНТОВ
; Переопределение сегмента
; ----- вариант 1
    mov ax, SEG vec2
    mov es, ax
    mov ax, es:[bx]
    mov ax, 0
; ----- вариант 2
    mov es, ax
    push ds
    pop es
    mov cx, es:[bx-1]
    xchg cx,ax
; ----- вариант 3
    mov di,ind
    mov es:[bx+di],ax
; ----- вариант 4
    mov bp,sp
    mov ax,matr[bp+bx]
    mov ax,matr[bp+di+si]
```

```
; Использование сегмента стека
   push mem1
   push mem2
   mov bp,sp
   mov dx,[bp]+2
   ret 2

Main ENDP

CODE ENDS

END Main
```

# Ход работы.

1,5,6,7,8,-8,-7,-6

## Листинг успешной трансляции программы:

| = 0024     |   | EOL EQU '\$'         |  |  |
|------------|---|----------------------|--|--|
| = 0002     |   | ind EQU 2            |  |  |
| = 01F4     |   | n1 EQU 500           |  |  |
| =-0032     |   | n2 EQU -50           |  |  |
| 0000       |   | AStack SEGMENT STACK |  |  |
| 0000 0000[ |   | DW 12 DUP(?)         |  |  |
| ????       |   |                      |  |  |
|            | ] |                      |  |  |

| 0       | 018  |     |    |    |    |    |    | AStack | END | S                   |
|---------|------|-----|----|----|----|----|----|--------|-----|---------------------|
| 0       | 0000 |     |    |    |    |    |    | DATA   | SEG | MENT                |
| 0       | 0000 | 000 | 0  |    |    |    |    | mem1   | DW  | 0                   |
| 0       | 0002 | 000 | 0  |    |    |    |    | mem2   | DW  | 0                   |
| 0       | 0004 | 000 | 0  |    |    |    |    | mem3   | DW  | 0                   |
| 0       | 0006 | 01  | 02 | 03 | 04 | 08 | 07 | vec1   | DB  | 1,2,3,4,8,7,6,5     |
|         |      | 06  | 05 |    |    |    |    |        |     |                     |
| 0       | )00E | F6  | EC | 0Α | 14 | E2 | D8 | vec2   | DB  | -10,-20,10,20,-30,- |
| 40,30,4 | 10   |     |    |    |    |    |    |        |     |                     |
|         |      | 1E  | 28 |    |    |    |    |        |     |                     |
| 0       | 016  | 01  | 02 | 03 | 04 | FC | FD | matr   | DB  | 1,2,3,4,-4,-3,-2,-  |
|         |      |     |    |    |    |    |    |        |     |                     |

## FE FF 05 06 07 08

F8 F9 FA FB

|                              | ۲8        | F9        | FA F  | 3         |          |            |             |             |
|------------------------------|-----------|-----------|-------|-----------|----------|------------|-------------|-------------|
| 0026                         |           |           |       | DA        | TA       | ENDS       | 5           |             |
| 0000                         |           |           |       | COI       | DE       | SEGN       | 1ENT        |             |
|                              |           |           |       | ASSUME    | CS:      | CODE,      | DS:DATA,    | SS:AStack   |
| 0000                         |           |           |       | Ma        | in PRO   | C FAR      |             |             |
| 0000                         | 1E        |           |       | pu        | sh DS    |            |             |             |
| 0001                         | 2B        | C0        |       |           | sub      | AX,AX      | K           |             |
| 0003                         | 50        |           |       | pu        | sh AX    |            |             |             |
| 0004                         | В8        |           | R     |           | mov      | AX,DA      | ATA         |             |
| 0007                         | 8E        | D8        |       |           | mov      | DS,AX      | K           |             |
|                              |           |           |       | ; Регис   | тровая   | адре       | сация       |             |
| 0009                         | В8        | 01        | F4    |           | mov      | ax,n       | l           |             |
| 000C                         | 8B        | C8        |       |           | mov      | cx,ax      | K           |             |
| 000E                         | В3        | 24        |       |           | mov      | bl,E       | DL          |             |
| 0010                         | В7        | CE        |       |           | mov      | bh,n2      | 2           |             |
|                              |           |           |       | ; Пряма   | я адре   | сация      |             |             |
| 0012                         | <b>C7</b> | 06        | 0002  | R FFCE    | mov      | mem2       | <b>,</b> n2 |             |
| 0018                         | ВВ        | 000       | 96 R  |           | mov      | bx,0       | FSET vec    | 1           |
| 001B                         | А3        | 000       | 90 R  |           | mov      | mem1       | ,ax         |             |
|                              |           |           |       | ; Косве   | нная а   | дреса      | ция         |             |
| 001E                         | 88        | 07        |       |           | mov      | al,[b      | ox]         |             |
|                              |           |           |       | mo        | v mem3   | ,[bx]      |             |             |
| lr2_co                       | mp.a      | asm       | (35): | error A20 | 52: Im   | prope      | r operand   | d type      |
|                              |           |           |       | ; Базир   | ованна   | я адр      | есация      |             |
|                              |           |           |       | 6mc       | ov al,   | [bx]+:     | 3           |             |
| lr2_co                       | mp.a      | asm       | (37): | warning A | 4001:    | Extra      | characte    | ers on line |
| 0020                         | 8B        | 4F        | 03    |           |          | mov        | cx,3[bx]    |             |
|                              |           |           |       | ; Индек   | сная а   | дреса      | ция         |             |
| 0023                         | BF        | 000       | 92    |           | mov      | di,i       | nd          |             |
| 0026                         | 8A        | 85        | 000E  | R         | mov      | al,ve      | ec2[di]     |             |
| 002A                         | 8B        | 8D        | 000E  | R         | mov      | CX,V       | ec2[di]     |             |
| <pre>lr2_comp.asm(42):</pre> |           | warning A | 4031: | 0pera     | nd types | must match |             |             |

; Адресация с базированием

И

индексированием

002E BB 0003 mov bx,3

0031 8A 81 0016 R mov al,matr[bx][di]

0035 8B 89 0016 R mov cx,matr[bx][di]

lr2\_comp.asm(46): warning A4031: Operand types must match

```
Page 1-2
     0039 8B 85 0022 R mov ax,matr[bx*4][di]
    lr2 comp.asm(47): error A2055: Illegal register value
                        ; ПРОВЕРКА РЕЖИМОВ АДРЕСАЦИИ С
                                                          УЧЕТОМ
СЕГМЕНТОВ
                        ; Переопределение сегмента
                        ; ----- вариант 1
     003D
          B8 ---- R
                                 mov ax, SEG vec2
     0040 8E C0
                                 mov es, ax
     0042 26: 8B 07
                                 mov ax, es:[bx]
     0045 B8 0000
                                 mov ax, 0
                     ; ----- вариант 2
     0048 8E C0
                                 mov es, ax
     004A 1E
                            push ds
     004B 07
                            pop es
     004C 26: 8B 4F FF
                                 mov cx, es:[bx-1]
     0050 91
                            xchg cx,ax
                        ; ----- вариант 3
     0051 BF 0002
                                 mov di,ind
     0054 26: 89 01
                                 mov es:[bx+di],ax
                       ; ----- вариант 4
     0057 8B EC
                                 mov bp,sp
     0059 3E: 8B 86 0016 R
                                     mov ax,matr[bp+bx]
    lr2 comp.asm(66): error A2046: Multiple base registers
     005E 3E: 8B 83 0016 R
                                     mov ax,matr[bp+di+si]
    lr2_comp.asm(67): error A2047: Multiple index registers
                       ; Использование сегмента стека
     0063 FF 36 0000 R
                                 push mem1
```

Macro Assembler Version

5.10

15:57:33

#Microsoft (R)

2/5/21

0067 FF 36 0002 R push mem2 006B 8B EC mov bp,sp 006D 8B 56 02 mov dx,[bp]+20070 CA 0002 ret 2 0073 Main ENDP lr2 comp.asm(74): error A2006: Phase error between passes 0073 CODE ENDS END Main

Были обнаружены и закомментированы 4 ошибки:

mov mem3,[bx]
mov ax,matr[bx\*4][di]
mov ax,matr[bp+bx]
mov ax,matr[bp+di+si]

Подробное описание ошибок:

1) mov mem3,[bx]

Ошибка: "Improper operand type"

Нельзя прямо передавать объекты с памяти в память. Если нужно передать данные из ячейки [bx] в ячейку, на которую ссылается переменная mem3 то это следует делать через регистр АХ.

2) mov ax,matr[bx\*4][di]

Ошибка: "Illegal register value"

Операцию умножение на число можно применять только к регистрам с префиксом E.

3) mov ax,matr[bp+bx]

Ошибка: "Multiple base registers"

Нельзя использовать более одного базового регистра.

4) mov ax, matr[bp+di+si]

Ошибка: "Multiple index registers"

Нельзя использовать более одного индексного регистра, а также нельзя использовать более двух регистров.

### Выводы.

В ходе выполнения лабораторной работы получены навыки в области отладки программы на языке ассемблера и нахождения ошибок в готовой программе; кроме того, усвоены знания в области регистровой адресации.

# ПРОТОКОЛ

## Начальные значения регистров:

CS = 1A0A, DS=19F5, ES=19F5, SS=1A05

| Адрес   | Символический   | 16-ричный  | Содержимое регистров и ячеек памяти |                  |  |  |
|---------|-----------------|------------|-------------------------------------|------------------|--|--|
| команды | код команды     | код        | До выполнения                       | После выполнения |  |  |
|         |                 | команды    |                                     |                  |  |  |
| 0000    | PUSH DS         | 1E         | DS= 19F5                            | DS= 19F5         |  |  |
|         |                 |            | SP=0018                             | SP=0016          |  |  |
|         |                 |            | STACK=+0 0000                       | STACK=+0  19F5   |  |  |
|         |                 |            | IP=0000                             | IP=0001          |  |  |
| 0001    | SUB AX,AX       | 2BC0       | AX=0000                             | AX=0000          |  |  |
|         |                 |            | IP=0001                             | IP=0003          |  |  |
| 0003    | PUSH AX         | 50         | AX=0000                             | AX=0000          |  |  |
|         |                 |            | SP=0016                             | SP=0014          |  |  |
|         |                 |            | STACK=+0 19F5                       | STACK=+0 0000    |  |  |
|         |                 |            | IP=0003                             | +2 19F5          |  |  |
|         |                 |            |                                     | IP=0004          |  |  |
| 0004    | MOV AX,1A07     | B8071A     | AX=0000                             | AX=1A07          |  |  |
|         |                 |            | IP=0004                             | IP=0007          |  |  |
| 0007    | MOV DS,AX       | 8ED8       | AX=1A07                             | AX=1A07          |  |  |
|         |                 |            | DS= 19F5                            | DS=1A07          |  |  |
|         |                 |            | IP=0007                             | IP=0009          |  |  |
| 0009    | MOV AX,01F4     | B8F401     | AX=1A07                             | AX=01F4          |  |  |
|         |                 |            | IP=0009                             | IP=000C          |  |  |
| 000C    | MOV CX,AX       | 8BC8       | AX=01F4                             | AX=01F4          |  |  |
|         |                 |            | CX=00B0                             | CX=01F4          |  |  |
|         |                 |            | IP=000C                             | IP=000E          |  |  |
| 000E    | MOV BL,24       | B324       | BX=0000                             | BX=0024          |  |  |
|         |                 |            | IP=000E                             | IP=0010          |  |  |
| 0010    | MOV BH,CE       | B7CE       | BX=0024                             | BX=CE24          |  |  |
|         |                 |            | IP=0010                             | IP=0012          |  |  |
| 0012    | MOV [0002],FFCE | C7060200CE | IP=0012                             | IP=0018          |  |  |
|         |                 | FF         | DS[0002]=00                         | DS[0002]=CE      |  |  |
|         |                 |            | DS[0003]=00                         | DS[0003]=FF      |  |  |
| 0018    | MOV BX, 0006    | BB0600     | BX=CE24                             | BX=0006          |  |  |

|      |                       |              | IP=0018              | IP=001B         |
|------|-----------------------|--------------|----------------------|-----------------|
| 001B | MOV [0000],AX         | A30000       | AX=01F4              | AX=01F4         |
|      |                       |              | IP=001B              | IP=001E         |
|      |                       |              | DS[0000]=00          | DS[0000]=F4     |
|      |                       |              | DS[0001]=00          | DS[0001]=01     |
| 001E | MOV AL,[BX]           | 8A07         | AX=01F4              | AX=0115         |
|      |                       |              | DS[BX]=              | DS[BX]=         |
|      |                       |              | DS[0006]=15          | DS[0006]=15     |
|      |                       |              | IP=001E              | IP=0020         |
| 0020 | MOV CX,[BX+03]        | 8B4F03       | CX=01F4              | CX=1C18         |
|      |                       |              | DS[BX+03]=           | DS[BX+03]=      |
|      |                       |              | DS[0009]=18          | DS[0009]=18     |
|      |                       |              | DS[000A]=1C          | DS[000A]=1C     |
|      |                       |              | IP=0020              | IP=0023         |
| 0023 | MOV DI, 0002          | BF0200       | DI=0000              | DI=0002         |
| 0026 | MOM AL FORDE DI       | 0.4.0.50.000 | IP=0023              | IP=0026         |
| 0026 | MOV AL,[000E+DI]      | 8A850E00     | AX=0115              | AX=01D8         |
|      |                       |              | DS[000E+DI]=         | DS[000E+DI]=    |
|      |                       |              | DS[0010]=D8          | DS[0010]=D8     |
|      |                       |              | IP=0026              | IP=002A         |
| 002A | MOV CX,[000E+DI]      | 8B8D0E00     | CX=1C18              | CX=CED8         |
|      |                       |              | DS[000E+DI] =        | IP=002E         |
|      |                       |              | DS[0010] = D8        |                 |
|      |                       |              | DS[0011] = CE        |                 |
|      |                       |              | IP=002A              |                 |
| 002E | MOV BX, 0003          | BB0300       | BX = 0006            | BX = 0003       |
|      |                       |              | IP = 002E            | IP = 0031       |
| 0031 | MOV AL,[0016 + BX     | 8A811600     | AX=010A              | AX=0108         |
|      | + DI]                 |              | DS[0016+BX+DI]=      | DS[0016+BX+DI]= |
|      |                       |              | DS[001B]=08          | DS[001B]=08     |
| 0007 | MOVE CALL FOR A STATE | opost cos    | IP=0031              | IP=0035         |
| 0035 | MOV CX, [0016 + BX    | 8B891600     | CX = CED8            | CX = FA08       |
|      | + DI]                 |              | DS[0016 + BX + DI] = | IP = 0039       |
|      |                       |              | DS[001B] = 08        |                 |
|      |                       |              | DS[001C] = FA        |                 |
|      |                       |              | IP = 0035            | 1.55 1.55       |
| 0039 | MOV AX,1A07           | B8071A       | AX=0108              | AX=1A07         |

|       |                   |          | IP=0039            | IP=003C            |
|-------|-------------------|----------|--------------------|--------------------|
| 003C  | MOV ES,AX         | 8EC0     | ES=19F5            | ES=1A07            |
|       |                   |          | AX=1A07            | AX=1A07            |
|       |                   |          | IP=003C            | IP=003E            |
| 003E  | MOV AX,ES:[BX]    | 268B07   | AX=1A07            | AX=00FF            |
|       |                   |          | ES=1A07            | ES=1A07            |
|       |                   |          | ES[BX]=ES[0003]=FF | ES[BX]=ES[0003]=FF |
|       |                   |          | ES[0004]=00        | ES[0004]=00        |
|       |                   |          | IP=003E            | IP=0041            |
| 0041  | MOV AX,0000       | B80000   | AX=00FF            | AX=0000            |
|       |                   |          | IP=0041            | IP=0044            |
| 0044  | MOV ES,AX         | 8EC0     | ES=1A07            | ES=0000            |
|       |                   |          | AX=0000            | AX=0000            |
|       |                   |          | IP=0044            | IP=0046            |
| 0046  | PUSH DS           | 1E       | DS=1A07            | DS=1A07            |
|       |                   |          | SP=0014            | SP=0012            |
|       |                   |          | STACK=+0 0000      | STACK=+0 1A07      |
|       |                   |          | +2 19F5            | +2 0000            |
|       |                   |          | IP=0046            | +4 19F5            |
|       |                   |          |                    | IP=0047            |
| 0047  | POP ES            | 07       | SP=0012            | SP=0014            |
|       |                   |          | ES=0000            | ES=1A07            |
|       |                   |          | STACK=+0 1A07      | STACK=+0 0000      |
|       |                   |          | +2 0000            | +2 30B0            |
|       |                   |          | +4 19F5            | IP=0048            |
|       |                   |          | IP=0047            |                    |
| 0048  | MOV CX,ES:[BX-01] | 268B4FFF | CX=FA08            | CX=FFCE            |
|       |                   |          | ES=1A07            | ES=1A07            |
|       |                   |          | ES[BX-01]=         | ES[BX-01]          |
|       |                   |          | ES[0002]=CE        | =ES[0002]=CE       |
|       |                   |          | ES[0003]=FF        | ES[0003]=FF        |
|       |                   |          | IP=0048            | IP=004C            |
| 004C  | XCHG AX,CX        | 91       | AX = 0000          | AX=FFCE            |
|       |                   |          | CX = FFCE          | CX=0000            |
|       |                   |          | IP=004C            | IP=004D            |
| 004D  | MOV DI,0002       | BF0200   | DI=0002            | DI=0002            |
| 00.70 | -                 | 2.00001  | IP=004D            | IP=0050            |
| 0050  | MOV ES:           | 268901   | ES=1A07            | ES=1A07            |

|      | [BX+DI],AX     |           | ES[BX+DI] = [0005]=     | ES[0005] = CE            |
|------|----------------|-----------|-------------------------|--------------------------|
|      |                |           | 00                      | ES[0006] = FF            |
|      |                |           | ES[0006] = 15           | IP=0053                  |
|      |                |           | AX=FFCE                 |                          |
|      |                |           | IP=0050                 |                          |
| 0053 | MOV BP,SP      | 8BEC      | BP=0000                 | BP=0014                  |
|      | ,              |           | SP=0014                 | SP=0014                  |
|      |                |           | IP=0053                 | IP=0055                  |
| 0055 | PUSH [0000]    | FF360000  | DS[0000] = F4           | DS[0000] = F4            |
|      |                |           | DS[0001] = 01           | DS[0001] = 01            |
|      |                |           | SP = 0014               | SP = 0012                |
|      |                |           | STACK = +0 0000         | STACK= +0 01F4           |
|      |                |           | +2 19F5                 | +2 0000                  |
|      |                |           | · ·                     |                          |
|      |                |           | IP=0055                 | +4 19F5                  |
| 0059 | PUSH [0002]    | FF360200  | DS[0002] = CE           | IP=0059<br>DS[0002] = CE |
| 0039 | 1 0311 [0002]  | 117300200 |                         |                          |
|      |                |           | DS[0003] = FF           | DS[0003] = FF            |
|      |                |           | SP = 0012               | SP = 0010                |
|      |                |           | STACK=+0 01F4           | STACK=+0 FFCE            |
|      |                |           | +2 0000                 | +2 01F4                  |
|      |                |           | +4 19F5                 | +4 0000                  |
|      |                |           | IP=0059                 | +6 19F5                  |
|      |                |           |                         | IP=005D                  |
| 005D | MOV BP,SP      | 8BEC      | SP=0010                 | SP=0010                  |
|      |                |           | BP=0014                 | BP=0010                  |
|      |                |           | IP=005D                 | IP=005F                  |
| 005F | MOV DX,[BP+02] | 8B5602    | DX=0000                 | DX=01F4                  |
|      |                |           | SS[BP+02] = SS[0012]=F4 | SS[BP+02] = SS[0012]=F4  |
|      |                |           | SS[0013]=01             | SS[0013] = 01            |
|      |                |           | IP=005F                 | IP=0062                  |
| 0062 | RET FAR 0002   | CA0200    | CS=1A0A                 | CS=01F4                  |
|      |                |           | SP=0010                 | SP=0016                  |
|      |                |           | IP=0062                 | IP=FFCE                  |
|      |                |           | STACK=+0 FFCE           | STACK=+0 19F5            |
|      |                |           | +2 01F4                 |                          |
|      |                |           | +4 0000                 |                          |

|  | +6 19F5 |  |
|--|---------|--|
|  |         |  |