МИНОБРНАУКИ РОССИИ САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ «ЛЭТИ» ИМ. В.И. УЛЬЯНОВА (ЛЕНИНА) Кафедра МО ЭВМ

ОТЧЕТ

по лабораторной работе №1 по дисциплине «Организация ЭВМ и систем»

Тема: Трансляции, отладка и выполнение программ на языке Ассемблера.

Студент гр. 9382	 Павлов Р.В.
Преподаватель	Ефремов М.А.

Санкт-Петербург 2020

Цель работы.

Изучить основные принципы трансляции, отладки и выполнения программ на языке Ассемблера.

Задание.

Часть 1

1. Просмотреть программу hello1.asm, которая формирует и выводит на экран приветствие пользователя с помощью функции ОС MSDOS, вызываемой через прерывание с номером 21H (команда Int 21h).

Выполняемые функцией действия и задаваемые ей параметры - следующие:

- обеспечивается вывод на экран строки символов, заканчивающейся знаком "\$";
- требуется задание в регистре ah номера функции, равного 09h, а в регистре dx смещения адреса выводимой строки;
- используется регистр ах и не сохраняется его содержимое.
- 2. Разобраться в структуре и реализации каждого сегмента программы. Непонятные фрагменты прояснить у преподавателя. Строку-приветствие преобразовать в соответствии со своими личными данными.
- 3. Загрузить файл hello1.asm из каталога Задания в каталог Masm.
- 4. Протранслировать программу с помощью строки

> masm hello1.asm

с созданием объектного файла и файла диагностических сообщений (файла листинга). Объяснить и исправить синтаксические ошибки, если они будут обнаружены транслятором. Повторить трансляцию программы до получения объектного модуля.

5. Скомпоновать загрузочный модуль с помощью строки

> link hello1.obj

с созданием карты памяти и исполняемого файла hello1.exe.

6. Выполнить программу в автоматическом режиме путем набора строки

> hello1.exe

убедиться в корректности ее работы и зафиксировать результат выполнения в протоколе.

7. Запустить выполнение программы под управлением отладчика с помощью команды

> afd hello1.exe

Записать начальное содержимое сегментных регистров CS, DS, ES и SS. Выполнить программу в пошаговом режиме с фиксацией используемых регистров и ячеек памяти до и после выполнения каждой команды. Обычные команды выполняются по F1 (Step), а вызовы обработчиков прерываний (Int) - по F2 (StepProc), чтобы не входить внутрь обработчика прерываний. Продвижение по сегментам экранной формы отладчика выполняется с помощью клавиш F7 – F10 (up, down, left, right). Перезапуск программы в отладчике выполняется клавишей F3 (Retrieve). Выход из отладчика - по команде Quit.

Результаты прогона программы под управлением отладчика должны быть представлены в виде, показанном на примере одной команды в табл.1, и подписаны преподавателем.

Табл.1

Адрес	Символический	16-ричный	Содержимое регистров и ячеек памяти	
Команды	код команды	код команды	до выполнения. После выполнени	
0003	Mov DS, AX	8E D8	(AX) = 2D87 $(AX) = 2D87$	
			(DS) = 2D75	(DS) = 2D87
			(IP) = 0003	(IP) = 0005

Часть 2

Выполнить пункты 1 - 7 части 1 настоящего задания применительно к программе hello2.asm, приведенной в каталоге Задания, которая выводит на экран приветствие пользователя с помощью процедуры WriteMsg, а также использует полное определение сегментов. Сравнить результаты прогона под управлением отладчика программ hello1 и hello2 и объяснить различия в размешении сегментов.

Ход работы.

Часть 1.

- 1. Просмотрена программа hello1.asm.
- 2. Разобраны сегменты упрощённой записи и директивы, строка изменена на «'Вас приветствует ст.гр. 9382 Павлов Р.В.',13,10,'\$' ».
- 3. Выполнен вход в MS DOS, директория с программой смонтирована как диск D, загружена кодовая таблица срр866.
- 4. Выполнена трансляция с помощью команды > masm hello1.asm , созданы объектный файл (hello1.obj) и листинг (hello1.lst).
- 5. Скомпонован загрузочный модуль из hello1.obj командой

> link hello1.obj,

создана карта памяти (hello1.map) и исполняемый файл (hello1.exe).

5. Программа выполнена в автоматическом режиме командой

> hello1.exe

и завершена успешно. Вывод программы:

Вас приветствует ст.гр. 9382 - Павлов Р.В.

6. Запущен отладчик afdpro командой

> afdpro hello1.exe.

Начальные значения регистров CS, DS, ES и SS представлены ниже:

CS	DS	ES	SS
1A05	19F5	19F5	1A0A

А также изначально:

AX	DX	IP
0000	0000	0010

Изменение значений регистров в ходе работы программы:

Таблица 1.

Адрес	Символический	16-ричный	Содержимое регист	ров и ячеек памяти
Команды	код команды	код команды	до выполнения.	После выполнения
0010	MOV AX, 1A07	B8071A	(AX) = 0000	(AX) = 1A07
			(IP) = 0010	(IP) = 0013
0013	MOV DS, AX	8ED8	(AX) = 1A07	(AX) = 1A07
			(DS) = 19F5	(DS) = 1A07
			(IP) = 0013	(IP) = 0015
0015	MOV DX, 0000	BA0000	(DX) = 0000	(DX) = 0000
			(IP) = 0015	(IP) = 0018
0018	MOV AH,09	B409	(AX) = 1A07	(AX) = 0907
			(IP) = 0018	(IP) = 001A
001A	INT 21	CD21	(IP) = 001A	(IP) = 001C
001C	MOV AH,4C	B44C	(AX) = 0907	(AX) = 4C07
			(IP) = 001C	(IP) = 001E

001E	INT 21	CD21	(AX) = 4C07	(AX) = 0000
			(DS) = 1A07	(DS) = 19F5
			(IP) = 001E	(IP) = 0010

Часть 2.

- 1. Просмотрена программа hello2.asm.
- 2. Разобраны сегменты расширенной записи, процедуры и директивы, изменены строки:

HELLO >>> « 'Привет, мир!', 0AH, 0DH,EOFLine » GREETING >>> « 'Студент группы 9382 - Роман Павлов\$' »

3. Выполнена трансляция с помощью команды

> masm hello2.asm , созданы объектный файл (hello2.obj) и листинг (hello2.lst). Обнаружено предупреждение, связанное с добавлением транслятором символа перевода

строки после выделения памяти для стека (Extra characters on line).

- 4. Скомпонован загрузочный модуль из hello2.obj командой > link hello2.obj, создана карта памяти (hello2.map) и исполняемый файл (hello2.exe).
- 5. Программа выполнена в автоматическом режиме командой > hello2.exe

и завершена успешно. Вывод программы:

Привет, мир!

Студент группы 9382 - Роман Павлов

6. Запущен отладчик afdpro командой

> afdpro hello2.exe.

Начальные значения регистров CS, DS, ES и SS представлены ниже:

CS	DS	ES	SS
1A0B	19F5	19F5	1A05

А также изначально:

AX	DX	IP	SP
0000	0000	0005	0018

Изменение значений регистров в ходе работы программы:

Таблица 2.

Адрес	Символический	16-ричный	Содержимое регис	таолица 2. стров и ячеек памяти
Команды	код команды	код команды	До выполнения	После выполнения
0005	PUSH DS	1E	(DS) = 19F5	(DS) = 19F5
			(SP) = 0018	(SP)=0016
			(IP) = 0005	(IP) = 0006
			Stack +0 0000	Stack +0 19F5
			+2 0000	+2 0000
			+4 0000	+4 0000
			+6 0000	+6 0000
0006	SUB AX, AX	2BCO	(AX) = 0000	(AX) = 0000
			(IP) = 0006	(IP) = 0008
0008	PUSH AX	50	(AX) = 0000	(AX) = 0000
			(SP)=0016	(SP) = 0014
			(IP) = 0008	(IP) = 0009
			Stack +0 19F5	Stack +0 0000
			+2 0000	+2 19F5
			+4 0000	+4 0000
			+6 0000	+6 0000
0009	MOV AX, 1A07	B8071A	(AX) = 0000	(AX) = 1A07
			(IP) = 0009	(IP) = 000C
000C	MOV DS, AX	8ED8	(AX) = 1A07	(AX) = 1A07
			(DS) = 19F5	(DS) = 1A07
			(IP) = 000C	(IP) = 000E
000E	MOV DX, 0000	BA0000	(DX) = 0000	(DX) = 0000
			(IP) = 000E	(IP) = 0011
0011	CALL 0000	E8ECFF	(SP) = 0014	(SP) = 0012
			(IP) = 0011	(IP) = 0000
			Stack +0 0000	Stack +0 0014
			+2 19F5	+2 0000
			+4 0000	+4 19F5
			+6 0000	+6 0000
0000	MOV AH, 09	B409	(AX) = 1A07	(AX) = 0907
			(IP) = 0000	(IP) = 0002
0002	INT 21	CD21	(IP) = 0002	(IP) = 0004

0004	RET	СЗ	(SP) = 0012	(SP) = 0014
			(IP) = 0004	(IP) = 0014
			Stack +0 0014	Stack +0 0000
			+2 0000	+2 119C
			+4 19F5	+4 0000
			+6 0000	+6 0000
0014	MOV DX, 000A	BA0A00	(DX) = 0000	(DX) = 000A
			(IP) = 0014	(IP) = 0017
0017	CALL 0000	E8E6FF	(SP)=0014	(SP) = 0012
			(IP) = 0017	(IP) = 0000
			Stack +0 0000	Stack +0 001A
			+2 19F5	+2 0000
			+4 0000	+4 119C
			+6 0000	+6 0000
0000	MOV AH, 09	B409	(AX) = 0907	(AX) = 0907
			(IP) = 0000	(IP) = 0002
0002	INT 21	CD21	(IP) = 0002	(IP) = 0004
0004	RET	C3	(SP) = 0012	(SP) = 0014
			(IP) = 0004	(IP) = 001A
			Stack +0 001A	Stack +0 0000
			+2 0000	+2 19F5
			+4 19F5	+4 0000
			+6 0000	+6 0000
001A	RET Far	CB	(SP) = 0014	(SP) = 0018
			(IP) = 001A	(IP) = 0000
			Stack +0 0000	Stack +0 0000
			+2 19F5	+2 0000
			+4 0000	+4 0000
			+6 0000	+6 0000
0000	INT 20	CD20	(AX) = 0907	(AX) = 0000
			(DS) = 1A07	(DS) = 19F5
			(IP) = 0000	(IP) = 0005

Сравнение

Различия в начальных адресах сегментов связаны с тем, что стек занимает разное количество памяти в первом и втором случаях (для сегмента SS), а также сокращённая запись в большей степени автоматизирует процесс связывания сегментов с регистрами, поэтому в первом случае CS и IP имеют большее значение, чем во втором.

Выводы.

В результате выполнения данной лабораторной работы были освоены процедуры трансляции и компоновки программы на языке ассемблера, про-

ведены наблюдения за её ві ме.	ыполнением в автомати	ческом и пошаговом режи

приложение А. ИСХОДНЫЙ КОД

имя файла : hello1.asm

```
; HELLO1.ASM - упрощенная версия учебной программы лаб.раб. N1
             по дисциплине "Архитектура компьютера"
; Назначение: Программа формирует и выводит на экран приветствие
           пользователя с помощью функции ДОС "Вывод строки"
            (номер 09 прерывание 21h), которая:
             - обеспечивает вывод на экран строки символов,
              заканчивающейся знаком "$";
             - требует задания в регистре ah номера функции=09h,
               а в регистре dx - смещения адреса выводимой
               строки;
             - использует регистр ах и не сохраняет его
               содержимое.
DOSSEG
                                         ; Задание сегментов под ДОС
  .MODEL SMALL
                                         ; Модель памяти-SMALL (Малая)
  .STACK 100h
                                         ; Отвести под Стек 256 байт
  .DATA
                                         ; Начало сегмента данных
Greeting LABEL BYTE
                                         ; Текст приветствия
  DB 'Bac приветствует ст.гр. 9382 - Павлов Р.В.',13,10,'$'
  .CODE
                                   ; Начало сегмента кода
  mov ax, @data
                                    ; Загрузка в DS адреса начала
  mov ds, ax
                                   ; сегмента данных
  mov dx, OFFSET Greeting
                                    ; Загрузка в dx смещения
                                   ; адреса текста приветствия
DisplayGreeting:
                                    ; # функции ДОС печати строки
  mov ah, 9
  int 21h
                                   ; вывод на экран приветствия
  mov ah, 4ch
                                    ; # функции ДОС завершения программы
  int 21h
                                   ; завершение программы и выход в ДОС
  END
```

имя файла: hello2.asm

```
; HELLO2 - Учебная программа N2 лаб.раб.#1 по дисциплине "Архитектура
компьютера"
                Программа использует процедуру для печати строки
     ;
            ТЕКСТ ПРОГРАММЫ
     EOFLine EQU '$'
                               ; Определение символьной константы
                               ; "Конец строки"
     ; Стек программы
     AStack
             SEGMENT STACK
               DW 12 DUP(?) ; Отводится 12 слов памяти
     AStack
            ENDS
     ; Данные программы
              SEGMENT
     DATA
     ; Директивы описания данных
               DB 'Привет, мир!', OAH, ODH, EOFLine
     GREETING DB 'Студент группы 9382 - Роман Павлов$'
               ENDS
     ; Код программы
     CODE
               SEGMENT
               ASSUME CS:Code DS:DATA SS:AStack
     ; Процедура печати строки
     WriteMsg PROC NEAR
                    AH,9
               mov
                    21h ; Вызов функции DOS по прерыванию
               int
               ret.
     WriteMsq ENDP
     ; Головная процедура
               PROC FAR
     Main
               push DS
                             ;\ Сохранение адреса начала PSP в стеке
               sub AX, AX ; > для последующего восстановления по push AX ; / команде ret, завершающей процедуру.
               mov AX, DATA
                                        ; Загрузка сегментного
               mov
                                        ; регистра данных.
                     DS,AX
                     DX, OFFSET HELLO ; Вывод на экран первой
               mov
                                         ; строки приветствия.
               call WriteMsg
               mov
                     DX, OFFSET GREETING ; Вывод на экран второй
               call WriteMsg
                                        ; строки приветствия.
               ret
                                         ; Выход в DOS по команде,
                                         ; находящейся в 1-ом слове PSP.
     Main
               ENDP
     CODE
               ENDS
```

END Main

ПРИЛОЖЕНИЕ Б. ТЕКСТ ЛИСТИНГОВ

10/13/20 20:38:5 Page 1-1

имя файла: hello1.lst

#Microsoft (R) Macro Assembler Version 5.10

```
; HELLO1.ASM - упрощенная версия учебной прогр
                   аммы лаб.раб. N1
                                по дисциплине "Архитектура комп
                   *****
                   ; Назначение: Программа формирует и выводит на
                   экран приветствие
                              пользователя с помощью функции ДО
                   С "Вывод строки"
                   ;
                               (номер 09 прерывание 21h), котора
                   я:
                   ;
                                - обеспечивает вывод на экран ст
                   роки символов,
                                 заканчивающейся знаком "$";
                                - требует задания в регистре ah
                   номера функции=09h,
                                 а в регистре dx - смещения а
                   дреса выводимой
                                 строки;
                   ;
                               - использует регистр ах и не
                   сохраняет его
                                 содержимое.
                   *****
                      DOSSEG
                   ; Задание сегментов под ДОС
                      .MODEL SMALL
                   ; Модель памяти-SMALL (Малая)
                     .STACK 100h
                   ; Отвести под Стек 256 байт
                     .DATA
                   ; Начало сегмента данных
0000
                   Greeting LABEL BYTE
                   ; Текст приветствия
0000 82 A0 E1 20 AF E0
                    DB 'Вас приветствует ст.гр. 9382 - Павлов Р.
                   B.',13,10,'$'
    A8 A2 A5 E2 E1 E2
     A2 E3 A5 E2 20 E1
     E2 2E A3 E0 2E 20
     39 33 38 32 20 2D
     20 8F AO A2 AB AE
     A2 20 90 2E 82 2E
     OD OA 24
                     .CODE
                                                     ; Начал
                   о сегмента кода
0000 B8 ---- R
                   mov ax, @data
                                                     ; Загр
                   узка в DS адреса начала
0003 8E D8
                    mov ds, ax
                                                         ; сегм
                   ента данных
0005 BA 0000 R
                   mov dx, OFFSET Greeting ; 3arp
```

узка в dx смещения

#Microsoft (R) Macro Assembler Versi	rosoft (R) Macro Assembler Version 5.10			
			· 2 mn4	a.C
а текста при	ветствия		; адре	3C
0008 DisplayGreet 0008 B4 09 mov				. #
нкции ДОС пе	ah, 9 чати строки			; # Ф У
000A CD 21 int	21h			; вывод
на экран п 000C B4 4C mov	риветствия ah, 4ch			; # ф y
нкции ДОС за	вершения про	граммы		, " 43
000E CD 21 int шение програ	21h	B TOC		; завер
END	мы и выход	в дос		
#Microsoft (R) Macro Assembler Versi	on 5.10		10/13/20 Symbols-1	
Segments and Groups:				
N a m e	Length	Align	Combine Cl	lass
_DATA		PUBLIC STACK 'STACE PUBLIC	'DATA' (' 'CODE'	
Symbols:				
N a m e	Type Value	e Attr		
DISPLAYGREETING	L NEAR	0008 _TEXT		
GREETING	L BYTE	0000 _DATA		
@CODESIZE	TEXT TEXT TEXT 0 TEXT 0101h TEXT 0 TEXT HELLO1 TEXT 510			
33 Source Lines 33 Total Lines 19 Symbols				
47994 + 461313 Bytes symbol space	free			
<pre>0 Warning Errors 0 Severe Errors</pre>				
• имя файла: hello2.lst				

#Microsoft (R) Macro Assembler Version 5.10 $10/13/20 \ 21:22:0$ Page 1-1

```
дисциплине "Архитектура компьютера"
                      ;
                                Программа использует процедуру для п
                      ечати строки
                             ТЕКСТ ПРОГРАММЫ
                            EOFLine EQU '$'
= 0024
                                                     ; Определение символь
                      ной константы
                                                    "Конец строки"
                       ; Стек программы
 0000
                      AStack SEGMENT STACK
 0000 0000[
                                     DW 12 DUP (0)
        0000
                 ]
 0018
                      AStack ENDS; Данные программы
 0000
                      DATA SEGMENT ; Директивы описания данных
 0000
      8F E0 A8 A2 A5 E2
                        HELLO DB 'Привет, мир!', ОАН, ОDH, EOFLine
      2C 20 AC A8 E0 21
      0A 0D 24
 000F 91 E2 E3 A4 A5 AD
                           GREETING DB 'Студент группы 9382 - Роман Павло
                      в$'
      E2 20 A3 E0 E3 AF
      AF EB 20 39 33 38
      32 20 2D 20 90 AE
      AC A0 AD 20 8F A0
      A2 AB AE A2 24
 0032
                      DATA
                                ENDS
                      ; Код программы
 0000
                      CODE
                                SEGMENT
                                ASSUME CS:Code DS:DATA SS:AStack ; II
                      роцедура печати строки
hello2.asm(21): warning A4001: Extra characters on line
 0000
                      WriteMsg PROC NEAR
 0000 B4 09
                                      mov
                                           AH, 9
 0002 CD 21
                                           21h ; Вызов функции DOS по пре
                                      int
                      рыванию
 0004 C3
                                ret
 0005
                      WriteMsg ENDP; Головная процедура
                                PROC FAR push DS
 0005
                      Main
 0005 1E
                                             ;\ Сохранение адреса
                      начала PSP в стеке
                                     sub АХ,АХ ; > для последующего в
 0006 2B C0
                      осстановления по
 0008 50
                               push AX
                                           ;/ команде ret, завер
                      шающей процедуру.
 0009 B8 ---- R
                             mov AX,DATA
                                                         ; Загрузка
                      сегментного
 000C 8E D8
                                     mov DS, AX
                                                               ; регистра
                       данных.
 000E BA 0000 R
                                mov
                                    DX, OFFSET HELLO
                                                         ; Вывод на
#Microsoft (R) Macro Assembler Version 5.10
                                                          10/13/20 21:22:0
                                                          Page 1-2
                       экран первой
 0011 E8 0000 R
                              call WriteMsg
                                                         ; строки пр
 0014 BA 000F R
                                      DX, OFFSET GREETING ; Вывод на
                               mov
                      экран второй
```

0017 E8 0000 R		call Wi	riteMs	g		; строки пр
001A CB	иветствия. ОЅ по кома				; Выход в D	
СЯ В 1-ОМ СЛОВЕ PSP. 001В Main ENDP 001В CODE ENDS END Main					; находящей	
#Microsoft (R) Macro Assembler Version 5.10					10/13/20 21:22:0 Symbols-1	
Segments and Groups:						
N a m e			Length		n	Combine Class
ASTACK		0018 001B 0032	PARA PARA PARA	STACK NONE NONE		
Symbols:						
N a m e		Type	Type Value Attr			
EOFLINE		NUMBER	NUMBER			
GREETING		L BYTE		000F	DATA	
HELLO		L BYTE		0000	DATA	
MAIN		F PROC	C	0005	CODE	Length = 0016
WRITEMSG		N PROC	C	0000	CODE	Length = 0005
@CPU		TEXT TEXT TEXT	0101h hello: 510			
41 Source Lines 41 Total Lines 13 Symbols						

13 Symbols

48002 + 461305 Bytes symbol space free

- 1 Warning Errors
 0 Severe Errors