

ZRAM和ZSMALLOC简介及3个问题的改进和1个提高



什么是ZRAM?(见下图)

- •虚拟磁盘。
- •将写入的页面压缩并分配内存存储在系统中。
- •主要用来作为SWAP设备。
- •常用在用闪存作为存储空间的设备上。

为什么用ZRAM?(见下图)


•可以不再需要开其他的SWAP设备。(区别于ZSWAP) 节省了FLASH的寿命。

节省了硬盘空间。


节省了BLOCK IO。

· Android下可用来提高进程保活度。

LRU Shrinker




ZRAM







Android 无SWAP



Android 无SWAP



Android有SWAP




什么是ZSMALLOC? (见下图)

- •针对内存压缩场景设计的内存分配器。 类似其的还有ZBUD和Z3FOLD。
- ZRAM直接使用ZSMALLOC。 ZSWAP通过ZPOOL框架使用其。

ZSMALLOC内部结构 (见下图)

- 每个对ZSMALLOC的使用者会申请一个zs_pool。
- 每个zs_pool根据存储数据的大小分出若干size_class。
- 每个size_class中根据元素占有状态分出4个fullness_list。
- •每个fullness_list保存若干zspage,每个zspage由一个到几个几个不连续page组成。
- 每个zspage(由最多4个非连续page组成)保存若干储存对象obj,ZRAM中每个page最终会被保存为一个obj。
- ZRAM通过handle以映射的形式访问某个obj,因为是映射式的访问,highzone page也是可以使用的。(今年还有修改,后面会提到)
- 实际观测ZSMALLOC内部结构可在配置内核中打开CONFIG_ZSMALLOC_STAT=y。 访问/sys/kernel/debug/zsmalloc/zram0/classes就可查看ZSMALLOC中的内部信息。



class Θ	size 32	almost_full Θ		obj_allocated Θ			pages_per_zspage
1	48	3		2560		30	3
2	64	2		1280	1221	20	1
3 4	80 96	1 0		663 640	637 600	13 15	1 3
5	112	Θ		365	326	10	3 2 1 3 2 4 3 2 4
6	128	0		352	342	11	1
7 8	144 160	Θ		425 357	385 327	15 14	3
9	176	ō	1	372	317	16	4
10	192	1		448	434	21	3
11 12	208 224	Θ		390 292	360 281	20 16	4
13	240	1	1	272	264	16	1
14 15	256	0		224 225	212	14	1 1 3 4 1 2 1 3
16	272 288	0		224	219 214	15 16	1
17	304		1	240	210	18	
18 19	320 336	0		204 168	173 165	16 14	4
20	352	Θ		207	191	18	2
21	368		1	275	269	25	1
22 23	384 400	Θ		192 140	172 139	18 14	3
24	416	1		156	153	16	
25	432		1	168	146	18	3
26 27	448 464	6 6		153 175	145 143	17 20	1
28	480	9		187	172	22	4 3 1 4 2 4
29	496	1		132	127	16	4
30 31	512 528	6 6		152 186	146 170	19 24	1
32	544	1		150	142	20	4 2
33	560	Θ		174	153	24	4
34 35	576 592	1 0		168 162	167 140	24 24	1
36	608	ĕ		160	153	24	4 3 2 3 1 4 3 2 3 4 4 3 2 3 4
37	624	0		130	122	20	2
38 40	640 672	Θ		152 318	136 317	24 53	3
42	704	ē		322	310	56	4
43	720	Θ Θ		170	158	30	3
44 46	736 768	Θ		165 288	162 276	30 54	3
49	816			425	425	85	ī
51 52	848 864	1 2		323 154	320 151	68 33	4
54	896	6		315	311	70	2
57	944	Θ	1	455	450	105	3
58 62	960 1024	Θ Θ		136 616	136 614	32 154	1
66	1088	ĕ		720	714	192	4
67	1104	0		187	182	51	4 3 2 3 4 1
71 74	1168 1216	1		805 720	798 718	230 216	∠ 3
76	1248		1	468	459	144	4
83	1360	Θ Θ		1503	1502	501	1 4
91 94	1488 1536	Θ		1551 616	1544 614	564 231	3
100	1632	Θ	Θ	1345	1345	538	3 2
107	1744 1808	0		1596	1594	684 340	3 4
111 126	2048	0		765 2426	758 2426	1213	1
144	2336		1	1960	1958	1120	4
151 168	2448 2720	1 0		545 1389	544 1387	327 926	3
190	3072	0		1564	1562	1173	4 3 2 3 4
202	3264		1	45	43	36	
254	4096	Θ		23306	23306	23306	1
Total		22	54	58118	57191	33259	

注意查找彩蛋

ZRAM使用中出现3大问题

Minchan Kim于2015年提出:

- 外部碎片
- 不能移动的页
- 内部碎片


这三个问题都需要在ZSMALLOC中进行修复,并有一定的相关性。 从去年开始层层修复到今年在Upstream上全部修复完成。

内部碎片 (见下图)

- •一个理论上存在但是我没太观测到过的问题。
- •大概现象应该就是感觉开ZRAM时间长了以后感觉内存还是不够。杀掉一堆进程后又感觉好点了。
- •让人想起每个人的Android系统,有事没事鼓励用户 杀APP。


内部碎片的成因 (见下图)

- •针对一个尺寸的size_class中实际存储数据的是obj。
- 而obj被存储在zspage中,随着使用会不断有分配和释放,如果没有相应碎片处理,则会出现很多碎片化的zspage。
- •注意这张图和前面的图不同,因为前面的图是根据修正后来做的。




fullness_list最早的抗碎页机制(见下图)

- ZS_EMPTY, ZS_ALMOST_EMPTY, ZS_ALMOST_FULL, ZS_FULL这4个fullness_list。每个LIST储存的ZSPAGE是其标记的所处状况。使用的时候优先从ZS_ALMOST_FULL中找ZSPAGE。
- ·缺点: 完全被动, 虽然分配可以优化, 但是释放还是碎片化的。











__zs_compact主动碎片清理(1)准备工作(见下图)

•将handle从存储指向obj的数据改为指向obj的指针。可以根据obj位置的变化修改handle内容,ZRAM还可以找到某个页面对应的obj。





__zs_compact主动碎片清理(2)实际处理(见下图)

对一个size class进行如下处理:

按照先ZS_ALMOST_EMPTY,后ZS_ALMOST_FULL的顺序抽出一个来源zspage。


然后按照先ZS_ALMOST_FULL,后ZS_ALMOST_EMPTY的顺序抽出一个目标zspage。

把来源zspage中的obj依次移动到目标zspage中。

将已经空了的来源zspage释放掉,再按照刚才的方法取得一个来源zspage。


将满了的目标zspage加入ZS_FULL,再按照刚才的方法取得一个目标zspage。

如此循环,直到无法取得来源zspage或者目标zspage。



__zs_compact主动碎片清理(3)调用处理(见下图)

- •zs_compact会依次调用__zs_compact对一个zs_pool中的每个size_class进行清理。
- ·需要的时候可通过sysfs接口调用清理。
- •或者shrink_slab会调用zs_shrink,zs_shrink会调用zs_compact根据需要需要做清理。



内部碎片问题的相关PATCH


•相关的PATCH主要集中在zsmalloc.c,集成难度不大,建议内核不是很老的系统遇到相关问题可以打上尝试一下。

外部碎片和不可移动页面 (见下图)

- •因为一个设计引起的问题, 所以放在一起介绍。
- •现象:
 - 1. 深度使用ZRAM后系统经常遇到连续页面分配失败的报错。
 - 2. 因为页面碎片增加引起的系统变慢。
 - 3. 在打上各种主动使用CMA相关的PATCH后(具体可见到2014年在CLK上关于CMA的演讲), ZRAM中存放比较多内存后,还会遇到CMA页面剩下很多,普通内存剩下很少的情况。


外部碎片和不可移动页面的成因(见下图)

- •ZSMALLOC分配的页面为不可移动页面。
- ·被放入ZRAM的LRU页面(可移动)变成不可移动页面,这些页面不能被LINUX内核系统的除碎页功能处理,导致系统页面碎片化严重。
- •导致了现象1和现象2。
- •CMA页面不能被当成不可移动页面分配(原理同样见我2014年在CLK的演讲),导致了现象3。
- 题外话:碎片问题在A64上被放大因为A64的THREAD_SIZE比A32大。
- 除ZSMALLOC外,去年到今年还有若干相关提高。



外部碎页解决方案: Non-LRU page migration (见下图)

- •没有条件就创造条件,不能migration就让它能migration。
- •在ZSMALLOC内部,handle已经在前面处理好可以保证obj迁移到其他页面,处理掉之前保存在page结构里面的ZSMALLOC相关信息,实现了相关接口就令ZSMALLOC中使用的页可迁移了。



外部碎页问题的相关PATCH

- •因为要对页面移动相关代码进行修改,涉及到不少 Linux内存管理相关代码,有一定难度。
- •依赖内部碎页的相关修正patch。

class Θ	size 32	almost_full Θ		obj_allocated Θ			pages_per_zspage
1	48	3		2560		30	3
2	64	2		1280	1221	20	1
3 4	80 96	1 0		663 640	637 600	13 15	1 3
5	112	Θ		365	326	10	3 2 1 3 2 4 3 2 4
6	128	0		352	342	11	1
7 8	144 160	Θ		425 357	385 327	15 14	3
9	176	ō	1	372	317	16	4
10	192	1		448	434	21	3
11 12	208 224	Θ		390 292	360 281	20 16	4
13	240	1	1	272	264	16	1
14 15	256	0		224 225	212	14	1 1 3 4 1 2 1 3
16	272 288	0		224	219 214	15 16	1
17	304		1	240	210	18	
18 19	320 336	0		204 168	173 165	16 14	4
20	352	Θ		207	191	18	2
21	368		1	275	269	25	1
22 23	384 400	Θ		192 140	172 139	18 14	3
24	416	1		156	153	16	
25	432		1	168	146	18	3
26 27	448 464	6 6		153 175	145 143	17 20	1
28	480	9		187	172	22	4 3 1 4 2 4
29	496	1		132	127	16	4
30 31	512 528	6 6		152 186	146 170	19 24	1
32	544	1		150	142	20	4 2
33	560	Θ		174	153	24	4
34 35	576 592	1 0		168 162	167 140	24 24	1
36	608	ĕ		160	153	24	4 3 2 3 1 4 3 2 3 4 4 3 2 3 4
37	624	0		130	122	20	2
38 40	640 672	Θ		152 318	136 317	24 53	3
42	704	ē		322	310	56	4
43	720	Θ Θ		170	158	30	3
44 46	736 768	Θ		165 288	162 276	30 54	3
49	816			425	425	85	ī
51 52	848 864	1 2		323 154	320 151	68 33	4
54	896	6		315	311	70	2
57	944	Θ	1	455	450	105	3
58 62	960 1024	Θ Θ		136 616	136 614	32 154	1
66	1088	ĕ		720	714	192	4
67	1104	0		187	182	51	4 3 2 3 4 1
71 74	1168 1216	1		805 720	798 718	230 216	∠ 3
76	1248		1	468	459	144	4
83	1360	Θ Θ		1503	1502	501	1 4
91 94	1488 1536	Θ		1551 616	1544 614	564 231	3
100	1632	Θ	Θ	1345	1345	538	3 2
107	1744 1808	0		1596	1594	684 340	3 4
111 126	2048	0		765 2426	758 2426	1213	1
144	2336		1	1960	1958	1120	4
151 168	2448 2720	1 0		545 1389	544 1387	327 926	3
190	3072	0		1564	1562	1173	4 3 2 3 4
202	3264		1	45	43	36	
254	4096	Θ		23306	23306	23306	1
Total		22	54	58118	57191	33259	

再次查找彩蛋

ZRAM的低压缩率问题

190	3072	0	1	1564	1562	1173	3
202	3264	0	1	45	43	36	4
254	4096	0	0	23306	23306	23306	1
Total		22	54	58118	57191	33259	

- 这是我看到的一个比较极端的例子, ZRAM中70%的页面起到的压缩作用是0。
- 实际情况可能没有这么糟糕,另外CONFIG_ZSMALLOC_STAT选择默认不打开,所以一般人可以做到眼不见心不烦。
- 这样的PAGE浪费了CPU的时间,浪费了ZRAM空间。
- 这时勉强能起到的作用只有把非HIGHMEM ZONE的页面保存到HIGHMEM ZONE上,在一定程度上节省了非HIGHMEM ZONE。


但是64位时代到来,使用HIGHMEM减少,优势不再明显。



ZRAM的本质,提高思路的来源(见下图)

- •用CPU和少量内存换取系统BLOCK IO和比较多数量内存。
- 存放到ZRAM中的页面压缩率越好,ZRAM的工作效果越好。
- •但是现在不能选择,只能照单全收。

Android有SWAP



Non-Swap (见下图)

- 为了提高ZRAM压缩率。
- •其思路是把压缩率不高的页面不写入ZRAM,同时将其从LRU列表中抽出去放到单独的页列表保证其不会再次被写入ZRAM。
 - 当这些页面再次被写时,表明其有可能在压缩率上出现变化,将其再次放回LRU列表。

Non-Swap的实现 (见下图)


- 根据设置放弃在ZRAM中存储压缩率不高的页。
- 具体步骤:

shrink_page_list在发送PAGE到ZRAM之前把UNMAP PAGE改为把页面设置为只读。 把页面发给ZRAM。

ZRAM压缩页面,然后检查压缩率,压缩率不足的页面设置NON-SWAP标志。 返回shrink_page_list,把没有NON-SWAP也没有在发送到ZRAM过程中被写入的页面UNMAP然 后释放掉。

把被设置为NON-SWAP的页面丢入UNEVICTABLE列表防止再次被shrink_page_list。 一直到这个页面被写触发handle_pte_fault,在这里去掉NON-SWAP标志并踢回LRU PAGE列表。


https://lkml.org/lkml/2016/8/22/151



Non-Swap的效果 (见下图)

一个平台用内部稳定性测试。
未打上Non-Swap功能PATCH和打开Non-Swap功能后对比结果,每次的LMK次数都降低50%以上。
最好的一次降低了79%。
能达到这点的原因我分析是因为当压缩率提高时,每做一组页面shrink都可以获得比低压缩率更高的内存释放。

另外就是在考虑如何处理Non-Swap页面的时候,想到了如何让系统支持任意多的watchpoint。
不过超过本话题讨论范畴了。



谢谢!问题?

• weibo: @teawater_z 欢迎在线吐槽

