# JOS Lab2 Report

姓名: 方嘉聪, 学号: 2200017849

## I. Challenge

这里我只实现了前两个Challenge,即 Mixing 4MB & 4KB Page 和 Monitor Commands

## 1.4MB Page

需要查询一下Intel IA32-3A 的手册, 主要看了下 Section 3.6.1, 3.7.2 & 3.7.3。

启动 4MB 需要设置 CR4 中的 PSE(page size extensions) flag,此外为了区分使用 4KB 还是 4MB 需要设置一下 PTE 中的 PTE\_PS 位。

- 在 kern/pmap.c/mem\_init() 中在 将 kern\_pgdir 载入 cr3 之前, 开启 cr4 中的 PSE bit lcr4(rcr4() | CR4\_PSE)。值得注意的是,不能在载 入 cr3 后再开启,不然内核地址转换会出错。
- 按照手册中的建议Section 3.7.3

A typical example of mixing 4-KByte and 4-MByte pages is to place the operating system or executive's kernel in a large page to reduce TLB misses and thus improve overall system performance.

The processor maintains 4-MByte page entries and 4-KByte page entries in separate TLBs. So, placing often used code such as the kernel in a large page, frees up 4-KByte-page TLB entries for application programs and tasks.

我在这里将虚拟地址[KERNBASE, 2<sup>32</sup>)用大页映射到 [0,2<sup>32</sup> – KERNBASE) 的内核物理地址。为此类似 boot\_map\_region() 实现了一个函数 large\_boot\_map\_region() 用于实现大页映射。具体实现上类似原函数(反而会更简单些,见下大页地址翻译方式)所以只需调用必要的宏并注意设置PTE\_PS位即可 pgdir[PDX(va + i)] = (pte\_t)(pa + i) | perm | PTE\_P | PTE\_PS;




Figure 3-13. Linear Address Translation (4-MByte Pages)

- 为了顺利通过测试,还需要修改一下 check\_va2pa() 函数,增加一下大页检测功能,只需判断是否为大页,若是,则提取 Page Dir Entry 中基地址 再加上Offset即可 return PTE\_ADDR(\*pgdir) | (PTX(va) << PTXSHIFT) | PG0FF(va);
- 为了方便控制是否开启大页,我在 kern/pmap.c 中定义了一个控制的宏 OPEN\_LARGE\_PAGE ,注释这个宏即可关闭大页(预计在后续lab里会关闭大页)。使用 ifdef ...else... endif 来控制上述大页的相关代码是否编译。
- 理论上还需要实现一个大页分配的函数以及修改 free\_page\_list 的具体实现来支持查询连续4MB的空闲页。(貌似是Challenge 5的内容,等有空闲时间再做吧)。

## 2. Monitor Commands

实现一些 memory management 相关的模拟器命令,按照要求一个个实现就行(是个体力活,与内核本身实现没什么关联),具体如下:

K> help
help — Display this list of commands
kerninfo — Display information about the kernel
backtrace — Back trace the function call frames
showmappings — Display the physical page mappings that apply to [start\_va, end\_va]
setpermission — Set, clear or change the permissions of mappping at [va]
dumpmem — Dump the contents of a range of memory given either a virtual or physical addr.

1. showmappings : 给定一个虚拟地址区间,输出映射的物理地址。实现的使用方法为 Usage: showmappings <start\_va> <end\_va> 。大致思路是 调用 pgdir\_walk() 得到指向相应 PTE 的指针,判断是否存在映射并输出结果即可。效果如下:

```
K> showmappings 0xf0000000 0xf0010000
VisAddr: 0xf0000000, PhysAddr: 0x00000000, PTE_U: 0, PTE_W: 1
VisAddr: 0xf0001000,
                                                     PTE_W: 1
                    PhysAddr: 0x00001000,
                                           PTE U: 0.
                                                     PTE W: 1
VisAddr: 0xf0002000, PhysAddr: 0x00002000, PTE_U: 0,
                                                     PTE_W:
                    PhysAddr: 0x00003000,
VisAddr: 0xf0003000.
                                           PTE U: 0.
VisAddr: 0xf0004000, PhysAddr: 0x00004000, PTE_U: 0,
                                                     PTE_W:
                    PhysAddr: 0x00005000, PTE_U: 0,
VisAddr: 0xf0005000,
VisAddr: 0xf0006000,
                    PhysAddr: 0x00006000, PTE_U: 0, PTE_W:
VisAddr: 0xf0007000,
                    PhysAddr: 0x00007000,
                                           PTE U: 0,
                                                     PTE W:
VisAddr: 0xf0008000,
                    PhysAddr: 0x00008000,
                                           PTF II: 0.
                                                     PTF W:
VisAddr: 0xf0009000.
                    PhysAddr: 0x00009000,
                                           PTE U: 0.
                                                     PTE_W:
                                           PTE_U:
                                                     PTE_W:
VisAddr: 0xf000a000,
                    PhysAddr: 0x0000a000,
                    PhysAddr: 0x0000b000, PTE_U: 0,
VisAddr: 0xf000b000.
VisAddr: 0xf000c000,
                    PhysAddr: 0x0000c000, PTE_U: 0,
                                                     PTE_W:
VisAddr: 0xf000d000,
                                                     PTE W:
                    PhysAddr: 0x0000d000, PTE_U: 0,
VisAddr: 0xf000e000, PhysAddr: 0x0000e000, PTE_U: 0, PTE_W:
VisAddr: 0xf000f000.
                    PhysAddr: 0x0000f000.
                                           PTE U: 0.
                                                     PTE W:
VisAddr: 0xf0010000,
                    PhysAddr: 0x00010000, PTE_U: 0, PTE_W: 1
K> showmappings 0x00 0x00
VisAddr: 0x00000000, PhysAddr: no mappings
```

2. setpermission:设置给定虚拟地址映射的权限。使用方法为 Usage: setpermission [va] [U=0/U=1] [W=0/W=1], U,W 分别表示 User 和 Write, 也可以实现成 Usage: setpermission [va] [perm]。类似上一个命令,判断是否存在映射,存在则更新权限即可,注意这里会将原有的 权限清 0 \*pte = (\*pte & ~0xFFF) | perm | PTE\_P; ,效果如下:

```
K> showmappings 0xf0000000 0xf0000000
VisAddr: 0xf0000000, PhysAddr: 0x00000000, PTE_U: 0, PTE_W: 1
K> setpermission 0xf0000000 U=1 W=0
K> showmappings 0xf0000000 0xf0000000
VisAddr: 0xf0000000, PhysAddr: 0x00000000, PTE_U: 1, PTE_W: 0
```

- 3. dumpmem:给一个(虚拟/物理)地址区间,十六进制输出存储的值。使用方法为 Usage: dumpmem [-p/-v] start\_va length。实现上比较的复杂、
  - 提供物理地址: 注意到内核将所有的内核物理地址都线性映射到[KERNBASE,...),调用提供的宏 KADDR 将物理地址转换到对应的内核虚拟地址,后输出对应内容即可。
  - 提供虚拟地址:调用 pgdir\_walk() 讨论 page table page 不存在,PTE 不存在,PTE 存在三种情况,注意讨论跨页的情况

```
next = (uint32_t)PGADDR(PDX(start_addr) + 1, 0, 0) // Next PDE
next = (uint32_t)PGADDR(PDX(start_addr), PTX(start_addr) + 1, 0) // Next PTE
```

• 效果如下:

```
K> dumpmem -v 0xf0000000 5
VisAddr: 0xf0000000, PhysAddr:0x000000000, 53
VisAddr: 0xf0000001, PhysAddr:0x00000000, ff
VisAddr: 0xf0000002, PhysAddr:0x00000000, 00
VisAddr: 0xf0000004, PhysAddr:0x00000000, f0
VisAddr: 0xf0000004, PhysAddr:0x00000000, 53
K> dumpmem -p 0x0 5
PA: 0x00000000, 53
PA: 0x00000001, ff
PA: 0x00000002, 00
PA: 0x00000003, f0
PA: 0x00000004, 53
PA: 0x00000005, ff
```

### II. Exercise

# Exercise 1:

需要实现 kern/pmap.c 中的 boot\_alloc(), mem\_init(), page\_init(), page\_alloc(),page\_free() 几个页表物理地址初始化和分配的方法。核心在于维护 page\_free\_list 这个存储空闲物理页的链表。

- 1. boot alloc() 为 kernel 分配页,返回kernel的虚拟地址.
- 2. mem\_init() 调用相关函数初始化 napges, npages\_basemem, kern\_pddir 等等
- 3. page\_init(), page\_alloc(),page\_free() 实现页表初始化、分配和释放。对 page\_free\_list 这个链表进行操作就行。
- 4. **Debug:** 实现 page\_init() 时, [EXTPHYSMEM, kern\_pgdir) 部分被 kernel 的 .bss 段使用,所以不能分配为 free。

#### Exercise 2 & 3:

复习页表转换和保护策略 (page-based protection) 熟悉 gemu monitor & gdb的相关用法.

• Question1: mystery\_t 是 uintptr\_t 。由于 value 是指针,为虚拟地址。

#### Exercise 4:

需要实现 kern/pmap.c 中的`pgdir\_walk(), boot\_map\_region(), page\_lookup(), page\_remove(), page\_insert().

1. pgdir\_walk():输入虚拟地址和 page directory 基地址,返回指向对应 PTE 的指针。大致的实现思路是经由两级页表结构,结合下图的宏即可,注意判断是否对应的页表页是否存在。

A linear address 'la' has a three-part structure as follows:

- 2. boot\_map\_region():将物理地址 [pa, pa+size) 映射到虚拟地址 [va, va+size)。计算需要使用多少的页表,不断调用 pgdir\_walk() 确认对 应PTE,再将物理地址写入即可。
- 3. page\_lookup():输入虚拟地址,返回对应的页,将PTE存储在 pte\_store 中。注意如果不存在对应页,返回 NULL 即可。
- 4. page\_remove():输入虚拟地址, 将对应的物理页解除映射。按照提示调用 page\_lookup, tlb\_invalidate, page\_decref 即可
- 5. page\_insert():输入物理页 pp 和 虚拟地址 va /将 va 映射到 pp 。按照注释中的提示一次实现即可,值得注意的是,针对 va 和 pp 实际对应相同的地址,那么需要在 remove 前,先将 pp->pp\_ref 增加,以免出现在 remove 中因为 ref count 减小到0导致被释放的error。

```
void page_decref(struct PageInfo *pp)
{
    if (--pp->pp_ref == 0)
        page_free(pp);
}
```

6. Debug: 在 pgdir\_walk() 的实现里,

```
pte_t *pte = (pte_t *)KADDR(PTE_ADDR(*pgdir_entry)) + PTX(va);
```

注意要显式的指定类型转换 pte\_t \* ,否则无法通过测试,发现不显式指定的话后续调用中得到的 pte 没法被正常修改指向的值。使用 cprintf 查看二者却没什么差异,不知道具体原因。。。。

#### **Exercise 5:**

- 1. 实现 mem\_init() 的剩余代码,认真分析 memlayout.h ,反复调用 boot\_map\_region 即可,需要注意映射的 size ,特别是2<sup>32</sup> 使用 1<<32 会溢 出,所以应当使用 0xfffffffff KERNBASE + 1 。
- 2. Question 2:

Entry	Base Visual Address	Points to
1023	0xffc00000	Page table for top 4MB of phys memory
1022	0xff800000	Page table for second 4MB of phys memory
~	~	
~	~	
2	0x00800000	~
1	0x00400000	~
0	0x00000000	Page table for kernel i.e. the first 4MB of phys memory

3. Question 3: 主要是由于对于用户和内核使用的页,设置的 PTE\_U 位不同,MMU会根据不同的CPL(Current Privilege Level)来设置。

4. Question4: 运行qemu输出的结果即为131072K=128MB, 见下图

Booting from Hard Disk..
6828 decimal is 15254 octal!
Physical memory: 131072K available, base = 640K, extended = 130432K
check\_page\_free\_list() succeeded!
check\_page\_alloc() succeeded!
check\_page() succeeded!
check\_page[riv] succeeded!
check\_page\_free\_list() succeeded!
check\_page\_installed\_pgdir() succeeded!
Welcome to the JOS kernel monitor!
Type 'help' for a list of commands.
K> QEMU: Terminated

PS: <mark>从理论上来分析</mark>,JOS使用二级页表,且PDE/PTE的大小都是一页,那么支持映射的最大虚拟内存范围是

 $1024\times1024\times4\mathrm{KB}=4\mathrm{GB}$ 

- 5. Question 5: 当完全映射时,虚拟页表(共两级)一共占用了  $(1024+1) \times 4 \text{KB} \approx 4 \text{MB}$ 。物理内存大小为 $131072 \text{K} \implies 32768 = 2^{15} \text{ Pages}$ ,那么需要  $2^{15} \times 4 \text{B} = 128 \text{KB}$  的物理页表项。此外JOS中还使用 pages 链表存储物理页状态。考虑到使用了分级页表,载入物理内存的虚拟页表会比较少,相对的实际开销会小于上述分析。
- 6. Question 6: 在指令

```
mov $relocated, %eax
jmp *%eax
```

后 eip 进入高地址。在开启分页(内存访问模式切换为虚拟内存)和 eip 转入高地址的过渡阶段,依靠 kern/entrypgdir 中的 entry\_pgdir() 函数,将 [KERNBASE, KERNBASE+4MB) 和 [0, 4MB) 的虚拟地址都映射到物理地址 [0, 4MB),使得内核可以正常运行。

### III. Result

### 顺利通过所有测试

make[1]: Leaving directory '/home/ubuntu/6.828/lab'

running JOS: (0.5s)

Physical page allocator: OK Page management: OK Kernel page directory: OK

Page management 2: 0K

Score: 70/70