目录 1

目录

 1
 经验势函数的一般性质
 1

 2
 多体势中力的表达式
 2

 3
 EAM 势
 3

摘要

《分子动力学模拟入门》第三章:多体势函数

本章介绍分子动力学模拟中势函数的一般性知识,重点讨论两个典型的多体势函数,包括 Embedded-atom-method (EAM) 势和 Tersoff 势。其中,EAM 势广泛应用于金属材料,而 Tersoff 势广泛应用于半导体和绝缘体材料。

1 经验势函数的一般性质

一个经典多粒子系统的势能可以写为

$$U = U\left(\{\vec{r}_i\}_{i=1}^N\right). \tag{1}$$

3

该势能应该在欧几里得群的操作下保持不变。据此可以证明系统势能仅仅依赖于两两粒子 对之间的距离:

$$U = U\left(\{r_{ij}\}_{i < j}\right). \tag{2}$$

如果可以进一步将体系的势能写成

$$U = \frac{1}{2} \sum_{i} \sum_{j \neq i} U_{ij} (r_{ij}),$$
 (3)

其中,

4 Tersoff 势

$$U_{ij}\left(r_{ij}\right) = U_{ji}\left(r_{ji}\right),\tag{4}$$

那么我们称该系统的相互作用势能为两体势。其中, $U_{ij}\left(r_{ij}\right)$ 代表粒子 i 和 j 之间的相互作用势能,仅仅依赖于两粒子的相对距离 r_{ij} 。两体势系统的势能也可以写成如下等价的形式:

$$U = \sum_{i} \sum_{j>i} U_{ij} (r_{ij}). \tag{5}$$

2

如果一个体系的势能无法写成以上形式,那么我们称该势能为多体势。

原则上,一个材料体系中原子间的相互作用势是可以由量子力学计算出来的。相对而言,多体势比两体势更加接近量子力学计算的结果,故在各种材料体系中应用得较为成功。

2 多体势中力的表达式

为了推导多体势的一系列表达式,我们假设一个多体势系统的总能量可以写为各个粒子的能量之和

$$U = \sum_{i} U_{i}. \tag{6}$$

其中, U_i 称为粒子 i 的能量,它依赖于各个从 i 指向其它粒子的位置矢量差 $\{\vec{r}_{ij}\}_i$:

$$U_i = U_i \left(\{ \vec{r}_{ij} \}_j \right). \tag{7}$$

该表达式显然满足空间平移不变性,但我们还没有对其施加空间转动不变性。后面我们会看到,EAM 势和 Tersoff 势都满足这个假设,但它们都有额外的限制。以后我们还会看到,最近发展迅猛的机器学习势也满足这个假设。

从以上假设出发,可以推导出如下力的表达式:

$$\vec{F}_i = \sum_{i \neq i} \vec{F}_{ij}; \tag{8}$$

$$\vec{F}_{ij} = -\vec{F}_{ji} = \frac{\partial U_i}{\partial \vec{r}_{ij}} - \frac{\partial U_j}{\partial \vec{r}_{ji}} = \frac{\partial (U_i + U_j)}{\partial \vec{r}_{ij}}.$$
 (9)

这里,

$$\partial U_i/\partial \vec{r}_{ij} = \partial U_i/\partial x_{ij}\vec{e}_x + \partial U_i/\partial y_{ij}\vec{e}_y + \partial U_i/\partial z_{ij}\vec{e}_z$$
 (10)

以上结果由笔者于 2015 年推导出来 [Fan et al., 2015],详细证明如下。

我们从保守力的定义出发。粒子i的力等于体系总势能对粒子坐标的梯度的负值:

$$\vec{F}_i = -\frac{\partial U}{\partial \vec{r}_i} \tag{11}$$

代入总能量表达式,得

$$\vec{F}_i = -\frac{\partial \sum_j U_j}{\partial \vec{r}_i} \tag{12}$$

注意,为了避免混淆指标,上式中的求和不能写成原先的 $\sum_i U_i$,这是在推导公式时要特别注意的。接下来的任务就是推导 $\partial U_i/\partial \vec{r}_i$ 了。为此,我们注意到 U_i 是所有 $\{\vec{r}_{ik}\}_k$ 的函

3 EAM 势 3

数,于是有

$$\frac{\partial U_j}{\partial \vec{r_i}} = \sum_k \frac{\partial U_j}{\partial \vec{r_{jk}}} \frac{\partial \vec{r_{jk}}}{\partial \vec{r_i}} \tag{13}$$

因为

$$\frac{\partial \vec{r}_{jk}}{\partial \vec{r}_{i}} = \frac{\partial (\vec{r}_{k} - \vec{r}_{j})}{\partial \vec{r}_{i}} = \frac{\partial \vec{r}_{k}}{\partial \vec{r}_{i}} - \frac{\partial \vec{r}_{j}}{\partial \vec{r}_{i}} = \delta_{ki} - \delta_{ji}, \tag{14}$$

所以有

$$\frac{\partial U_j}{\partial \vec{r}_i} = \frac{\partial U_j}{\partial \vec{r}_{ji}} - \sum_k \frac{\partial U_j}{\partial \vec{r}_{jk}} \delta_{ji}$$
(15)

最终得

$$\vec{F}_i = -\sum_j \left(\frac{\partial U_j}{\partial \vec{r}_{ji}} - \sum_k \frac{\partial U_j}{\partial \vec{r}_{jk}} \delta_{ji} \right) = \sum_k \frac{\partial U_i}{\partial \vec{r}_{ik}} - \sum_j \frac{\partial U_j}{\partial \vec{r}_{ji}} = \sum_j \left(\frac{\partial U_i}{\partial \vec{r}_{ij}} - \frac{\partial U_j}{\partial \vec{r}_{ji}} \right). \tag{16}$$

证毕。

3 EAM 势

EAM 势由若干人同时提出 [Daw and Baskes, 1984, Finnis and Sinclair, 1984]。 原子 i 的势能为

$$U_{i} = \frac{1}{2} \sum_{j \neq i} \phi(r_{ij}) + F(\rho_{i}). \tag{17}$$

这里,含有 $\phi(r_{ij})$ 的部分是两体势, $F(\rho_i)$ 即为嵌入势。嵌入势是 i 粒子处电子密度 ρ_i 的函数。粒子 i 所在点的电子密度是由它的邻居贡献的:

$$\rho_i = \sum_{j \neq i} f(r_{ij}). \tag{18}$$

练习。推导如下表达式:

$$\frac{\partial U_i}{\partial \vec{r}_{ij}} = \frac{1}{2} \phi'(r_{ij}) \frac{\partial r_{ij}}{\partial \vec{r}_{ij}} + F'(\rho_i) f'(r_{ij}) \frac{\partial r_{ij}}{\partial \vec{r}_{ij}}.$$
(19)

4 Tersoff 势

Tersoff 势有几个稍有不同的变体。我这里介绍 Tersoff 在 1989 年发表的一篇文章中使用的形式 [Tersoff, 1989]。为简单起见,我们考虑单种元素的势函数。

粒子i的势能可以写为:

$$U_i = \frac{1}{2} \sum_{i \neq i} f_C(r_{ij}) \left[f_R(r_{ij}) - b_{ij} f_A(r_{ij}) \right].$$
 (20)

参考文献 4

其中, f_C 是一个截断函数,当 $r_{ij} < R$ 时取值为 1,当 $r_{ij} > S$ 时取值为 0。在这之间,该函数为

$$f_C(r_{ij}) = \frac{1}{2} \left[1 + \cos \left(\pi \frac{r_{ij} - R_{ij}}{S_{ij} - R_{ij}} \right) \right]. \tag{21}$$

排斥函数 f_R 和吸引函数 f_A 为

$$f_R(r) = Ae^{-\lambda r_{ij}}; (22)$$

$$f_A(r) = Be^{-\mu r_{ij}}. (23)$$

键序为

$$b_{ij} = \left(1 + \beta^n \zeta_{ij}^n\right)^{-\frac{1}{2n}},\tag{24}$$

其中,

$$\zeta_{ij} = \sum_{k \neq i,j} f_C(r_{ik}) g_{ijk}, \tag{25}$$

$$g_{ijk} = 1 + \frac{c^2}{d^2} - \frac{c^2}{d^2 + (h - \cos \theta_{ijk})^2}.$$
 (26)

在以上表达式中,有如下参数: $A,\,B,\,\lambda,\,\mu,\,\beta,\,n,\,c,\,d,\,h,\,R,\,S$ 。未完待续。

参考文献

[Daw and Baskes, 1984] Daw, M. S. and Baskes, M. I. (1984). Embedded-atom method: Derivation and application to impurities, surfaces, and other defects in metals. *Phys. Rev. B*, 29:6443–6453.

[Fan et al., 2015] Fan, Z., Pereira, L. F. C., Wang, H.-Q., Zheng, J.-C., Donadio, D., and Harju, A. (2015). Force and heat current formulas for many-body potentials in molecular dynamics simulations with applications to thermal conductivity calculations. *Phys. Rev. B*, 92:094301.

[Finnis and Sinclair, 1984] Finnis, M. W. and Sinclair, J. E. (1984). A simple empirical n-body potential for transition metals. *Philosophical Magazine A*, 50(1):45–55.

[Tersoff, 1989] Tersoff, J. (1989). Modeling solid-state chemistry: Interatomic potentials for multicomponent systems. *Phys. Rev. B*, 39:5566–5568.