

02 | 自己动手,实现C++的智能指针

2019-11-25 吴咏炜

现代C++实战30讲 进入课程>



讲述:吴咏炜

时长 14:11 大小 9.75M



你好,我是吴咏炜。

上一讲,我们描述了一个某种程度上可以当成智能指针用的类 shape_wrapper。使用那个智能指针,可以简化资源的管理,从根本上消除资源(包括内存)泄漏的可能性。这一讲我们就来进一步讲解,如何将 shape_wrapper 改造成一个完整的智能指针。你会看到,智能指针本质上并不神秘,其实就是 RAII 资源管理功能的自然展现而已。

在学完这一讲之后,你应该会对 C++的 unique_ptr 和 shared_ptr 的功能非常熟悉了。同时,如果你今后要创建类似的资源管理类,也不会是一件难事。

回顾

我们上一讲给出了下面这个类:

```
■ 复制代码
1 class shape_wrapper {
2 public:
   explicit shape_wrapper(
     shape* ptr = nullptr)
     : ptr_(ptr) {}
   ~shape_wrapper()
7
    delete ptr_;
8
9
   shape* get() const { return ptr_; }
10
11
12 private:
shape* ptr_;
14 };
```

这个类可以完成智能指针的最基本的功能:对超出作用域的对象进行释放。**但它缺了点东西:**

- 1. 这个类只适用于 shape 类
- 2. 该类对象的行为不够像指针
- 3. 拷贝该类对象会引发程序行为异常

下面我们来逐一看一下怎么弥补这些问题。

模板化和易用性

要让这个类能够包装任意类型的指针,我们需要把它变成一个类模板。这实际上相当容易:

```
1 template <typename T>
2 class smart_ptr {
3 public:
4   explicit smart_ptr(T* ptr = nullptr)
5   : ptr_(ptr) {}
6   ~smart_ptr()
7   {
8   delete ptr_;
9 }
```

```
10  T* get() const { return ptr_; }
11  private:
12  T* ptr_;
13 };
```

和 shape_wrapper 比较一下,我们就是在开头增加模板声明 template <typename T>, 然后把代码中的 shape 替换成模板参数 T 而已。这些修改非常简单自然吧?模板本质上并不是一个很复杂的概念。这个模板使用也很简单,把原来的 shape_wrapper 改成 smart_ptr<shape> 就行。

目前这个 smart_ptr 的行为还是和指针有点差异的:

它不能用 * 运算符解引用

它不能用 -> 运算符指向对象成员

它不能像指针一样用在布尔表达式里

清务必加 4366

不过,这些问题也相当容易解决,加几个成员函数就可以:

```
1 template <typename T>
2 class smart_ptr {
3 public:
4     ...
5   T& operator*() const { return *ptr_; }
6   T* operator->() const { return ptr_; }
7   operator bool() const { return ptr_; }
8 }
```

拷贝构造和赋值

拷贝构造和赋值,我们暂且简称为拷贝,这是个比较复杂的问题了。关键还不是实现问题,而是我们该如何定义其行为。假设有下面的代码:

```
1 smart_ptr<shape> ptr1{create_shape(shape_type::circle)};
2 smart_ptr<shape> ptr2{ptr1};
```

对于第二行,究竟应当让编译时发生错误,还是可以有一个更合理的行为?我们来逐一检查一下各种可能性。

最简单的情况显然是禁止拷贝。我们可以使用下面的代码:

禁用这两个函数非常简单,但却解决了一种可能出错的情况。否则,smart_ptr<shape>ptr2{ptr1};在编译时不会出错,但在运行时却会有未定义行为——由于会对同一内存释放两次,通常情况下会导致程序崩溃。

我们是不是可以考虑在拷贝智能指针时把对象拷贝一份?不行,通常人们不会这么用,因为使用智能指针的目的就是要减少对象的拷贝啊。何况,虽然我们的指针类型是 shape,但实际指向的却应该是 circle 或 triangle 之类的对象。在 C++ 里没有像 Java 的 clone 方法这样的约定;一般而言,并没有通用的方法可以通过基类的指针来构造出一个子类的对象来。

我们要么试试在拷贝时转移指针的所有权? 大致实现如下:

```
1 template <typename T>
2 class smart_ptr {
3    ...
4    smart_ptr(smart_ptr& other)
5    {
6       ptr_ = other.release();
7    }
8    smart_ptr& operator=(smart_ptr& rhs)
9    {
```

```
10
       smart_ptr(rhs).swap(*this);
       return *this;
11
12
13
14
     T* release()
15
16
       T* ptr = ptr_;
17
       ptr_ = nullptr;
18
       return ptr;
19
20
     void swap(smart_ptr& rhs)
21
22
       using std::swap;
23
       swap(ptr_, rhs.ptr_);
24
25
26 };
```

在拷贝构造函数中,通过调用 other 的 release 方法来释放它对指针的所有权。在赋值函数中,则通过拷贝构造产生一个临时对象并调用 swap 来交换对指针的所有权。实现上是不复杂的。

如果你学到的赋值函数还有一个类似于 if (this != &rhs) 的判断的话,那种用法更啰嗦,而且异常安全性不够好——如果在赋值过程中发生异常的话,this 对象的内容可能已经被部分破坏了,对象不再处于一个完整的状态。

目前这种惯用法(见参考资料[1])则保证了强异常安全性:赋值分为拷贝构造和交换两步,异常只可能在第一步发生;而第一步如果发生异常的话,this对象完全不受任何影响。无论拷贝构造成功与否,结果只有赋值成功和赋值没有效果两种状态,而不会发生因为赋值破坏了当前对象这种场景。

如果你觉得这个实现还不错的话,那恭喜你,你达到了 C++ 委员会在 1998 年时的水平:上面给出的语义本质上就是 C++98 的 auto_ptr 的定义。如果你觉得这个实现很别扭的话,也恭喜你,因为 C++ 委员会也是这么觉得的: auto_ptr 在 C++17 时已经被正式从 C++ 标准里删除了。

上面实现的最大问题是,它的行为会让程序员非常容易犯错。一不小心把它传递给另外一个 smart ptr, 你就不再拥有这个对象了......

"移动"指针?

在下一讲我们将完整介绍一下移动语义。这一讲,我们先简单看一下 smart_ptr 可以如何使用 "移动"来改善其行为。

我们需要对代码做两处小修改:

```
■ 复制代码
1 template <typename T>
2 class smart_ptr {
   smart_ptr(smart_ptr&& other)
    ptr_ = other.release();
6
7
    smart_ptr& operator=(smart_ptr rhs)
9
10
     rhs.swap(*this);
     return *this;
11
12
13
14 };
```

看到修改的地方了吗?我改了两个地方:

把拷贝构造函数中的参数类型 smart_ptr& 改成了 smart_ptr&&; 现在它成了移动构 造函数。

把赋值函数中的参数类型 smart_ptr& 改成了 smart_ptr, 在构造参数时直接生成新的智能指针,从而不再需要在函数体中构造临时对象。现在赋值函数的行为是移动还是拷贝,完全依赖于构造参数时走的是移动构造还是拷贝构造。

根据 C++ 的规则,如果我提供了移动构造函数而没有手动提供拷贝构造函数,那后者自动被禁用(记住,C++ 里那些复杂的规则也是为方便编程而设立的)。于是,我们自然地得到了以下结果:

```
1 smart_ptr<shape> ptr1{create_shape(shape_type::circle)};
2 smart_ptr<shape> ptr2{ptr1};  // 编译出错
3 smart_ptr<shape> ptr3;
```

这个就自然多了。

这也是 C++11 的 unique_ptr 的基本行为。

子类指针向基类指针的转换

哦,我撒了一个小谎。不知道你注意到没有,一个 circle* 是可以隐式转换成 shape*的,但上面的 smart_ptr<circle> 却无法自动转换成 smart_ptr<shape>。这个行为显然还是不够"自然"。

不过,只需要额外加一点模板代码,就能实现这一行为。在我们目前给出的实现里,只需要修改我们的移动构造函数一处即可——这也算是我们让赋值函数使用拷贝 / 移动构造函数的好处了。

```
1 template <typename U>
2 smart_ptr(smart_ptr<U>&& other)
3 {
4 ptr_ = other.release();
5 }
```

这样,我们自然而然利用了指针的转换特性:现在 smart_ptr<circle> 可以移动给 smart_ptr<shape>,但不能移动给 smart_ptr<triangle>。不正确的转换会在代码编译时直接报错。


至于非隐式的转换,因为本来就是要写特殊的转换函数的,我们留到这一讲的最后再讨论。

引用计数

unique_ptr 算是一种较为安全的智能指针了。但是,一个对象只能被单个 unique_ptr 所拥有,这显然不能满足所有使用场合的需求。一种常见的情况是,多个智能指针同时拥有

一个对象; 当它们全部都失效时,这个对象也同时会被删除。这也就是 shared ptr 了。

unique ptr 和 shared ptr 的主要区别如下图所示:



多个不同的 shared_ptr 不仅可以共享一个对象,在共享同一对象时也需要同时共享同一个计数。当最后一个指向对象(和共享计数)的 shared_ptr 析构时,它需要删除对象和共享计数。我们下面就来实现一下。

我们先来写出共享计数的接口:

```
1 class shared_count {
2 public:
3    shared_count();
4    void add_count();
5    long reduce_count();
6    long get_count() const;
7 };
```

这个 shared_count 类除构造函数之外有三个方法:一个增加计数,一个减少计数,一个获取计数。注意上面的接口增加计数不需要返回计数值;但减少计数时需要返回计数值,以供调用者判断是否它已经是最后一个指向共享计数的 shared_ptr 了。由于真正多线程安全的版本需要用到我们目前还没学到的知识,我们目前先实现一个简单化的版本:

```
■ 复制代码
1 class shared_count {
2 public:
   shared_count() : count_(1) {}
4 void add_count()
  {
6
    ++count_;
7
    }
   long reduce_count()
9
  return --count_;
10
11
    }
12
    long get_count() const
13
    return count_;
15
16
17 private:
18 long count_;
19 };
```

现在我们可以实现我们的引用计数智能指针了。首先是构造函数、析构函数和私有成员变量:

```
■ 复制代码
1 template <typename T>
2 class smart_ptr {
3 public:
4 explicit smart_ptr(T* ptr = nullptr)
    : ptr_(ptr)
6 {
    if (ptr) {
7
       shared_count_ =
9
         new shared_count();
    }
10
11
    }
   ~smart_ptr()
12
13
    {
    if (ptr_ &&
14
15
     !shared_count_
16
           ->reduce_count()) {
       delete ptr_;
17
18
       delete shared_count_;
    }
19
20
21
22 private:
```

```
23 T* ptr_;
24 shared_count* shared_count_;
25 };
```

构造函数跟之前的主要不同点是会构造一个 shared_count 出来。析构函数在看到 ptr_ 非空时(此时根据代码逻辑, shared_count 也必然非空),需要对引用数减一,并在引 用数降到零时彻底删除对象和共享计数。原理就是这样,不复杂。

当然,我们还有些细节要处理。为了方便实现赋值(及其他一些惯用法),我们需要一个新的 swap 成员函数:

赋值函数可以跟前面一样,保持不变,但拷贝构造和移动构造函数是需要更新一下的:

```
■ 复制代码
     template <typename U>
     smart_ptr(const smart_ptr<U>& other)
 3
       ptr_ = other.ptr_;
 4
       if (ptr_) {
 5
 6
         other.shared_count_
7
           ->add_count();
         shared_count_ =
8
9
           other.shared_count_;
      }
10
     }
11
12
     template <typename U>
     smart_ptr(smart_ptr<U>&& other)
13
14
15
       ptr_ = other.ptr_;
16
       if (ptr_) {
17
         shared_count_ =
18
           other.shared_count_;
         other.ptr_ = nullptr;
19
```

```
20 }
21 }
```

除复制指针之外,对于拷贝构造的情况,我们需要在指针非空时把引用数加一,并复制共享计数的指针。对于移动构造的情况,我们不需要调整引用数,直接把 other.ptr_ 置为空,认为 other 不再指向该共享对象即可。

不过,上面的代码有个问题:它不能正确编译。编译器会报错,像:

fatal error: 'ptr_' is a private member of 'smart_ptr<circle>'

错误原因是模板的各个实例间并不天然就有 friend 关系,因而不能互访私有成员 ptr_和 shared_count_。我们需要在 smart_ptr 的定义中显式声明:

```
□ 复制代码

1 template <typename U>
2 friend class smart_ptr;
```

此外,我们之前的实现(类似于单一所有权的 unique_ptr) 中用 release 来手工释放 所有权。在目前的引用计数实现中,它就不太合适了,应当删除。但我们要加一个对调试非常有用的函数,返回引用计数值。定义如下:

这就差不多是一个比较完整的引用计数智能指针的实现了。我们可以用下面的代码来验证一下它的功能正常:

```
■ 复制代码
1 class shape {
2 public:
3 virtual ~shape() {}
4 };
5
6 class circle : public shape {
7 public:
8 ~circle() { puts("~circle()"); }
9 };
10
11 int main()
12 {
13 smart_ptr<circle> ptr1(new circle());
printf("use count of ptr1 is %ld\n",
15
           ptr1.use_count());
smart_ptr<shape> ptr2;
printf("use count of ptr2 was %ld\n",
           ptr2.use_count());
19 ptr2 = ptr1;
20 printf("use count of ptr2 is now %ld\n",
          ptr2.use_count());
22 if (ptr1) {
puts("ptr1 is not empty");
24
    }
25 }
```

这段代码的运行结果是:

```
use count of ptr1 is 1
use count of ptr2 was 0
use count of ptr2 is now 2
ptr1 is not empty
~circle()
```

上面我们可以看到引用计数的变化,以及最后对象被成功删除。

指针类型转换

对应于 C++ 里的不同的类型强制转换:

```
static_cast
reinterpret_cast
const_cast
dynamic_cast
```

智能指针需要实现类似的函数模板。实现本身并不复杂,但为了实现这些转换,我们需要添加构造函数,允许在对智能指针内部的指针对象赋值时,使用一个现有的智能指针的共享计数。如下所示:

```
■ 复制代码
 1
    template <typename U>
    smart_ptr(const smart_ptr<U>& other,
3
              T* ptr)
 4
     ptr_ = ptr;
 5
      if (ptr_) {
7
        other.shared_count_
8
           ->add_count();
        shared_count_ =
           other.shared_count_;
10
      }
11
    }
```

这样我们就可以实现转换所需的函数模板了。下面实现一个 dynamic_pointer_cast 来示例一下:

```
1 template <typename T, typename U>
2 smart_ptr<T> dynamic_pointer_cast(
3    const smart_ptr<U>& other)
4 {
5    T* ptr =
6         dynamic_cast<T*>(other.get());
7    return smart_ptr<T>(other, ptr);
8 }
```

在前面的验证代码后面我们可以加上:

```
1 smart_ptr<circle> ptr3 =
2 dynamic_pointer_cast<circle>(ptr2);
3 printf("use count of ptr3 is %ld\n",
4 ptr3.use_count());
```

编译会正常通过,同时能在输出里看到下面的结果:

use count of ptr3 is 3

最后,对象仍然能够被正确删除。这说明我们的实现是正确的。

代码列表

为了方便你参考,下面我给出了一个完整的 smart ptr 代码列表:

```
■ 复制代码
1 #include <utility> // std::swap
3 class shared_count {
4 public:
5 shared_count() noexcept
   : count_(1) {}
   void add_count() noexcept
7
9
    ++count_;
10
    long reduce_count() noexcept
11
12
13
    return --count_;
    long get_count() const noexcept
15
16
17
    return count_;
18
19
20 private:
21 long count_;
22 };
23
24 template <typename T>
```

```
25 class smart_ptr {
26 public:
27
     template <typename U>
     friend class smart_ptr;
28
29
30
     explicit smart_ptr(T* ptr = nullptr)
31
       : ptr_(ptr)
32
     {
33
       if (ptr) {
34
         shared_count_ =
35
           new shared_count();
36
      }
37
     }
38
     ~smart_ptr()
39
40
       printf("~smart_ptr(): %p\n", this);
41
       if (ptr_ &&
42
         !shared_count_
43
            ->reduce_count()) {
44
         delete ptr_;
45
         delete shared_count_;
46
      }
47
     }
48
49
     template <typename U>
50
     smart_ptr(const smart_ptr<U>& other) noexcept
51
52
       ptr_ = other.ptr_;
53
       if (ptr_) {
54
         other.shared_count_->add_count();
         shared_count_ = other.shared_count_;
55
56
       }
57
     }
58
     template <typename U>
59
     smart_ptr(smart_ptr<U>&& other) noexcept
60
61
       ptr_ = other.ptr_;
62
       if (ptr_) {
63
         shared_count_ =
64
           other.shared_count_;
         other.ptr_ = nullptr;
65
66
       }
67
68
     template <typename U>
69
     smart_ptr(const smart_ptr<U>& other,
70
               T* ptr) noexcept
71
     {
72
      ptr_ = ptr;
73
       if (ptr_) {
74
         other.shared_count_
75
           ->add_count();
76
         shared_count_ =
```

```
77
            other.shared_count_;
78
        }
79
      smart_ptr&
80
81
      operator=(smart_ptr rhs) noexcept
82
      rhs.swap(*this);
83
84
      return *this;
85
86
87
      T* get() const noexcept
88
      return ptr_;
89
90
91
      long use_count() const noexcept
92
93
        if (ptr_) {
94
         return shared_count_
95
            ->get_count();
96
       } else {
97
         return 0;
98
       }
99
      }
100
     void swap(smart_ptr& rhs) noexcept
101
102
      using std::swap;
103
      swap(ptr_, rhs.ptr_);
104
      swap(shared_count_,
105
            rhs.shared_count_);
106
      }
107
108
      T& operator*() const noexcept
109
110
      return *ptr_;
111
      }
112
      T* operator->() const noexcept
113
114
      return ptr_;
115
     }
      operator bool() const noexcept
116
117
     {
118
      return ptr_;
119
120
121 private:
122
     T* ptr_;
123
      shared_count* shared_count_;
124 };
125
126 template <typename T>
127 void swap(smart_ptr<T>& lhs,
128
              smart_ptr<T>& rhs) noexcept
```

```
129 {
    lhs.swap(rhs);
130
131 }
132
133 template <typename T, typename U>
134 smart_ptr<T> static_pointer_cast(
135
    const smart_ptr<U>& other) noexcept
136 {
137
     T* ptr = static_cast<T*>(other.get());
138
    return smart_ptr<T>(other, ptr);
139 }
140
141 template <typename T, typename U>
142 smart_ptr<T> reinterpret_pointer_cast(
     const smart_ptr<U>& other) noexcept
144 {
145
     T* ptr = reinterpret_cast<T*>(other.get());
     return smart_ptr<T>(other, ptr);
147 }
148
149 template <typename T, typename U>
150 smart_ptr<T> const_pointer_cast(
151
    const smart_ptr<U>& other) noexcept
152 {
     T* ptr = const_cast<T*>(other.get());
153
154
    return smart_ptr<T>(other, ptr);
155 }
156
157 template <typename T, typename U>
158 smart_ptr<T> dynamic_pointer_cast(
    const smart_ptr<U>& other) noexcept
159
160 {
161
     T* ptr = dynamic_cast<T*>(other.get());
    return smart_ptr<T>(other, ptr);
162
163 }
```

如果你足够细心的话,你会发现我在代码里加了不少 noexcept。这对这个智能指针在它的目标场景能正确使用是十分必要的。我们会在下面的几讲里回到这个话题。

内容小结

这一讲我们从 shape_wrapper 出发,实现了一个基本完整的带引用计数的智能指针。这个智能指针跟标准的 shared_ptr 比,还缺了一些东西 (见参考资料 [2]) ,但日常用到的智能指针功能已经包含在内。现在,你应当已经对智能指针有一个较为深入的理解了。

课后思考

这里留几个问题, 你可以思考一下:

- 1. 不查阅 shared_ptr 的文档,你觉得目前 smart_ptr 应当添加什么功能吗?
- 2. 你想到的功能在标准的 shared ptr 里吗?
- 3. 你觉得智能指针应该满足什么样的线程安全性?

欢迎留言和我交流你的看法。

参考资料

- [1] Stack Overflow, GManNickG's answer to "What is the copy-and-swap idiom?". https://stackoverflow.com/a/3279550/816999
- $\cite{bigs:com, with the community of the community of$
- https://en.cppreference.com/w/cpp/memory/shared_ptr



© 版权归极客邦科技所有,未经许可不得传播售卖。 页面已增加防盗追踪,如有侵权极客邦将依法追究其法律责任。

精选留言

□ 写留言

由作者筛选后的优质留言将会公开显示,欢迎踊跃留言。