Inbound Studio 2.0

Manual de usuario

Análisis de vídeo para entrenadores de baloncesto

Versión 2.0.0-preview32

Beta abierta

ceo@inboundbasketballstudio.com

Contenido

1.	Antes de empezar	3
2.	Instalación y primer acceso	4
3.	La ventana principal	6
4.	Cargar vídeos	8
5.	Marcar clips: la botonera	10
6.	Trabajar con los clips	13
7.	Descriptores y jugadores	15
8.	Tiros, períodos y marcador	16
9.	Mesa de montaje	17
10.	Pizarra táctica	19
11.	Editor de vídeo: anotar sobre el clip	20
12.	Estadísticas e informes	22
13.	Exportar	23
14.	Proyectos y autoguardado	25
15.	Atajos de teclado	27
16.	Qué todavía no hace	29
17.	Problemas frecuentes	30

1. Antes de empezar

Inbound Studio 2.0 es una reescritura completa de la aplicación. Cambia el motor de vídeo por uno mucho más rápido: los saltos son inmediatos, la reproducción a cámara lenta va fluida y moverse por un partido de dos horas deja de ser una espera constante. Si vienes de la 1.3, lo primero que vas a notar es la velocidad.

> **Esto es una beta**
> La 2.0 está en desarrollo activo: sale una versión nueva casi cada semana y la aplicación te avisa sola cuando la hay. Funciona y se usa para trabajar de verdad, pero puede fallar y hay cosas de la 1.3 que todavía no están (capítulo 16). **La 1.3 sigue disponible**: puedes tener las dos a la vez y volver a ella cuando quieras. Si algo te bloquea, escríbenos.

Qué necesitas

Requisito	Detalle
Mac	Chip Apple (M1 o superior) con **macOS 15 (Sequoia) o posterior**, o Intel con **macOS 14 (Sonoma) o posterior**. La web detecta cuál tienes y te da la descarga que toca. Con un macOS anterior, la 1.3 te sigue funcionando igual.
Windows	Windows 10/11 de 64 bits. Es donde más gente la usa; los cierres repentinos de las primeras previews están resueltos.
Licencia	Una suscripción activa o la **prueba de 14 días** (se pide en la web con tu email). La app pide iniciar sesión al abrirse.
Conexión	Necesaria para entrar. Después puedes trabajar sin red hasta 72 horas seguidas.
Espacio	Unos 400 MB para la aplicación, más lo que ocupen tus vídeos.

Qué versión tienes

Mira la barra de título de la ventana: pone «Inbound Studio 2.0.0-previewN» y, si tienes un proyecto abierto, su nombre detrás. Si algo no va bien, mándanos ese número: con él sabemos en diez segundos si es un fallo nuevo o algo que ya está resuelto y solo hay que actualizar.

Tus proyectos de la 1.3 valen

La 2.0 usa el mismo formato de archivo **.proyecto** que la 1.3. Ábrelo con **Abrir proyecto** y tendrás tus clips, categorías, colores, equipos y listas de montaje. Y si lo guardas desde la 2.0, las listas que hiciste en la 1.3 siguen dentro, intactas, aunque aquí no se muestren.

Lo que no va en los dos sentidos son las **listas de montaje**: las que hagas en la 2.0 no se ven en la 1.3 y, si guardas el proyecto desde la 1.3, se pierden. Mientras tengas las dos versiones instaladas, haz las listas en una sola.

> **Recomendación**
> Aunque el formato sea compatible, mientras la 2.0 esté en beta trabaja sobre una **copia** de tus proyectos importantes. Es un minuto y te ahorra un disgusto.

2. Instalación y primer acceso

Descargar

- Entra en **inboundbasketballstudio.com/descarga**.
- Escribe tu email y pulsa «Enviarme enlace de acceso». Te llega un correo con un enlace: al pulsarlo entras sin contraseña.
- Verás dos bloques: arriba la **versión estable** (1.3) y debajo **Inbound Studio 2.0 — Beta abierta**. Descarga la 2.0 de tu sistema.

> **Al actualizar: sustituye la vieja**
> El archivo que te descargas cae en tu carpeta de **Descargas**. Si abres la aplicación desde el Escritorio, o desde donde la tengas, seguirás abriendo la vieja aunque hayas bajado la nueva. Sustituye la que usas por la recién descargada y comprueba el título de la ventana: tiene que poner la versión nueva.

Instalar en Mac

- Descomprime el ZIP y arrastra **Inbound Studio 2** a tu carpeta de Aplicaciones.
- La aplicación va firmada y validada por Apple: se abre con doble clic, como cualquier otra. Si aun así macOS dijera que «no se ha podido verificar», ve a Ajustes del Sistema, Privacidad y Seguridad, y pulsa **Abrir igualmente**. Solo la primera vez.
- Si te dice que «necesita macOS 15.0 o posterior» (14.0 en Intel), tu Mac va con un macOS anterior: usa la 1.3 o actualiza el sistema.

Instalar en Windows

- Descomprime el ZIP donde quieras: Escritorio, Documentos, un disco externo.
- Dentro está **InboundStudio2.exe**. Haz doble clic para abrir.
- **No saques el .exe de su carpeta.** Necesita los archivos que tiene al lado. Si quieres moverlo, mueve la carpeta entera.
- Windows puede mostrar un aviso de SmartScreen: pulsa «Más información» y luego «Ejecutar de todas formas».
- Si al arrancar sale un mensaje diciendo que Windows no deja leer el programa, suele ser el antivirus, una carpeta sincronizada con OneDrive o un ZIP descomprimido a medias. El propio mensaje te dice qué probar.

Iniciar sesión

Al abrir la aplicación aparece la pantalla de acceso. Escribe el email y la contraseña de tu cuenta y pulsa **Entrar**.

- **Recordar mis credenciales en este equipo**: marca la casilla y la próxima vez entrarás solo. La contraseña se guarda cifrada y ligada a ese ordenador.
- **¿Contraseña olvidada?**: te manda un correo para ponerte una nueva.
- **Nunca llegaste a poner contraseña** (te dieron el acceso y el enlace caducó): el botón pasa a llamarse «Mándame un enlace para poner mi contraseña» y te lo manda al momento. Lo abres, la eliges y entras.

- **Se te acabó la prueba o la suscripción**: la pantalla lo dice en claro y hay un botón «Ver planes y suscribirme». Tus proyectos no se borran: siguen en tu ordenador y, en cuanto actives una suscripción, los tienes tal y como los dejaste.
- **Sin conexión**: si no hay internet, la app entra con la sesión guardada, hasta un máximo de 72 horas desde la última vez que validaste en línea.

> **Si te dice que no puede verificar la firma del servidor**
>
> Casi siempre es que **la fecha y hora de tu ordenador están desajustadas**. Actívale la hora automática de red (en Windows: Configuración, Hora e idioma, activar «Establecer la hora automáticamente» y pulsar «Sincronizar ahora») y vuelve a abrir la app.

3. La ventana principal

La primera vez que abres la aplicación sin ningún proyecto ves una pantalla de bienvenida con cuatro opciones: crear un proyecto nuevo, abrir uno existente (también los de la 1.3), añadir el vídeo del partido, o recuperar uno de los últimos que usaste. También puedes arrastrar un vídeo o un .proyecto directamente sobre la ventana. Y la primera vez de todas, un recorrido de **Primeros pasos** en cuatro pasos: abrir, marcar, analizar, compartir. Lo puedes volver a ver cuando quieras desde el botón de ayuda (el interrogante de la barra superior).

Cómo está repartida la pantalla

Zona	Qué hay
Barra superior	Proyecto y recientes, selector de vídeo, abrir vídeo, quitar vídeo, reconectar vídeos, sincronizar el marcaje, abrir vídeo por URL. Después: botonera flotante, dibujar, Mesa de montaje, Pizarra. Y al final: deshacer, rehacer, modo cine, ayuda (atajos y primeros pasos) y preferencias.
Vídeo (izquierda)	La imagen, y debajo la barra de reproducción: play/pausa, barra de posición, tiempo, velocidad y volumen (el altavoz silencia y la barra de al lado lo sube y lo baja).
Línea de tiempo	Bajo el vídeo. Una fila por categoría, con cada clip pintado de su color. Aquí se ve de un vistazo cómo va el partido.
Panel derecho	Cuatro pestañas: **Clips**, **Botonera**, **Stats** y CV. Debajo, la mini-cancha, siempre visible.
Barra inferior	Total de clips y minutos marcados, y el progreso de las tareas largas.

El **volumen** es solo para escuchar mientras analizas: el vídeo que exportas sale con el sonido original. Es el mismo en la ventana principal y en el reproductor de clip, y se recuerda para la próxima vez. Mover la barra quita el silencio.

La ventana recuerda su tamaño y su posición entre sesiones, y lo mismo hacen la mesa de montaje, la pizarra, el reproductor de clip y la botonera flotante. Si una ventana se guardó en una pantalla que ya no tienes conectada, vuelve a salir dentro de la que hay.

La línea de tiempo

- **Rueda del ratón**: acerca y aleja, hasta 16 aumentos, centrando donde tengas el cursor.
- **Arrastrar con la rueda ampliada**: te desplazas por el partido.
- **Arrastrar la línea roja**: mueves la reproducción de forma continua.
- **Doble clic**: vuelve a la vista completa.
- **Clic sobre un clip**: lleva el vídeo al inicio de ese clip (y cambia de vídeo si el clip es de otro). Un clic nunca recorta: para eso hay que arrastrar.
- **Arrastrar el borde de un clip**: alarga o acorta ese clip. Si el clip se ve muy pequeño, amplía con la rueda hasta que asomen sus bordes.
- Mientras reproduces, la vista sigue sola a la línea roja.

Sobre la línea de tiempo también se pintan los **períodos** (líneas doradas con su etiqueta) y los **marcadores** que vayas anotando.

Modos de pantalla

Modo	Cómo se activa	Qué hace
Cine	Cmd+M / Ctrl+M	Oculta paneles y barras y pasa a pantalla completa. Deja los controles de reproducción. Se sale con Esc.
Presentación	Desde la Mesa o con clips seleccionados	Pantalla completa reproduciendo la lista seguida: clips, portada y carteles, con un rótulo que indica por dónde vas. Izquierda y Derecha cambian de clip; Esc sale. Ver el capítulo 9.
Revisión	Al revisar un clip	Repite en bucle el tramo del clip dentro de la ventana normal.

4. Cargar vídeos

Un proyecto puede tener varios vídeos: los partidos de una jornada, las dos partes de un mismo encuentro o distintas cámaras. Cambias entre ellos con el selector de la barra superior.

Formas de añadir vídeo

- Botón **abrir vídeo** de la barra superior.
- **Arrastrando** el archivo sobre la ventana.
- Por **URL**, con el botón correspondiente: puedes reproducir en directo desde el enlace o descargarlo antes.

Formatos admitidos: MP4, MOV, MKV, AVI y M4V.

> **Sobre los vídeos de YouTube**
> Abrir un vídeo de YouTube necesita una herramienta extra que esta versión **todavía no trae**; la aplicación te lo dice si lo intentas. Mientras tanto, descarga el vídeo a tu ordenador y ábrelo con «Abrir vídeo»: para el trabajo diario va más fino de todas formas.

Controles de reproducción

Qué quieres	Cómo
Reproducir o pausar	Barra espaciadora
Avanzar o retroceder 10 segundos	Flechas Izquierda y Derecha
Saltos de 3 segundos	Mayúsculas + flechas
Saltos de 1 segundo	Ctrl o Cmd + flechas
Ir fotograma a fotograma	Teclas coma y punto
Saltar 5 fotogramas	Mayúsculas + coma o punto
Ir a un minuto concreto	Tecla G (admite 12:30, 1h23m45s o 90s)
Cambiar velocidad	Teclas 1, 2, 3 y 4 para 0,5x / 1x / 1,5x / 2x
Ciclar velocidad rápido	Tecla S: pasa de 1x a 1,5x, a 2x y vuelve
Acercar la imagen	Tecla + para acercar, - para alejar, 0 para reset
Silenciar	Botón de sonido de la barra de reproducción
Subir o bajar el volumen	La barra junto al botón de sonido (el vídeo exportado no cambia)

Los tres saltos (10, 3 y 1 segundos) son configurables en Preferencias. A partir de 2x el audio se silencia solo, porque a esa velocidad no se entiende nada.

Recuerda dónde lo dejaste

La aplicación guarda la posición de cada vídeo. Si cierras y vuelves días después, sigues donde estabas. No tienes que anotar nada.

Si un vídeo se ha movido de sitio

Cuando abres un proyecto cuyos vídeos ya no están en la ruta original (los moviste, cambiaste de disco), usa **Reconectar vídeos** en la barra superior. Puedes localizar un vídeo concreto o señalar una carpeta para que los busque por nombre y los reconecte todos de golpe. Si intentas exportar clips cuyo vídeo no está, la aplicación te dice **qué vídeos** le faltan, por nombre, en vez de fallar a medias.

5. Marcar clips: la botonera

La botonera es el corazón del trabajo. Es una rejilla de botones donde cada uno es una categoría (Ataque, Defensa, Tiro...). Mientras ves el partido, pulsas el botón que toca y se crea un clip en ese momento. Está en la pestaña **Botonera** del panel derecho.

Las dos formas de marcar

Ventana automática

Es el modo normal. Pulsas una vez y la aplicación crea un clip que empieza unos segundos **antes** de tu pulsación y acaba unos segundos después. Por defecto son 8 segundos antes y 2 después: así no pierdes la jugada por reaccionar tarde. Puedes cambiar esos márgenes para toda la botonera o **para cada categoría por separado**.

Inicio y fin con el mismo botón

Para jugadas de duración variable. En el editor del botón marcas la casilla **«Inicio-fin: un clic empieza a grabar y el siguiente termina»**. Pulsas la categoría cuando arranca la jugada, pulsas los **descriptores** que hagan falta mientras dura, y vuelves a pulsar la categoría cuando acaba: el clip sale con esos descriptores dentro. Mientras está grabando, el botón lo indica. Puedes tener varias categorías grabando a la vez.

Atajos para marcar sin ratón

- Puedes asignar una **tecla propia a cada categoría**: una letra o un número. Al pulsarla marcas esa categoría directamente.
- **Alt + 1** a **Alt + 9** marcan la primera, segunda... categoría de la botonera, sin configurar nada.

> **Teclas que no puedes usar como atajo de categoría**
>
> Las teclas **G, S, Q, I, O, M, N, B** y los números **0, 1, 2, 3 y 4** ya están ocupadas por funciones fijas de la aplicación. Si intentas asignar una, la ventana de configuración te avisa y no la acepta. Usa cualquier otra letra.

Preparar tu botonera

Un proyecto nuevo trae seis categorías básicas: Ataque, Defensa, Transición, Tiro, Rebote y Pérdida. A partir de ahí la moldeas a tu manera. También hay tres plantillas listas: básica de 6 botones, ataque-defensa avanzada de 12, y tiro y finalización de 8.

De cada botón puedes cambiar:

- El **nombre** y el **color**.
- Si es una **categoría** o un **descriptor**.
- Los segundos de **margen** antes y después.
- Si funciona con **inicio-fin** (dos pulsaciones: empieza y termina).
- Su **tecla** rápida.
- Su **tamaño** dentro de la rejilla: normal, ancho, alto, grande, pequeño, estrecho o mini.

También puedes reordenar los botones (clic derecho, Subir y Bajar) y ampliar o reducir la rejilla entera con Ctrl o Cmd + rueda del ratón, o desde Preferencias. Al dejar el ratón sobre un botón te dice lo que tiene puesto: «8 s antes · 2 s después · tecla P · clic derecho para editar».

A qué clip van los descriptores

La cabecera de la botonera lo dice en todo momento: **«Descriptores», y al lado el clip: «Ataque 12:03-12:13»**. Es el clip seleccionado en la lista o, si no hay ninguno, el último que marcaste; con una categoría grabando en inicio-fin, es ese clip. Si no hay ninguno, la cabecera lo dice y el descriptor no va a ningún sitio (lo verás en la barra de estado). Los tiros de la mini-cancha y las teclas I y O siguen la misma regla.

Si la botonera tiene más botones de los que caben, se encogen solos, proporcionalmente, hasta que se ven todas las categorías, los descriptores y los jugadores. El tamaño que elijas con el zoom es el techo, no una obligación. Si la haces tan pequeña que ni así entra, aparece una barra para desplazarte.

A lo ancho también cabe

Las columnas salen del ancho que tenga la botonera: hasta tres de categorías y cuatro de descriptores y jugadores, y al estrechar la ventana pasan a dos y luego a una. Antes que cortar un botón por el lado, se ponen más filas. Un nombre que no cabe en su columna se recorta con puntos suspensivos (el nombre entero sigue en la descripción emergente del botón). Y si la ventana es más estrecha que la fila de botones de arriba, esa fila se pliega en un botón de menú con todo lo que había. Con el zoom, botones más grandes son menos columnas en el mismo sitio.

El mismo tamaño para todos

Cada botón puede tener su tamaño (normal, ancho, alto, grande, pequeño, estrecho o mini) desde su editor. Para cambiarlos todos de golpe, el botón de tamaño de la barra de la botonera (la rejilla, junto a Guardar) ofrece «Todas las categorías» y «Todos los descriptores»: eliges, por ejemplo, Estrecho (media columna), y todos pasan a ese tamaño. La opción que ya tienen lleva una marca. Se guarda con el proyecto y la botonera flotante va a la par.

La botonera flotante

Con **Cmd+B** o **Ctrl+B** la botonera se abre en una ventana aparte que se queda siempre encima: sirve para marcar con el vídeo a pantalla completa o por encima de otras aplicaciones. Las dos botoneras, la de la pestaña y la flotante, funcionan a la vez y van sincronizadas.

- **Transparencia**: el deslizador de la propia ventana deja ver el vídeo a través de la botonera. Se recuerda entre sesiones (también está en Preferencias, por si la dejas tan transparente que no la encuentras).
- Se cierra con la cruz o con el mismo atajo.

Reutilizar la botonera en otros proyectos

Arriba a la derecha de la botonera hay dos botones con nombre, **«Cargar botonera»** y **«Guardar botonera»**, y detrás el botón de tamaño para todos (una rejilla).

- **Guardar, «A un archivo»**: guarda la botonera completa (nombres, colores, teclas, márgenes, tamaños, descriptores) en un archivo que puedes compartir con otro entrenador o llevarte a otro ordenador.
- **Guardar, «Guardar como mi botonera por defecto»**: los proyectos nuevos que crees arrancarán ya con esa botonera.
- **Cargar, «Desde archivo»**: carga una botonera guardada.
- **Cargar, «Aplicar mi botonera por defecto»**: la trae al proyecto que tengas abierto, por ejemplo uno antiguo.
- **Cargar, plantillas**: las tres botoneras integradas.

Una categoría con clips no se puede borrar

Si intentas eliminar una categoría que tiene clips asociados, la aplicación no te deja. Es a propósito: evita que pierdas trabajo sin darte cuenta. Borra antes esos clips, o cambia su categoría.

6. Trabajar con los clips

Todo lo que marcas aparece en la pestaña **Clips**: una tabla con el número, la categoría (con su color), los descriptores, el inicio, el fin, la duración y la nota. Puedes ordenar por cualquier columna.

Encontrar lo que buscas

- **Filtro por categoría**: te quedas solo con los tiros, o solo con las pérdidas.
- **Filtro por período**: solo el primer cuarto, por ejemplo.
- **Buscador de texto**: busca en notas y descriptores. Cmd+F o Ctrl+F te lleva directo a él.

Ver un clip

Un clic sobre un clip de la lista lleva el vídeo a su inicio (y cambia de vídeo si el clip es de otro); las flechas arriba y abajo hacen lo mismo mientras recorres la lista. **Enter** lo revisa en bucle dentro de la ventana principal. Y **doble clic** abre el reproductor de clip: una ventana aparte que reproduce ese tramo en bucle. Ahí puedes:

- Ajustar el **inicio y el fin** arrastrando las asas de la barra, o escribiendo los minutos exactos.
- Cambiar la **categoría** del clip, con el desplegable de arriba.
- Ponerle un **título** que se ve sobre el vídeo y sale al exportar.
- Escribir una **nota** y añadir **descriptores**.
- **Anotar sobre la imagen**: flechas, focos, texto, pausas, cámara lenta... Es el editor de vídeo, y tiene su capítulo (el 11).
- Vincular una **jugada de la pizarra** a ese clip.

Los cambios se aplican con el botón de guardar del reproductor. Si cierras la ventana con cambios sin guardar (inicio o fin, nota, descriptores, título, categoría o jugada), te pregunta si quieres guardarlos, descartarlos o seguir editando. Los dibujos y las pausas se guardan aparte, en el momento, y no entran en esa pregunta.

En la barra de la lista hay además un botón **«Exportar los N»** que te baja a una carpeta, en un MP4 por clip, todos los que estás viendo: los filtrados, los que coincidan con la búsqueda, o solo los que tengas seleccionados. El botón te dice en todo momento cuántos son.

Ajustar el corte

Método	Cómo se hace
Teclas I y O	Selecciona el clip, coloca el vídeo donde quieras y pulsa **I** para fijar el inicio o **O** para el final. Es la forma más rápida.
Arrastrar en la línea de tiempo	Coge el borde del clip y estíralo. Verás una guía mientras arrastras. Un clic suelto no cambia nada: solo lleva el vídeo al inicio del clip.
Asas del reproductor	En el reproductor de clip, moviendo las asas de la barra de rango.
Escribir el tiempo	En la ventana de edición del clip, con los minutos exactos.

Otras acciones

Acción	Cómo
Nota rápida	Tecla N con el clip seleccionado

Acción	Cómo
Revisar en bucle	Enter con el clip seleccionado, o menú contextual
Cambiar la categoría	Menú contextual, «Cambiar categoría»: eliges la nueva en el submenú y todo lo demás queda igual
Editar todo el clip	Menú contextual, «Editar clip»
Duplicar	Menú contextual
Borrar	Menú contextual (pide confirmación)
Seleccionar varios	Ctrl o Cmd + clic, o Mayúsculas + clic
Comparar dos clips	Selecciona exactamente 2 y elige comparar: se abren lado a lado, los dos en bucle
Mandar a la mesa de montaje	Tecla M con los clips seleccionados
Deshacer / rehacer	Cmd+Z / Ctrl+Z, y con Mayúsculas para rehacer. Borrar una selección, generar la posesión rival o importar un XML se deshacen de una vez; un tiro en la cancha, también.

Corregir el marcaje de todo un partido

Si te has dado cuenta de que ibas sistemáticamente tarde (o pronto) al marcar, no hace falta rehacer nada. La opción **sincronizar el marcaje** de la barra superior desplaza el marcaje en bloque: eliges cuántos segundos, en qué dirección, a qué categorías afecta, si mueve el inicio, el fin o ambos, y desde qué punto del partido. Todo el ajuste se deshace con un solo Cmd+Z si no te convence.

Generar la posesión rival

Con **Mayúsculas + O**, la aplicación mira los huecos que quedan entre los clips de una categoría y crea clips «(rival)» en esos espacios. Útil para tener las dos caras del partido sin marcarlas dos veces.

7. Descriptores y jugadores

Las categorías dicen **qué** pasó. Los descriptores añaden matices: si el tiro fue liberado o forzado, si vino de un bloqueo directo, si fue en transición. Un clip puede llevar todos los descriptores que quieras.

Para ponerlos, selecciona el clip y pulsa el descriptor en la botonera. Si no hay nada seleccionado se aplica al último clip que marcaste, así que puedes marcar y matizar sin soltar el ritmo. Y si tienes una categoría grabando en modo inicio-fin, el descriptor va a ese clip. No hace falta adivinarlo: la cabecera «Descriptores» de la botonera lleva al lado el clip al que van («Ataque 12:03-12:13»), y un clic en la línea de tiempo o en la mesa cambia ese destino al clip que has pinchado.

Dos bloques con nombre

Los descriptores se reparten en dos bloques, **Ataque** y **Defensa** de salida, para que los de cada lado del juego estén juntos. Puedes cambiarles el nombre con doble clic sobre el título del bloque: «Propio» y «Rival», o por cuartos, lo que te sirva. El segundo bloque solo aparece cuando pones algo en él; si nunca tocas nada, todos siguen juntos.

- **Mover al otro bloque**: clic derecho sobre el descriptor y «Mover a», o arrástralo con el ratón y suéltalo donde quieras (encima de otro para colocarlo justo ahí, o en el hueco de abajo para mandarlo al final).
- **Ordenar** dentro del bloque: clic derecho, Subir y Bajar.
- **Quitar**: clic derecho, «Quitar descriptor». Si está puesto en algún clip te avisa, y esos clips lo conservan.
- El orden y los bloques se guardan con el proyecto.

Plantillas de jugadores: local y visitante

Con el botón de jugadores de la botonera cargas las dos plantillas, con dorsal y nombre. La aplicación crea automáticamente botones del tipo «#7 García» que funcionan como descriptores: en azul los locales y en rojo los visitantes. A partir de ahí, las estadísticas se desglosan por jugador sin trabajo extra.

La **biblioteca de equipos** guarda un equipo para los próximos partidos, en vez de escribir los doce dorsales cada semana: «Guardar» desde la plantilla y «Cargar» en el siguiente proyecto. Es la misma biblioteca que la de la 1.3: si ya tenías equipos guardados allí, aquí te aparecen.

> **Cómo reconoce a los jugadores**
>
> Para el desglose por jugador, la aplicación considera jugador cualquier descriptor que empiece por almohadilla, como «#7 García». Si los creas a mano, respeta ese formato.

8. Tiros, períodos y marcador

La mini-cancha

Debajo del panel derecho tienes una media cancha con medidas FIBA. Sirve para registrar de dónde se tira:

- **Clic izquierdo** sobre la cancha: tiro anotado.
- **Clic derecho**: tiro fallado.
- El tiro se asocia al clip que tengas seleccionado (el mismo destino que indica la cabecera de la botonera), y la aplicación le pone sola la etiqueta **2pts** o **3pts** según de qué lado de la línea hayas pinchado. La línea es la de FIBA también en las esquinas, donde deja de ser un arco y va recta: un tiro desde la esquina se cuenta como lo que es.
- **Clic derecho sobre un tiro ya puesto**: lo quita.
- **Doble clic** en la cancha: alterna entre ver los tiros uno a uno y verlos como **zonas calientes**.
- Un tiro se deshace con Cmd+Z o Ctrl+Z, como cualquier otra cosa.

Períodos

Con la tecla **Q** marcas el inicio de un período en el momento actual del vídeo. Se numeran solos (Q1, Q2...). Una vez marcados, aparecen en la línea de tiempo y puedes filtrar los clips por período y ver las estadísticas repartidas por cuartos.

Si el partido está en varios vídeos (la primera parte en un archivo y la segunda en otro), cada período queda ligado al vídeo en el que lo pusiste: el Q3 marcado al principio del segundo archivo no se come los clips del primero. Los períodos de proyectos anteriores valen para todos los vídeos, como hasta ahora.

Marcador

La tecla **B** abre una ventanita para anotar el marcador local-visitante en ese instante. Cada anotación queda como un punto en la línea de tiempo, y con varias a lo largo del partido tienes los parciales en el informe: dónde se rompió el partido y dónde reaccionasteis. Los marcadores también van ligados a su vídeo, y si en un cuarto no anotaste ninguno, el parcial del siguiente sale con el rango real («Q2-Q3: 40-35») en vez de atribuirlo entero a un cuarto.

9. Mesa de montaje

La mesa de montaje es donde preparas lo que vas a enseñar. Se abre con el botón **Mesa** de la barra superior y es una ventana aparte.

Listas

Puedes tener **varias listas** en el mismo proyecto: una para la charla del equipo, otra para hablar con un jugador, otra para el scouting del rival. Cada lista muestra cuántos elementos tiene y cuánto dura.

- Crear, renombrar, duplicar y borrar listas. **Borrar lista** y **Vaciar lista** preguntan antes, diciéndote qué hay dentro («12 elementos, 6:40»): ninguna de las dos se puede deshacer. Vaciar ya no está pegado a «Quitar», que solo quita el elemento seleccionado.
- **Guardar como preset** y reutilizar la estructura en otro partido.
- **Autolistas**: defines una regla (por ejemplo, todos los clips de «Tiro» con el descriptor «forzado») y la lista se rellena sola.

Añadir contenido

Elemento	Para qué
Clips	Doble clic en el banco de clips, arrastrándolos desde la lista principal, o con la tecla M desde la selección.
Cartel	Una pantalla de texto entre clips: «Transiciones defensivas», «Segunda parte». Ordena la charla. Con doble clic lo editas y puedes ponerle una **imagen de fondo** (el escudo, una foto del equipo): sale atenuada con el texto encima. Un texto largo se parte en líneas (hasta cuatro), igual en pantalla que en el MP4.
Imagen	Una foto o un esquema.
Vídeo externo	Un vídeo que no sea del proyecto.
Portada	Una pantalla de título con texto sobre una imagen, con vista previa mientras la editas.

El banco de clips de la izquierda se puede filtrar por categoría y hasta por tres descriptores a la vez, para encontrar rápido lo que quieres meter. Cada fila enseña la categoría, los tiempos, la nota y los descriptores: con veinte clips de «Ataque», la nota es lo que dice cuál es cuál. Una vez montada, reordenas con las flechas o arrastrando.

Qué hacer con la lista

Acción	Resultado
Presentar	Reproduce la lista a pantalla completa, seguida, con un rótulo que indica por dónde vas. Ver abajo. Con clic derecho sobre un elemento, **«Presentar desde aquí»** arranca en ese punto: para retomar la charla donde la dejaste.
Escaleta	Exporta el guion en un archivo de texto: qué clip va en cada posición, su nota y su duración, para el cuerpo técnico.
Exportar MP4	Genera un único vídeo con todo montado: clips con sus anotaciones, portada, carteles e imágenes. Al terminar te ofrece compartirlo (capítulo 13).

La presentación

Es la charla con el equipo delante: la lista a pantalla completa, y se ve **exactamente igual que el vídeo exportado**: la portada, los carteles (con su imagen de fondo), las anotaciones de cada clip en su instante, y las pausas.

- **Izquierda y Derecha** cambian de clip; **Esc** sale.
- Una anotación con **pausa** para el vídeo en su instante, con tus flechas encima, y **espera a que pulses espacio** para seguir: el tiempo lo marcas tú, no el reloj. En el MP4 el congelado dura lo que hayas puesto. La **cámara lenta** de una anotación también se ve aquí, a 0,5x, igual que saldrá en el vídeo.
- **Anotar en vivo**: Cmd+P o Ctrl+P para el vídeo y abre las herramientas encima. Dibuja o escribe, pulsa «Guardar», y eso queda en el clip con una pausa de tres segundos: sale en el próximo vídeo que exportes sin hacer nada más. La cruz cancela; espacio para seguir.
- Los carteles y la portada duran lo que diga su duración y pasan solos. Si prefieres que **esperen a que pulses** (espacio o Derecha), como una diapositiva, actívalo en Preferencias.
- El rótulo enseña la categoría del clip. La **nota** es privada y no se proyecta, salvo que marques «Mostrar la nota del clip en la presentación» en Preferencias.
- Las **notas de voz** de un clip (capítulo 11) suenan solas en su instante, y mientras suenan el sonido del partido baja. Si el clip termina antes que la nota, la imagen se queda en el último fotograma hasta que acabas de hablar, y entonces pasa al siguiente. El rótulo lleva un micrófono mientras suena una.

10. Pizarra táctica

La pizarra sirve para dibujar jugadas. Se abre con el botón **Pizarra** y trae cinco atacantes, cinco defensores y el balón, que colocas donde quieras sobre media cancha o sobre la cancha entera.

Jugadas por pasos

Una jugada no es un solo dibujo: es una **secuencia**. Colocas la posición inicial, creas un paso nuevo, mueves a los jugadores, y así sucesivamente. Después puedes reproducir la secuencia para que se vea el movimiento completo. Cada paso admite su propia nota explicativa, y esas notas salen impresas en el PDF.

Biblioteca

Las jugadas se guardan con nombre en una biblioteca con miniaturas, dentro del proyecto. Un clic sobre una la carga en la pizarra; con el botón derecho puedes **renombrarla** o **borrarla** (si algún clip la tenía vinculada, se queda sin jugada, y te lo dice antes). No puede haber dos jugadas con el mismo nombre.

Vincular una jugada a un clip

Desde el reproductor de clip puedes asociar una jugada de la pizarra a un clip concreto. Si además activas la opción correspondiente en Preferencias, al exportar el montaje la jugada se inserta como una diapositiva justo antes de ese clip: primero el dibujo de lo que debía pasar, después la imagen real. Es un recurso muy potente para las charlas.

Exportar

Puedes exportar una jugada o la biblioteca entera a **PDF** (la jugada entera: una página por paso, con su nota), y el paso que tengas en pantalla a **PNG** para pegarlo donde quieras. Si el PDF no se puede escribir (carpeta sin permisos, disco lleno), la aplicación te lo dice en vez de dejarte con un archivo vacío.

11. Editor de vídeo: anotar sobre el clip

Todo se hace desde el reproductor de clip (doble clic en un clip) y todo lo que anotes **sale en el vídeo que exportas y en la presentación**, en el instante exacto en que lo pusiste: como cuando un comentarista congela la imagen y señala. Lo que ves en el reproductor es lo que saldrá en el MP4: la misma pausa, la misma cámara lenta, el texto partido en las mismas líneas y la punta de la flecha del mismo tamaño.

Herramientas

Herramienta	Qué hace
Marca	Una elipse a los pies del jugador con un halo. La de «mira a este».
Foco	Oscurece todo el fotograma menos un círculo alrededor del jugador; arrastra para el tamaño. Pon dos o tres: la oscuridad no se acumula.
Zona	Sombrea un rectángulo, para señalar un lado de la pista.
Flecha	Para indicar movimientos. Al reproducir se dibuja sola, creciendo desde el origen hasta la punta en medio segundo, como en la tele.
Círculo	Para rodear a un jugador o una zona. También se dibuja solo.
Libre	Trazo a mano alzada.
Texto	Pinchas, escribes y aparece una caja sobre el vídeo. Se arrastra con el ratón, doble clic para cambiarlo, Supr para quitarlo. El botón «Aa» lo hace grande.

Cuatro colores, deshacer y limpiar. Si no quieres la flecha animada, marca «sin animación» al guardar. Al dibujar en vivo sobre un clip que ya tenía anotaciones, deshacer y limpiar solo quitan lo que acabas de trazar.

Varias anotaciones por clip, cada una en su instante

Un clip tiene las anotaciones que quieras: un foco al segundo 2, una flecha al 4, un cartel al 6. Lleva el vídeo al instante, pulsa **«Nueva anotación»**, dibuja, y **«Guardar en este instante»**. Cada una tiene su duración («visible» N segundos, o hasta el final del clip). La lista de abajo las enseña por orden: clic para ir a una, el lápiz para retocarla, la papelera para borrarla.

Para cambiar solo la duración, la pausa o la cámara lenta de una anotación que ya existe, selecciónala en la lista, ajusta los campos y pulsa «Guardar en este instante»: los trazos y el seguimiento se quedan como estaban. Si lo pulsas sin ninguna seleccionada y sin dibujar, la barra de estado te dice qué hacer.

Pausa y cámara lenta

- **Pausa**: junto al botón de guardar hay un campo de pausa. Pon 3 s y el vídeo se para tres segundos en ese instante, con tus flechas encima, y sigue: tres segundos enteros, también en el reproductor. En el MP4 el congelado va dentro; en la presentación el vídeo se para ahí y espera a que pulses espacio.
- **Cámara lenta**: 0,5x desde N segundos antes del instante hasta N después. Se ve a esa velocidad en el reproductor y en la presentación, no solo en el MP4. Con pausa y lenta a la vez, el congelado va en medio.
- Una anotación que llega hasta el final del clip se corta donde se corta el clip: si acortas el clip después, no se queda colgando.

Seguir al jugador

Con una anotación seleccionada: avanza el vídeo, pulsa **«Aquí está ahora»** y pincha sobre el jugador. Hazlo en dos o tres instantes y el dibujo se mueve con él. «Quitar seguimiento» lo deja quieto.

Notas de voz

A veces es más rápido decirlo que dibujarlo. En el reproductor de clip, lleva el vídeo al momento, pulsa **«Grabar nota de voz»** y habla: el vídeo se para solo (si no, el micrófono recogería el partido por los altavoces). Vuelve a pulsar el mismo botón, que ahora dice «Parar» y cuenta los segundos, y la nota queda guardada en el clip, en ese instante.

- **Escuchar**: selecciona la nota en la lista y pulsa «Escuchar», o doble clic. En la lista de clips, los que tienen nota llevan un micrófono delante de la nota escrita, y el clic derecho ofrece escucharla.
- **Borrar**: la papelera de al lado, después de preguntarte. No se puede deshacer.
- **En la presentación** suenan solas en su instante, con el partido bajado (capítulo 9). En el vídeo exportado no van.
- Cada nota dura como mucho cinco minutos. Si dura menos de medio segundo, o no llega sonido del micrófono, no se guarda y la aplicación te dice por qué.
- Se guardan en una carpeta junto al proyecto, con el mismo nombre y terminada en «.notas_de_voz». Si copias el proyecto a otro ordenador o a una copia de seguridad, copia también esa carpeta.

La primera vez, el permiso del micrófono

La primera vez que grabas, el ordenador te pregunta si Inbound Studio puede usar el micrófono: di que sí y vuelve a grabar. Si dijiste que no, en el Mac se cambia en Ajustes del Sistema, Privacidad y seguridad, Micrófono; en Windows, en Configuración, Privacidad y seguridad, Micrófono, con «Permitir que las aplicaciones de escritorio accedan al micrófono» activado. El micrófono solo se usa mientras está pulsado el botón de grabar.

Dibujar sin guardar

En la ventana principal, **Cmd+P** o **Ctrl+P** abre las mismas herramientas sobre el vídeo para explicar algo en el momento. No se guarda nada. Para que quede en el clip, hazlo desde el reproductor de clip, o en la presentación (capítulo 9), donde sí se guarda.

Sobre la imagen de verdad

Los dibujos se colocan sobre la imagen del vídeo, no sobre la ventana: si tu grabación no es 16:9 y quedan barras negras, un foco puesto a los pies del jugador sale a los pies del jugador también en el MP4. Y los proyectos anteriores se abren tal cual: el dibujo que tenías en cada clip pasa a ser su primera anotación.

12. Estadísticas e informes

La pestaña **Stats** resume el partido a partir de lo que has marcado. No hay que rellenar nada aparte: sale de los clips.

Qué te muestra

- Total de clips y minutos marcados.
- **Tiros de 2 y de 3**, con porcentajes y puntos.
- Reparto **por categoría**.
- Reparto **por jugador**.
- Reparto **por período** (cada clip cuenta en el período de su propio vídeo, si el partido está en varios archivos).
- Reparto **por descriptor**. Un descriptor repetido en un clip cuenta una vez.

El botón **CSV** guarda ese resumen en un archivo que Excel y Numbers abren directamente en columnas (separado por punto y coma, con acentos).

Matriz

Cruza categorías con descriptores. Y es interactiva: al pulsar una celda, la lista de clips se filtra por esa combinación. Ves que tienes ocho pérdidas tras bloqueo directo, pulsas, y ahí tienes las ocho para revisarlas.

Gráficos

Un panel de barras con el reparto visual de la actividad del partido.

Informe del partido

Genera un documento con todo lo anterior: datos generales, desglose por categoría, período, jugador, zonas de tiro, descriptores, la matriz y los parciales del marcador (con el rango real cuando un cuarto no tiene anotaciones: «Q2-Q3»). Se produce en **HTML** y en **PDF**.

> **Cuál de los dos usar**
> El **HTML** es el que se ve bien: ábrelo en el navegador para revisarlo o imprimirlo. El **PDF** se genera con un motor más limitado y sale con un aspecto más sencillo. Si vas a mandárselo a alguien, manda el HTML.

Paquete de scouting

Con una sola acción genera una carpeta con el informe en HTML y PDF, la escaleta del montaje en texto y el análisis en XML, y te la abre en el Finder o el Explorador. Pensado para entregarle el trabajo completo a un club o a otro entrenador.

13. Exportar

Qué exportas	Formato	Desde dónde
Un clip suelto	MP4	Menú contextual del clip
Los clips que estás viendo (filtrados, buscados o seleccionados)	MP4 sueltos en una carpeta	Botón «Exportar los N» de la lista
Todos los clips de una categoría	MP4 sueltos en una carpeta	Menú de la categoría
Un montaje completo	Un único MP4	Mesa de montaje
La escaleta de una lista	TXT	Mesa de montaje
Informe del partido	HTML y PDF	Pestaña Stats
Resumen de estadísticas	CSV	Pestaña Stats
Análisis para otros programas	XML (Sportscode, Nacsport, Hudl); con varios vídeos, un XML por vídeo	Botón de proyecto (la carpeta junto al nombre) o paleta Cmd/Ctrl + K
Paquete de scouting	Carpeta con todo	Botón de proyecto (la carpeta junto al nombre) o paleta Cmd/Ctrl + K
Jugadas de la pizarra	PDF y PNG	Pizarra
Tu botonera	JSON	Menú de la botonera

Opciones del montaje

- Resolución **720p** o **1080p**.
- **Rotular**: la categoría y la **nota** del clip impresas sobre la imagen. Viene apagado. Ojo: si usas la nota para apuntes privados, se va a ver.
- **Fundidos** entre clips.
- **Exportar sin sonido**: la casilla junto a «Exportar MP4» de la mesa (también está en Preferencias). El vídeo sale sin pista de sonido, sin el ruido del pabellón. Vale para todo lo que exportes en MP4: el montaje, un clip suelto, una categoría o una selección, y el título del diálogo de guardar lo recuerda («sin sonido») para que no se te olvide marcada.
- **Insertar la jugada vinculada** antes de cada clip que tenga una.
- El **título** del clip, si le has puesto uno, sale siempre.
- Antes de empezar, la aplicación comprueba que están todos los archivos que necesita (los vídeos de los clips, la imagen de la portada, las de los carteles) y, si falta alguno, te dice cuáles en vez de parar a medias.
- Una **autolista** que se actualiza renueva sus clips y respeta los carteles, la portada y las imágenes que le hubieras puesto a mano.

Se abre en cualquier aparato

El vídeo sale en el formato que entienden móviles, televisores, QuickTime, WhatsApp y PowerPoint, y ordenado por dentro para que al subirlo se vea la miniatura enseguida. Antes de publicar cada versión exportamos un montaje de prueba y comprobamos que el fichero se abre en cualquier reproductor. Si tienes vídeos de previews antiguas que alguien no podía abrir, vuelve a exportarlos.

Compartir al terminar

Cuando acaba la exportación hay botones de **WhatsApp, X, Instagram y Drive**: se abre la web y la carpeta del vídeo a la vez, y arrastras el archivo. Ninguna de esas webs deja subir un vídeo directamente desde un programa, así que son dos pasos. La duración que ves ahí es la del archivo recién escrito, medida, con pausas, cámara lenta y jugadas incluidas.

- **WhatsApp y los montajes largos**: WhatsApp comprime cada vídeo a un tamaño fijo, así que a un montaje de más de unos minutos le queda tan poca calidad que solo se ven los carteles. La aplicación te avisa antes. Salidas: mandarlo como **Documento** (el clip, Documento: así no lo recomprime), un enlace de Drive, o cortarlo en montajes más cortos.
- **X** no acepta vídeos de más de 2 minutos y 20 segundos en cuentas gratuitas. Si el montaje pasa, el botón te ofrece cortarlo en partes iguales para subirlas como hilo; salen en la misma carpeta, numeradas.

La exportación necesita ffmpeg

La aplicación lo trae incluido. Si por lo que sea no lo encuentra, te avisará al intentar exportar y ninguna exportación de vídeo funcionará. Si te pasa, escríbenos y lo resolvemos.

También se puede importar

Si vienes de Sportscode o Nacsport, puedes importar un XML con los registros y seguir trabajando en Inbound Studio sin volver a marcar el partido: botón de proyecto (la carpeta junto al nombre) y **Importar XML**. Ahí mismo están Exportar XML y el paquete de scouting. La importación respeta la codificación que declare el archivo y entiende los tiempos con coma decimal; si alguna instancia no se puede leer (sin categoría, tiempos ilegibles, fin antes del inicio) te dice cuántas se han quedado fuera. Todo lo importado se deshace de una vez con Cmd+Z o Ctrl+Z.

El XML de Sportscode y Nacsport es de un solo vídeo. Si tu proyecto tiene varios, al exportar se escribe un archivo por vídeo, con el nombre del vídeo añadido («analisis-parte2.xml»), y la aplicación te lo dice.

14. Proyectos y autoguardado

Un proyecto es un archivo con extensión **.proyecto** que contiene todo tu trabajo: clips, categorías, colores, botonera, equipos, tiros, períodos, marcador, listas de montaje, jugadas de la pizarra y qué vídeos usa. Los vídeos **no** van dentro: el proyecto guarda dónde están.

Operaciones

Acción	Atajo
Nuevo proyecto	Cmd+N / Ctrl+N
Abrir	Cmd+O / Ctrl+O
Guardar	Cmd+S / Ctrl+S
Guardar como	Cmd+Mayúsculas+S / Ctrl+Mayúsculas+S

El menú de proyecto guarda además los **ocho últimos** que has abierto. Cuando hay cambios sin guardar, aparece un punto en el título de la ventana.

Cómo protege tu trabajo

- **Autoguardado cada 30 segundos** (ajustable entre 5 segundos y 10 minutos). Guarda en un archivo aparte, sin tocar el tuyo. El aviso «autoguardado» de la barra de estado solo aparece cuando de verdad se ha escrito; si no se puede (un disco lleno, un USB desconectado), lo verás ahí mismo.
- Si la carpeta del proyecto no deja escribir (un disco de solo lectura, una carpeta compartida), el autoguardado se hace en tu carpeta de usuario y la aplicación te lo dice una vez. Al volver a abrir el proyecto, se te ofrece recuperarlo igualmente.
- **Guardado atómico**: al guardar escribe primero un archivo temporal y solo después reemplaza el bueno. Si se corta la luz a mitad, tu proyecto no se corrompe.
- **Copia de seguridad**: en cada guardado deja la versión anterior con extensión .bak.
- **Recuperación**: si la aplicación se cierra mal, al volver a abrir te ofrece recuperar lo que estabas haciendo. Funciona incluso si no habías llegado a guardar el proyecto ninguna vez. Si contestas que no, no se borra nada: el autoguardado queda apartado en la misma carpeta con la extensión .descartado, por si cambias de idea. Cada ventana de la aplicación lleva su propia recuperación: con dos abiertas a la vez, una no pisa a la otra, y lo que esté usando una ventana viva no se te ofrece como «perdido».
- **Proyectos de versiones más nuevas**: si abres un proyecto que guardó una versión posterior a la tuya, la aplicación te avisa. Lo que tu versión no conoce se conserva tal cual al guardar, pero no se enseña.

> **Aun así, haz copias**
>
> El autoguardado protege de cierres inesperados, no de todo. Con la 2.0 en beta, mantén copias de los proyectos que te importen de verdad.

Si la aplicación se cierra sola

Vuelve a abrirla: te ofrece recuperar el trabajo y, además, nos manda sola el informe técnico de lo que estaba haciendo el programa. Sin tus vídeos, tus clips, tus proyectos ni tu nombre: solo el rastro para encontrar el fallo. No tienes que buscar carpetas ni mandar nada; escríbenos la hora aproximada y qué hacías, que es lo que más ayuda.

Preferencias

En el botón de ajustes puedes cambiar:

- Los márgenes por defecto antes y después al marcar.
- Los tres tamaños de salto de la reproducción.
- El rotulado al exportar (categoría y nota), los fundidos y la inserción de jugadas vinculadas.
- La duración por defecto de un cartel y de una imagen en el montaje.
- La resolución de exportación.
- En la presentación: si se muestra la **nota** del clip en el rótulo y si los **carteles esperan** a que pulses en vez de pasar solos.
- El alto de los botones de la botonera y la opacidad de la flotante.
- El intervalo de autoguardado.
- El idioma: español, inglés o francés.

El cambio de idioma se aplica al reiniciar la aplicación. Las carpetas donde abres y guardas (proyectos, botoneras, exportaciones, vídeos) se recuerdan por separado: el diálogo de exportar vuelve a la carpeta de exportar, no a la última que tocaste.

15. Atajos de teclado

Los atajos son lo que separa marcar un partido en dos horas de marcarlo en cuarenta minutos. Estos son todos. En Mac usa Cmd donde ponga Cmd; en Windows, Ctrl.

Ninguno se dispara mientras estás escribiendo en una casilla de texto, así que puedes teclear notas con tranquilidad.

Reproducción

Tecla	Qué hace
Espacio	Reproducir o pausar
Izquierda / Derecha	Saltar 10 segundos atrás o adelante
May + Izq/Der	Saltar 3 segundos
Ctrl/Cmd + Izq/Der	Saltar 1 segundo
, y .	Fotograma anterior y siguiente
May + , y .	5 fotogramas atrás o adelante
G	Ir a un tiempo concreto
1 / 2 / 3 / 4	Velocidad 0,5x / 1x / 1,5x / 2x
S	Ciclar entre 1x, 1,5x y 2x
+ / - / 0	Acercar, alejar y restablecer el zoom

Marcar y editar

Tecla	Qué hace
Alt + 1 a 9	Marcar la categoría número 1 a 9 de la botonera
I	Fijar el inicio del clip seleccionado en el punto actual
O	Fijar el final del clip seleccionado en el punto actual
Arriba / Abajo	En la lista de clips: recorrerla llevando el vídeo a cada clip
Enter	En la lista de clips: revisar el seleccionado en bucle
N	Nota rápida en el clip seleccionado
M	Mandar los clips seleccionados a la mesa de montaje
May + O	Generar los clips de posesión rival
Q	Marcar un período en el punto actual
B	Anotar el marcador en el punto actual
Cmd/Ctrl + Z	Deshacer
Cmd/Ctrl + May + Z	Rehacer

Ventanas y navegación

Tecla	Qué hace
`Cmd/Ctrl + N`	Proyecto nuevo
`Cmd/Ctrl + O`	Abrir proyecto
`Cmd/Ctrl + S`	Guardar
`Cmd/Ctrl + May + S`	Guardar como
`Cmd/Ctrl + F`	Ir al buscador de clips
`Cmd/Ctrl + B`	Botonera flotante
`Cmd/Ctrl + P`	Dibujar sobre el vídeo (en presentación: anotar en vivo)
`Cmd/Ctrl + M`	Modo cine
`Cmd/Ctrl + K`	Paleta de comandos
`Esc`	Salir de presentación o de modo cine
`?`	Ver esta lista de atajos (el botón ? de la barra ofrece además el recorrido de primeros pasos)
`Cmd/Ctrl + Q`	Cerrar la aplicación

En la presentación

Tecla	Qué hace
`Izquierda / Derecha`	Clip anterior y siguiente (y pasar un cartel que espera)
`Espacio`	Seguir tras una pausa o un cartel que espera (y pausar o reanudar)
`Cmd/Ctrl + P`	Parar el vídeo y anotar en vivo; «Guardar» lo deja en el clip
`Esc`	Salir

Y con el ratón: Ctrl o Cmd + rueda sobre la botonera cambia el tamaño de los botones; la rueda sobre la línea de tiempo hace zoom.

La paleta de comandos

Con **Cmd+K** o **Ctrl+K** se abre un buscador con unas treinta acciones de la aplicación. Escribe lo que quieres hacer y pulsa Enter. Es la forma más rápida de llegar a algo cuyo atajo no recuerdas.

16. Qué todavía no hace

La 2.0 es una reescritura y hay cosas que aún no han llegado. Preferimos decírtelo aquí a que lo descubras a mitad de un trabajo.

Funciones de la 1.3 que aún no están

Qué falta	Mientras tanto
Mac con macOS 13 o anterior (Intel), o macOS 14 (chip Apple)	La 1.3 funciona ahí. La 2.0 necesita macOS 15 con chip Apple o macOS 14 con Intel.
Vídeos de YouTube por URL	Descarga el vídeo a tu ordenador y ábrelo con «Abrir vídeo».
No se puede exportar la lista de clips a CSV	Sí puedes exportar el resumen de estadísticas a CSV, y el análisis completo a XML.
No hay reproductor de vídeo flotante independiente	Está el modo cine, que oculta los paneles y usa toda la pantalla.
No hay Chromecast ni AirPlay	Conecta el portátil por cable, o exporta el montaje y reprodúcelo.

Cosas que no están previstas

No por falta de tiempo, sino porque hemos decidido no hacerlas:

- **Registro en directo** durante el partido: Inbound Studio está pensado para analizar el vídeo después, no para marcar en tiempo real desde la banda.
- **Multi-ángulo sincronizado**: puedes tener varias cámaras como vídeos distintos del proyecto, pero no reproducirlas sincronizadas a la vez.

Detalles a tener en cuenta

- La pestaña **CV** del panel derecho corresponde a una función experimental de detección automática de jugadas que **no está activa** en esta versión. Aparece vacía; ignórala.
- El **idioma** no cambia hasta que reinicias la aplicación.
- El **PDF del informe** sale con un formato más pobre que el HTML.
- El texto de un cartel se parte en líneas, hasta cuatro. Si es más largo que eso, lo que sobra se amontona en la última línea y se sale por los lados, igual en la presentación que en el MP4: acórtalo o haz dos carteles.
- El **zoom** de la imagen (teclas + y -) no está disponible mientras presentas o dibujas.

17. Problemas frecuentes

No puedo entrar: «no pudimos verificar la firma del servidor»

La fecha y la hora de tu ordenador están desajustadas respecto a las nuestras. Activa la hora automática de red y vuelve a abrir la aplicación. En Windows: Configuración, Hora e idioma, Fecha y hora, activar «Establecer la hora automáticamente» y pulsar «Sincronizar ahora».

No puedo entrar: «tu prueba o suscripción ha terminado»

Es eso: se acabó. El botón «Ver planes y suscribirme» te lleva a la web. Tus proyectos siguen en tu ordenador. Si crees que es un error (pagaste con otro email, por ejemplo), comprueba el email y escríbenos a ceo@inboundbasketballstudio.com.

No puedo entrar y nunca llegué a poner contraseña

Pulsa «Mándame un enlace para poner mi contraseña» en la pantalla de entrada. Te llega al momento; lo abres, la eliges y entras.

La aplicación dice que no encuentra los vídeos

Los has movido de carpeta o de disco. Usa **Reconectar vídeos** en la barra superior: señala la carpeta donde están ahora y los vuelve a enlazar por nombre. Al exportar, el aviso te lista por nombre los vídeos que no encuentra, para que sepas cuáles buscar.

Al abrir un proyecto avisa de que lo guardó una versión más nueva

Alguien (o tú, en otro ordenador) lo guardó con una versión de la 2.0 posterior a la que tienes. Puedes trabajar con él: lo que tu versión no conoce se conserva al guardar, aunque no lo veas. Para verlo todo, actualiza.

Pulso las flechas y el vídeo no se mueve

Mira la barra de estado: si pone que no hay ningún vídeo abierto, es que el proyecto no tiene vídeo cargado (o el suyo no se ha encontrado). Añade el del partido con el botón de abrir vídeo, o reconéctalo con Reconectar vídeos. Las flechas, la coma y el punto no hacen nada mientras no haya vídeo.

Grabo una nota de voz y dice que no ha llegado sonido

El ordenador no ha dejado usar el micrófono a la aplicación (o no hay ninguno conectado). Dale permiso como explica el capítulo 11 y vuelve a grabar. En un portátil con la tapa cerrada y un monitor externo, el micrófono del portátil no oye: conecta unos auriculares con micrófono.

He exportado y el vídeo no tiene sonido

Mira si está marcada «Exportar sin sonido» junto a «Exportar MP4» en la mesa de montaje: vale para todas las exportaciones hasta que la quites.

Pulso un descriptor y no pasa nada

Mira la cabecera «Descriptores» de la botonera: dice a qué clip va a ir («Ataque 12:03-12:13»). Si pone «ningún clip», selecciona uno en la lista o marca uno primero. Si el que pone no es el que querías, pincha el clip correcto en la lista, en la línea de tiempo o en la mesa.

En Mac dice que no se puede comprobar el desarrollador

No debería pasar: la aplicación va firmada y validada por Apple. Si macOS lo dice igualmente (a veces falla la comprobación en línea), ve a Ajustes del Sistema, Privacidad y Seguridad, y pulsa **Abrir igualmente**. Si dice que «necesita macOS 15.0 o posterior» (14.0 en Intel), es tu versión de macOS: usa la 1.3 o actualiza el sistema.

En Windows la app no arranca al hacer doble clic

Comprueba que no has sacado el .exe de su carpeta: necesita los archivos que tiene al lado. Si lo moviste, vuelve a descomprimir el ZIP entero. Si sale un mensaje diciendo que Windows no deja leer el programa, prueba lo que dice: pausar el antivirus, sacar la carpeta de OneDrive o Descargas, volver a descomprimir el ZIP.

Sale un aviso sobre la tarjeta gráfica

La tarjeta gráfica de tu ordenador rechaza la forma en que se dibuja el vídeo. No es culpa tuya ni del ordenador. La aplicación anota que ahí hay que dibujarlo de otra manera y te pide cerrar y volver a abrir; al arrancar usa el otro método. Si tampoco funciona, vuelve sola al de siempre la siguiente vez. El aviso sale una vez por ordenador y puedes seguir trabajando. Actualizar el controlador gráfico ayuda a veces. Si lo que sale es «No se puede dibujar el vídeo», el mensaje te dice qué probar; si no se resuelve, escríbenos con el texto del aviso.

La presentación se queda en un cartel

Tienes activado en Preferencias que los carteles esperen a que pulses. Pulsa espacio o Derecha para seguir, o desactiva la opción para que pasen solos a los segundos que diga cada cartel.

El vídeo que mandé no se ve en el móvil

Suena el audio, corre el reloj y la imagen se queda en el primer fotograma: era un fallo de formato de las previews antiguas. Vuelve a exportarlo con esta versión. Y si lo mandaste por WhatsApp y llega pixelado, es que era largo: mándalo como Documento.

La exportación falla

Comprueba que hay espacio en disco y que la carpeta de destino se puede escribir. Si el problema persiste, escríbenos indicando qué estabas exportando.

Un atajo de categoría no funciona

Mira primero dónde está el cursor: los atajos no se disparan mientras escribes en una casilla de texto ni con una ventana de diálogo abierta. Si el atajo venía de un proyecto antiguo con una tecla reservada (G, S, Q, I, O, M, N, B o los números 0 a 4), la aplicación lo ha descartado al abrirlo: asígnale otra letra desde la configuración del botón.

La aplicación se ha cerrado sola

Primero, mira el título de la ventana: si no pone la última versión, actualiza, porque los cierres de las primeras previews están resueltos. Vuelve a abrirla: te ofrecerá recuperar el trabajo y nos mandará sola el informe técnico. Y escríbenos con la hora aproximada y qué estabas haciendo justo antes.

> **Escríbenos**
>
> Para cualquier cosa: **ceo@inboundbasketballstudio.com**. Los correos los leo yo. Si has encontrado un fallo, cuéntame qué hacías cuando pasó — con eso suele bastar para localizarlo.

Inbound Studio 2.0.0-preview32 — Manual de usuario

Este documento describe la versión indicada. En una beta las cosas cambian rápido: si algo no se corresponde con lo que ves en pantalla, manda la app.