

Instituto Politécnico Nacional



Unidad Profesional Interdisciplinaria en Ingeniería y Tecnologías Avanzadas

Sistemas Operativos en Tiempo Real

Prof. Lamberto Maza Casas

Alumnos:

Baldemar Martinez Morales

Jonathan Alexis Salas Soto

Trabajo:

Guía para la instalación del Sistema Operativo en Tiempo Real

MarteOS

Semestre 19/2

Junio 2019

Antes de la instalación del SOTR.

Para poder hacer una instalación exitosa de este sistema operativo en tiempo real hay que tener en cuenta el año de la versión que vamos a instalar, esto por cualquier problema de compilación que pueda surgir al usar una versión distinta tanto del sistema operativo "base", el cual usualmente es alguna versión de Linux en cualquiera de sus plataformas, ya sea Debian, Ubuntu, etc., como con la versión del SOTR que queremos instalar.

Para este caso tenemos que tanto MarteOS y GNAT (Que es un conocido compilador de lenguaje Ada, basado en la infraestructura de compilación de GCC) son versiones desarrolladas en el año 2017 y 2016 respectivamente. Por lo que es importante usar un sistema operativo base cuyo año de desarrollo sea 2016 o 2017, en otras palabras, un sistema operativo en el que estemos seguros que el compilador GNAT no tendrá ningún problema a la hora de instalarse. Esto con el fin de hacer una instalación más rápida y sencilla, no quiere decir que no pueda hacerse en un sistema operativo que haya sido desarrollado recientemente, sin embargo, para esto se debe tomar en cuenta lo que el compilador necesita para poder llevar a cabo una instalación exitosa.

Lo anterior se menciona ya que para versiones como Ubuntu 18.04, Ubuntu 19.04, Debian 10.0 Buster y Debian 9.9 se tuvo un error de compatibilidad al momento de instalar el compilador GNAT. En tanto que para la versión de Ubuntu 16.04, este problema es prácticamente inexistente. Esto se debe a que este sistema operativo se desarrollo en el año 2016 y no presenta ningún problema respecto a la compatibilidad ni con el compilador GNAT, ni con el SOTR.

Una vez que se tenga instalado el sistema operativo base (en este caso Ubuntu 16.04) ya sea como un sistema operativo nativo o como una maquina virtual, tenemos que contar con los siguientes archivos:

- gnat-gpl-2016-x86 64-linux-bin.tar.gz
- marte_2.0_22Feb2017_src.tar.gz

El primer archivo podemos encontrarlo en el siguiente enlace:

http://mirrors.cdn.adacore.com/art/5739cefdc7a447658e0b016b

Mientras que el segundo archivo podemos encontrarlo en el siguiente URL:

https://marte.unican.es/marte/marte 2.0 22Feb2017 src.tar.gz

El primer archivo como es de suponerse es el compilador GNAT, mientras que el segundo es el Sistema operativo en tiempo real.

Para el sistema operativo base tenemos los siguientes enlaces. Para una versión de 64 bits:

http://releases.ubuntu.com/16.04/ubuntu-16.04.6-desktop-amd64.iso.torrent? ga=2.73743762.1678825769.1560862293-1967706582.1559939556

y para una versión de 32 bits:

http://releases.ubuntu.com/16.04/ubuntu-16.04.6-desktopi386.iso.torrent? ga=2.73743762.1678825769.1560862293-1967706582.1559939556

Para la instalación del SOTR.

Una vez que se tiene instalado el sistema operativo base (Ubuntu 16.04), lo primero que tenemos que hacer es abrir nuestro gestor de archivos, en la pestaña "Carpeta personal", crearemos una carpeta con el nombre "myapps".




Ilustración 1 Creación de la carpeta myapps en el gestor de archivos.

Una vez creada esta carpeta debemos guardar en ella los archivos "gnat-gpl-2016-x86_64-linux-bin.tar.gz" y "marte_2.0_22Feb2017_src.tar.gz", a su vez, dentro de la carpeta "myapps" crearemos una carpeta de nombre "gnat".




Ilustración 2 Creación de la carpeta gnat y ubicación de los archivos del compilador y sotr.

El siguiente paso es descomprimir los archivos que contienen el compilador GNAT así como el SOTR, comenzamos con el compilador GNAT, dentro de la carpeta myapps damos click derecho y abrimos un nuevo terminal, acto seguido ingresamos la siguiente instrucción "tar xvf gnat-gpl-2016-x86_64-linux-bin.tar.gz", una vez terminado este proceso, procederemos a descomprimir el archivo contenedor del SOTR y eso lo haremos con la siguiente instrucción "tar xvf marte_2.0_22Feb2017_src.tar.gz". Como se muestra a continuación.

```
gnat-gpl-2016-x86_64-linux-bin/etc/fonts/conf.d/20-unhint-small-vera.conf
bmm930519@bmm930519:~/myapps$ tar xvf marte_2.0_22Feb2017_src.tar.gz
marte_2.0_22Feb2017/objs/
marte_2.0_22Feb2017/objs/linux_objs/
marte_2.0_22Feb2017/objs/linux_ib_objs/
marte_2.0_22Feb2017/objs/kratum_objs/
marte_2.0_22Feb2017/objs/kratum_objs/
marte_2.0_22Feb2017/objs/sys6_objs/
marte_2.0_22Feb2017/objs/rpi_objs/
marte_2.0_22Feb2017/tasks_inspector/
marte_2.0_22Feb2017/tasks_inspector/
marte_2.0_22Feb2017/tasks_inspector/README
marte_2.0_22Feb2017/tasks_inspector/get_sched_info.sh
marte_2.0_22Feb2017/tasks_inspector/fasks_inspector.pl
marte_2.0_22Feb2017/tasks_inspector/fasks_inspector.pl
marte_2.0_22Feb2017/tests/
marte_2.0_22Feb2017/tests/circular_memory_buffer/
marte_2.0_22Feb2017/tests/circular_memory_buffer/
marte_2.0_22Feb2017/tests/circular_memory_buffer/
marte_2.0_22Feb2017/tests/circular_memory_buffer/comarte_2.0_22Feb2017/tests/posix_extensions/
marte_2.0_22Feb2017/tests/posix_extensions/test_interrupt_clock.c
marte_2.0_22Feb2017/tests/posix_extensions/test_timed_handlers_for_group_clocks.c
marte_2.0_22Feb2017/tests/posix_extensions/test_group_clock_timer.c
marte_2.0_22Feb2017/tests/posix_extensions/test_group_clock_timer.c
marte_2.0_22Feb2017/tests/posix_extensions/test_group_clock_timer.c
marte_2.0_22Feb2017/tests/posix_extensions/test_group_clock_timer2.c
marte_2.0_22Feb2017/tests/posix_extensions/test_group_clock_timer2.c
marte_2.0_22Feb2017/tests/posix_extensions/test_group_clock_timer3.c
marte_2.0_22Feb2017/tests/posix_extensions/test_interrupt_clock_and_cpu_timers.c
marte_2.0_22Feb2017/tests/posix_extensions/test_interrupt_clock_and_cpu_timers.c
marte_2.0_22Feb2017/tests/posix_extensions/test_interrupt_clock_and_cpu_timers.c
marte_2.0_22Feb2017/tests/posix_extensions/test_interrupt_clock_and_cpu_timers.c
marte_2.0_22Feb2017/tests/posix_extensions/test_interrupt_clock_and_cpu_timers.c
marte_2.0_22Feb2017/tests/posix_extensions/test_interrupt_clock_and_cpu_timers.c
marte_2.0_22Feb2017/tests/posix_extensions/test_in
```

Ilustración 3 Descomprimiendo la carpeta contenedora del SOTR

Una vez que hemos descomprimido los archivos contenedores del compilador y el SOTR, lo siguiente es modificar el archivo bashrc para poder instalar el SOTR sin ningún problema, para ello haremos lo siguiente, en la misma terminal, será necesario salir a la raíz del sistema, esto lo lograremos con la instrucción "cd", una vez ahí, ejecutaremos el comando "nano .bashrc", como se muestra a continuación.

```
marte_2.0_22Feb2017/x86_arch/include/misc/load_loop.h
marte_2.0_22Feb2017/x86_arch/include/misc/logger.h
marte_2.0_22Feb2017/x86_arch/include/misc/timespec_operations.h
marte_2.0_22Feb2017/x86_arch/include/misc/error_checks.h
marte_2.0_22Feb2017/x86_arch/include/misc/time_measurement_hwtime.h
marte_2.0_22Feb2017/x86_arch/include/misc/circular_memory_buffer.h
marte_2.0_22Feb2017/x86_arch/include/misc/load.h
marte_2.0_22Feb2017/x86_arch/include/misc/generic_lists_order.h
marte_2.0_22Feb2017/x86_arch/include/misc/time_measurement_posix.h
marte_2.0_22Feb2017/x86_arch/include/misc/freelist.h
marte_2.0_22Feb2017/x86_arch/include/misc/freelist.h
marte_2.0_22Feb2017/x86_arch/include/stddef.h
marte_2.0_22Feb2017/x86_arch/include/stddo.h
marte_2.0_22Feb2017/x86_arch/include/semaphore.h
marte_2.0_22Feb2017/x86_arch/include/assert.h
marte_2.0_22Feb2017/x86_arch/include/misc.h
marte_2.0_22Feb2017/x86_arch/include/stdbool.h
marte_2.0_22Feb2017/x86_arch/include/stdbool.h
marte_2.0_22Feb2017/x86_arch/include/stdbool.h
marte_2.0_22Feb2017/x86_arch/include/stdbool.h
marte_2.0_22Feb2017/x86_arch/include/stdbool.h
marte_2.0_22Feb2017/x86_arch/include/stdbool.h
marte_2.0_22Feb2017/x86_arch/include/stdbool.h
marte_2.0_22Feb2017/x86_arch/include/stdbool.h
marte_2.0_22Feb2017/x86_arch/include/stdbio.h
marte_2.0_22Feb2017/x86_arch/include/stdlib.h
pmm930519@bmm930519:~/myapps$ cd
pmm930519@bmm930519:~/myapps$ cd
```

Esta instrucción nos dará acceso al siguiente archivo.

```
😑 🗊 bmm930519@bmm930519: ~
  GNU nano 2.5.3
                            Archivo: .bashrc
 ~/.bashrc: executed by bash(1) for non-login shells.
# see /usr/share/doc/bash/examples/startup-files (in the package bash-doc)
# for examples
# If not running interactively, don't do anything
case $- in
*i*) ;;
*) return;;
esac
# don't put duplicate lines or lines starting with space in the history.
# See bash(1) for more options
HISTCONTROL=ignoreboth
# append to the history file, don't overwrite it
shopt -s histappend
# for setting history length see HISTSIZE and HISTFILESIZE in bash(1)
HISTSIZE=1000
                             [ 117 líneas leídas ]
             Ver ayuda ^O Guardar
```

Dentro de este archivo, iremos al final y agregaremos las siguientes líneas:

- export PATH=\$HOME/myapps/gnat/bin:\$PATH
- export PERL5LIB=\$HOME/myapps/marte_2.0_22Feb2017
- export PATH=\$PATH:\$HOME/myapps/marte_2.0_22Feb2017/utils
- #export PATH=/opt/cross-pi-gcc/bin:\$PATH




Ilustración 4 Edición del archivo bash para la instalación de un SOTR

Finalmente, como lo indica el archivo, hay que guardar los cambios efectuados (CTRL+O) para después salir del archivo (CTRL+X).

Es importante que luego de hacer esto, cerremos la terminal en la que nos encontrábamos, esto para que los cambios que acabamos de realizar puedan efectuarse exitosamente.

Luego en la carpeta myapps nuevamente abrimos un nuevo terminal. Donde entraremos a la carpeta contenedora del compilador GNAT, esto lo lograremos con la instrucción "cd gnat-gpl-2016-x86_64-linux-bin/", una vez situados en esa carpeta ejecutaremos la siguiente instrucción "./doinstall" y se nos presentara una ventana donde se nos describe la versión del compilador que vamos a instalar, para seguir con la instalación solo presionamos "ENTER".

```
bmm930519@bmm930519: ~/myapps/gnat-gpl-2016-x86_64-linux-bin

This script is provided to simplify the installation of the x86_64-pc-linux-gnu binary version of the GNAT GPL Edition Ada (2012, 2005, 95, and 83) environment maintained by AdaCore. For information on commercial support please contact sales@adacore.com.

This script will ask you how you would like to configure GNAT. Confirmation is required before any write action is taken.

Please press RETURN to continue.
```

Ilustración 5 descripción del compilador que se va a instalar

Posteriormente, se nos preguntara la dirección de la carpeta donde queremos instalar el compilador.




Ilustración 6 ¿Dónde se instalará el compilador?

Es aquí donde entra en juego la carpeta "gnat" que creamos en un inicio dentro de la carpeta "myapps". Para poder obtener la dirección de esta carpeta sólo es necesario seleccionar la carpeta "gnat" y dar click derecho sobre ella, seleccionar la opción "propiedades" y tendremos la vista de una ventana que nos dira donde se encuentra nuestra carpeta con una etiqueta de nombre "Lugar".




Ilustración 7 Propiedades de la carpeta "gnat"

Para este caso en particular, la carpeta de interés, tiene lugar dentro de nuestra maquina virtual en la dirección "/home/bmm930519/myapps", para poder ingresar la dirección correctamente a la ventana de la ilustración 6, agregaremos el directorio "gnat", entonces la cadena que ingresaremos, quedara de la siguiente manera "/home/bmm930519/myapps/gnat", con esto estaremos indicando exactamente donde queremos que se instale el compilador.




Ilustración 8 Indicación de la carpeta en la cual se instalará el compilador

Para proseguir solo oprimimos la tecla "ENTER". Se nos preguntara si la ruta de instalación es la correcta, a lo que solo debemos oprimir "Y" y luego "ENTER".

```
bmm930519@bmm930519: ~/myapps/gnat-gpl-2016-x86_64-linux-bin

To install GNAT, you need to specify a base directory.
All the files will be installed in subdirectories
that are created under this directory.

Important Note: You should not use ~ or ~username wildcards
when specifying this directory name.

In which directory do you want to install GNAT? [/usr/gnat]:
/home/bmm930519/myapps/gnat

The GNAT GPL Edition installation directory will be:
    /home/bmm930519/myapps/gnat
Is this correct? Type 'Y' if so, otherwise type 'N' and you'll
be prompted for another directory name.

Do you want to continue ? [yY|nN]:
```

Ilustración 9 Confirmación de la ruta de instalación

Acto seguido se nos preguntara si queremos proceder con la instalación, y haremos lo mismo que anteriormente presionamos la tecla "Y" y seguido de eso la tecla "ENTER".

```
bmm930519@bmm930519: ~/myapps/gnat-gpl-2016-x86_64-linux-bin

GNAT GPL Edition is now about to be installed in
    /home/bmm930519/myapps/gnat.

Type 'Y' if you want to proceed with installation or any other key
if you wish to abort.

Do you want to proceed with installation ? [yY|nN]:
```

Ilustración 10 Confirmación de instalación

Visualizaremos una ventana como la siguiente, señal de que el proceso de instalación ha comenzado.

Ilustración 11 Inicio de la instalación del compilador GNAT

El proceso anterior puede demorar varios minutos, por lo que es importante no cerrar la ventana hasta que podamos visualizar lo siguiente, señal de que el proceso ha culminado.

Ilustración 12 Finalización de la instalación del compilador

Lo siguiente es salir a la carpeta "myapps" y acceder a la carpeta "marte_2.0_22Feb2017", para lograr eso, ejecutaremos la instrucción "cd .." y luego de ello, ejecutaremos la instrucción "cd marte_2.0_22Feb2017/".

```
© © bmm930519@bmm930519: ~/myapps/marte_2.0_22Feb2017

GNAT GPL is now installed. To launch it, you must put
/home/bmm930519/myapps/gnat/bin
in front of your PATH environment variable. The following
commands enable you to do this:
PATH="/home/bmm930519/myapps/gnat/bin:$PATH"; export PATH (Bourne shell)
setenv PATH "/home/bmm930519/myapps/gnat/bin:$PATH" (C shell)
Thank you for installing GNAT GPL Edition!

bmm930519@bmm930519: ~/myapps/gnat-gpl-2016-x86_64-linux-bin$ cd ..
bmm930519@bmm930519: ~/myapps$ cd marte_2.0_22Feb2017/
bmm930519@bmm930519: ~/myapps/marte_2.0_22Feb2017$
```

Ilustración 13 Acceso a la carpeta del SOTR

Una vez ahí procederemos a instalar el SOTR, para lo cual ejecutaremos la instrucción "./minstall", con lo que visualizaremos lo siguiente.

Ilustración 14 Presentación del SOTR a instalar

Para continuar presionamos la tecla "ENTER". Y a diferencia del compilador este proceso es bastante rápido, por lo que pronto visualizaremos lo siguiente, en señal de que el proceso ha terminado exitosamente.

```
--== :-) MaRTE OS installation script finished :-) ==--

You may want to add "/home/bmm930519/myapps/marte_2.0_22Feb2017/utils" to your $PATH environment variable to have direct access to MaRTE tools (mgnatmake, mgcc, mkmarte, mkrtsmarteuc, msetcurrentarch, etc.)

In this installation, MaRTE OS can generate applications for the following architectures:

- linux_lib: Linux operating system (using Linux file system)
- x86: x86 bare machine
- linux: Linux operating system

This is a MaRTE source distribution, so you must compile MaRTE libraries before using them. For example, for "linux_lib" architecture execute:

$ msetcurrentarch linux_lib && mkrtsmarteuc && mkmarte

For more information go to chapter 1.2 of the 'INSTALL' documment

bmm930519@bmm930519:~/myapps/marte_2.0_22Feb2017$ ■
```

Ilustración 15 Finalización de la instalación del SOTR

Estamos cerca de terminar la instalación, lo siguientes es acceder a la carpeta "utils", lo que lograremos con la siguiente instrucción "cd utils/" ya que esta carpeta esta dentro de la carpeta "marte_2.0_22Feb2017", una vez estando dentro de la carpeta utils, procederemos a definir la arquitectura sobre la que trabajara nuestro SOTR, para ello ingresaremos la siguiente instrucción a la terminal "msetcurrentarch", y podremos ver que tenemos varias arquitecturas para elegir.

```
bmm930519@bmm930519:~/myapps/marte_2.0_22Feb2017/utils

This is a MaRTE source distribution, so you must compile MaRTE libraries before using them. For example, for "linux_lib" architecture execute:

$ msetcurrentarch linux_lib && mkrtsmarteuc && mkmarte

For more information go to chapter 1.2 of the 'INSTALL' documment

bmm930519@bmm930519:~/myapps/marte_2.0_22Feb2017$ cd utils/
bmm930519@bmm930519:~/myapps/marte_2.0_22Feb2017/utils$ msetcurrentarch

Use of uninitialized value $GNAT_LIBS_PATH{"rpi"} in concatenation (.) or string at /home/bmm930519/myapps/marte_2.0_22Feb2017/utils/globals.pl line 16.

Current architecture:none

Available architectures status:

x86:

RTS (gnat_rts/rts-marteuc_x86): NOT Compiled

Lib MaRTE (objs/x86_objs):

NOT Compiled

Lib MaRTE (objs/linux_objs):

NOT Compiled

Lib MaRTE (objs/linux_lib): NOT Compiled

Lib MaRTE (objs/linux_lib_objs):

NOT Compiled

rpi:

NOT available

bmm930519@bmm930519:~/myapps/marte_2.0_22Feb2017/utils$
```

Ilustración 16 Arquitecturas a elegir para el SOTR

Entre ellas están:

- X86
- Linux
- Linux_lib
- Rpi

Para esta instalación, elegimos la arquitectura x86, por lo que ingresaremos la siguiente instrucción en la terminal "msetcurrentarch x86 i386", una vez ejecutada, visualizaremos lo siguiente.

```
bmm930519@bmm930519: ~/myapps/marte_2.0_22Feb2017/utils

rte-kernel-devices_table.ads /home/bmm930519/myapps/marte_2.0_22Feb2017/kernel/
ln -s -f /home/bmm930519/myapps/marte_2.0_22Feb2017/arch/arch_dependent_files/ma
rte-kernel-file_system.ads /home/bmm930519/myapps/marte_2.0_22Feb2017/kernel/
ln -s -f /home/bmm930519/myapps/marte_2.0_22Feb2017/arch/arch_dependent_files/co
nsole_management.adb /home/bmm930519/myapps/marte_2.0_22Feb2017/arch/arch_dependent_files/co
nsole_management.adb /home/bmm930519/myapps/marte_2.0_22Feb2017/arch/arch_dependent_files/ma
rte-configuration_parameters.ads /home/bmm930519/myapps/marte_2.0_22Feb2017/arch/arch_dependent_files/ma
rte-configuration_parameters.ads /home/bmm930519/myapps/marte_2.0_22Feb2017/arch/arch_dependent_files/ma
rte-direct_io.ads /home/bmm930519/myapps/marte_2.0_22Feb2017/arch/arch_dependent_files/li
bm.a /home/bmm930519/myapps/marte_2.0_22Feb2017/arch/arch_dependent_files/li
bm.a /home/bmm930519/myapps/marte_2.0_22Feb2017/objs/x86_objs/
ln -s -f /home/bmm930519/myapps/marte_2.0_22Feb2017/objs/x86_objs/
ln -s -f /home/bmm930519/myapps/marte_2.0_22Feb2017/lib && ln -s /home/bmm930519/myapps/marte_2.0_22Feb2017/lib && ln -s /home/bmm930519/myapps/marte_2.0_22Feb2017/lib && ln -s /home/bmm930519/myapps/marte_2.0_22Feb2017/lib && r-f rts && ln -s rt
s-marteuc_x86 rts
msetcurrentarch:x86 set as the default architecture...OK

GNAT/MaRTE RTS for this architecture is not compiled yet.
To compile it execute command: 'mkrtsmarteuc && mkmarte'
bmm930519@bmm930519:~/myapps/marte_2.0_22Feb2017/utils$
```

Ilustración 17 Selección de la arquitectura para el SOTR

Como podemos ver, la arquitectura que elegimos ha sido puesta como default para el funcionamiento de nuestro SOTR.

Para continuar, seguiremos las indicaciones que vienen hasta abajo, que es ejecutar las instrucciones "mkrtsmarteuc" y posteriormente "mkmarte", es importante que sea en ese orden, de lo contrario visualizaremos una ventana de error.

La primera instrucción tardará un poco en ejecutarse pero es importante no cerrar la ventana de la terminal. Una vez que visualicemos lo siguiente, podemos continuar a ejecutar la instrucción "mkmarte".

```
bmm930519@bmm930519: ~/myapps/marte_2.0_22Feb2017/utils
b.o s-taprop.o s-tarest.o s-tasdeb.o s-tasinf.o s-tasini.o s-taskin.o s-taspri.o
s-tasque.o s-tasres.o s-tasren.o s-tassta.o s-tasuti.o s-taasde.o s-tadeca.o s-
tadert.o s-tataat.o s-tpinop.o s-tpoben.o s-tpobop.o s-tposen.o s-tratas.o threa
d.o s-linux.o a-exetim.o a-extiti.o s-hansup.o a-etgrbu.o a-disedf.o a-diroro.o
ar: creating libgnarl.a
rm *.o
chmod 0444 *.ali *.a
cd /home/bmm930519/myapps/marte_2.0_22Feb2017/gnat_rts/rts-marteuc_x86/adalib/ & & ln -f -s ../../lib/libmarte.a libmarte.a cd /home/bmm930519/myapps/marte_2.0_22Feb2017/gnat_rts/rts-marteuc_x86/adalib/ &
& ln -f -s libmarte.a libc.a
cd /home/bmm930519/myapps/marte_2.0_22Feb2017/gnat_rts/rts-marteuc_x86/adalib/ &
    ln -f -s ../../lib/multiboot.o multiboot.o
cd /home/bmm930519/myapps/gnat/lib/gcc/x86_64-pc-linux-gnu/4.9.4 && rm adainclud
e adalib
cd /home/bmm930519/myapps/gnat/lib/gcc/x86_64-pc-linux-gnu/4.9.4 && ln -s rts-na
tive/adainclude adainclude
cd /home/bmm930519/myapps/gnat/lib/gcc/x86_64-pc-linux-gnu/4.9.4 && ln -s rts-na
                         adalib
tive/adalib
     mkrtsmarteuc: rts-marteuc_x86 done :)
    Lib MaRTE for this architecture is not compiled yet
    Run 'mkmarte'
  nm930519@bmm930519:~/myapps/marte_2.0_22Feb2017/utils$
```

Ilustración 18 ejecución de la instrucción mkrtsmarteuc

Y de hecho como podemos ver, al final podemos ver que se nos invita a ejecutar la instrucción "mkmarte" es por ello que es importante respetar el orden de ejecución de estas instrucciones.

Una vez que se ejecute la instrucción "mkmarte" podremos visualizar lo siguiente.

```
nm930519@bmm930519: ~/myapps/marte_2.0_22Feb2017/utils
       inline void setstate (iostate v) { m_State |= v; }
uios.h: In member function 'ustl::ios base::iostate ustl::ios base::exceptions(u
stl::ios_base::iostate)':
uios.h:96:80: warning: conversion to 'uint16_t {aka short unsigned int}' from 'u
stl::ios_base::iostate {aka unsigned int}' may alter its value [-Wconversion]
inline iostate exceptions (iostate v) { return (m_Exceptions = v); }
Linking libustl.a ...
ar: creating libustl.a
make[1]: se sale del directorio '/home/bmm930519/myapps/marte_2.0_22Feb2017/lang
_support/ustl-src'
make -C ustl-src/ install
make[1]: se entra en el directorio '/home/bmm930519/myapps/marte_2.0_22Feb2017/l
ang_support/ustl-src'
Installing headers to ../../x86_arch/include/ustl ...
Installing libustl.a to ../../l\bar{l} ..
make[1]: se sale del directorio '/home/bmm930519/myapps/marte 2.0 22Feb2017/lang
_support/ustl-src'
    C++ language support library DONE
mkmarte: work done :-)
bmm930519@bmm930519:~/myapps/marte_2.0_22Feb2017/utils$
```

Ilustración 19 ejecución de la instrucción "mkmarte"

Hasta este punto, terminamos con la instalación del SOTR MaRTE OS, lo siguiente es probar que realmente funcione, para poder hacerlo, requeriremos de la aplicación QEMU, si no la tenemos instalada, lo siguiente es ejecutar la instrucción "cd" para salir a la carpeta raíz y una vez ahí, ejecutar la instrucción "sudo apt-get install gemu", acto seguido la terminal nos pedirá la contraseña de

usuario, se ingresa y se procede con la instalación de esta aplicación. Este proceso tardara unos minutos. Para saber que la instalación fue exitosa, deberemos visualizar lo siguiente.

```
Configurando libsdl1.2debian:amd64 (1.2.15+dfsg1-3) ...
Configurando libspice-server1:amd64 (0.12.6-4ubuntu0.4) ...
Configurando libspice-server1:amd64 (0.7.1-1) ...
Configurando libsenstore3.0:amd64 (4.6.5-0ubuntu1.4) ...
Configurando libxen-4.6:amd64 (4.6.5-0ubuntu1.4) ...
Configurando libfdt1:amd64 (1.4.0+dfsg-2) ...
Configurando qemu-system-arm (1:2.5+dfsg-5ubuntu10.39) ...
Configurando qemu-system-mips (1:2.5+dfsg-5ubuntu10.39) ...
Configurando qemu-system-ppc (1:2.5+dfsg-5ubuntu10.39) ...
Configurando qemu-system-sparc (1:2.5+dfsg-5ubuntu10.39) ...
Configurando qemu-system-sparc (1:2.5+dfsg-5ubuntu10.39) ...
Configurando qemu-system-misc (1:2.5+dfsg-5ubuntu10.39) ...
Configurando qemu-system (1:2.5+dfsg-5ubuntu10.39) ...
Configurando qemu-system (1:2.5+dfsg-5ubuntu10.39) ...
Configurando qemu-user binfmt (1:2.5+dfsg-5ubuntu10.39) ...
Configurando qemu-user binfmt (1:2.5+dfsg-5ubuntu10.39) ...
Configurando qemu-user para libc-bin (2.23-0ubuntu11) ...
Procesando disparadores para systemd (229-4ubuntu21.16) ...
Procesando disparadores para ureadahead (0.100.0-19) ...
bmm930519@bmm930519:~$
```

Ilustración 20 instalación de la aplicación gemu

Lo siguiente es ir a la carpeta de ejemplos de marte, para lo que ejecutaremos la siguiente instrucción "cd myapps/marte_2.0_22Feb2017/examples". Una vez ahí ejecutamos la aplicación "ls" para visualizar los archivos que hay dentro de la carpeta de ejemplos.

```
bmm930519@bmm930519: ~/myapps/marte_2.0_22Feb2017/examples
Configurando qemu-system-x86 (1:2.5+dfsg-5ubuntu10.39)
Configurando qemu-system-misc (1:2.5+dfsg-5ubuntu10.39) ...
Configurando qemu-system (1:2.5+dfsg-5ubuntu10.39) ...
Configurando qemu-user (1:2.5+dfsg-5ubuntu10.39) ...
Configurando qemu-utils (1:2.5+dfsg-5ubuntu10.39) ...
Configurando qemu (1:2.5+dfsg-5ubuntu10.39) ...
Configurando qemu-user-binfmt (1:2.5+dfsg-5ubuntu10.39) ...
Configurando sharutils (1:4.15.2-1ubuntu0.1) ...
Procesando disparadores para libc-bin (2.23-0ubuntu11) ...
Procesando disparadores para systemd (229-4ubuntu21.16) ...
Procesando disparadores para ureadahead (0.100.0-19) ...
procesando disparadores para ureadanead (0.100.0-19) ...

bmm930519@bmm930519:~$ cd myapps/marte_2.0_22Feb2017/examples/

bmm930519@bmm930519:~/myapps/marte_2.0_22Feb2017/examples$

bmm930519@bmm930519:~/myapps/marte_2.0_22Feb2017/examples$

bmm930519@bmm930519:~/myapps/marte_2.0_22Feb2017/examples$

bmm930519@bmm930519:~/myapps/marte_2.0_22Feb2017/examples$

bmm930519@bmm930519:~/myapps/marte_2.0_22Feb2017/examples$

landa bardware interrupts Makefile time meass
                                    hardware_interrupts Makefile
hello_world.adb oscillos
ada
                                                                                                          time_measurement
appsched
                                                                              oscilloscope widgets
clock_modulation hello_world_c.c
                                                                              posix
drivers
                                    hello_world_cc.cc
                                                                              README
games
                                    logger
                                                                              speaker
 omm930519@bmm930519:~/myapps/marte_2.0_22Feb2017/examples$
```

Ilustración 21 Archivos ejemplo de MaRTE OS

Como podemos ver, hay archivos para C, C++ y Ada, nosotros trabajaremos con el archivo "hello_world_c.c", por consiguiente ejecutaremos la siguiente instrucción "mgcc hello_world_c.c" con esto habremos compilado este archivo y una forma de verificar que la compilación fue exitosa

es revisar que se haya creado un archivo de nombre "a.out", volvemos a ejecutar la instrucción "ls" para verificar que en efecto esto paso.

```
bmm930519@bmm930519: ~/myapps/marte_2.0_22Feb2017/examples
bmm930519@bmm930519:~/myapps/marte_2.0_22Feb2017/examples$
bmm930519@bmm930519:~/myapps/marte_2.0_22Feb2017/examples$ ls
                     hardware_interrupts Makefile
hello_world.adb oscillose
ada
                                                              time_measurement
                                             oscilloscope
                                                             widgets
appsched
                     hello world c.c
clock_modulation
                                             posix
                     hello_world_cc.cc
                                             README
drivers
games
                                             speaker
                     logger
bmm930519@bmm930519:~/nyapps/marte_2.0_22Feb2017/examples$ mgcc hello_world_c.c
Use of uninitialized value $GNAT_LIBS_PATH{"rpi"} in concatenation (.) or string
  at /home/bmm930519/myapps/marte_2.0_22Feb2017/utils/globals.pl line 16.
bmm930519/myapps/gnat/lib/gcc/x86_64-pc-linux-gnu/4.9.4 -lmarte -lgnarl -lgnat -
lmarte -lgcc_sjlj
bmm930519@bmm930519:~/myapps/marte_2.0_22Feb2017/examples$ ls
                     games
                                                              speaker
ada
                                              logger
a.out
                     hardware_interrupts
                                             Makefile
                                                              time_measurement
appsched
                     hello_world.adb
                                             oscilloscope
                                                             widgets
                     hello_world_c.c
hello_world_cc.cc
clock modulation
                                             posix
                                             README
drivers
bmm930519@bmm930519:~/myapps/marte_2.0_22Feb2017/examples$
```

Ilustración 22 verificación de la creación del archivo a.out

Lo siguiente es ejecutar la siguiente instrucción "mgcc hello_world_c.c -o mprogram" con lo que crearemos un archivo de nombre "mprogram" asociado a la compilación de nuestro archivo "hello world c.c".

Luego de esto crearemos un archivo ejecutable asociado al archivo C, esto lo lograremos con la siguiente instrucción "make hello_world_c.exe".

```
□ bmm930519@bmm930519: ~/myapps/marte_2.0_22Feb2017/examples
ada
                                                                                                                        speaker
                                                                                        logger
                                        hardware_interrupts
hello_world.adb
                                                                                       Makefile
                                                                                                                       time_measurement
 a.out
                                                                                        oscilloscope
                                                                                                                       widgets
  ppsched
 clock_modulation
                                        hello_world_c.c
                                                                                        posix
                                        hello_world_cc.cc
                                                                                        README
 drivers
 bmm930519@bmm930519:~/myapps/marte_2.0_22Feb2017/examples$ mgcc hello_world_c.c
-o mprogram

Use of uninitialized value $GNAT_LIBS_PATH{"rpi"} in concatenation (.) or string at /home/bmm930519/myapps/marte_2.0_22Feb2017/utils/globals.pl line 16.
gcc -nostdinc -I/home/bmm930519/myapps/marte_2.0_22Feb2017/arch/include hello_w orld_c.c -m32 -march=i686 -o mprogram /home/bmm930519/myapps/marte_2.0_22Feb2017/arch/call_main/wrapper_main_c.o -Wl,-T,/home/bmm930519/myapps/marte_2.0_22Feb2017/utils/linker.lds -static -nostartfiles -L/home/bmm930519/myapps/marte_2.0_22Feb2017/lib -L/home/bmm930519/myapps/marte_2.0_22Feb2017/lib -L/home/bmm930519/myapps/marte_2.0_22Feb2017/gnat_rts/rts/adalib -L/home/bmm930519/myapps/gnat/lib/gcc/x86_64-pc-linux-gnu/4.9.4 -lmarte -lgn arl -lgnat -lmarte -lgcc_sjlj

bmm930519@bmm930519:~/myapps/marte_2.0_22Feb2017/examples$ make hello_world_c.ex e
 >> Compiling hello_world_c.exe: Use of uninitialized value $GNAT_LIBS_PATH{"rpi"
} in concatenation (.) or string at /home/bmm930519/myapps/marte_2.0_22Feb2017/u
tils/globals.pl line 16.
    [OK]
   mm930519@bmm930519:~/myapps/marte_2.0_22Feb2017/examples$
```

Ilustración 23 Creación de un archivo ejecutable

Para verificar la creación de estos dos últimos archivos, volvemos a ejecutar la instrucción "ls".

```
o mprogram
-o mprogram

Use of uninitialized value $GNAT_LIBS_PATH{"rpi"} in concatenation (.) or string at /home/bmm930519/myapps/marte_2.0_22Feb2017/utils/globals.pl line 16. gcc -nostdinc -I/home/bmm930519/myapps/marte_2.0_22Feb2017/arch/include hello_w orld_c.c -m32 -march=i686 -o mprogram /home/bmm930519/myapps/marte_2.0_22Feb2017/arch/call_main/wrapper_main_c.o -Wl,-T,/home/bmm930519/myapps/marte_2.0_22Feb2017/utils/linker.lds -static -nostartfiles -L/home/bmm930519/myapps/marte_2.0_22Feb2017/lib -L/home/bmm930519/myapps/marte_2.0_22Feb2017/gnat_rts/rts/ada_lib -L/home/bmm930519/myapps/gnat/lib/gcc/x86_64-pc-linux-gnu/4.9.4 -lmarte -lgn_arl -lonat -lmarte -lgcc_sili
 arl -lgnat -lmarte -lgcc_sjlj
 bmm930519@bmm930519:~/myapps/marte_2.0_22Feb2017/examples$ make hello_world_c.ex
>> Compiling hello_world_c.exe: Use of uninitialized value $GNAT_LIBS_PATH{"rpi"} in concatenation (.) or string at /home/bmm930519/myapps/marte_2.0_22Feb2017/utils/globals.pl line 16.
   [OK]
   mm930519@bmm930519:~/myapps/marte_2.0_22Feb2017/examples$ ls
 ada
                                      games
                                                                                  hello world c.exe posix
                                      hardware_interrupts logger
hello_world.adb Makefi
                                                                                                                          README
 a.out
  appsched
                                                                                  Makefile
                                                                                                                          speaker
                                                                                                                           time_measurement
  lock_modulation
                                      hello_world_c.c
                                                                                  mprogram
  drivers hello_world_cc.cc oscilloscope wiomm930519@bmm930519:~/myapps/marte_2.0_22Feb2017/examples$
 drivers
                                                                                                                          widgets
```

Ilustración 24 Archivos mprogram y hello world c.exe

Y como podemos ver, en efecto se han creado.

El ultimo paso es ejecutar la siguiente instrucción "qemu-system-i386 -kernel hello_world_c.exe", esta instrucción nos ayudara a visualizar en una venta de qemu, el archivo ejecutable corriendo sobre nuestro SOTR.

```
bmm930519@bmm930519: ~/myapps/marte_2.0_22Feb2017/examples
 at /home/bmm930519/myapps/marte_2.0_22Feb2017/utils/globals.pl line 16.
gcc -nostdinc -I/home/bmm930519/myapps/marte_2.0_22Feb2017/arch/include hello_w
orld_c.c -m32 -march=i686 -o mprogram /home/bmm930519/myapps/marte_2.0_22Feb2017/arch/call_main/wrapper_main_c.o -Wl,-T,/home/bmm930519/myapps/marte_2.0 _22Feb2017/utils/linker.lds -static -nostartfiles -L/home/bmm930519/myapps/marte
_2.0_22Feb2017/lib -L/home/bmm930519/myapps/marte_2.0_22Feb2017/gnat_rts/rts/ada
lib -L/home/bmm930519/myapps/gnat/lib/gcc/x86_64-pc-linux-gnu/4.9.4 -lmarte -lgn
arl -lgnat -lmarte -lgcc_sjlj
bmm930519@bmm930519:~/myapps/marte_2.0_22Feb2017/examples$ make hello_world_c.ex
>> Compiling hello_world_c.exe: Use of uninitialized value $GNAT_LIBS_PATH{"rpi"
} in concatenation (.) or string at /home/bmm930519/myapps/marte_2.0_22Feb2017/u
tils/globals.pl line 16.
 [OK]
bmm930519@bmm930519:~/myapps/marte_2.0_22Feb2017/examples$ ls
ada
                     games
                                              hello_world_c.exe posix
                     hardware_interrupts logger
hello_world.adb Makefi
                                                                    README
a.out
appsched
                                             Makefile
                                                                    speaker
                    hello_world_c.c
hello_world_cc.cc
clock_modulation
                                             mprogram
                                                                    time_measurement
                                             oscilloscope
                                                                    widgets
drivers
bmm930519@bmm930519:~/myapps/marte_2.0_22Feb2017/examples$ qemu-system-i386 -ker
nel hello_world_c.exe
```

Ilustración 25 Instrucción de visualización del archivo ejecutable.

Ilustración 26 Ventana de visualización del archivo ejecutable corriendo en el SOTR

Con esto comprobamos que el SOTR MaRTE OS se instalo correctamente y ahora podemos trabajar sobre el.