


## Creación de una live USB con sistema operativo Marte OS corriendo un programa de alarma desde Debian

Como primer paso debemos descargaremos la distribución Debian desde la Microsoft store



Una vez instalado debían creamos una carpeta llama myapps, e ingresamos a la misma



A continuación, descargaremos los dos archivos necesarios para la instalación de Marte OS que son

- gnat-gpl-2016-x86\_64-linux-bin.tar.gz
- marte\_2.0\_22Feb2017\_src.tar.gz

El primer archivo podemos encontrarlo en el siguiente enlace:

http://mirrors.cdn.adacore.com/art/5739cefdc7a447658e0b016b y los descargamos por medio del comando wget



```
pmamoga@DESKTOP-5UM39DF:~$ 1s
}

| Market | alarma | alarma.c | bashrc.save | market | market
```

Mientras que el segundo archivo podemos encontrarlo en el siguiente URL: https://marte.unican.es/marte/marte 2.0 22Feb2017 src.tar.gz

El primer archivo como es de suponerse es el compilador GNAT, mientras que el segundo es el Sistema operativo en tiempo real.

Entonces nos queda dentro de la carpeta los dos archivos descargados anteriormente

```
omamoga@DESKTOP-5UM39DF:~/myapps$ ls
5739cefdc7a447658e0b016b gnat-gpl-2016-x86_64-linux-bin marte_2.0_22Feb2017_src.tar.gz
marte_2.0_22Feb2017
omamoga@DESKTOP-5UM39DF:~/myapps$
```

El siguiente paso es descomprimir los archivos que contienen el compilador GNAT así como el SOTR, comenzamos con el compilador GNAT, dentro de la carpeta myapps damos click derecho y abrimos un nuevo terminal, acto seguido ingresamos la siguiente instrucción "tar xvf 5739cefdc7a447658e0b016b", una vez terminado este proceso, procederemos a descomprimir el archivo contenedor del SOTR y eso lo haremos con la siguiente instrucción "tar xvf marte\_2.0\_22Feb2017\_src.tar.gz".

Una vez que hemos descomprimido los archivos contenedores del compilador y el SOTR, lo siguiente es modificar el archivo bashrc para poder instalar el SOTR sin ningún problema, para ello haremos lo siguiente, en la misma terminal, será necesario salir a la raíz del sistema, esto lo lograremos con la instrucción "cd", una vez ahí, ejecutaremos el comando "nano .bashrc", como se muestra a continuación.

```
omamoga@DESKTOP-5UM39DF:∼$ nano .bashrc
```

Una vez en la raíz y abriendo wl archivo bashrc agregalmos al final del archivo las siguientes líneas:

```
export PATH=$HOME/myapps/gnat/bin:$PATH
export PERL5LIB=$HOME/myapps/marte_2.0_22Feb2017
export PATH=$PATH:$HOME/myapps/marte_2.0_22Feb2017/utils
export DISPLAY=:0
```

Una vez modificado el archivo salimos del editor y guardamos lo cambio que recién realizamos, para eso presionamos CTRL + O para guardar y después salimos con CTRL +X.



Instalación de Marte OS Y ejecución de una alarma por medio de Live USB

Una vez realizado esto cerramos la terminal actual para que los cambios realizados se vean reflejados, una vez mas entramos a la carpeta de my apps, una vez dentor ingresamos a la carpeta del gnat-gpl-2016-x86\_64-linux-bin

```
omamoga@DESKTOP-5UM39DF:~/myapps$ cd gnat-gpl-2016-x86_64-linux-bin/
omamoga@DESKTOP-5UM39DF:~/myapps/gnat-gpl-2016-x86_64-linux-bin$
```

Una vez dentro ejecutamos la instrucción ./ doinstall para comenzar la instalación de gnat.

```
omamoga@DESKTOP-5UM39DF:~/myapps/gnat-gpl-2016-x86_64-linux-bin$ ./doinstall
```

Una vez ejecutado el comando anterior se mostrará la siguiente ventana.

```
This script is provided to simplify the installation of the x86_64-pc-linux-gnu binary version of the GNAT GPL Edition Ada (2012, 2005, 95, and 83) environment maintained by AdaCore. For information on commercial support please contact sales@adacore.com.

This script will ask you how you would like to configure GNAT. Confirmation is required before any write action is taken.

Please press RETURN to continue.
```

A continuación, debemos especificar un directorio en donde deseamos instalar GNAT, si desconocemos la dirección de la carpeta donde deseamos instalar podemos suspender un momento la instalación y nos dirgimos al direcotrio donde desamos instalar el gnat y tecleamos el comando "pwd"

```
omamoga@DESKTOP-5UM39DF:~/myapps/gnat$ pwd
/home/omamoga/myapps/gnat
omamoga@DESKTOP-5UM39DF:~/myapps/gnat$
```

Una vez que conocemos el directorio procedemos a continuar con la instalación de GNAT, una vez terminada la instalación procedemos a salir de la carpeta e ingresar a la carpeta de marte.

```
omamoga@DESKTOP-5UM39DF:~/myapps$ cd marte_2.0_22Feb2017
omamoga@DESKTOP-5UM39DF:~/myapps/marte_2.0_22Feb2017$
```

Ya dentro de la carpeta de marte ejecutamos la instrucción de "./minstall"

```
omamoga@DESKTOP-5UM39DF:~/myapps$ cd marte_2.0_22Feb2017
omamoga@DESKTOP-5UM39DF:~/myapps/marte_2.0_22Feb2017$ ./minstall
```

En cuanto ejecutamos el código anterior se mostrará el siguiente texto



Presionamos la tecla enter para comenzar la instalación de marte OS , una vez terminado el proceso accedemos a la carpeta "utils" y ejecutamos la instrucción "msetcurrentar" para definir la arquitectura .

```
mamoga@DESKTOP-5UM39DF:~/myapps/marte_2.0_22Feb2017$ ls
         gnat_rts lang_support marte_ug.html posix5
Changelog INSTALL
                                                        README
COPYING
          INSTALL_RPi.txt linux_arch
omamoga@DESKTOP-5UM39DF:~/myapps/marte_2.0_22Feb2017/utils$ msetcurrentarch
Use of uninitialized value $GNAT_LIBS_PATH{"rpi"} in concatenation (.) or string at /home/omamoga/myapps
 marte_2.0_22Feb2017/utils/globals.pl line 16.
 Current architecture: none
 Available architectures status:
               RTS (gnat_rts/rts-marteuc_x86): Compiled
               Lib MaRTE (objs/x86_objs): Compiled
               RTS (gnat_rts/rts-marteuc_linux): NOT Compiled
               Lib MaRTE (objs/linux_objs): NOT Compiled
   linux_lib: RTS (gnat_rts/rts-marteuc_linux_lib): NOT Compiled
               Lib MaRTE (objs/linux_lib_objs):
                                                   NOT Compiled
               NOT available
```

Volvemos a ejecutar el comando pero de la siguiente forma "msetcurrentarch x86 i386"

```
omamoga@DESKTOP-5UM39DF:~/myapps/marte_2.0_22Feb2017/utils$ msetcurrentarch x86 i386
```

Para continuar, seguiremos las indicaciones que vienen hasta abajo, que es ejecutar las instrucciones "mkrtsmarteuc" y posteriormente "mkmarte", es importante que sea en ese orden, de lo contrario visualizaremos una ventana de error.

Hasta este punto, terminamos con la instalación del SOTR MaRTE OS.



## Desarrollo del código de alarma

Para la lógica del programa lo que hacemos es primero pedirle la hora al sistema y después procedemos a convertir tanto la hora de alarma como la hora actual en segundos y después las restamos mientras que la diferencia sea positiva se seguirá preguntando la hora convirtiéndola a segundos y restándola hasta que la diferencia sea cero o menor, una vez lleagado a ese punto se lanza un mensaje de alarma. A continuación de anexa el código del programa.

```
nt main()
 truct tm* current_time;
 nt hora,minutos,segundos,hora_actual;
 nt hour,min,sec,t_sec,tiempo_total;
 = time(NULL);
time(&seconds);
current_time = localtime(&s);
 rintf("L
 current_time->tm_hour,
 current_time->tm_min,
 current_time->tm_sec);
printf
             ,&hora);
printf ("
printf ("%0.
scanf
            ",&minutos);
scanf ("%02d",&segundos);
hour = current time->tm hour;
nin = current_time->tm_min;
sec = current time->tm sec;
  ((hora < hour)||(hora == hour && minutos < min )||(hora == hour && minutos == min && segundos < sec ))
       printf ("la hora ya paso\n");
             t_{sec} = ((hora)*3600)+((minutos)*60)+(segundos);
```



```
hile ( diferencia >= 0 )
        s=time(NULL);
        time(&seconds);
        current_time=localtime(&s);
        hour = current_time->tm_hour;
        min = current_time->tm_min;
        sec = current time->tm sec;
        hora_actual = (hour*3600)+(min*60)+sec;
        diferencia = t sec - hora actual;
  (diferencia <= 0)
        printf("ALARMA!!!!\n");
printf("ALARMA!!!!\n");
printf("ALARMA!!!!\n");
eturn 0;
```

Ahora una vez que tenemos nuestro código procedemos a compilarlo por medio del comando mgcc como se muestra en la imagen siguiente.

```
mamoga@DESKTOP-5UM39DF:~/myapps/marte_2.0_22Feb2017/examples$ mgcc timer.c -o mprogram
```

Ya compilado el código generamos un archivo ejecutable correspondiente a nuestro código.

```
omamoga@DESKTOP-5UM39DF:~/myapps/marte_2.0_22Feb2017/examples$ make timer.exe
```

Antes de proceder a los siguientes pasos necesitamos descargar o clonar del repositorio de la materia de SOTR y por conveniencia la ubicamos en el escritorio de la computadora.





Una vez que tenemos nuestro ejecutable y la carpeta en el escritorio procedemos a compiarlo en la siguiente ruta .

p -v timer.exe /mnt/c/Users/Asus/Desktop/sotr\_201808\_201812-master/PRACTICA\_1\_Instalacion\_de\_un\_SOTR/MAKEFILE\_GRUB\_Legacy\_Kernel\_elf

Ya copiado el archivo accedemos a esa ruta.

d /mnt/c/Users/Asus/Desktop/sotr\_201808\_201812-master/PRACTICA\_1\_Instalacion\_de\_un\_SOTR/MAKEFILE\_GRUB\_Legacy\_Kernel\_elf:

Ejecutamos la siguiente línea de código

```
omamoga@DESKTOP-5UM39DF:~/myapps/marte_2.0_22Feb2017/examples$ cp -v timer.exe kernel.elf
```

Y finalmente generamos el archivo iso que incluya el código de la alarma con el comando "make"

```
omamoga@DESKTOP-5UM39DF:~/myapps/marte_2.0_22Feb2017/examples$ make
```

Finalmente entramos a la carpeta de SOTR y deberíamos encontrar un archivo ISO listo para montar a una memoeira USB

📙 iso	9/5/2019 12:29 PM	Carpeta de archivos	
hello_world_c	9/17/2019 3:33 PM	Aplicación	905 KB
kernel.elf	10/30/2019 1:56 PM	Archivo ELF	906 KB
kernelmemfs	9/6/2019 3:55 PM	Archivo	673 KB
Makefile	9/5/2019 12:29 PM	Archivo	1 KB
🎑 os	10/30/2019 1:57 PM	Archivo WinRAR	1,370 KB
💷 timer	10/30/2019 1:56 PM	Aplicación	906 KB

Se recomienda montar una live usb por medio del programa LiLi USB creator o por medio de Rufus (no probado en clase)



