## DataSharer 使用说明

## 林靖宇 linjy02@hotmail.com

DataSharer 通过共享数据块实现进程间数据共享。共享数据块由名称和序号标识,名称加上前缀"Global\\"表示允许跨网络访问。

此模块分为 C++版(DataSharer\_x64.dll)和 C#版(DataSharerCs.dll,并需要 DataSharer x64.dll)。使用方法如下:

- (1) 创建 DataSharer 对象。
- (2)用 OpenSharedBlock()创建共享数据块,设置名称、序号和大小。数据块大小应能容纳数据信息和数据内容。用 GetBlockName()和 GetBlockSN()可以查询数据块名称和序号。
- (3) 用 WriteData()写入一般数据及其信息,用 ReadData()读取一般数据及其信息。
- (4) 用 WriteImage()写入图像数据及其信息,用 ReadImage()读取图像数据及其信息。
- (5) 共享数据块创建后不能改变大小。如果需要增大,则应再调用 OpenSharedBlock() 并改变数据块名称或序号,原共享数据块不使用后自动释放。

## 1. C++编程

用 C++编程时注意设置项目属性,包括引用包含文件 DataSharer.hpp 和库文件 DataSharer x64.lib,设置系统路径指向 DataSharer x64.dll。

DataSharer 的 C++成员函数的说明见表 1。

表 1 DataSharer 的 C++函数说明

函数原型	说明
int OpenSharedBlock(const	功能: 创建共享数据块,并释放之前创建的共享数据块。
char* BlockName, INT32	输入:BlockName - 数据块名称,最长 255 字节。snBlock - 数据块
snBlock, INT32 szBlock)	序号。szBlock - 数据块字节数,应能容纳数据信息和数据内容。
	返回值:成功则返回共享内存大小,否则返回0。
	说明:数据块名称和序号用于标识共享数据块。如果存在同名数据
	块并且字节数小于 szBlock 则失败。
int WriteData(BYTE* infoSrc,	功能:将数据及其信息写入共享数据块。
INT32 szInfo, BYTE* dataSrc,	输入:infoSrc[szInfo] -被写入的数据信息。dataSrc[szData] -被写入
INT32 szData, INT32 type);	的数据内容。type - 数据类型,0 是一般数据,1 是图像
	返回值:写入的字节数(包括信息和数据),0表示写入失败。
	说明: 先写信息再写数据。infoSrc 为 NULL 或 szInfo 为 0 则无数据
	信息,只写入数据。dataSrc 为 NULL 或 szData 为 0 则写入失败。

int ReadData(BYTE* dest,	功能: 从共享数据块读取数据及其信息。
INT32 szDest, INT32&	输入: dest[szDest] - 用于保存数据及其信息的缓冲区。
byteInfo, INT32& byteData,	输出:dest - 读出的数据及其信息,信息在前数据在后。byteInfo -
INT32& type, double&	数据信息的字节数。byteData - 数据内容的字节数。数据内容紧跟
secStamp, INT32& updated);	数据信息。type - 数据类型。0 是一般数据,1 是图像。secStamp -
	数据更新的时戳(秒)。updated - 1 表示上次调用 Read 之后数据已
	经更新。
	返回值:读出的字节数(包括信息和数据),0表示读取失败。
	说明: dest 为 NULL 或 szDest 为 0 则仅读取数据块信息,返回值是
	可读取的数据字节数。
int WriteImage(BYTE* imgSrc,	功能: 将图像及其信息写入共享数据块。
INT32 szImgSrc, INT32 Width,	输入: imgSrc[szSrcImg] - 被写入的图像。Width,Height,Channel -
INT32 Height, INT32 Channel,	图像的宽、高和颜色通道。secPerFrame - 传送图像序列时两幅图像
double secPerFrame);	之间的时间间隔 (秒)。
	返回值:图像数据字节数,0表示写入失败。
	说明:图像数据字节数为 Channel×Width×Height,其中 Channel
	×Width 应为 4 的倍数。
int ReadImage(BYTE* imgDest,	功能: 从共享数据块读取图像及其信息。
INT32 szImgDest, Infolmage&	输入:imgDest[szImgDest] - 用于保存图像的缓冲区。
infolmg, double& secStamp,	输出:imgDest - 读出的图像数据。infolmg - 图像信息。secStamp -
INT32& updated);	数据更新的时戳(秒)。updated - 1 表示上次调用 Read 之后数据已
	经更新。
	返回值:读出的图像数据字节数,0表示失败。
	说明:imgDest 为 NULL 或 szImgDest 为 0 则仅读取图像信息,返回
	值是可读取的字节数。headerData.typeData 应为 1,否则读取失败。
const char* GetBlockName();	功能:读取共享数据块的名称、序号和大小。NULL 和-1 表示未成
int GetBlockSN();	功调用 Openxxx()。
int GetBlockBytes();	

## 2. C#函数说明

用 C#编程时注意引用 DataSharerCs.dll,并设置系统路径指向 DataSharer\_x64.dll。 DataSharerCs.dll 包含 C#类 DataSharer,命名空间为 Vision。

DataSharer 的 C#成员函数的说明见表 2。

表 2 DataSharer 的 C#函数说明

函数原型	说明
int OpenSharedBlock(string	功能: 创建共享数据块,并释放之前创建的共享数据块。
BlockName, int snBlock, int	输入:BlockName - 数据块名称,最长 255 字节。snBlock - 数据块序
szBlock)	号。szBlock - 数据块字节数,应能容纳数据信息和数据内容。
	返回值:成功则返回共享内存大小,否则返回 0。
	说明:数据块名称和序号用于标识共享数据块。如果存在同名数据块
	并且字节数小于 szBlock 则失败。

int WriteData(IntPtr infoSrc,	功能:将数据及其信息写入共享数据块。
int szInfo, IntPtr dataSrc, int	输入: infoSrc, szInfo-被写入的数据信息及其字节数。dataSrc, szData
szData, int type)	- 被写入的数据内容及其字节数。type - 数据类型, 0 是一般数据,
, , ,	1 是图像。
	返回值:写入的字节数(包括信息和数据),0表示写入失败。
	说明: 先写信息再写数据。infoSrc 为 IntPtr.Zero 或 szInfo 为 0 则无数
	据信息,只写入数据。dataSrc 为 IntPtr.Zero 或 szData 为 0 则写入失
	败。
int ReadData(IntPtr dest, int	功能: 从共享数据块读取数据及其信息。
szDest, out int byteInfo, out	输入: dest, szDest - 用于保存数据及其信息的缓冲区及其大小,可
int byteData, out int type,	以用 Marshal 的 AllocHGlobal()或 AllocCoTaskMem()方法获取。
out double secStamp, out	输出:dest - 读出的数据及其信息,信息在前数据在后。用 Marshal
Int32 updated)	的方法可以访问。用 IntPtr.Add(dest,byteInfo)可以获得数据指针。
	byteInfo - 数据信息的字节数。byteData - 数据内容的字节数。数据
	内容紧跟数据信息。type - 数据类型, 0 是一般数据, 1 是图像。
	secStamp - 数据更新的时戳 (秒)。updated - 1 表示上次调用 Read 之
	后数据已经更新。
	返回值:读出的字节数(包括信息和数据),0表示读取失败。
	说明:dest 为 IntPtr.Zero 或 szDest 为 0 则仅读取数据块信息,返回
	值是可读取的数据字节数。
int WriteImage(Bitmap	功能: 将图像及其信息写入共享数据块。
imgSrc, double secPerFrame)	输入: imgSrc-被写入的图像。secPerFrame-传送图像序列时两幅图
	像之间的时间间隔(秒)。
	返回值:图像数据字节数,0表示写入失败。
	说明:图像数据字节数为 Channel×Width×Height,其中 Channel×
	Width 应为 4 的倍数。
Bitmap ReadImage(out	功能: 从共享数据块读取图像及其信息。
double secPerFrame, out	输出: byteBlock - 共享数据块大小。secPerFrame - 两次写入图像的
double secStamp, out Int32	时间间隔。secStamp - 数据时戳。updated - 1 表示上次调用 Read 之
updated)	后数据已经更新。
	返回值:读出的图像,null表示失败。
String GetBlockName ()	功能:读取共享数据块的名称、序号和大小。NULL 和-1 表示未成功
int GetBlockSN()	调用 Openxxx()。
int GetBlockBytes()	
static PixelFormat	功能:将颜色通道数转换为 PixelFormat 类型。
ChannelToPixelFormat(int	
channel)	