
Capítulo 1

Mecánica newtoniana

Tal vez sea una simplificación, pero no una muy terrible, decir que el curso de mecánica clásica busca reemplazar la mecánica basada en las ecuaciones de Newton,

$$F = ma$$

por un *formalismo* más poderoso y que se podrá aplicar luego a otros campos. Este formalismo es el corazón de la mecánica clásica.



 $\begin{array}{ll} \textbf{Figura 0.1} & \text{Sistema de partículas de masas } m_i \text{ con sus correspondientes vectores} \\ \text{de posición } \boldsymbol{x}_i. \text{ La partícula } m_1 \text{ tiene además indicado su vector velocidad } \boldsymbol{v}_1. \end{array}$

1.1 Momento angular

$$oldsymbol{L} = oldsymbol{r} imes oldsymbol{p}$$




Figura 1.2

$$\begin{split} \boldsymbol{r}_i &= \boldsymbol{R} + \boldsymbol{r}_i' \qquad \boldsymbol{v}_i = \boldsymbol{V} + \boldsymbol{v}_i' \\ \boldsymbol{L}_O^T &= \sum_i \boldsymbol{r}_i \times \boldsymbol{p}_i = \sum_i (\boldsymbol{R} + \boldsymbol{r}_i') \times m_i (\boldsymbol{V} + \boldsymbol{v}_i') \\ \boldsymbol{L}_O^T &= \sum_i (\boldsymbol{R} \times m_i \boldsymbol{V} + \boldsymbol{R} \times m_i \boldsymbol{v}_i' + \boldsymbol{r}_i' \times m_i \boldsymbol{V} + \boldsymbol{r}_i' \times m_i \boldsymbol{v}_i') \end{split}$$

pero si recordamos que se cumplen

$$\begin{split} \boldsymbol{R} &= \sum_i \frac{m_i \boldsymbol{r}_i}{M} \\ M\boldsymbol{R} &= \sum_i m_i (\boldsymbol{R} + \boldsymbol{r}_i') = \sum_i m_i \boldsymbol{R} + \sum_i m_i \boldsymbol{r}_i' \\ M\boldsymbol{R} &= M\boldsymbol{R} + \sum_i m_i \boldsymbol{r}_i' \quad \Longrightarrow 0 = \sum_i m_i \boldsymbol{r}_i' \end{split}$$

podemos volver a las ecuaciones anteriores para poner

$$\begin{split} \boldsymbol{L}_{O}^{T} &= \boldsymbol{R} \times M\boldsymbol{V} + \boldsymbol{R} \times \frac{d}{dt} \left(m_{i} \boldsymbol{r}_{i}^{\prime} \right) + \left(\sum_{i} m_{i} \boldsymbol{r}_{i}^{\prime} \right) \times \boldsymbol{V} + \sum_{i} \boldsymbol{r}_{i}^{\prime} \times m_{i} \boldsymbol{v}_{i}^{\prime} \\ \\ \boldsymbol{L}_{O}^{T} &= \boldsymbol{R} \times M\boldsymbol{V} + \sum_{i} \boldsymbol{r}_{i}^{\prime} \times m_{i} \boldsymbol{v}_{i}^{\prime} \\ \\ \boldsymbol{L}_{O}^{T} &= \boldsymbol{L}^{cm} + \boldsymbol{L}_{cm}^{sist} \end{split}$$

siendo el primer término del lado derecho el momento angular orbital y el segundo el momento angular de spin.

Con respecto a la conservacion del momento angular, se tendrá

$$\frac{d\mathbf{L}_O}{dt} = \sum \boldsymbol{\tau}_O$$

que se puede ver como suma del torque de fuerzas externas y de fuerzas internas. En el primer caso, los torques externos sumarán cero si las fuerzas externas son nulas o centrales. En el segundo caso los torques internos son nulos si vale el principio de acción y reacción fuerte; es decir si

$$r_i - r_j \parallel F_{ij}$$
.

1.2 Trabajo y energía

$$T_2 - T_1 = W_{1 \to 2} = U_1 - U_2$$

donde la primera igualdad vale siempre y la segunda se da si se puede escribir la fuerza como el gradiente de un potencial, i.e.

$$\mathbf{F} = -\nabla U$$

y entonces se conserva la energía

$$T_2 + U_2 = T_1 + U_1$$

Sólo las componentes tangenciales de la fuerza producen trabajo.

Consideremos una partícula de masa m que se mueve sobre una cierta trayectoria suave, ver Figura 2.3, debido a la acción de una fuerza ${\pmb F}$. Su velocidad ${\pmb v}$ es en todo momento tangente a la trayectoria y define de esta forma un versor $\hat t$ colineal con la misma. Asimismo podemos definir un versor $\hat n$ normal a la trayectoria. Descomponiendo la fuerza y la velocidad en estas dos direcciones, se tiene

$$\mathbf{F} = F_{\hat{t}}\hat{t} + F_{\hat{n}}\hat{n} \qquad \qquad \mathbf{v} = v_{\hat{t}}\hat{t}$$

de manera que la segunda ley de Newton puede escribirse

$$m\frac{dv}{dt} = F_{\hat{t}}$$

donde hemos despojado del subíndice a v. Involucrando al diferencial de arco $ds=|d{\bm x}|$ a lo largo de la trayectoria es

$$m dv \frac{ds}{dt} = m v dv = F_{\hat{t}} ds = \mathbf{F} \cdot d\mathbf{x},$$




Figura 2.3

donde la última igualdad se ha escrito en virtud de que $F_{\hat{n}} \perp dx$ siempre.

$$m\frac{d\boldsymbol{v}}{dt} = \boldsymbol{F}$$

entonces

$$m\frac{dv}{dt} = F_t$$
 $m\frac{v^2}{\rho} = F_n$

y haciendo un cambio de variable a desplazamiento \boldsymbol{s}

$$\begin{split} mdv\frac{ds}{dt} &= F_t ds \\ m\int v dv &= \int F_t ds = \int \textbf{\textit{F}} \cdot d\textbf{\textit{s}} \\ &\frac{1}{2} mv^2 \bigg|_{i}^f = W_{i \to f} \end{split}$$

siendo este resultado el llamado teorema de las fuerzas vivas. Notemos que el versor desplazamiento ds camina por la trayectoria.

$$W = W^{ext} + W^{int}$$

y entonces como el trabajo externo viene de

$$\sum_{i}^{N} \int \boldsymbol{F}_{i}^{ext} \cdot d\boldsymbol{s}_{i}$$

necesito ${\pmb F}_i = {\pmb F}_i({\pmb r}_i)$ y $\nabla \times {\pmb F}_i = 0$. Para el trabajo interno

$$W_i^{int} = \int \sum_i^N oldsymbol{F}_{ij} \cdot doldsymbol{s}_i$$

$$\begin{split} W^{int} &= \sum_{i} \int \sum_{j} \boldsymbol{F}_{ij} \cdot d\boldsymbol{s}_{i} \\ &\frac{1}{2} \sum_{i} \sum_{j} \int \boldsymbol{F}_{ij} \cdot d\boldsymbol{s}_{i} + \boldsymbol{F}_{ji} \cdot d\boldsymbol{s}_{j} = \frac{1}{2} \sum_{i} \sum_{j} \int \boldsymbol{F}_{ij} \cdot \left(d\boldsymbol{s}_{i} - d\boldsymbol{s}_{j} \right) \end{split}$$

1.3 Definiciones

El número de grados de libertad es el número de coordenadas independientes para resolver el problema. Las fuerzas de vínculo F^v se acomodan en todo momento para satisfacer las ligaduras. Entonces las F^v son perpendiculares a los desplazamientos compatibles con los vínculos de manera que

$$W_{F^v} = 0$$




Figura 3.4

Los vínculos se clasifican en

$$\label{eq:holonomos} \left\{ \begin{array}{ll} f(r_i,t) = 0 & \text{re\'onomos} \\ f(r_i) = 0 & \text{escler\'onomos} \end{array} \right\}$$

los cuales cumplen que $W^{F^v}_{virtual}=0$, y

no holónomos
$$\left\{ \begin{aligned} f(r_i,t) \geq 0 \\ f(r_i) \geq cte. & f(\dot{r}_i) = 0 \end{aligned} \right\}$$

los cuales no cumplen, en general, que ${m F}^v$ perpendicular al desplazamiento posible. donde un desplazamiento virtual es un desplazamiento a t_0 fijo compati-




Figura 3.5

ble con los vínculos, mientras que un desplazamiento real es un desplazamiento en δt durante el cual varían fuerzas y ligaduras.

A tiempo fijo el desplazamiento es en $\hat{r} \perp F^v$.

$$f(x_i,t) = cte. \Longrightarrow \sum_i^N \frac{\partial f}{\partial x_i} \delta x_i + \frac{\partial f}{\partial t} \delta t = 0$$

o bien

$$\nabla f \cdot \boldsymbol{\delta r} = 0$$