Capítulo 1

Mecánica newtoniana

Tal vez sea una simplificación, pero no una muy terrible, decir que el curso de mecánica clásica busca reemplazar la mecánica basada en las ecuaciones de Newton,

$$\mathbf{F} = m\mathbf{a}$$

por un *formalismo* más poderoso y que se podrá aplicar luego a otros campos. Este formalismo es el corazón de la mecánica clásica.




Figura 0.1 Sistema de partículas de masas m_i con sus correspondientes vectores de posición \mathbf{x}_i . La partícula m_1 tiene además indicado su vector velocidad \mathbf{v}_1 .

1.1 Momento angular

$$\mathbf{L} = \mathbf{r} \times \mathbf{p}$$




Figura 1.2

$$\begin{split} \mathbf{r}_i &= \mathbf{R} + \mathbf{r}_i' \qquad \mathbf{v}_i = \mathbf{V} + \mathbf{v}_i' \\ \mathbf{L}_O^T &= \sum_i \mathbf{r}_i \times \mathbf{p}_i = \sum_i (\mathbf{R} + \mathbf{r}_i') \times m_i (\mathbf{V} + \mathbf{v}_i') \\ \mathbf{L}_O^T &= \sum_i (\mathbf{R} \times m_i \mathbf{V} + \mathbf{R} \times m_i \mathbf{v}_i' + \mathbf{r}_i' \times m_i \mathbf{V} + \mathbf{r}_i' \times m_i \mathbf{v}_i') \end{split}$$

pero si recordamos que se cumplen

$$\begin{split} \mathbf{R} &= \sum_i \frac{m_i \mathbf{r}_i}{M} \\ M\mathbf{R} &= \sum_i m_i (\mathbf{R} + \mathbf{r}_i') = \sum_i m_i \mathbf{R} + \sum_i m_i \mathbf{r}_i' \\ M\mathbf{R} &= M\mathbf{R} + \sum_i m_i \mathbf{r}_i' \quad \Longrightarrow 0 = \sum_i m_i \mathbf{r}_i' \end{split}$$

podemos volver a las ecuaciones anteriores para poner

$$\begin{split} \mathbf{L}_O^T &= \mathbf{R} \times M \mathbf{V} + \mathbf{R} \times \frac{d}{dt} \left(m_i \mathbf{r}_i' \right) + \left(\sum_i m_i \mathbf{r}_i' \right) \times \mathbf{V} + \sum_i \mathbf{r}_i' \times m_i \mathbf{v}_i' \\ \mathbf{L}_O^T &= \mathbf{R} \times M \mathbf{V} + \sum_i \mathbf{r}_i' \times m_i \mathbf{v}_i' \\ \mathbf{L}_O^T &= \mathbf{L}^{cm} + \mathbf{L}_{cm}^{sist} \end{split}$$

siendo el primer término del lado derecho el momento angular orbital y el segundo el momento angular de spin.

Con respecto a la conservacion del momento angular, se tendrá

$$\frac{d\mathbf{L}_O}{dt} = \sum_O$$

que se puede ver como suma del torque de fuerzas externas y de fuerzas internas. En el primer caso, los torques externos sumarán cero si las fuerzas externas son nulas o centrales. En el segundo caso los torques internos son nulos si vale el principio de acción y reacción fuerte; es decir si

$$\mathbf{r}_i - \mathbf{r}_j \parallel F_{ij}$$
.

1.2 Trabajo y energía

Sólo las componentes tangenciales de la fuerza producen trabajo.

Consideremos una partícula de masa m que se mueve sobre una cierta trayectoria suave, ver Figura 2.3, debido a la acción de una fuerza ${\bf F}$. Su velocidad ${\bf v}$ es en todo momento tangente a la trayectoria y define de esta forma un versor \hat{t} colineal con la misma. Asimismo podemos definir un versor \hat{n} normal a la trayectoria. Descomponiendo la fuerza y la velocidad en estas dos direcciones, se tiene

$$\mathbf{F} = F_{\hat{t}}\hat{t} + F_{\hat{n}}\hat{n} \qquad \qquad \mathbf{v} = v_{\hat{t}}\,\hat{t}$$

de manera que la segunda ley de Newton

$$m\frac{d\mathbf{v}}{dt} = \mathbf{F}$$

en la componente \hat{t} es

$$m\frac{dv}{dt} = F_{\hat{t}}$$

donde hemos despojado del subíndice a v. Involucrando al diferencial de arco $ds=|d\mathbf{x}|$ a lo largo de la trayectoria es

$$m \, dv \, \frac{ds}{dt} = m \, v \, dv = F_{\hat{t}} \, ds = \mathbf{F} \cdot d\mathbf{x},$$

donde la última igualdad se ha escrito en virtud de que $F_{\hat{n}} \perp d\mathbf{x}$ siempre.

Podemos integrar ambos miembros de la anterior ecuación entre $\boldsymbol{x}(t_0) \equiv \boldsymbol{x}_0$ y su correspondiente velocidad $v(t_0) \equiv v_0$ hasta $\boldsymbol{x}, \boldsymbol{v}$,

$$m \int_{v_0}^{v} v \, dv = \int_{\boldsymbol{x}_0}^{\boldsymbol{x}} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{x}$$




Figura 2.3

obteniendo

$$\frac{1}{2}mv^2\Big|_{v_0}^v = W_{\boldsymbol{x}_0 \to \boldsymbol{x}}$$

que es el llamado teorema de las fuerzas vivas para una partícula de masa m y nos dice que la variación de energía cinética en la trayectoria es igual al trabajo de todas las fuerzas que actúan sobre la misma,

$$\Delta T = W$$
.

En el caso particular en que la fuerza sea normal en toda la trayectoria integrada se tendrá $\Delta T=0$, es decir se conserva la energía cinética a lo largo de toda la trayectoria. El trabajo de una fuerza está asociado a las componentes tangenciales de la fuerza; las componentes normales no hacen trabajo.

Si la fuerza proviene de un potencial¹, se tiene

$$\mathbf{F} = -\nabla V \tag{2.1}$$

y podemos expresar en coordenadas cartesianas esta equivalencia (2.1)

$$\boldsymbol{F} = -\left(\frac{\partial V}{\partial x_1}, \frac{\partial V}{\partial x_2}, \frac{\partial V}{\partial x_3}\right)$$

y evaluar la integral del trabajo para obtener

$$W = \int_{\boldsymbol{x}_0}^{\boldsymbol{x}_1} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{x} = \int_{t_0}^{t_1} \mathbf{F}(\boldsymbol{x}[t]) \cdot \dot{\boldsymbol{x}} \, dt = -\int_{t_0}^{t_1} \sum_{k=1}^3 \left[\frac{\partial V}{\partial x_k} \frac{dx_k}{dt} \right] \, dt = \Phi_0 - \Phi_1$$

lo cual significa que la integral es independiente de la trayectoria $x_0 o x_1.$

Falta meter lo de

$$m\frac{v^2}{\rho} = F_n$$

¹El menos delante del gradiente es una convención, como se verá a continuación

Entonces, juntando

$$\overbrace{T_1 - T_0}^{\text{Vale siempre}} = \underbrace{W_{0 \to 1}}_{\text{Si F proviene de potencial}} = \Phi_0 - \Phi_1$$

y pasando de miembros

$$(T_1 + \Phi_1) = (T_0 + \Phi_0)$$

se tiene que la cantidad E = T + V (la energía mecánica) se conserva si la fuerza \boldsymbol{F} proviene de un potencial V.

Notemos que el versor desplazamiento ds camina por la trayectoria.

$$W = W^{ext} + W^{int}$$

y entonces como el trabajo externo viene de

$$\sum_{i}^{N} \int \mathbf{F}_{i}^{ext} \cdot d\mathbf{s}_{i}$$

necesito $\mathbf{F}_i = \mathbf{F}_i(\mathbf{r}_i)$ y $\nabla \times \mathbf{F}_i = 0$. Para el trabajo interno

$$\begin{split} W_i^{int} &= \int \sum_j^N \mathbf{F}_{ij} \cdot d\mathbf{s}_i \\ W^{int} &= \sum_i \int \sum_j \mathbf{F}_{ij} \cdot d\mathbf{s}_i \\ \frac{1}{2} \sum_i \sum_j \int \mathbf{F}_{ij} \cdot d\mathbf{s}_i + \mathbf{F}_{ji} \cdot d\mathbf{s}_j &= \frac{1}{2} \sum_i \sum_j \int \mathbf{F}_{ij} \cdot \left(d\mathbf{s}_i - d\mathbf{s}_j \right) \end{split}$$

1.3 Definiciones

El número de grados de libertad es el número de coordenadas independientes para resolver el problema. Las fuerzas de vínculo F^v se acomodan en todo momento para satisfacer las ligaduras. Entonces las \mathbf{F}^v son perpendiculares a los desplazamientos compatibles con los vínculos de manera que

$$W_{F^v} = 0$$




Figura 3.4

Los vínculos se clasifican en

$$\label{eq:holonomos} \left\{ \begin{array}{ll} f(r_i,t) = 0 & \text{re\'onomos} \\ f(r_i) = 0 & \text{escler\'onomos} \end{array} \right\}$$

los cuales cumplen que $W_{virtual}^{F^v} = 0$, y

no holónomos
$$\left\{ \begin{aligned} f(r_i,t) \geq 0 \\ f(r_i) \geq cte. & f(\dot{r}_i) = 0 \end{aligned} \right\}$$

los cuales no cumplen, en general, que ${f F}^v$ perpendicular al desplazamiento posible. donde un desplazamiento virtual es un desplazamiento a t_0 fijo compati-




Figura 3.5

ble con los vínculos, mientras que un desplazamiento real es un desplazamiento en δt durante el cual varían fuerzas y ligaduras.

A tiempo fijo el desplazamiento es en $\hat{r} \perp \mathbf{F}^v$.

$$f(x_i,t) = cte. \Longrightarrow \sum_i^N \frac{\partial f}{\partial x_i} \delta x_i + \frac{\partial f}{\partial t} \delta t = 0$$

o bien

$$\nabla f \cdot \mathbf{r} = 0$$