#### Pilha

#### Organização da Pilha (stack)

- estrutura de dados de uma dimensão organizada em algum trecho (segmento) da Memória;
- o primeiro item adicionado é o último a ser removido (first-in, lastout);
- a posição da pilha mais recentemente acrescida é o topo da pilha.
- Declaração do segmento de pilha
   .STACK 100h ;dimensiona o tamanho da pilha
  - SS -> aponta o início do segmento de pilha (base)
  - SP -> aponta o topo da pilha (define o deslocamento do topo em relação à base)
- A pilha cresce do topo para baixo (endereço maior para o menor).
  - Endereço para acesso à pilha: SS:SP (no. de segmento:offset)

#### Organização da Pilha (stack)

	PILHA						
SP	Endereço	Conteúdo					
	00FAh						
	00FBh						
	00FCh	78					
	00FDh	56					
	00FEh	34					
	00FFh	12					
	→ 0100h						

PUSH AX AX = 1234h PUSH CX CX = 5678h

POP BX
BX ←5678h
POP CX
CX ← 1234h

#### Instruções para armazenar dados na pilha

### PUSH fonte PUSHF

- Onde fonte é:
  - um registrador de 16 bits;
  - uma palavra de memória ou variável de 16 bits (de tipo DW).
- A execução de PUSH resulta nas seguintes ações:
  - o registrador SP (stack pointer) é decrementado de 2;
  - uma cópia do conteúdo da fonte é armazenado na pilha de forma que:
    - posição SS:SP → armazena o byte baixo da fonte;
    - a posição SS:(SP + 1) → armazena o byte alto;
    - o conteúdo da fonte não é alterado.
- A execução de PUSHF, que não possui operando, resulta:
  - o registrador SP (stack pointer) é decrementado de 2
  - uma cópia do conteúdo do registrador FLAG é armazenado na pilha
- Observações:
  - As instruções de pilha não alteram os FLAGS;
  - Não é possível movimentar dados de 8 bits, nem valores imediatos.

#### Instruções para armazenar dados na pilha

Exemplo de operação: ...

PUSH AX ;instrução 1 AX = 1234h

PUSHF ;instrução 2 FLAGS = 5678h

Offset	Antes	Depois de 1	Depois de 2	
0100h	? +	?	?	SP <sub>1</sub>
00FFh	?	12h	12h	
00FEh	?	34h ←	34h	SP <sub>2</sub>
00FDh	?	?	56h	
00FCh	?	?	78h	SP <sub>3</sub>
00FBh	?	?	?	
00FAh	?	?	?	
00F9h	?	?	?	

Instruções para retirar dados na pilha
POP destino
POPF

- Onde destino é:
  - um registrador de 16 bits;
  - uma palavra de memória ou variável de 16 bits (de tipo DW).
- A execução de POP resulta nas seguintes ações:
  - o conteúdo das posições SS:SP (byte baixo) e SS:(SP + 1) (byte alto) é movido para o destino;
  - o registrador SP (stack pointer) é incrementado de 2.
- A execução de POPF, que não possui operando, resulta:
  - o conteúdo das posições SS:SP (byte baixo) e SS:(SP + 1) (byte alto) é movido para o registrador de FLAGS;
  - o registrador SP (stack pointer) é decrementado de 2.

#### Instruções para retirar dados na pilha

Exemplo de operação:

POPF ;instrução 1

POP AX ;instrução 2

Offset	Antes	Depois de 1	Depois de 2	
0100h	?	?	?	SP <sub>2</sub>
00FFh	12h	12h	12h	
00FEh	34h	34h ←	34h	SP1
00FDh	56h	56h	56h	
00FCh	78h <b>→</b>	78h	78h	SP <sub>0</sub>
00FBh	?	?	?	
00FAh	?	?	?	
00F9h	?	?	?	

Exemplo de uso de pilha - ENTRADA DE CARACTERES COM SAÍDA INVERTIDA, USANDO PILHA

- Imprimir uma "?"
- Ler n caracteres e imprimir estes caracteres na ordem inversa à lida.
- Critério de parada de leitura é o ENTER (0Dh)

#### Exemplo de uso de pilha

```
TITLE ENTRADA DE CARACTERE INVERTIDA USANDO PILHA
.MODEL SMALL
.STACK 100h
.CODE
MAIN PROC
                  ;exibe o Prompt para o usuario
    MOV AH.2
    MOV DL,'?'
                 ;caractere '?' para a tela
    INT 21h
                :exibe
    XOR CX.CX
                  :inicializando contador caracteres em zero
    MOV AH.1
                  ;prepara para ler um caractere do teclado
    INT 21h
                :caractere em AL
;while caractere nao e <CR> do
INICIO:
                    :e' o caractere <CR>?
      CMP AL,0DH
               ;sim, entao saindo do loop
      JE PT1
;salvando o caractere na pilha e incrementando o contador
      PUSH AX
                  ;AX vai para a pilha (interessa somente
     AL)
     INC CX
                 :contador = contador + 1
:lendo um novo caractere
     INT 21h
                 ;novo caractere em AL
    JMP INICIO
                  ;retorna para o inicio do loop
;end while
```

```
PT1: MOV AH,2
                    ;prepara para exibir
   MOV DL,0DH
                   :<CR>
   INT 21h
                :exibindo
                   :<LF>
   MOV DL.0AH
                ;exibindo: mudança linha
   INT 21h
   JCXZ FIM
                 ;saindo se nenhum caractere
    foi digitado
:for contador vezes do
TOPO:
     POP DX
                  retira primeiro caractere da
    pilha
     INT 21h
                 ;exibindo caractere
    LOOP TOPO
                    ;em loop até CX = 0
;end for
FIM:
  MOV AH.4CH
                   ; saída para para o SO
 INT 21H
MAIN ENDP
END MAIN
```

#### **Sub-rotinas ou Procedimentos**

Sintaxe para sub-rotinas:

```
nome PROC tipo
;
;corpo da sub-rotina - instruções
;

RET ;transfere o controle de volta para a rotina ;principal
nome ENDP
```

Tipos possíveis

NEAR : sub-rotina no mesmo segmento de código

FAR : em outro segmento de código

#### **Sub-rotinas ou Procedimentos**

Mecanismo de chamada e retorno:

MAIN PROC
...
CALL SUB1
;próxima instrução
...
MAIN ENDP

SUB1 PROC ;primeira instrução ...
RET
SUB1 ENDP

CALL  $SP \leftarrow SP - 2$   $MEM[SP] \leftarrow IP$  $IP \leftarrow SUB1$ 

RET
IP ←MEM[SP]
SP ← SP +2

- Comunicação de dados entre sub-rotinas:
  - Em Linguagem de Montagem, não há lista de parâmetros;
  - Se há poucos valores de entrada e saída → usar registradores

#### Chamada e retorno de sub-rotina

Instrução de chamada de procedimento:

CALL nome

- IP, que contem o offset do endereço da próxima instrução da rotina que chama (após a instrução CALL), é armazenado na pilha;
- IP recebe o offset do endereço da primeira instrução da subrotina chamada.
- Instrução de retorno do procedimento:

RET

- Faz com que o offset do endereço da próxima instrução da rotina que chama, que está na pilha, seja recarregado em IP.
- Ambas instruções CALL e RET não afetam FLAGS.

#### Mecanismo de chamada:

SEGMENTO DE CÓDIGO		SEGMENTO DE PILHA			
Offset no CS	Código	Offset no SS	Antes da chamada	Depois da chamada	
	main PROC	0100h	?	?	SP1
		00FFh	?	12h	
1010h	CALL sub1	00FEh	?	10h	SP <sub>2</sub>
1012h	próxima instr.	00FDh	?	?	
		00FCh	?	?	
	sub1 PROC	00FBh	?	?	
1200h	primeira instr.	00FAh	?	?	
			IP		
1300h	RET		Antes da chamada	Depois da chamada	
			1012h	1200h	

#### Mecanismo de retorno:

SEGMENTO DE CÓDIGO		SEGMENTO DE PILHA				
Offset no CS	Código	Offset no SS	Antes da char	mada	Depois da chamada	
	main PROC	0100h	?	•	?	_SP <sub>2</sub>
		00FFh	12h		12h	
1010h	CALL sub1	00FEh	10h	•	10h	_SP1
1012h	próxima instr.	00FDh	?		?	
		00FCh	?		?	
	sub1 PROC	00FBh	?		?	
1200h	primeira instr.	00FAh	?		?	
			IP			
1300h	RET		Antes da char	mada	Depois da chamada	
			1300h		1012h	

### ORGANIZAÇÃO BÁSICA DE COMPUTADORES E LINGUAGEM DE MONTAGEM - um exemplo de uso sub-rotina:

- Um exemplo de uso sub-rotina MULTIPLICAÇÃO POR SOMA E DESLOCAMENTO
  - dois números 2 e o 3, já vão estar na memória
  - 2 procedimentos, um para multiplicar e outro para imprimir o resultado

### ORGANIZAÇÃO BÁSICA DE COMPUTADORES E LINGUAGEM DE MONTAGEM - um exemplo de uso sub-rotina:

```
TITLE MULTIPLICACAO POR SOMA E
                                                      TOPO:
    DESLOCAMENTO
                                                            TEST BX,1 ;LSB de BX = 1?
.MODEL SMALL
                                                            JZ PT1
                                                                      ;nao, (LSB = 0)
.STACK 100h
                                                       :then
.DATA
                                                            ADD DX,AX ;sim, entao
                                                            ;produto = produto + A
  NUM1 DB 2
                                                      ;end_if
  NUM2 DB 3
                                                       PT1:
.CODE
                                                                        ;desloca A para a esquerda 1 bit
                                                            SHL AX,1
MAIN PROC
                                                            SHR BX,1
                                                                        :desloca B para a direita 1 bit
    MOV AX,@DATA
                                                      ;until
    MOV DS,AX
                                                            JNZ TOPO
                                                                        ;fecha o loop repeat
    MOV AL, NUM1
                                                            POP BX
    MOV BL.NUM2
                                                            POP AX
                                                                        restaura os conteudos de BX e AX
    CALL MULTIPLICA
                                                            RET
                                                                        ;retorno para o ponto de chamada
    CALL IMPRIME
                                                      MULTIPLICA ENDP
                                                      IMPRIME PROC
    MOV AH,4Ch
                                                      ; imprime um numero decimal de 1 digito
    INT 21h
                                                       : entrada DL
    MAIN
             FNDP
                                                       : saída nao ha
MULTIPLICA PROC
                                                          PUSH AX : SALVA AX E DX NA PILHA
;multiplica dois numeros
                                                          PUSH DX
;A e B por soma e deslocamento
                                                          MOV AH,02H
;entradas: AX = A, BX = B,
                                                          OR DL,30h
; numeros na faixa 00h - FFh
                                                          INT 21h ;IMPRIME CARACTER NUMERICO
          DX = A*B (produto)
:saida:
                                                          POP DX ; RESTAURA DX E AX
      PUSH AX
                                                           POP AX
      PUSH BX ;salva os conteudos de AX e BX
                                                                 ;retorno para o ponto de chamada
                                                           RET
                                                       IMPRIME ENDP
      AND DX,0 ;inicializa DX em 0
                                                       END MAIN
;repeat if Be' impar
```