## VII. Ambientes em Tempo de Execução

## Questões sobre a linguagem fonte

#### **Procedimentos**

 Uma definição de procedimento associa um identificador a um enunciado(corpo).

```
Ex: procedure Incrementa (var x: inteiro); begin x:= x+1; end;
```

- Uma chamada de procedimento invoca a execução de seu corpo de instruções (ativação).
- Parâmetros são identificadores que realizam a comunicação de valores entre o procedimento que chama e o que é chamado
- Um procedimento é recursivo se uma ativação puder começar antes de uma ativação do mesmo procedimento ter terminado.

```
Ex:
    Proc1(x : int)
    | X :=x-1
    | Se x>0 Proc1(x);
    Programa: Proc1(2);
```

## Pilhas de ativação

O fluxo de controle pode também ser representado por uma pilha, onde o início da ativação corresponde a empilhar o nodo e o fim da ativação corresponde a desempilhar o nodo.

## Amarração de nome

Uma declaração "amarra" um nome a uma área de memória até que essa declaração passe a não ser mais válida. O tempo decorrido entre a amarração e seu fim é denominado tempo de vida.

## Escopo de uma declaração

É a porção do programa à qual se aplica uma declaração. Uma ocorrência de um nome é dita <u>local</u> se estiver no escopo de uma declaração do procedimento, caso contrário é dita <u>não-local</u>.

Noção estática (P.F.)	Contraparte dinâmica (exec.)
Definição de um procedimento	Ativação de um procedimento
Declaração de um nome	Amarração de um nome a uma
	área de memória
Escopo de uma declaração	Tempo de vida de uma
	amarração

С	Pascal	Significado	
int V	v: integer	Declara variável inteira e reserva espaço	
int * P	P: ^integer	Declara apontador para inteiro e reserva espaço	
p = &v	P:= @v	Atribui a 'p' o endereço reservado a 'v'	
*p = 10	P^ :=10	Armazena o valor 10 na posição de memória apontada por 'p'	

# Organização de Memória

Exemplo de Organização ( Alocação de R.A. em pilha)

Reservado p/ S.O. Código Objetos Estáticos	<ul> <li>→ Tamanho determinado em tempo de compilação e é alocado estaticamente.</li> <li>→ Tamanho determinado em tempo de compilação e é alocado estaticamente. Os endereços são constantes e podem ser incluídos no código. A área fica reservada até o fim do programa.</li> </ul>
Pilha	Área para armazenar informações para a ativação de procedimentos(tempo de execução). A cada chamada de procedimento, a execução da ativação corrente é interrompida e as informações de status são salvas no topo. Quando o controle retorna da chamada, estes valores são restaurados e o registro desempilhado.
Неар	→ Área para armazenar outras informações e objetos , como os alocados dinamicamente.

## Registro de Ativação

Quando um procedimento é chamado, um conjunto de informações deve ser salvo em memória, na área <u>estática</u>, <u>pilha</u>, ou heap . O registro tem os seguintes campos (normalmente):

Valor Retornado	<b>→</b>	No caso de funções, guardar o valor de retorno ao procedimento chamador.
Parâmetros reais	-	Contém os valores dos parâmetros no procedimento chamado.
Elo de controle	<b>→</b>	Apontador para o R.A. do procedimento chamador
Elo de acesso	<b>→</b>	Apontador para dados locais de outro reg. ativação.
Estado salvo	<b>→</b>	Contém os valores dos registradores que precisam ser restaurados ao fim do tempo de vida (ex: PC).
Dados locais	<b>→</b>	Objetos locais ao procedimento.
Temporários	<b>→</b>	Valores temporários resultantes da avaliação de expressões no procedimento.

## Considerações sobre os dados locais

Endereços de memória -> vamos considerar que a memória é organizada em byte contíguos.

<u>Tamanho dos objetos</u> -> quantidade de bytes necessários para armazenamento. Depende da máquina e do tipo de dado.

<u>Disposição</u> -> reservadas à medida em que suas declarações são examinadas pelo compilador.

## Estratégias para alocação de memória

## Alocação de memória estática


Objetos alocados estaticamente têm seus tamanhos e endereços determinados em tempo de compilação. Os endereços são obtidos através de um valor de deslocamento, a partir de uma extremidade do registro de ativação. Neste caso, os registros de ativação ficam alocados na área de dados estáticos.

O Fortran 77 é um exemplo de linguagem que usa esta estratégia. Todas as ativações de um procedimento utilizam um único registro de ativação.

#### Ex:

Program A | character C | integer I End

Character Function B| | character C | integer I End



## Alocação de Memória de Pilha


Tam Código B = 200,

Estado salvo = 20 bytes

temp = 20 bytes

Os registros de ativação são empilhados e desempilhados à medida em que as ativações são iniciadas e terminadas, respectivamente. Cada ativação de um procedimento X reserva uma área na pilha, para seu registro de ativação. Essa área é liberada ao fim da ativação, com a perda dos valores armazenados.

Ex: Máquina com 64K endereços de bytes. Sistema Operacional utiliza 1000 bytes.



#### Referências Ocas

Referir-se a uma área de memória que já foi liberada (retorno da ativação) é um erro de lógica.

```
Ex: main()
    { int *p;
        p = A(); ← referência Oca
    }

int *A()
    { int i = 23;
    return(&i);
    }
```


## Alocação de Memória de Heap

Aloca blocos de memória contígua, à medida do necessitado, para registros de ativação ou outros objetos (Alocação Dinâmica). Estes blocos podem ser liberados em qualquer ordem. Após o fim da ativação, os dados da área reservada não são perdidos. A liberação desta área deve ser requisitada por instruções do programa.

```
Ex:
```

```
Proc A;
| B;
| B;
```

# Memória de Heap em \*



"C"	Pascal	Descrição
int *p	p:^integer	declara ponteiro de int.
p = malloc(sizeof(int))	new(p)	reserva área de memória, de conteúdo indefinido. O endereço da área fica em p.
*p = 10	p^:= 10	armazena 10 na área apontada por p.
free(p)	Dispose(p)	libera área de memória Os conteúdos da área e de p ficam indefinidos

#### Acesso aos nomes não locais

• Um bloco é uma parte do código que contém suas próprias declarações de dados locais.

Um bloco pode estar aninhado dentro de outro bloco.

```
{ { } }
```

 Um bloco pode ser considerado um procedimento sem parâmetros, sendo empilhado e desempilhado após a ativação.

## Regra do Aninhamento mais interno

- O escopo de uma declaração inclui o bloco em que foi declarada.
- 2) Se um nome X não foi declarado no bloco B onde aparece, esta ocorrência pertence ao escopo do bloco A mais internamente aninhado a B que possui declaração de X.
- 3) O escopo de um nome **X** não abrange um bloco aninhado que contenha outra declaração para **X**. Isto é chamado "buraco" no escopo de uma declaração.

```
main ()
{
    | int a = 0, (1)
    | b = 0; (2)
    | {
    | int b = 1; (3)
    B0 | {
    | | printf("%d,%d\n",a,b);
    | | printf("%d,%d\n",a,b);
}
```

Declaração	Escopo
1	B0 - B2
2	B0 - B1
3	B1 - B3
4	B2
5	B3

Saída: 2,1 0,3 0,1 0,0

#### Regras de Escopo

Indicam a forma de tratamento das referencias a nomes não-locais. Se dividem em regra de escopo léxico (ou estático) e regra de escopo dinâmico.

Na R.E Léxico, determina-se o escopo das declarações a partir do exame do código estático. Na R.E dinâmico é preciso considerar de onde foi chamada a ativação do procedimento (tempo de execução) para se saber a qual escopo os nomes não-locais fazem referencia.

#### EX:

```
Programa A
var i: integer;

procedure B:
begin writeln(i); end;

procedure C:
var i: integer;
begin i:=1; B; end;

begin
i := 0; B; C;
end

Saída: se RE estático:0,0
se RE dinâmico:0,1
```

## Regras de escopo para "C" e Pascal

- Ambos utilizam R.E léxico.
- Pascal pode ter procedimentos aninhados, "C" não.
- Um nome não-local em "C" deve ser global(estático).
- Pascal não tem variáveis estáticas (globais).

## Transmissão de parâmetros

#### Definições:

- Parâmetro real: argumento transmitido de um procedimento chamador a um procedimento chamado.
- Parâmetro formal: identificador que aparece na definição do procedimento chamado e é tratado como nome local.

## Transmissão de Parâmetro por Valor

O parâmetro real da chamada é avaliado e seu <u>conteúdo</u> passado para o procedimento chamado. O parâmetro formal é considerado um nome local <u>e não afeta diretamente</u> os valores no registro de ativação do procedimento chamador.

```
Ex: Program A;

var a,b,c : integer;
procedure B (a,b : int);
| a := 2;
| c := a + b;

a := 0; b := 1; c:= 2;
B (a,b);
Writeln (a,b,c);

saída: 0, 1, 3
```

```
Ex:
    void A (*int a; int b)
    { *a := b }

    main ()
    { int a=1, b=2, c=3;
         A(&c, a);
         printf( %d, %d, %d\n", a, b, c);
    }

saída: 1, 2, 1
```

## Transmissão de Parâmetro por Referência

O <u>endereço</u> do parâmetro real é avaliado e passado para o procedimento chamado, ficando <u>inalterado</u> até o fim da ativação. O parâmetro formal serve como referência indireta ao parâmetro real, logo, o <u>conteúdo</u> do parâmetro real pode ser alterado.

```
Ex: Prog A;
                b: integer;
        var
                c: ^integer;
        Proc X (var y: integer; var z: ^integer);
        | y := 1;
        | \text{ new } (z); z^* = 2;
     begin
           b := 0;
           c := \&b;
                                  saída
           writeIn (b,c^);
                                   0, 0
           X (b,c);
           WriteIn (b,^c);
                                   1, 2
     end.
```