# Oscillateur harmonique

#chapitre10 #mecanique #electricite #signal

On appelle signal physique une grandeur physique qui dépend du temps.

## Oscillateur harmonique mécanique

#### Force de rappel d'un ressort

$$\overrightarrow{F_{rm}} = \pm k((l_0 \pm d) - l_0) \overrightarrow{e_x}$$

- Compression : +
- Extension : –
- $(l_0 \pm d)$  : longueur ressort affecté

## **Equation du mouvement**

$$\ddot{x} + \frac{k}{m}x = 0$$

#### Forme canonique

$$\ddot{x} + \omega^2 x = 0$$

• Avec  $\omega^2 = \frac{k}{m}$  en  $rad \cdot s^{-1}$ 

## Résolution de l'équation

## Forme générale

$$egin{aligned} S_1 &= C_1\cos(\omega_1t) \ S_2 &= C_2\sin(\omega_2t) \ S(t) &= S_1(t) + S_2(t) = C_1\cos(\omega_1t) + C_2\sin(\omega_2t) \ S(t) &= A\cos(\omega_0t+arphi) \end{aligned}$$

#### **Conditions aux limites**

Il faut autant des conditions aux limites indépendantes que de constantes.

$$egin{cases} x(0) = x_0 \ \dot{x}(0) = v_0 \end{cases}$$

$$ullet$$
  $arphi = -rctan(rac{v_0}{\omega_0 x_0})$  si  $x_0>0$ 

$$ullet$$
  $arphi=\pi-rctan(rac{v_0}{\omega_0x_0})$  si  $x_0<0$ 

$$ullet$$
  $A=x_0\sqrt{1+(rac{v_0}{\omega_0x_0})^2}$  si  $x_0>0$ 

$$ullet$$
  $A=-x_0\sqrt{1-(rac{v_0}{\omega_0x_0})^2}$  si  $x_0<0$ 

## Etude énergétique

#### Energie potentielle d'un ressort

$$E_p = rac{1}{2}kx^2$$

#### Conservation de l'énergie mécanique

On multiplie l'équation du mouvement par la quantité de mouvement  $m\dot{x}$  :

$$rac{d}{dt}(\underbrace{rac{1}{2}m\dot{x}^2}_{E_c} + \underbrace{rac{1}{2}kx^2}_{E_p}) = 0$$

## Oscillateur harmonique électrique

lci on va étudier le circuit LC série.

## Mise en équation du système

Même équation et don même réponse.

$$rac{d^2i(t)}{dt^2}+\omega_0^2i(t)=0$$
 avec  $\omega_0=rac{1}{\sqrt{LC}}$ 

## Etude énergétique

Obtention de l'équation caractérisant de l'énergie en électricité

On multiplie la loi de maille par i(t) : "LDM imes i" On obtient  $P_{gen} = P_L + P_R$ 

## Cas du générateur éteint

$$E=0$$
 et  $P_{gen}=0$ 

- $\bullet \ \ P_L(t) = -P_c(t)$
- L'énergie et directement échange entre la bobine et le condensateur.