

1. DEFINIÇÃO

1.1 Criar um pendrive com todos os arquivos necessários para a instalação do Windows sem a utilização de programas sendo necessário apenas um DVD de Windows e um pendrive

2. OBJETIVO

2.1 Ter uma ferramenta para formatação de PC's via USB na falta de um driver leitor de DVD no PC em questão (OBS um driver de DVD ainda será necessário para para conseguir os arquivos de instalção do Windows mas isso pode ser feito em outro PC).

3. INDICAÇÃO

3.1 Não se aplica

4. PROFISSIONAIS RESPONSÁVEIS PELA EXECUÇÃO DO PROCEDIMENTO:

4.1 Procedimento a ser executado pelo TI responsável da unidade!

5. MATERIAIS A SEREM UTILIZADOS:

5.1 Apena um pendrive e um DVD com windows

6. LOCAL DE APLICAÇÃO


6.1 Quaisquer lugar que precise de uma instalação do Windows

7. TERMINOLOGIA

- 7.1 Driver Motorista ou condutor, neste caso o programa responsável por gerenciar o funcionamento de um equipamento conectado ao PC.
- 7.2 Boot Em informática, **boot** é o termo em inglês para o processo de **arranque** ou **inicialização** do computador durante o carregamento do sistema operacional quando a máquina é ligada.


8. DESCRIÇÃO DOS PROCEDIMENTOS

8.1 Consiga um Pendrive com pelo menos 8 gigas



- 8.2 Observe que durante o processo todos os arquivos que estão no pendrive (se existirem) serão apagados!
- 8.3 Coloque o pendrive em uma porta USB traseira do PC em que usará para o processo de criação do pendrive com o boot do Windows!

8.4 Clique no MENU INICIAR depois em MEU COMPUTADOR e verifique qual a letra da unidade USB como no exemplo abaixo:



- 8.3 Pressione as teclas WINDOWS+R e no menu "EXCUTAR" digite o comando CMD e aperte a tecla ENTER.
- 8.4 Agora para preparar o pendrive para receber os arquivos vamos xecutar vários comandos do utilitário DiskPart!
 - 8.5 No Prompt de comandos digite DISKPART e pressione ENTER.

```
Administrador: C:\Windows\system32\cmd.exe - diskpart

Microsoft Windows [versão 6.1.7601]
Copyright (c) 2009 Microsoft Corporation. Todos os direitos reservados.

C:\Users\camim>diskpart

Microsoft DiskPart versão 6.1.7601
Copyright (C) 1999-2008 Microsoft Corporation.
No computador: CALLCENTER10

DISKPART>
```

PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO POP TI 05 CRIANDO UM PNDRIVE DE BOOT COM WINDOWS ELABORAÇÃO: Márcio PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO Pág.: 1 de 1 Data de Emissão: APROVAÇÃO:

8.5 Digite LIST DISK e pressione enter e uma lista com os discos instalados será mostrada.

```
\Sigma S
                                                                                                  Administrador: C:\Windows\system32\cmd.exe - diskpart
Microsoft Windows [versão 6.1.7601]
Copyright (c) 2009 Microsoft Corporation. Todos os direitos reservados.
                                                                                                                   E
C:\Users\camim>diskpart
Microsoft DiskPart versão 6.1.7601
Copyright (C) 1999-2008 Microsoft Corporation.
No computador: CALLCENTER10
DISKPART> list disk
  Nº Disco
                 Status
                                      Tam.
                                                   Livre
                                                                Din. GPT
                                         232 GB
14 GB
   Disco Ø
                  Online
                                                      514 MB
                                                          0 B
   Disco 1
                  Online
DISKPART>
```

8.6 O disco rígido interno ou HD principal sempre será o Disco 0, quaisquer outros discos terão os números seqüentes 1,2,3 etc. Neste caso como na foto acima o pendrive se encontra no Disco 1

8.7 Agora vamos trabalhar com essa unidade, para isso digite SELECT DISK 1

```
DISKPART> list disk
  Nº Disco
             Status
                             Tam.
                                       Livre
                                                Din. GPT
  Disco Ø
              Online
                               232 GB
                                         514 MB
                                14 GB
  Disco 1
              Online
                                            0 B
DISKPART> SELECT DISK 1
O disco 1 é o disco selecionado.
DISKPART>
```

- 8.8 Digite CLEAN e pressione ENTER.
- 8.9 Digite CREATE PARTITION PRIMARY e pressione ENTER.

CAMIM I M

PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO

POP TI 05

Versão: 01

Pág.: 1 de 1

CRIANDO UM PNDRIVE DE BOOT COM WINDOWS

Data de Emissão:

ELABORAÇÃO:

REVISÃO:

APROVAÇÃO:

Márcio

```
Nº Disco
             Status
                             Tam.
                                       Livre
                                                 Din. GPT
              Online
Online
                               232 GB
14 GB
                                         514 MB
Ø B
  Disco Ø
  Disco 1
DISKPART> SELECT DISK 1
O disco 1 é o disco selecionado.
DISKPART> CLEAN
DiskPart está limpando o disco.
DISKPART> CREATE PARTITION PRIMARY
DiskPart criou com êxito a partição especificada.
DISKPART>
```

- 8.10 Digite SELECT PARTITION 1 e pressione ENTER.
- 8.11 Digite ACTIVE e pressione ENTER


```
DISKPART> Select Partition 1
1 é a partição selecionada.
DISKPART> ACTIVE
O DiskPart marcou a partição atual como ativa.
DISKPART>
```

8.12 Digite FORMAT FS=NTFS e pressione ENTER e aguarde a conclusão pois pode demorar um pouco!

```
O DiskPart marcou a partição atual como ativa.
DISKPART> FORMAT FS=NTFS
21 por cento concluído
```

PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO POP TI 05 CRIANDO UM PNDRIVE DE BOOT COM WINDOWS ELABORAÇÃO: Márcio Pág.: 1 de 1 Data de Emissão: APROVAÇÃO:

8.13 Após o termino da formatação digite ASSIGN e pressione ENTER e em seguida digite EXIT e pressione ENTER! Abaixo uma foto simplificada dos processos executados até aqui:



8.14 Agora coloque o CD com Windows no driver de DVD.

CAMIM I M

PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO

POP TI 05

Versão: 01
Pág.: 1 de 1

Data de Emissão:

CRIANDO UM PNDRIVE DE BOOT COM WINDOWS

ELABORAÇÃO: REVISÃO: APROVAÇÃO:

Márcio

8.15 Clique com o botão direito do mouse no drive do DVD e clique em "ABRIR" e em seguida selecione todo o conteúdo do DVD e copie usando o comando CTRL+C.

boot boot	14/07/2009 08:00	Pasta de arquivos	
lefi sources	14/07/2009 08:00	Pasta de arquivos	
	14/07/2009 08:00	Pasta de arquivos Pasta de arquivos Pasta de arquivos	
support	14/07/2009 08:00		
upgrade autorun	14/07/2009 08:00		
	14/07/2009 08:00	Informações de c	1 KE
bootmgr	14/07/2009 08:00	Arquivo	375 KE
setup	14/07/2009 08:00	Aplicativo	110 KF

8.16 Após copiar todo o conteúdo do DVD de dois cliques na unidade em que se encontra o pendrive para abri-lo e cole todo o conteúdo copiado do DVD no pendrive e o pendrive com boot de Windows estará pronto!