


Arquitetura de soluções em nuvem

Provisionamento Infra AWS


Eduardo Verri


eduardo.verri@sptech.school

Q **(** Q S



Criação da infraestrutura de rede







Percebam que na opção VPC e muito mais aparece do lado um fluxo de criação de trabalho

Nossa VPC com /23 permite 512 IPs, iremos dividir nas sub-redes 1 zona de disponibilidade apenas.

Perceba que podemos definir as sub-redes por padrão e podemos também criar algo personalizado

Número de zonas de disponibilidade (AZs) Informações

Escolha o número de AZs em que as sub-redes deverão ser provisionadas. Para alta disponibilidade, recomendamos pelo menos duas AZs.



Personalizar AZs

Número de sub-redes públicas Informações

O número de sub-redes públicas a serem adicionadas à sua VPC. Use sub-redes públicas para aplicações Web que precisam estar publicamente acessíveis pela Internet.



Número de sub-redes privadas Informações

O número de sub-redes privadas a serem adicionadas à sua VPC. Use sub-redes privadas para proteger recursos de backend que não precisam de acesso público.



▼ Personalizar blocos CIDR de sub-redes

Bloco CIDR da sub-rede pública em us-east-1a

10.0.0.0/24 256 IPs

Bloco CIDR da sub-rede privada em us-east-1a

10.0.1.0/24 256 IPs

O NAT gateway permite que a instância na subrede privada acesse a internet. E bloqueia o acesso de fora da VPC nessa instância.

Gateways NAT (USD) Informações

Escolha o número de zonas de disponibilidade (AZs) nas quais criar gateways NAT. Observe que há uma cobrança para cada gateway NAT

Nenhuma

Em 1 AZ

1 por AZ

Endpoints da VPC Informações

Os endpoints podem ajudar a reduzir as cobranças do gateway NAT e melhorar a segurança acessando o S3 diretamente da VPC. Por padrão, a política de acesso integral será usada. Você pode personalizar essa política a qualquer momento.

Nenhuma

Gateway do S3


Opções de DNS Informações

- Habilitar nomes de host DNS
- Habilitar resolução de DNS

Tags adicionais

iremos criar os nomes dos recursos a serem Previsualização criados. Sub-redes (2) VPC Mostrar detalles Sua rede virtual da AWS Sub-redes dentro dessa VPC vpc-01 us-east-1a sub-rede-publica01 sub-rede-privada01

Na pré-visualização





Criar VPC



② Êxito

▼ Detalhes


- Habilitar nomes de host DNS
- ⊘ Habilitar resolução de DNS
- ✓ Verificando a criação da VPC: vpc-0d92cf1312ba08053

- Anexar gateway da Internet à VPC
- Criar tabela de rotas: rtb-063756a4a3d0f4525
- Criar rota
- Associar tabela de rotas
- Alocar IP elástico: eipalloc-045edca0ed6e886a3 [2]
- Aguardar ativação de gateways NAT


- Associar tabela de rotas
- Verificando criação da tabela de rotas

Visualizar VPC

Criação das máquinas



VM na sub-rede pública



Vamos começar pela máquina que via ficar na sub-rede pública.

Sempre bom colocar tag nos recursos

Executar uma instância Informações

O Amazon EC2 permite criar máquinas virtuais, ou instâncias, que são executadas na Nuvem AWS. Comece a usar rapidamente seguindo as etapas simples abaixo.

Nome e tags Informações

Nome

vm-publica01

Adicionar mais tags

▼ Imagens de aplicação e de sistema operacional (imagem de máquina da Amazon)

Informações

Uma AMI é um modelo que contém a configuração do software (sistema operacional, servidor de aplicações e aplicações) necessária para executar a instância. Pesquise ou navegue pelas AMIs se você não estiver vendo o que está buscando abaixo

Q Pesquise nosso catálogo completo, incluindo milhares de imagens de aplicações e sistemas operacionais




Imagem de máquina da Amazon (AMI)

Ubuntu Server 24.04 LTS (HVM), SSD Volume Type

ami-04b4f1a9cf54c11d0 (64 bits (x86)) / ami-0a7a4e87939439934 (64 bits (Arm))

Virtualização: hvm ENA habilitado: true Tipo de dispositivo raiz: ebs

Qualificado para o nível gratuito



▼ Tipo de instância Informações | Obter conselhos

Tipo de instância

t2.micro

Qualificado para o nível gratuito

Família: t2 1 vCPU 1 GiB Memória Geração atual: true

Sob demanda Windows base definição de preço: 0.0162 USD per Hour

Sob demanda Ubuntu Pro base definição de preço: 0.0134 USD per Hour

Sob demanda SUSE base definição de preço: 0.0116 USD per Hour

Sob demanda RHEL base definição de preço: 0.026 USD per Hour

Sob demanda Linux base definição de preço: 0.0116 USD per Hour

Todas as gerações

Comparar tipos de instância

Custos adicionais aplicáveis a AMIs com software pré-instalado


É importante criar um par de chaves para cada máquina, por segurança e gestão de acesso

▼ Par de chaves (login) Informações

Você pode usar um par de chaves para se conectar com segurança à sua instância. Certifique-se de ter acesso ao par de chaves selecionado antes de executar a instância.

Nome do par de chaves - obrigatório

Selecionar



Criar novo par de chaves

keyPublic001



Nome do par de chaves

Os pares de chaves permitem que você se conecte à sua instância com segurança.

O nome pode incluir até 255 caracteres ASCII. Ele não pode incluir espaços iniciais ou finais.

Tipo de par de chaves



RSA

Par de chaves públicas e privadas criptografadas por RSA



ED25519

Par de chaves ED25519 públicas e privadas criptografadas

Formato de arquivo de chave privada

o .pem

Para uso com OpenSSH

.ppk

Para uso com PuTTY



Quando solicitado, armazene a chave privada em um local seguro e acessível no seu computador. Você precisará dele mais tarde para se conectar à sua instância. Saiba mais [2]



Precisamos configurar a nova instância na rede que criamos

▼ Configurações de rede Informações

Rede Informações

vpc-066b9051804110561

Sub-rede Informações

Sem preferência (sub-rede padrão em qualquer zona de disponibilidade)

Atribuir IP público automaticamente | Informações

Habilitar

Taxas adicionais se aplicam quando fora do limite de nível gratuito






Firewall (grupos de segurança) Informações Um grupo de segurança é um conjunto de regras de fi sua instância.		ione regras para permitir que o tráfego específico alcance
Criar grupo de segurança	Selecionar grupo de segurança existente	
Nome do grupo de segurança - obrigatório		
Esse grupo de segurança será adicionado a todas as in de 255 caracteres. Os caracteres válidos são: a-z, A-Z,		riação do grupo de segurança. O comprimento máximo é
Descrição - obrigatório Informações		
launch-wizard-1 created 2025-02-27T18:55:	:49.049Z	



Se necessário ajuste o armazenamento





Número de instâncias | Informações

Imagem do software (AMI)

Canonical, Ubuntu, 24.04, amd6...Ler mais ami-04b4f1a9cf54c11d0

Tipo de servidor virtual (tipo de instância)

t2.micro


Firewall (grupo de segurança)

Novo grupo de segurança

Armazenamento (volumes)

1 volume(s) - 8 GiB


Cancelar




Executar instância

Visualizar código

Sua instância pública está executando!



VM na sub-rede privada



Executar uma instância Informações

O Amazon EC2 permite criar máquinas virtuais, ou instâncias, que são executadas na Nuvem AWS. Comece a usar rapidamente seguindo as etapas simples abaixo.

Nome e tags Informações

Nome

vm-privada01

Adicionar mais tags

▼ Imagens de aplicação e de sistema operacional (imagem de máquina da Amazon) Informações

Uma AMI é um modelo que contém a configuração do software (sistema operacional, servidor de aplicações e aplicações) necessária para executar a instância. Pesquise ou navegue pelas AMIs se você não estiver vendo o que está buscando abaixo

Q Pesquise nosso catálogo completo, incluindo milhares de imagens de aplicações e sistemas operacionais

Início rápido Recentes

Amazon Linux

aws

macOS





Ubuntu

ubuntu[®]

Microsoft

Windows



Red Hat



SUSE Linux





Debian



Procurar mais AMIs

Incluindo AMIs da AWS, do Marketplace e da comunidade

Imagem de máquina da Amazon (AMI)

Ubuntu Server 24.04 LTS (HVM), SSD Volume Type

ami-04b4f1a9cf54c11d0 (64 bits (x86)) / ami-0a7a4e87939439934 (64 bits (Arm))

Virtualização: hvm ENA habilitado: true Tipo de dispositivo raiz: ebs

Qualificado para o nível gratuito



▼ Tipo de instância Informações | Obter conselhos

Tipo de instância

t2.micro

Qualificado para o nível gratuito

Família: t2 1 vCPU 1 GiB Memória Geração atual: true

Sob demanda Windows base definição de preço: 0.0162 USD per Hour

Sob demanda Ubuntu Pro base definição de preço: 0.0134 USD per Hour

Sob demanda SUSE base definição de preço: 0.0116 USD per Hour

Sob demanda RHEL base definição de preço: 0.026 USD per Hour

Sob demanda Linux base definição de preço: 0.0116 USD per Hour

Todas as gerações

Comparar tipos de instância

Custos adicionais aplicáveis a AMIs com software pré-instalado


É importante criar um par de chaves para cada máquina, por segurança e gestão de acesso

▼ Par de chaves (login) Informações

Você pode usar um par de chaves para se conectar com segurança à sua instância. Certifique-se de ter acesso ao par de chaves selecionado antes de executar a instância.

Nome do par de chaves - obrigatório


Selecionar



Criar novo par de chaves

Criar par de chaves





Nome do par de chaves

Os pares de chaves permitem que você se conecte à sua instância com segurança.

keyPrivate001

O nome pode incluir até 255 caracteres ASCII. Ele não pode incluir espaços iniciais ou finais.

Tipo de par de chaves

RSA

Par de chaves públicas e privadas criptografadas por RSA

ED25519

Par de chaves ED25519 públicas e privadas criptografadas

Formato de arquivo de chave privada

.pem

Para uso com OpenSSH

.ppk

Para uso com PuTTY

Quando solicitado, armazene a chave privada em um local seguro e acessível no seu computador. Você precisará dele mais tarde para se conectar à sua instância. Saiba mais 🛂

Criar par de chaves

Precisamos configurar a nova instância na rede que criamos

▼ Configurações de rede Informações

Rede Informações

vpc-066b9051804110561

Sub-rede Informações

Sem preferência (sub-rede padrão em qualquer zona de disponibilidade)

Atribuir IP público automaticamente | Informações

Habilitar

Taxas adicionais se aplicam quando fora do limite de nível gratuito






Firewall (grupos de segurança) Informações Um grupo de segurança é um conjunto de regras de firewall que controlam o tráfego para sua instância. Adicione regras para permitir que o tráfego específico alcance sua instância.
Criar grupo de segurança Selecionar grupo de segurança existente
Nome do grupo de segurança - obrigatório
launch-wizard-2
Esse grupo de segurança será adicionado a todas as interfaces de rede. Não é possível editar o nome após a criação do grupo de segurança. O comprimento máximo é de 255 caracteres. Os caracteres válidos são: a-z, A-Z, 0-9, espaços e:/()#,@[]+=&;()!\$*
Descrição - obrigatório Informações
launch-wizard-2 created 2025-02-27T19:14:21.180Z



Se necessário ajuste o armazenamento





Número de instâncias | Informações

Imagem do software (AMI)

Canonical, Ubuntu, 24.04, amd6...Ler mais ami-04b4f1a9cf54c11d0

Tipo de servidor virtual (tipo de instância)

t2.micro


Firewall (grupo de segurança)

Novo grupo de segurança

Armazenamento (volumes)

1 volume(s) - 8 GiB


Cancelar



Executar instância


Visualizar código

Sua instância privada está executando!



Conectando na instância pública

Com a instância selecionada clique em **Conectar**



Gerenciador de

Cliente SSH

Console de série do EC2

ID da instância

i-016f285f1e10f5e2f (vm-publica01)

- Abra um cliente SSH.
- 2. Localize o arquivo de chave privada. A chave usada para executar esta instância é keyPublic001.pem
- 3. Execute este comando, se necessário, para garantir que sua chave não fique visível publicamente.
 - chmod 400 "keyPublic001.pem"
- 4. Conecte-se à sua instância usando sua DNS pública:
 - cc2-52-87-169-149.compute-1.amazonaws.com

Lembre-se, se tiver problemas de acesso

chmod 400

Exemplo:

ssh -i "keyPublic001.pem" ubuntu@ec2-52-87-169-149.compute-1.amazonaws.com

(+ \

PS C:\Users\Eduardo Verri\Downloads\chaves_aws> dir

Acesse o local onde você tem as chaves privadas criadas

Diretório: C:\Users\Eduardo Verri\Downloads\chaves_aws

Mode	LastWriteTime		Length	Name
-a	27/02/2025	16:17	1674	keyPrivate001.pem
-a	27/02/2025	16:03	1678	keyPublic001.pem

PS C:\Users\Eduardo Verri\Downloads\chaves_aws>

Cole o comando que você copiou da AWS.

Caso pergunte sobre o host, digite **yes** para armazenar o host de acesso



PS C:\Users\Eduardo Verri\Downloads\chaves_aws> ssh -i "keyPublic001.

pem" ubuntu@ec2-52-87-169-149.compute-1.amazonaws.com

The authenticity of bost 'ec2-52-87-169-149 compute-1 amazonaws.com (

The authenticity of host 'ec2-52-87-169-149.compute-1.amazonaws.com (52.87.169.149)' can't be established.

ED25519 key fingerprint is SHA256:bgoafaQ8kMAWcMO+KZZw2km62oVgQY8tXwiv2LMvSvs.

This key is not known by any other names.

Are you sure you want to continue connecting (yes/no/[fingerprint])? yes



+

– o x

ubuntu@ip-10-0-0-253:~\$

Pronto! Você está no terminal da sua máquina pública!

Mas como acessar a máquina na sub-rede privada???


Conectando na instância privada

Problema

A instância na sub-rede privada não tem acesso à internet!

Para acessar utilizando a máquina pública via **SSH** é necessária a chave privada. Mas não temos a chave privada na instância pública.

Precisamos copiar a chave privada que está na sua máquina local para a instância pública, e com isso conseguimos realizar a conexão com a instância privada via instância pública. O famoso jump server



O comando SCP

Para copiar um arquivo entre máquinas pela rede podemos utilizar o comando scp

Esse comando requer 3 parâmetros

- A chave .pem para abrir uma conexão segura entre as máquinas que farão a transferência
- O arquivo a ser copiado
- O local onde quer ser copiado o arquivo

O comando SCP - exemplo

Considerando os parâmetros

- A chave .pem para abrir uma conexão segura entre as máquinas que farão a transferência: keyPublic001.pem
- O arquivo a ser copiado: keyPrivate001.pem
- O local onde quer ser copiado o arquivo: máquina pública na pasta .ssh/ (ubuntu@52.87.169.149:~/.ssh)

- scp -i .\keyPublic001.pem .\keyPrivate001.pem ubuntu@52.87.169.149:~/.ssh

O comando SCP - exemplo

```
ubuntu@ip-10-0-0-253: ~/.ssl × + ~
ubuntu@ip-10-0-0-253:~/.ssh$ ll
total 16
drwx---- 2 ubuntu ubuntu 4096 Feb 27 20:32 ./
drwxr-x--- 4 ubuntu ubuntu 4096 Feb 27 19:50 ../
-rw----- 1 ubuntu ubuntu 394 Feb 27 19:08 authorized_keys
-rw-rw-r-- 1 ubuntu ubuntu 1674 Feb 27 20:32 keyPrivate001.pem
ubuntu@ip-10-0-0-253:~/.ssh$
```

Lembre-se de dar o comando chmod 400 na chave privada para poder utilizá-la!!

Pronto, acessamos via ssh e chegamos na máquina privada!!!


Realize o comando sudo apt update para testar se tem acesso à internet!!!


Deleção dos recursos


TUDO É CARO - SE NÃO FOR USAR DELETE!

Ordem de deleção


- Instâncias
- Desassociar tabela de rotas das sub-redes
- NAT Gateway
- Internet Gateway
- Tabela de rotas
- Sub-redes
- VPC











Fazer tanto na tabela de rotas privada e pública











Agradeço a sua atenção!

Eduardo Verri

eduardo.verri@sptech.schoo



SÃO PAULO TECH SCHOOL