# **Client DHCP**

Damian Gabriel-Mihai Tutuianu Robert-Constantin

## Introducere:

DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) este un protocol de configurare folosit in retelele moderne de internet. Este succesorul protocolului BOOTP (Bootstrap Protocol), aducand noi optiuni privind asignarea de date (IP,subnetMask, default gateway, DNS Server) nodurilor in retea.

Acest protocol defineste 3 metode pentru alocarea adreselor:

#### 1.Alocare dinamica

Atribuirea este lasata in seama unui server care "inchiriaza" (lease time) adrese gazdelor dintr-o pool stocat intern.

## 2. Alocare automata

Atribuirea este permanenta (spre deosebire de cea dinamica).

#### 3. Alocare manuala:

Fiecare gazda trebuie sa isi declare adresa IP, subnet mask-ul, default gateway-ul si DNS Serverul. Problema cu acesta metoda consta in unicitatea datelor. Nu pot exista in aceeasi retea mai multi useri cu aceeasi adresa IP, devenind problematic in retele cu multe noduri.

Introducerea unui nou nod in retea se face dupa urmatorii pasi:

### Pas 1:

Clientul solicită informații DHCP: DHCPDISCOVER.

În primul rând, clientul trimite un mesaj DHCPDISCOVER solicitând o adresă IP. Informatia DHCPDISCOVER conține un identificator unic pentru client (de obicei adresa MAC). Cerearea poate conține și alte solicitări, cum ar fi opțiunile solicitate (de exemplu, mască de subrețea, server de nume de domeniu, nume de domeniu sau rută statică). Mesajul este transmis prin difuzie. Dacă rețeaua conține routere, acele routere pot fi configurate să redirectioneze pachetele DHCPDISCOVER către serverele DHCP din retelele atasate.

### Pas 2:

Serverul DHCP oferă informații clientului: DHCPOFFER
Orice server DHCP care primește mesajul DHCPDISCOVER poate trimite un mesaj
DHCPOFFER ca răspuns. Este posibil ca serverul DHCP să nu trimită un mesaj
DHCPOFFER înapoi către client din mai multe motive: cele mai comune motive sunt că
toate adresele disponibile sunt închiriate în prezent, subrețeaua nu este configurată sau
clientul nu este acceptat. Dacă serverul DHCP trimite un mesaj DHCPOFFER ca răspuns,
acesta va conține o adresă IP disponibilă și orice altă informație de configurare care este
definită în configurarea DHCP.

### Pas 3:

Clientul acceptă oferta de server DHCP: DHCPREQUEST

Clientul primește mesaje DHCPOFFER de la serverele DHCP care au răspuns la mesajele DHCPDISCOVER. Acesta compară ofertele cu setările pe care le-a solicitat și apoi selectează serverul pe care dorește să-l folosească. Trimite un mesaj DHCPREQUEST pentru a accepta oferta, indicând ce server a selectat. Acest mesaj este difuzat către întreaga rețea pentru a informa toate serverele DHCP care server a fost selectat.

#### Pas 4:

Serverul DHCP recunoaște clientul și închiriază adresa IP: DHCPACK Dacă un server primește un mesaj DHCPREQUEST, acesta marchează adresa ca fiind închiriată. Serverele care nu sunt selectate vor returna adresele oferite în grupul lor disponibil. Serverul selectat trimite clientului o confirmare (DHCPACK), care conține informații suplimentare de configurare.

Clientul ar putea folosi acum adresa IP și parametrii de configurare. Va folosi aceste setări până la expirarea contractului de închiriere sau până când clientul trimite un mesaj DHCPRELEASE către server pentru a elibera datele.

Dupa obtinerea datelor, clientul este responsabil de reinnoirea contractului periodic. Clientul începe să reînnoiască un contract de închiriere când a trecut jumătate din perioada acesteia. Clientul solicită reînnoirea trimițând un mesaj DHCPREQUEST către server. Dacă serverul acceptă cererea, va trimite un mesaj DHCPACK înapoi către client. Dacă serverul nu răspunde la cerere, clientul poate continua să folosească adresa IP și informațiile de configurare până la expirarea contractului de închiriere. Atâta timp cât contractul de închiriere este încă activ, clientul și serverul nu trebuie să treacă prin procesul DHCPDISCOVER și DHCPREQUEST. Când contractul de închiriere a expirat, clientul trebuie să înceapă de la capăt cu procesul DHCPDISCOVER.

Clientul încheie contractul de închiriere: DHCPRELEASE Incheierea are loc prin trimiterea unui mesaj DHCPRELEASE către serverul DHCP. Serverul va returna apoi adresa IP a clientului la grupul de adrese disponibil.

In aplicatie, mesajelor DHCP sunt manipulate prin intermediul clasei Packet, avand urmatoarea structura:

```
class Packet:

def __init__(self, packet=None, requested_options: list = ()):|

self.opcode = Opcodes(BytesToData.bytesToInt(packet[8:1]) if packet else Opcodes.NONE

self.hardware_type = BytesToData.bytesToInt(packet[1:2]) if packet else 1 # 1 - Ethernet

self.hardware_address_length = BytesToData.bytesToInt(packet[2:3]) if packet else 6

self.hops = BytesToData.bytesToInt(packet[3:4]) if packet else 0 # noduri intermediare prin care a trecut mesajul

self.transaction_id = BytesToData.bytesToInt(packet[4:8]) if packet else randrange(0x100000) # token random de identificare me

self.seconds_elapsed = BytesToData.bytesToInt(packet[8:10]) if packet else 0 # number of seconds elapsed since a client began

self.boot_flags = BytesToData.bytesToInt(packet[8:10]) if packet else '0.0.0.0'

self.client_ip_address = BytesToData.bytesToIp(packet[10:12]) if packet else '0.0.0.0'

self.your_ip_address = BytesToData.bytesToIp(packet[10:20]) if packet else '0.0.0.0'

self.server_ip_address = BytesToData.bytesToIp(packet[20:24]) if packet else '0.0.0.0'

self.server_address = BytesToData.bytesToIp(packet[20:24]) if packet else '1.0.0.0'

self.server_name = BytesToData.bytesToBata.bytesToMac(packet[28:34]) if packet else '1.0.0.0'

self.server_name = BytesToData.bytesToBate(packet[30:240]) if packet else '1.0.0.0'

self.server_name = BytesToData.bytesToHex(packet[30:236]) if packet else '1.0.0.0'

self.nost_name = None

self.nost_name = None

self.dhcp_message_type = None

self.dhcp_message_type = None
```

Ca metode de conversie a datelor, avem doua componente principale:


## -set optiuni from bytes:

Aceasta primeste drept parametru o variabila de tip bytes ce reprezinta un packet si are rolul de a popula campurile clasei cu valorile corespunzatoare.

## -pregateste packetul:

Transforma campurile clasei Packet intr-un sir de octeti care reprezinta mesajul DHCP ce urmeaza a fi transmis.

## Structura unui mesaj DHCP:




# Optiuni suportate de aplicatie:

SUBNET\_MASK = 1
ROUTER = 3
DOMAIN\_SERVER = 6
BROADCAST\_ADRESS = 28
LEASE\_TIME = 51
RENEWAL\_TIME = 58

HOST\_NAME = 12
ADDRESS\_REQUEST = 50
DHCP\_MESSAGE\_TYPE = 53

CLIENT\_ID = 61

## Structura unei optiuni:



#### Comunicare client-server:

Destination	Protocol	Length	Info					
255.255.255.255	DHCP	300	DHCP	Discover	-	Transaction	ID	0x5597e
255.255.255	DHCP	318	DHCP	Offer	-	Transaction	ID	0x5597e
255.255.255	DHCP	318	DHCP	Request	-	Transaction	ID	0x5597e
255.255.255.255	DHCP	318	DHCP	ACK	-	Transaction	ID	0x5597e

# Structura mesaj (WireShark):

```
➤ Dynamic Host Configuration Protocol (Offer)
     Message type: Boot Reply (2)
     Hardware type: Ethernet (0x01)
     Hardware address length: 6
     Hops: 0
     Transaction ID: 0x0005597e
     Seconds elapsed: 0
   > Bootp flags: 0x0000 (Unicast)
     Client IP address: 0.0.0.0
     Your (client) IP address: 125.128.119.89
     Next server IP address: 0.0.0.0
     Relay agent IP address: 0.0.0.0
     Client MAC address: 1a:2b:3c:3c:c4:ef (1a:2b:3c:3c:c4:ef)
     Server host name not given
     Boot file name not given
     Magic cookie: DHCP

✓ Option: (55) Parameter Request List
        Length: 3
        Parameter Request List Item: (1) Subnet Mask
        Parameter Request List Item: (51) IP Address Lease Time
        Parameter Request List Item: (58) Renewal Time Value
   > Option: (12) Host Name
   > Option: (53) DHCP Message Type (Offer)
   > Option: (61) Client identifier
   > Option: (1) Subnet Mask (255.255.240.0)
   > Option: (51) IP Address Lease Time
   > Option: (58) Renewal Time Value
   > Option: (255) End
```