# CONCOURS COMMUN 2004 DES ÉCOLES DES MINES D'ALBI, ALÈS, DOUAI, NANTES

Épreuve de Physique-Chimie (toutes filières)

**Proposition de Correction** 

## Autour de la silice...

## PHYSIQUE I : Quartz et électronique

### I-A) Modélisation d'un résonateur à quartz

#### I-A-1) Modèles mécanique et électrique du résonateur à quartz

I-A-1-a) Appliquons le principe fondamental de la dynamique (en projection sur l'axe des x) à l'élément de masse m dans le référentiel du laboratoire supposé galiléen. Il vient alors :

$$m\ddot{x} = -k \cdot x - h \cdot \frac{dx}{dt} + \beta \cdot V(t)$$

L'équation différentielle recherchée est donc  $m\ddot{x} + h\dot{x} + kx = \beta \cdot V(t)$ 

I-A-1-b) En utilisant la formule proposée et en employant les bonnes unités pour les longueurs et surfaces (à prendre en mètres et en mètres carrés), il vient :  $C_P \approx 8$  pF . C'est une valeur très faible. La relation recherchée entre  $q_1$  et V(t) est :  $q_1(t) = C_P \cdot V(t)$ 

I-A-1-c) Multiplions l'équation différentielle obtenue en A-1-a) par la constante γ. Il vient alors

$$\left(m\ddot{x} + h\frac{dx}{dt} + k \cdot x = \beta \cdot V(t)\right) \times \gamma, \text{ soit : } \frac{m}{\beta \gamma} \ddot{q}_2 + \frac{h}{\beta \gamma} \dot{q}_2 + \frac{k}{\beta \gamma} q_2 = V(t)$$

I-A-1-d) La loi des mailles donne 
$$L\frac{di}{dt} + Ri + \frac{\mathbf{q}_2}{C_S} = \mathbf{V}(t) \Rightarrow \boxed{L\ddot{\mathbf{q}}_2 + R\dot{\mathbf{q}}_2 + \frac{\mathbf{q}_2}{C_S} = \mathbf{V}(t)}$$
 car  $i = \frac{d\mathbf{q}_2}{dt}$ 

Les équations différentielles obtenues en questions 1) et 2) sont du même type. On a donc les expressions suivantes pour R, L et  $C_S$ :  $L = \frac{m}{\beta \gamma}$   $R = \frac{h}{\beta \gamma}$  et  $C_S = \frac{\beta \gamma}{k}$ 

#### I-A-2) Etude de l'impédance équivalente du quartz

I-A-2-a) L'admittance de la branche de  $C_P$  est  $\underline{Y}_P = jC_P\omega$ . Celle de l'autre branche est  $\underline{Y}_S = \frac{1}{jL\omega + \frac{1}{jC_R\omega}}$ . L'admittance de l'ensemble est donc :

$$\underline{\underline{Y}}_{AB} = \frac{1}{jL\omega + \frac{1}{iC_S\omega}} + jC_P\omega = \frac{j(C_S + C_P)\omega - jLC_SC_P\omega^3}{1 - LC_S\omega^2}$$

L'impédance 
$$\underline{Z}_{AB}$$
 est donc  $\underline{Z}_{AB} = \frac{1 - LC_S\omega^2}{j(C_S + C_P)\omega - jLC_SC_P\omega^3} = \frac{1}{j(C_S + C_P)\omega} \frac{1 - LC_S\omega^2}{1 - \frac{LC_SC_P\omega^2}{C_S + C_P}}$ 

Soit encore: 
$$\underline{Z}_{AB} = -\frac{j}{\left(C_S + C_P\right)\omega} \frac{1 - \frac{\omega^2}{1/\left(LC_S\right)}}{1 - \frac{\omega^2}{1/\left(\frac{LC_SC_P}{C_S + C_P}\right)}}$$
 avec 
$$\boxed{\alpha = C_P + C_S}, \boxed{\omega_r^2 = \frac{1}{LC_S}} \text{ et } \boxed{\omega_a^2 = \frac{C_S + C_P}{LC_SC_P} = \left(1 + \frac{C_S}{C_P}\right)\omega_r^2 > \omega_r^2}$$

I-A-2-b) Numériquement, on trouve :

$$f_r = \frac{1}{2\pi} \sqrt{\frac{1}{LC_s}} = 795775 \text{ Hz et } f_a = \frac{1}{2\pi} \sqrt{\frac{C_s + C_p}{LC_s C_p}} = 799744 \text{ Hz}$$


Remarque : les deux fréquences sont proches à moins de 4000 Hz (ce qui correspond à un écart de l'ordre de 0,5%, écart très faible).

I-A-2-c) Le signe de 
$$\operatorname{Im}(\underline{Z}_{AB})$$
 est donné par le signe de  $-\frac{1}{(C_S + C_P)\omega} \frac{1 - \frac{\omega^2}{\omega_r^2}}{1 - \frac{\omega^2}{\omega_a^2}}$ , soit encore par le

signe de 
$$-\left(1-\frac{\omega^2}{\omega_r^2}\right) / \left(1-\frac{\omega^2}{\omega_a^2}\right)$$
. Vu que  $\omega_a^2 > \omega_r^2$ , on a le tableau suivant :

· · // · · /			
ω	$0$ $\omega_r$	$\omega_r$ $\omega_a$	$\omega_a$ $\infty$
$1-\omega^2/\omega_r^2$	+	-	-
$1-\omega^2/\omega_a^2$	+	+	-
$\boxed{-\left(1-\frac{\omega^2}{\omega_r^2}\right) \middle/ \left(1-\frac{\omega^2}{\omega_a^2}\right)}$	-	+	-
Comportement	Capacitif	Inductif	Capacitif

I-A-2-d) Si la fréquence vaut  $f_r$  alors l'impédance est nulle. Si la fréquence vaut  $f_a$ , l'impédance est infinie. Le module de  $\ \underline{Z}_{AB}$  est infini pour une fréquence nulle, il diminue jusqu'à la fréquence  $f_r$ puis il augmente et tend vers l'infini pour  $f=f_a$ . Quand  $f>f_a$ , le module tend vers 0. On a donc l'allure suivante :



## I-A-3) Etude expérimentale de la résonance d'un quartz

I-A-3-a) On a un simple diviseur de tension : 
$$\underline{\underline{H}} = \frac{R_{\nu}}{R_{\nu} + \underline{Z}_{AB}}$$
I-A-3-b) On veut  $\|\underline{\underline{H}}\| = \left\|\frac{R_{\nu}}{R_{\nu} + \underline{Z}_{AB}}\right\| = \left\|\frac{1}{1 + \underline{Z}_{AB}/R_{\nu}}\right\| = \frac{1}{2} = \frac{1}{\sqrt{1 + \left(\left\|\underline{Z}_{AB}\right\|/R_{\nu}\right)^{2}}}$  car l'impédance du quartz est imaginaire pure. Donc on a  $\left(\left\|\underline{Z}_{AB}\right\|/R_{\nu}\right)^{2} = 3 \Rightarrow \left\|\underline{Z}_{AB}\right\| = R_{\nu}\sqrt{3}$ 

I-A-3-c) Remarquons que la fréquence de résonance est la fréquence  $f_r$ . Par définition,  $Q = \frac{f_0}{\Lambda f}$ 

Numériquement, on trouve Q = 15920. Ce qui est un <u>excellent</u> facteur de qualité : la résonance est très fine. (Remarque : avec certains quartz, on arrive à des facteurs de qualité dépassant les 10<sup>5</sup>).

A partir de la relation  $Q = \frac{L\omega_0}{R}$ , il vient  $\underline{R = 157 \Omega}$ . La résistance n'est pas si faible que cela.

## I-B) Principe d'une montre à quartz :

#### I-B-1) Compteur modulo 2

Il s'agit ici d'une division de fréquence par 2. En sortie du compteur, on a donc un signal de fréquence 16384 Hz.

## I-B-2) Succession de compteurs modulo 2

Remarquons que  $32768 = 2^{15}$  (en binaire, ce chiffre s'écrit 10000000000000). Il faut donc

placer 15 compteurs modulo 2 en cascade pour pouvoir réduire la fréquence à 1 Hz. On a ainsi réalisé un diviseur de fréquence par 32768.

## PHYSIQUE II : Quelques propriétés du verre

## II-A) Propriétés thermodynamiques

#### II-A-1) Capacité thermique du verre

II-A-1-a) On travaille à pression constante, l'enthalpie sera la bonne fonction d'état à utiliser.

II-A-1-b) Effectuons un bilan enthalpique.  $\Delta H = Q_P = 0$  car il n'y a pas de fuites thermiques.

H étant une fonction d'état, donc elle est extensive et on a alors

$$\Delta H = \Delta H_{\mathit{calorimètre}} + \Delta H_{\mathit{eau}} + \Delta H_{\mathit{billes}}$$

Avec:

$$\begin{split} \Delta H_{\textit{calorimètre}} &= \mathbf{m}_{\text{eq}} \cdot \mathbf{c}_{\text{eau}} \cdot \left(t_{eq} - t_2\right) \\ \Delta H_{\textit{eau}} &= \mathbf{M} \cdot \mathbf{c}_{\text{eau}} \cdot \left(t_{eq} - t_2\right) \\ \Delta H_{\textit{billes}} &= n \, \mathrm{d} \, \frac{4}{3} \pi \left(\frac{\delta}{2}\right)^3 \, \rho_{\textit{eau}} \mathbf{c}_{\text{verre}} \cdot \left(t_{eq} - t_1\right) \end{split}$$

On a alors:  $n \, \mathrm{d} \frac{4}{3} \pi \left(\frac{\delta}{2}\right)^{3} \rho_{eau} c_{\text{verre}} \cdot \left(t_{eq} - t_{1}\right) + \left(M + m_{eq}\right) c_{eau} \left(t_{eq} - t_{2}\right) = 0 \text{ et donc}:$   $c_{\text{verre}} = -\frac{\left(M + m_{eq}\right) c_{eau} \left(t_{eq} - t_{2}\right)}{n \, \mathrm{d} \frac{4}{3} \pi \left(\frac{\delta}{2}\right)^{3} \rho_{eau} \cdot \left(t_{eq} - t_{1}\right)}$ 

$$c_{\text{verre}} = -\frac{\left(M + m_{\text{eq}}\right)c_{\text{eau}}\left(t_{eq} - t_2\right)}{n d \frac{4}{3}\pi \left(\frac{\delta}{2}\right)^3 \rho_{\text{eau}} \cdot \left(t_{eq} - t_1\right)}$$

Soit, avec  $\rho_{eau} = 1000 \text{ kg} \cdot \text{m}^{-3}$ :  $c_{\text{verre}} = 871 \text{ J} \cdot \text{K}^{-1} \cdot \text{kg}$ 

II-A-1-c) La seconde identité thermodynamique donne dH = TdS + VdP = TdS pour une transformation isobare. Pour une phase condensée, incompressible, on a aussi dH = CdT. Donc TdS = CdT, soit encore  $dS = Cd \ln(T)$ 

II-A-1-d) L'entropie étant une fonction d'état, elle est extensive, et par suite :

$$\Delta S_{univers} = \Delta S_{calorimètre} + \Delta S_{eau} + \Delta S_{billes}$$

$$= (m_{eq} + M)c_{eau} \ln \left(\frac{t_{eq} + 273,15}{t_2 + 273,15}\right) + n\rho_{eau} d\frac{4}{3}\pi \left(\frac{\delta}{2}\right)^3 c_{verre} \ln \left(\frac{t_{eq} + 273,15}{t_1 + 273,15}\right)$$
Application numérique :  $\Delta S_{univers} = 0,76 \text{ J} \cdot \text{K}^{-1} > 0$ 

La variation d'entropie de l'univers est positive, la transformation est donc bien irréversible (le verre s'est refroidi, il ne pourra jamais se réchauffer spontanément).

### II-A-2) Fuite thermique par une vitre

II-A-2-a) Le radiateur fournit la puissance Joule  $\left| P_J = RI^2 = \frac{U^2}{R} \right|$  avec U = 220 V (par définition de la valeur efficace = tension continue conduisant au même effet Joule en moyenne).

II-A-2-b) La pièce reçoit la puissance thermique (<u>négative</u>, car pertes):  $P_{th,pièce} = -kS(T-T_0) < 0$ On remarquera que k est en W/m<sup>2</sup>/K

II-A-2-c) En régime permanent, la puissance des pertes doit être compensée par la puissance Joule:

$$kS(T-T_0) = \frac{U^2}{R}$$
, soit une résistance de  $R = \frac{U^2}{kS(T_1-T_0)} = 432 \Omega$ .

II-A-2-d) L'énergie de la pièce à l'instant t+dt est égale à l'énergie de la pièce à l'instant t+dténergie Joule apportée pendant dt + énergie perdue à travers la vitre pendant dt.

Soit: 
$$C \cdot T(t + dt) = C \cdot T(t) + \frac{U^2}{R} dt - kS(T - T_0) dt$$
.

L'équation différentielle vérifiée par T(t) est alors :  $\frac{dT}{dt} + \frac{kS}{C}T = \frac{U^2}{RC} + \frac{kS}{C}T_0$ 

II-A-2-e) Il s'agit d'une équation différentielle du premier ordre linéaire avec second membre constant. La constante de temps est  $\tau = \frac{C}{kS}$ . Numériquement, elle vaut  $\tau = 17857$  s (environ 5 heures). Il faudra donc un temps non négligeable pour chauffer la salle!  $\tau$  est le temps caractéristique de chauffage.

II-A-2-f) Solution homogène l'équation différentielle sans second membre:  $T_{SH}(t) = A \exp(-t/\tau)$ 

Solution particulière de l'équation différentielle : c'est une constante valant  $T_{SP}(t) = \frac{U^2}{DLS} + T_0$ .

La solution totale est donc  $T(t) = A \exp(-t/\tau) + \frac{U^2}{RkS} + T_0$ .

Condition initiale: à t = 0, on a  $T(0) = A + \frac{U^2}{R L S} + T_0$ . Alors  $A = T(0) - T_0 - \frac{U^2}{R L S}$ .

Finalement, la température au cours du temps est donnée par la relation

$$T(t) = \left(T(0) - T_0 - \frac{U^2}{RkS}\right) \exp(-t/\tau) + \frac{U^2}{RkS} + T_0$$

II-A-2-g) Pour réduire les pertes thermiques, on peut utiliser un double vitrage qui va diminuer la constante k. On peut aussi utiliser des fenêtres de petites dimensions. Il faut aussi isoler les ouvertures par des joints adéquats...

### II-B) Propriétés mécaniques du verre

#### II-B-1) Coefficient de frottement

II-B-1-a) Ecrivons la statique du petit morceau de verre en projection sur l'axe (Oy). On a immédiatement  $R_n = mg \cos \alpha$  En projection sur (Ox), il vient aussi  $R_t = mg \sin \alpha$ 

II-B-1-b) Tant qu'il y a immobilité du petit morceau, on doit avoir  $\|\overrightarrow{R_t}\| \le \mu \|\overrightarrow{R_n}\|$ , soit encore  $mg \sin \alpha < \mu mg \cos \alpha$ . L'angle  $\alpha$  doit donc vérifier la condition  $\tan \alpha < \mu$ 

II-B-1-c) On a 
$$\mu = \tan 35^{\circ} \approx 0.7$$

#### II-B-2) Un modèle d'élasticité d'une fibre de verre

II-B-2-a) L'étude des dimensions montre que E est en N/m<sup>2</sup>-ou en kg/m/s<sup>2</sup>

II-B-2-b) Inversons la relation  $Y = \frac{7\ell^3 F}{E d^4}$ , ce qui conduit à  $F = \frac{E d^4}{7\ell^3} Y = kY$  Tout se passe comme si on avait un ressort de longueur à vide nulle et de constante de raideur  $k = \frac{E d^4}{7\ell^3}$ 

II-B-2-c) Numériquement, on trouve  $k = 2,9 \cdot 10^{-4} \text{ N} \cdot \text{m}^{-1}$ 

II-B-2-d) Pour le ressort envisagé, calculons le travail de la force élastique lorsque l'on étire le ressort de sa longueur à vide à la longueur  $\ell:W_{0\to\ell}=\int_0^\ell-k\cdot x\cdot \mathrm{d}x=-\frac12k\ell^2<0$  (travail résistant), le travail étant égal à la diminution de l'énergie potentielle élastique, cette dernière vaut donc  $E_p^{elas.}=\frac12k\ell^2$ 

L'énergie potentielle élastique de la fibre est alors  $E_{elas} = \frac{1}{2}kY^2 = \frac{Ed^4}{14\ell^3}Y^2$ 

II-B-2-e) L'énergie mécanique de la fibre est la somme de son énergie cinétique et de son énergie potentielle de flexion calculée en II-B-2-d :  $E_{m\acute{e}ca} = \rho \, \ell \, d^2 \left( \frac{\mathrm{dY}}{\mathrm{dt}} \right)^2 + \frac{\mathrm{E} d^4}{14 \ell^3} \, \mathrm{Y}^2$ 

On a alors 
$$E_{m\acute{e}ca} = \rho \ell d^2 \left(\frac{\text{dY}}{\text{dt}}\right)^2 + \frac{\text{E}d^4}{14\ell^3} \text{Y}^2$$

II-B-2-f) Il n'y a pas de frottement, le système est conservatif et l'énergie mécanique se conserve au cours du temps. En dérivant par rapport au temps l'expression  $E_{m\acute{e}ca} = \rho \, \ell \, d^2 \left( \frac{\mathrm{dY}}{\mathrm{dt}} \right)^2 + \frac{\mathrm{E} \, d^4}{14 \, \ell^3} \, \mathrm{Y}^2$ ,

il vient 
$$2\rho \ell d^2 \frac{dY}{dt} \frac{d^2Y}{dt^2} + 2\frac{Ed^4}{14\ell^3} Y \frac{dY}{dt} = 0$$
, soit encore  $\frac{d^2Y}{dt^2} + \frac{Ed^2}{14\rho\ell^4} Y = 0$ 

II-B-2-g) On a donc un oscillateur harmonique de fréquence  $f_0 = \frac{1}{2\pi} \sqrt{\frac{Ed^2}{14\rho\ell^4}}$ 

II-B-2-h) Numériquement, la fréquence de la fibre de verre est  $f_0 \approx 46~{\rm Hz}$ .

## CHIMIE : Quelques propriétés chimiques de la silice

#### I) Structure

- I-1) La configuration électronique dans l'état fondamental du silicium est  $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^2$ . Le carbone appartient à la même colonne.
- I-2) Un isotope de masse atomique A possède une masse molaire de A g/mol par définition de la mole. Par une simple moyenne des masses molaires des isotopes, il vient  $M_{Si} = 28,1 \text{ g} \cdot \text{mol}^{-1}$
- I-3) La masse molaire de SiO<sub>2</sub> est :  $M_{SiO_2} = 60,1 \text{ g} \cdot \text{mol}^{-1}$
- I-4) Le schéma de Lewis de SiO<sub>2</sub> est le suivant : <O=Si=O>. C'est une molécule du type AX<sub>2</sub> dans la théorie VSEPR de Gillepsie. Cette molécule est donc linéaire. CO2 est une molécule analogue.

### II) La silice en solution

II-1) Schéma de Lewis de H<sub>4</sub>SiO<sub>4</sub> (on n'a pas représenté les deux doublets non liants des atomes d'oxygène):

II-2) On a :  $CaAl_2Si_2O_8 + 2 H_2CO_3 + 6 H_2O = 2 Al(OH)_3 + Ca^{2+} + 2 H_4SiO_4 + 2 HCO_3^{-}$ 

II-3) 
$$SiO_{2(s)} + 2 H_2O = H_4SiO_4$$
  $K_1 = [H_4SiO_4]_{eq} / 1 = 2.10^{-3} \frac{\text{mol/L}}{\text{mol/L}}$ 

II-4) En multipliant par la masse molaire de la silice, on peut dissoudre 0,12 g de silice dans un litre d'eau.

## III) Propriétés acido-basiques de la silice

III-1) Diagramme de prédominance des espèces acido-basiques de la silice dissoute : 
$$\frac{H_4SiO_4}{0} \frac{ | H_3SiO_4^{-} | | H_2SiO_4^{2-}}{pK_2=9,5} \frac{pH}{14}$$

- III-2) Pour un pH compris entre 7 et 8, on est dans le domaine de prédominance de H<sub>4</sub>SiO<sub>4</sub>: c'est cette forme qui est présente dans les eaux naturelles.
- III-3) Pour un pH compris entre 10 et 12, la réaction de dissolution est (on somme les équations bilan (1) et (2) ):

 $SiO_{2(s)} + 3 H_2O = H_3SiO_4^- + H_3O^+$ , soit en milieu basique:  $SiO_{2(s)} + H_2O + OH^- = H_3SiO_4^-$ La constante d'équilibre est alors:  $K_2$ '= $K_1K_2/K_e$ = $10^{1,8}$ 

III-4) Pour un pH compris entre 13 et 14, la réaction de dissolution est (on somme les équations

 $SiO_{2(s)} + 4 H_2O = H_2SiO_4^{2-} + 2 H_3O^+$ , soit en milieu basique:  $SiO_{2(s)} + 2OH^- = H_2SiO_4^{2-}$ La constante d'équilibre est alors:  $K_3' = K_1K_2K_3/K_e^2 = 10^{3,2}$ 

#### IV) Thermochimie de la silice

IV-1) La silice Si<sub>(s)</sub> et le dioxygène O<sub>2(g)</sub> sont des corps purs simples pris dans leur état standard de référence à la température de 298K (silicium solide et dioxygène gazeux). Leur enthalpie de formation est par définition nulle.

IV-2) Formons un cycle thermodynamique sur lequel  $\Delta H=0$ 

On a donc:  $\Delta_f H^{\circ} - (-\Delta_{sub} H^{\circ}(SiO_2)) - (-2E_{Si-O}) - \Delta_{sub} H^{\circ}(Si) - E_{O=O} = 0$ 

Donc l'enthalpie de sublimation de la silice vaut :

$$\Delta_{sub}H^{\circ}(SiO_2) = -\Delta_f H^{\circ} - 2E_{Si-O} + \Delta_{sub}H^{\circ}(Si) + E_{O=O}$$

Numériquement,  $\Delta_{sub}H^{\circ}(SiO_2) = 216 \text{ kJ} \cdot \text{mol}^{-1}$ 

## V) Cinétique de dissolution de la silice biogénique dans l'eau

V-1) On travaille ici à pH=8 pour avoir uniquement la forme DSi de la silice dissoute (on rappelle que la solubilité augmente avec le pH).

V-2) La température est un facteur cinétique : plus la température est élevée et plus la vitesse de la réaction de dissolution est grande. On a donc intérêt à travailler à température assez élevée pour avoir une vitesse de réaction correcte.

V-3) Dans le cas d'une réaction d'ordre 1, on a  $v = +\frac{d[DSi]}{dt} = k[BSi]$  Or d'après la

stoechiométrie de la réaction de dissolution, on a à chaque instant :  $[DSi] + [BSi] = \frac{n_{Bo}}{V_o}$ . Donc on

a: 
$$v = +\frac{d\left[DSi\right]}{dt} = k\left(\frac{n_{Bo}}{V_0} - \left[DSi\right]\right)$$
 Cette équation différentielle se résout

en 
$$[DSi](t) = A \exp(-kt) + \frac{n_{Bo}}{V_0}$$
, avec à  $t = 0$   $[DSi](t = 0) = A + \frac{n_{Bo}}{V_0} = 0$  Finalement,

$$\left[ \text{DSi} \right](t) = \frac{n_{Bo}}{V_0} \left( 1 - \exp(-kt) \right)$$

a:  $v = +\frac{d\left[\mathrm{DSi}\right]}{dt} = k\left(\frac{n_{Bo}}{\mathrm{V_0}} - \left[\mathrm{DSi}\right]\right)$  Cette équation différentielle se résout en  $\left[\mathrm{DSi}\right](t) = A \exp(-kt) + \frac{n_{Bo}}{\mathrm{V_0}}$ , avec à t = 0  $\left[\mathrm{DSi}\right](t = 0) = A + \frac{n_{Bo}}{\mathrm{V_0}} = 0$  Finalement,  $\left[\mathrm{DSi}\right](t) = \frac{n_{Bo}}{\mathrm{V_0}} \left(1 - \exp(-kt)\right)$ V-4) Si on trace  $\ln\left(1 - \frac{\left[\mathrm{DSi}\right](t)}{n_{Bo}} \times \mathrm{V_0}\right)$  en fonction du temps, on doit avoir une droite de pente -k

V-5) On a le tableau suivant :

$Y = \ln \left( 1 - \frac{[DSi](t)}{n_{Bo}} \times V_0 \right) (x10^{-2})$	-1,409	-2,634	-4,082	-6,828	-10,203	-13,582	-16,960	-20,334
T= Temps écoulé en heures	4	8	12	20	30	40	50	60

Une régression linéaire donne l'équation Y=  $-3,4.10^{-3}$  \* T  $-1,2.10^{-4}$  avec un coefficient de corrélation de 0,9999. La régression est très bonne. On a k=  $3,4.10^{-3}$  h<sup>-1</sup>

V-6) D'après la loi d'Arrhénius, la constante de vitesse à la température  $T_2$  est reliée à celle à température  $T_1$  par la relation  $\ln\left(\frac{k(T_2)}{k(T_1)}\right) = -\frac{E_a}{R}\left(\frac{1}{T_2} - \frac{1}{T_1}\right)$  Numériquement, la constante de vitesse à  $T_2$ =20°C est  $k(20^{\circ}C)$ =1,8.10<sup>-4</sup> h<sup>-1</sup>. La réaction est donc beaucoup plus lente qu'à 60°C. C'est pourquoi on travaille à une température plus élevée, sinon l'expérience aurait durée plusieurs semaines!

Fin du corrigé