Visita de instalación · Romero Alfa 1

Carpeta para Josner · Borealis Software Solutions

- 00 el programa en 10 minutos
- 01 guia de la visita
- 02 pruebas en sitio
- 03 guion de capacitacion
- 04 problemas y soluciones

El programa en 10 minutos

Para Josner, antes de la visita. Léelo con calma y, si puedes, instala el programa en tu propia PC y úsalo en **modo de prueba** (ver al final). No necesitas saber programar: solo entender qué hace cada pantalla.

¿Qué es y para quién?

Borealis Repuestos es el sistema de inventario, ventas y caja que hicimos para la tienda de repuestos de moto **Romero Alfa 1** (Ciudad Bolívar). La dueña es **Yoleida Romero**. Lo que más le importa:

- Que el inventario **baje solo** con cada venta y suba con cada compra (un sistema anterior «cargaba pero nunca restaba»).
- Saber **qué le toca volver a pedir**.
- Ver cada mes **cuánto tiene invertido, cuánto compró, cuánto vendió y cuánto le quedó**.
- Que **no se pierda nada**: funciona sin internet, aguanta cortes de luz y se respalda solo en su Google Drive.

No tiene licencia que caduque: el programa es de ella. Es la promesa central de Borealis con este cliente.

Palabras que vas a escuchar

Palabra	Qué es
Tasa BCV	Bolívares por dólar del Banco Central. Se descarga sola de internet; si no hay internet, la dueña la escribe.
Precio	Cada producto tiene su precio en **dólares** (con IVA). El sistema lo pasa a bolívares con la tasa del día.
Caja	La gaveta del dinero. Se **abre** en la mañana con el efectivo que hay y se **cierra** en la tarde contándolo. Sin caja abierta no se vende.
Cierre ciego	Al cerrar, quien cierra escribe lo que contó **sin ver** cuánto debería haber. Solo la dueña ve la diferencia.
Nota de entrega	El ticket de cada venta (NE-000001, NE-000002…). **No es una factura fiscal.** Los números no se saltan nunca.
Fiado	Venta a crédito. La deuda se guarda en **dólares**. Los pagos parciales se llaman **abonos** (AB-000001…).
Para pedir	Lista de productos que llegaron a su mínimo.
Respaldo	Copia de seguridad de todos los datos. Se hace sola y se copia a Google Drive.
Dueña / vendedor	Dos tipos de usuario. El **vendedor** vende, cobra, abre y cierra caja, registra abonos; **no ve costos ni ganancias**.

La pantalla principal

Al entrar se ven botones grandes. La dueña ve todos; el vendedor solo los suyos.

Botón	Para qué
Vender (F5)	La pantalla de venta. Se usa con el teclado y el lector de códigos.
Productos (F3)	Buscar y cargar productos. La dueña los crea y edita; el vendedor solo consulta.
Caja	Abrir, registrar salidas de efectivo y cerrar.
Ventas del día	Ver, reimprimir y anular notas del día.
Compras (dueña)	Registrar lo que llega de los proveedores: sube el inventario y actualiza el costo.

Botón	Para qué
Inventario (dueña)	«Para pedir», ajustes (dañado, faltante, uso interno) y conteo físico.
Fiado	Clientes, deudores, abonos, estado de cuenta.
Reportes	PDF: ventas del día, monto vendido, **resumen del mes**, inventario valorizado, para pedir.
Tasa BCV	Ver la tasa y cargarla a mano si hace falta.
Categorías, Usuarios, Configuración, Respaldo, Bitácora (dueña)	Administración.

Abajo, la **barra de estado** dice siempre: usuario, tasa, si la caja está abierta y cuándo fue el último respaldo. Arriba de los botones salen **avisos** (sin tasa, caja cerrada, productos para pedir, fiado vencido, respaldo viejo).

Una venta, de principio a fin

1. Caja → abrir con el efectivo que hay (por ejemplo 20 USD y Bs 500).
2. **F5** → escanear el producto (se agrega solo) o escribir «pastilla bera» y Enter.
3. **F9** para cobrar → **F2** efectivo USD → escribir 15 → Enter.
4. Si hay vuelto, escribir cuántos dólares se dan; el sistema dice el resto en bolívares.
5. **F9** → sale la nota de entrega por la impresora térmica.

Modo de prueba (importante para la visita)

En el menú Inicio de Windows hay dos accesos:

- **Borealis Repuestos**: los datos **reales** de la tienda.
- **Borealis Repuestos (modo de prueba)**: una base **aparte**, con una franja amarilla que dice «MODO DE PRUEBA». Todo lo que hagas ahí no toca los datos reales. **Las pruebas y la práctica se hacen siempre en modo de prueba.**

> Por qué importa: si haces una venta de prueba en el modo real, ocupa la nota NE-000001 de la dueña para siempre
>
> (las notas anuladas conservan su número). En modo de prueba no pasa nada.

Para practicar en tu PC: instala `BorealisRepuestos-1.0.0-instalador.exe`, abre «(modo de prueba)», crea una dueña de práctica (usuario `prueba`, clave `prueba123`), carga 3 productos, carga la tasa a mano en Tasa BCV, abre caja y vende. Haz esto al menos una vez antes de la visita.

Guía de la visita · paso a paso

Para Josner. Sigue los pasos en orden y marca cada casilla. Si algo no sale como dice «Debe pasar», busca el número en **04 · Problemas y soluciones** y, si no se resuelve, escríbele a Gabriel por WhatsApp (_____) con una foto de la pantalla. **No improvises con los datos de la dueña.**

Tiempo total: unas 4 horas (instalación y pruebas 2 h, capacitación 1 h 45 min, cierre 15 min).

Lo que ya sabemos de la PC

- Windows **10** (por la foto). Monitor Samsung SyncMaster de 17″ (1440×900): suficiente.
- Tiene Chrome, Firefox, Edge y **Acrobat Reader** (los PDF abren sin instalar nada).
- **Falta confirmar que sea de 64 bits** (paso 2). Si es de 32 bits, el programa **no instala**: avisa a Gabriel antes de seguir.

1. Antes de salir

- ☐ Pendrive con: `BorealisRepuestos-1.0.0-instalador.exe` y la carpeta `docs/visita` en PDF.
- ☐ Impresos: **guía rápida** (2 copias: una se queda pegada junto a la PC), **lista de pruebas** y el **acta**.
- ☐ Practicaste una venta en modo de prueba en tu PC (ver «00 · El programa en 10 minutos»).
- ☐ Confirmaste con la dueña: que tenga a mano la impresora térmica, el lector, la UPS, el cable USB de cada uno, la clave de su cuenta de Google (Gmail) y que el vendedor pueda estar en la capacitación 2.
- ☐ El número de WhatsApp de Gabriel anotado arriba.

2. Revisar la PC (10 min)

- ☐ Inicio → Configuración → Sistema → **Acerca de**. En «Tipo de sistema» debe decir **«Sistema operativo de 64 bits»**. Anota: ____ bits. Memoria (RAM instalada): ____ GB.
- ☐ Explorador de archivos → Este equipo → disco C: con **al menos 2 GB libres**. Libres: ____ GB.
- ☐ Fecha y hora de Windows correctas (abajo a la derecha). Si están mal, corrígelas: el sistema usa la fecha para la tasa, la caja y los reportes.
- ☐ Internet funciona (abre google.com en Chrome).

3. Instalar (10 min)

- ☐ Copia el instalador del pendrive al Escritorio y ábrelo con doble clic.
- ☐ Si sale **«Windows protegió su PC»** (pantalla azul): clic en **«Más información»** → **«Ejecutar de todas formas»**. Es normal: el instalador no tiene firma comercial.
- ☐ Si pide permiso de administrador: **Sí**.
- ☐ En «Accesos directos», deja marcadas **las dos** casillas (escritorio y modo de prueba). Siguiente → Instalar.
- ☐ Debe pasar: en el escritorio quedan **«Borealis Repuestos»** y **«Borealis Repuestos (modo de prueba)»**.

Si ya estaba instalada la versión preliminar (la dueña ya cargó productos):

- ☐ Antes de instalar, abre el programa normal, entra a Productos y anota cuántos productos dice abajo a la izquierda: ____. Cierra el programa.
- ☐ Instala encima (mismos pasos). Abre el programa normal: misma cantidad de productos, mismos usuarios. Ayuda → Acerca del programa dice **versión 1.0.0**. Si falta algo, **no sigas** y avisa a Gabriel.

4. Primer arranque real, con la dueña (10 min)

Abre **«Borealis Repuestos»** (el normal). Si ya tenía la preliminar, este paso no aparece: salta al 5.

- ☐ Sale el asistente «Configuración inicial». **La dueña escribe** su nombre, su usuario y **su contraseña** (mínimo 6 letras o números). **Tú no la escribas ni la anotes.** Recomiéndale anotarla en un papel guardado.

- ☐ Datos del negocio: razón social y RIF ya vienen escritos; revisa con ella el **domicilio fiscal** y el **teléfono** (salen en cada nota de entrega).
- ☐ Múltiplo de redondeo: **5,00**. Impresora y carpeta de la nube: déjalas en blanco por ahora → Terminar.
- ☐ Sale el **código de recuperación** (tipo `K7QM-3XR9-PW2H`) en un recuadro amarillo. Es lo único que le permite recuperar su clave si la olvida, y **no se vuelve a mostrar**. Que **la dueña** lo copie en un papel, letra por letra; revisen juntos que esté igual. Que lo guarde en casa o en un sobre, **no pegado en la PC**. **No le tomes foto ni lo anotes tú.** Ella marca «Ya lo anoté en papel» → Continuar.
- ☐ Debe pasar: pide usuario y contraseña; la dueña entra y ve «Hola, Yoleida…».
- ☐ **Si ya tenía la versión preliminar:** en la pantalla principal sale el aviso «Falta el código de recuperación». Usuarios → **Código de recuperación…** → Sí → mismo procedimiento del papel.

5. Impresora térmica (20 min)

- ☐ Conecta la impresora por USB, enciéndela y pon papel.
- ☐ Instala el **driver del fabricante** (viene en un CD o se descarga con la marca y el modelo de la etiqueta de abajo, por ejemplo «Xprinter XP-80 driver»). Usa la opción de **80 mm**.
- ☐ Windows → Configuración → Dispositivos → **Impresoras y escáneres**: debe aparecer. Anota el nombre exacto: _____.
- ☐ En el programa (como dueña): **Configuración** → «Impresora de tickets» → elige ese nombre → **Imprimir prueba**.
- ☐ Debe pasar: sale un ticket que dice «PRUEBA DE IMPRESORA» con acentos y eñes bien. → **Guardar**.
- ☐ Si no sale nada o sale basura: problema **P1** en «04 · Problemas y soluciones».

6. Lector de código de barras (10 min)

- ☐ Conecta el lector por USB (no necesita driver). Abre el Bloc de notas y escanea un repuesto: debe escribir el número y **saltar de línea solo**.
- ☐ Si no salta de línea o salen caracteres raros: problema **P2**.

7. Pruebas de aceptación en MODO DE PRUEBA (60 min)

- ☐ Cierra el programa normal y abre **«Borealis Repuestos (modo de prueba)»**. Debe verse la **franja amarilla**.
- ☐ Sale su propio asistente: crea una dueña de práctica (usuario `prueba`, clave `prueba123`). En Configuración elige la misma impresora.
- ☐ Sigue **«02 · Pruebas en sitio»** criterio por criterio, junto a la dueña, y marca cada uno.
- ☐ Al terminar, cierra el modo de prueba. **Nada de eso aparece en el programa normal.**

8. Google Drive y respaldo, en el programa normal (20 min)

- ☐ En Chrome entra a **google.com/drive/download** → «Descargar Drive para computadoras» → instálalo.
- ☐ **La dueña** inicia sesión con su cuenta de Google (ella escribe la clave).
- ☐ Abre el Explorador: aparece **Google Drive (G:)**. Dentro de «Mi unidad» crea la carpeta **«Respaldo Romero Alfa 1»**.
- ☐ Programa normal (como dueña) → **Configuración** → «Carpeta de respaldo en la nube» → **Elegir…** → esa carpeta → Guardar.
- ☐ **Respaldo** → **Respaldar ahora**. Debe pasar: «En la nube» muestra la fecha y hora de ahora.
- ☐ En el **celular de la dueña**, app Google Drive → carpeta «Respaldo Romero Alfa 1»: aparecen `romero_….db`, **«Inventario de hoy.pdf»** y **«Resumen del mes.pdf»** (puede tardar 1 o 2 minutos). Ábrele el resumen.
- ☐ Barra de estado de abajo: «Respaldo en la nube: …» sin color amarillo.

9. Tasa BCV y UPS (10 min)

- ☐ Programa normal → **Tasa BCV** → **Descargar del BCV ahora**. Debe pasar: muestra la tasa con «BCV automática». Si falla, problema **P5**; mientras tanto la dueña la carga a mano.
- ☐ Conecta la PC, el monitor y la impresora a la **UPS** (la PC no a la pared).

10. Capacitación (1 h 45 min)

- ☐ Sigue **«03 · Guion de capacitación»**: sesión 1 con la dueña, sesión 2 con la dueña y el vendedor. **Practican en modo de prueba**; al final les muestras que el programa normal está limpio.
- ☐ En el programa normal, la dueña crea el **usuario del vendedor** (Usuarios → Nuevo vendedor). El vendedor escribe su propia clave.
- ☐ Pega la **guía rápida** impresa junto a la computadora. Muéstrales Ayuda → Guía rápida (tecla F1).

11. Cierre (15 min)

- ☐ Pregunta a la dueña si llevar el **fiado en dólares** le funciona y anota su respuesta en el acta.
- ☐ Llenen y firmen el **acta de entrega** (al final de «02 · Pruebas en sitio»). Tómale **foto**.
- ☐ Borra del escritorio el acceso «(modo de prueba)» si la dueña no lo quiere (sigue en el menú Inicio).
- ☐ Si algo falló: copia la carpeta `C:\ProgramData\BorealisRepuestos\logs` al pendrive para Gabriel.
- ☐ Envía a Gabriel por WhatsApp: foto del acta, los datos de los pasos 2 y 5, y lo que haya quedado pendiente.
- ☐ Acuerda con la dueña el acompañamiento por WhatsApp de la **primera semana**.

Nunca hagas esto

- Borrar o mover la carpeta `C:\ProgramData\BorealisRepuestos` (ahí están **todos** los datos de la tienda).
- Hacer ventas, compras o fiados de prueba en el programa **normal**.
- **Restaurar** un respaldo en el programa normal (en modo de prueba sí puedes, es parte de las pruebas).
- Escribir o conocer las claves de la dueña o del vendedor.

Pruebas en sitio · los 12 criterios de aceptación

Para Josner, con la dueña al lado. **Todo se hace en «Borealis Repuestos (modo de prueba)»** (franja amarilla arriba). Sigue el orden: el bloque A va primero porque sus números solo dan exactos con la base vacía. Marca ■ solo si ves **exactamente** el valor en negrita. Si no coincide, anota lo que viste y sigue; al final se lo mandas a Gabriel.

Teclas útiles: **F5** vender · **F9** cobrar · **F2** efectivo USD · **F3** punto de venta · **F6** fiado · **Ctrl+N** nuevo · **Ctrl+S** guardar · **Esc** volver.

Preparación (5 min)

☐ Abrir «Borealis Repuestos (modo de prueba)». Crear la dueña de práctica: usuario `prueba`, clave `prueba123`. Razón social: déjala como viene. Múltiplo de redondeo: **5,00**.

☐ Configuración → Impresora de tickets → la térmica → Guardar.

☐ Tasa BCV → «Cargar a mano»: **231,0468** → Guardar tasa de hoy.

Bloque A · Resumen del mes (criterio 8)

1. Productos → **Nuevo producto (Ctrl+N)**:
   - Nombre «Pastillas de freno Bera 150», precio **15**, costo **10**, existencia inicial **10** → **Ctrl+Enter** (guarda y abre otra ficha).
   - Nombre «Cable eléctrico», unidad **Metro** (se marca «por fracción»), precio **0,80**, costo **0,30**, existencia inicial **100** → **Ctrl+S**.
2. Compras → **Ctrl+N** → «Nuevo proveedor…»: «Proveedor de prueba». Producto: escribe «pastillas» y Enter → cantidad **5** Enter → costo **13** Enter → **Ctrl+S**.
3. Caja → abrir con **0** USD y **0** Bs.
4. **F5** → «pastillas» Enter → cantidad **3** Enter → «cable» Enter → cantidad **2,5** Enter. El total debe decir **TOTAL Bs 10.872,50**. **F9** → **F3** (punto) → Enter (completa) → **F9**. Sale la nota.
5. Inventario → pestaña Ajuste → «cable» Enter → tipo **Dañado**, cantidad **2**, motivo «prueba» → Guardar ajuste.
6. **F5** → «pastillas» Enter → cantidad **1** Enter → F9 → F3 → Enter → F9. Luego **Ventas del día** → elige esa nota (la última) → **Anular venta…** → motivo «prueba».
7. Reportes → **Resumen del mes** → Ver:

☐ **8. Resumen del mes.** Inversión al cierre del mes anterior **sin dato** · Inversión hoy **USD 160,65** · Compras **USD 65,00** · Ventas con IVA **USD 47,00** y **Bs 10.872,50** · IVA **USD 6,48** · Ventas netas **USD 40,52** · Costo de lo vendido **USD 33,75** · Ganancia bruta **USD 6,77** · Pérdidas **USD 0,60** · Resultado **USD 6,17**.

8. Caja → **Cerrar caja…** → contado **0** y **0** → Cerrar caja.

Bloque B · Precio, cobro, vuelto y caja

9. Productos → Nuevo: «Producto de prueba», precio **12,50**, costo **10**, existencia inicial **20** → Ctrl+S.
10. Caja → abrir con **20** USD y **500** Bs.

☐ **3. Precio en Bs.** F5 → «producto de prueba» Enter → cantidad 1 Enter. Precio: **2.890,00** y total **Bs 2.890,00**.

☐ **4. Pago mixto y vuelto.** F9 → **F2** → **15** → Enter → en «Entrega en USD» escribe **2**. Debe decir → **y en Bs: Bs 113,61**. → **F9**.

☐ **5. Caja cuadra.** Caja: «Esperado ahora» **USD 33,00** y **Bs 386,39**.

Bloque C · Inventario

☐ **1. El inventario resta.** Productos → Nuevo: «Prueba resta», precio 1, existencia inicial **10** → Ctrl+S. F5 → «prueba resta» → cantidad **3** → F9 → F3 → Enter → F9. Productos → «prueba resta»: existencia **7 u**. Ventas del día → esa nota → Anular venta… → motivo «prueba». Productos: existencia **10 u**.

☐ **2. La compra suma y promedia.** Productos → Nuevo: «Prueba compra», precio 20, costo **10**, existencia inicial **7** → Ctrl+S. Compras → Ctrl+N → Proveedor de prueba → «prueba compra» → cantidad **3** → costo **12** → Ctrl+S. Productos → abrir «Prueba compra»: existencia **10 u** y costo **10,60**.

☐ **7. Para pedir.** Productos → Nuevo: «Prueba pedir», precio 1, **mínimo 10**, existencia inicial **9** → Ctrl+S. Inventario → Para pedir: aparece «Prueba pedir». La pantalla principal dice «Para pedir: …».

Bloque D · Fiado

☐ **6. Fiado en USD.** Fiado → Clientes → **Nuevo cliente**: cédula **12345678**, nombre «Cliente prueba» → Crear cliente. Elegirlo → **Configurar fiado…** → marcar «Puede comprar a fiado» → Guardar. F5 → **F3** → escribe 12345678 → Enter → elígelo. Agrega «producto de prueba» (Bs 2.890,00) → F9 → **F6** → F9. Fiado → Deudores: «Cliente prueba» debe **USD 12,51**. Tasa BCV → Cargar a mano **240** → Guardar. Fiado → Deudores → Cliente prueba → Registrar abono → Efectivo Bs → **1200**: debe decir «Abona **USD 5,00** · el saldo queda en **USD 7,51**» → Guardar abono (sale el comprobante). Vuelve a cargar la tasa en **231,0468**.

Bloque E · Sin internet, sin luz, permisos y respaldo

☐ **9. Sin internet.** Desconecta el cable de red y apaga el Wi-Fi. F5 → vende «producto de prueba» → F9 → F3 → Enter → F9: **sale la nota**. Caja → Cerrar caja (cuenta lo que diga el cajón de prueba). Todo funciona. Reconecta internet.

☐ **10. Sin luz.** Caja → abrir con 0 y 0. F5 → «producto de prueba» → F9 → F3 → Enter → pulsa **F9** y enseguida **mantén apretado el botón de encendido de la PC 5 segundos** (apagado forzado, como un corte de luz). Enciende la PC y abre el modo de prueba. Ventas del día: la última venta **está completa o no está** (no hay ventas a medias) y **no sale** el aviso «existencias que no cuadran».

☐ **11. Permisos.** Usuarios → Nuevo vendedor: usuario `vende`, clave `vende123`. Sesión → Cerrar sesión → entra como `vende`. En Productos, Vender, Ventas del día y Reportes **no aparece ningún costo ni ganancia**; no están los botones Compras, Inventario, Configuración, Usuarios, Respaldo ni Bitácora. Caja → Cerrar caja… → solo dice **«Cierre registrado»** (sin esperado ni diferencia). Vuelve a entrar como `prueba`.

☐ **12. Respaldo.** Respaldo → la lista tiene un respaldo con la hora del último cierre de caja. Elígelo → **Restaurar el elegido…** → Sí → escribe **RESTAURAR**. El programa se cierra y **se abre solo**, todavía en modo de prueba, con los datos de ese momento. (La copia en Google Drive ya se probó en la guía, paso 8.)

Extra · Recuperar la clave de la dueña (práctica)

☐ Al crear la dueña de práctica salió un código de recuperación: anótalo en una hoja aparte (es solo de prueba). Sesión → Cerrar sesión → **«¿Olvidó la clave de la dueña?»** → escribe ese código y la clave nueva `prueba456` dos veces → Cambiar la clave. Debe decir «Listo» y mostrar un **código nuevo**. Entra como `prueba` con `prueba456`: funciona. Enséñale a la dueña este procedimiento.

Resultado

Criterios cumplidos: __ de 12. Lo que no coincidió (criterio, qué se esperaba, qué se vio):

_____

_____

Acta de entrega

En Ciudad Bolívar, a los __ días de _____ de 20____, se instala el sistema **Borealis Repuestos 1.0.0** en PARTES Y ACCESORIO DE MOTO ROMERO ALFA 1, F.P. (RIF V-31463591-0). Se recorrieron los criterios de aceptación con el resultado anotado arriba, se configuraron la impresora, el lector y el respaldo en Google Drive, y se dio la capacitación a la dueña y al vendedor.

El fiado se lleva en dólares (deuda en USD con la tasa del día de la venta): ☐ De acuerdo ☐ Pide cambio: _____

Pendientes acordados: _____

Dueña: Yoleida Romero · C.I. _____ · Firma: _____

Por Borealis Software Solutions: Josner _____ · Firma: _____

Guion de capacitación

Para Josner. Dos sesiones. **Practican siempre en «modo de prueba»** (franja amarilla): pueden equivocarse sin miedo. Al final de cada sesión abre el programa normal y muéstrales que está limpio.

Regla de oro: **ellas y ellos tocan el teclado, tú no.** Tú explicas, señalas y esperas. Usa la guía rápida impresa.

Sesión 1 · La dueña (1 hora)

Tiempo	Tema	Qué decir y qué hace ella
5 min	Para qué sirve	«Cada venta resta del inventario sola, cada compra suma. Usted ve qué pedir y cuánto ganó en el mes. Si se va la luz, no se pierde nada; y se respalda solo en su Google Drive.»
10 min	Cargar productos	Productos → Ctrl+N. Nombre, código de barras (escanea), marca, modelos de moto, categoría, estante, precio en dólares **con IVA**, costo, mínimo, existencia inicial. **Ctrl+Enter guarda y abre otra** conservando categoría, marca y estante. Que cargue 3 productos. Explica: el precio en bolívares se calcula solo con la tasa del día.
5 min	Buscar	Productos → escribir palabras en cualquier orden: «pastilla bera 150». Rojo = para pedir.
10 min	Compras	Compras → Ctrl+N → proveedor → producto Enter, cantidad Enter, costo Enter → Ctrl+S. «Por empaque» (F4) para cajas o docenas. «El costo promedio se actualiza solo.»
5 min	Para pedir	Inventario → Para pedir; Reportes → Para pedir para imprimir o en ticket.
5 min	Ajustes y conteo	Inventario → Ajuste: dañado, faltante, uso interno (siempre con motivo). Conteo físico: elegir estante, escribir lo contado, Guardar conteo.
10 min	Resumen del mes	Reportes → Resumen del mes → Ver. Explica cada línea: inversión, compras, ventas, ganancia bruta, pérdidas, por cobrar, resultado «antes de gastos». «Esto mismo le llega al celular en Google Drive cada vez que se cierra la caja.»
5 min	Fiado	Fiado → Clientes → Nuevo cliente → Configurar fiado (límite y plazo). Deudores: vencidas en rojo. Estado de cuenta. «La deuda queda en dólares para que no pierda valor.»
5 min	Tasa, respaldo, usuarios	Tasa BCV automática; si no hay internet, Cargar a mano. Respaldo: barra de abajo, Respaldar ahora. Usuarios: ella crea al vendedor y le puede restablecer la clave. Bitácora: quién hizo qué.
5 min	Si olvida su clave	En modo de prueba: Cerrar sesión → «¿Olvidó la clave de la dueña?» → código del papel → clave nueva. «Ese papel es la llave de su sistema: guárdelo como guarda las llaves del local. Si pierde el papel, en Usuarios → Código de recuperación saca uno nuevo.»

Cierra con: «Si algo no le cuadra, no borre nada: escríbale a Borealis por WhatsApp.»

Sesión 2 · Dueña y vendedor (45 minutos)

Tiempo	Tema	Qué hacen
5 min	Abrir caja	Caja → efectivo inicial en USD y Bs → Abrir caja. «Sin caja abierta no se puede vender.»
15 min	Vender	**F5**. Escanear (se agrega solo). Escribir palabras + Enter → cantidad + Enter. Metros con coma (2,5). F4 cambia cantidad, Supr quita, F3 cliente, Esc cancela. Que cada uno haga 3 ventas.
10 min	Cobrar y vuelto	F9 → F1 Bs efectivo · F2 USD efectivo · F3 punto · F4 pago móvil. Monto + Enter; Enter vacío completa. Pago mixto (parte USD, parte punto). Vuelto: escribir los dólares que se dan, el sistema dice el resto en Bs. Que practiquen el ejemplo: total Bs 2.890 pagado con 15 USD, entrega 2 USD → Bs 113,61.

Tiempo	Tema	Qué hacen
5 min	Fiado y abonos	Cliente con fiado (F3) → F9 → F6. Abono: Fiado → Deudores → Registrar abono → sale el comprobante.
5 min	Anular	Ventas del día → Anular venta (el vendedor necesita la clave de la dueña). «Solo se anula el mismo día, con la caja abierta.»
5 min	Cerrar caja	Contar el efectivo → Caja → Cerrar caja… → escribir lo contado → sale el ticket de cierre. Al vendedor solo le dice «Cierre registrado»; la dueña ve si sobró o faltó.

Termina mostrando **Ayuda** → **Guía rápida (F1)** y la hoja impresa junto a la PC.

Preguntas que suelen hacer

- **«¿Y si se va la luz en plena venta?»** La venta queda completa o no queda; nunca a medias. Al volver, se revisa.
- **«¿Y si no hay internet?»** Todo funciona. Solo la tasa no se actualiza: se carga a mano.
- **«¿Puedo dar descuento?»** No en esta versión: el precio es el de la ficha.
- **«¿Es una factura?»** No. Es una **nota de entrega**. La factura fiscal sigue con su talonario.
- **«¿Puedo ver las ventas desde el celular?»** Los PDF «Inventario de hoy» y «Resumen del mes» llegan a su Google Drive al cerrar caja y al salir del programa.

Problemas y soluciones

Para Josner durante la visita, y para la primera semana de acompañamiento. Si nada de esto lo resuelve: foto de la pantalla a Gabriel por WhatsApp. **Nunca borres ni muevas** `C:\ProgramData\BorealisRepuestos`**.**

P1 · La impresora térmica no imprime o imprime basura

1. ¿Encendida, con papel, tapa cerrada, luz verde? ¿El cable USB va directo a la PC (no a un hub)?
2. Windows → Impresoras y escáneres → la impresora → **Imprimir página de prueba** (de Windows). Si eso tampoco imprime, el problema es el driver: reinstala el del fabricante.
3. Si Windows imprime pero el programa no: en Configuración, revisa que el nombre elegido sea **exactamente** el de Windows → Imprimir prueba.
4. Si sale basura o caracteres raros: en Windows, propiedades de la impresora, busca una opción tipo «ESC/POS», «RAW» o «Generic / Text Only» y elígela. Vuelve a probar.
5. Mientras tanto se puede vender igual: el programa ofrece **Guardar PDF** de cada nota y la venta **no se pierde**. Después se reimprime desde Ventas del día.

P2 · El lector de código de barras no funciona bien

- **No escribe nada:** cambia de puerto USB. Prueba en el Bloc de notas.
- **Escribe el código pero no salta de línea:** el lector debe enviar **Enter** al final. En su manual hay un código de barras de configuración «Add CR suffix» / «Enter»: escanéalo.
- **Cambia letras o símbolos** (por ejemplo `'` en vez de `-`): el lector está en otro idioma de teclado. En el manual, escanea el código «Latin America» o «Spanish». Los códigos solo numéricos no tienen este problema.

P3 · «Windows protegió su PC» al instalar

Clic en **Más información** → **Ejecutar de todas formas**. Si el antivirus lo bloquea, permítelo («Permitir en el dispositivo»). Es normal: el instalador no tiene firma comercial.

P4 · El programa no abre o se cierra solo

1. Reinicia la PC y vuelve a abrirlo.
2. Si sale un mensaje, tómale foto.
3. Copia la carpeta `C:\ProgramData\BorealisRepuestos\logs` a un pendrive y envíasela a Gabriel.

P5 · No baja la tasa del BCV

- Sin internet o la página del BCV caída: es normal que pase a veces. **Tasa BCV** → **Cargar a mano** (la dueña copia la tasa del día desde la página del BCV o su banco).
- La barra de abajo se pone **amarilla** si la tasa tiene más de 3 días: hay que cargarla.
- Si nunca baja aunque haya internet: avisa a Gabriel (puede que el BCV cambió su página).

P6 · «No hay tasa del día» o «La caja está cerrada» al vender

Es a propósito: sin tasa o sin caja abierta no se puede vender. Cargar la tasa (Tasa BCV) o abrir la caja (Caja).

P7 · El respaldo en la nube no se actualiza (barra amarilla)

1. ¿Google Drive para computadoras está abierto? (ícono de nube abajo a la derecha, junto a la hora). Si no, ábrelo desde el menú Inicio y que la dueña inicie sesión.
2. Configuración → «Carpeta de respaldo en la nube»: debe ser la carpeta dentro de `G:\Mi unidad`.
3. Respaldo → **Respaldar ahora**. Mira la hora de «En la nube».
4. El respaldo **local** se hace igual aunque falle la nube: los datos no se pierden.

P8 · La dueña olvidó su contraseña

1. En la pantalla de entrada: **«¿Olvidó la clave de la dueña?»** → escribe el **código de recuperación** del papel (con o sin guiones, mayúsculas o minúsculas da igual) y la clave nueva dos veces → Cambiar la clave. Sale un código nuevo: que lo anote y bote el papel viejo (el código usado ya no sirve).
2. Si **perdió el papel**: no reinstales ni borres nada. Avisa a Gabriel: tiene una herramienta de soporte.
3. Si **conoce su clave pero perdió el papel**: entra y en Usuarios → Código de recuperación… saca uno nuevo.

Para el **vendedor** es más fácil: la dueña entra y en Usuarios → Restablecer contraseña.

P9 · Usuario bloqueado

Después de 5 claves equivocadas, el usuario queda bloqueado **5 minutos**. Esperar y volver a intentar.

P10 · Aviso «existencias que no cuadran» al abrir

Algo dejó una existencia distinta de la suma de sus movimientos (no debería pasar nunca). No hagas ajustes para «arreglarlo»: anota los productos que dice, foto, y avisa a Gabriel. El programa sigue funcionando.

P11 · Se vendió algo por error

- **El mismo día y con la caja abierta:** Ventas del día → Anular venta (el vendedor necesita la clave de la dueña).
- **Si la caja ya se cerró:** ya no se anula. La dueña corrige la existencia en Inventario → Ajuste → «Entrada por corrección», con el motivo.

P12 · La letra se ve muy pequeña

Configuración → marcar **«Letra grande»** → Guardar → cerrar y volver a abrir el programa.

Dónde está cada cosa

Qué	Dónde
Programa	`C:\Program Files\Borealis Repuestos`
Datos de la tienda (no tocar)	`C:\ProgramData\BorealisRepuestos\datos\romero.db`
Respaldos locales (últimos 30)	`C:\ProgramData\BorealisRepuestos\respaldos`
Registro técnico para Gabriel	`C:\ProgramData\BorealisRepuestos\logs`
Tickets guardados en PDF	`C:\ProgramData\BorealisRepuestos\tickets`
Datos del modo de prueba	`C:\ProgramData\BorealisRepuestos-prueba`