



WHATSPROG – INTERCAMBIADOR DE MENSAGENS PROFESSOR: ADELARDO ADELINO DANTAS DE MEDEIROS

DESCRIÇÃO

O objetivo é desenvolver em C++ um aplicativo cliente-servidor, denominado WhatsProg, capaz de trocar mensagens de texto entre usuários em máquinas diferentes. O servidor se conecta com todos os clientes dos usuários e encaminha as mensagens para os destinatários corretos. A aplicação utilizará threads e sockets TCP. A comunicação entre cliente e servidor deverá utilizar a porta 23456.

Todo usuário, antes de utilizar o WhatsProg, deverá se cadastrar no servidor com um login e senha. O login deve ser único e ter entre 6 e 12 caracteres. A senha também deve ter entre 6 e 12 caracteres. Tanto no login quanto na senha os caracteres maiúsculos e minúsculos são diferentes.

Cada mensagem enviada pode ter no máximo 255 caracteres. O destinatário deve ser um usuário previamente cadastrado: caso não exista, a mensagem é rejeitada. As mensagens destinadas a um usuário que esteja conectado devem ser transmitidas imediatamente. Caso o usuário esteja desconectado, a mensagem deve ser armazenada em um buffer de mensagens. Quando o usuário se conectar, todas as mensagens armazenadas devem ser transmitidas e eliminadas do buffer.

Quando uma mensagem é lida (ou seja, visualizada em tela pelo usuário), uma notificação é enviada do cliente do destinatário para o cliente do remente, via servidor. Também são enviadas, pelo servidor, notificações quando a mensagem é recebida e quando é transmitida para o destinatário. O programa cliente exibe para o usuário a situação das mensagens que foram enviadas por ele:

- MSG ENVIADA (?): a mensagem foi enviada para o servidor.
- MSG_RECEBIDA (

 √): o servidor confirmou a recepção.
- MSG ENTREGUE (

 √/): a mensagem foi entregue (transmitida) ao destinatário pelo servidor.

As comunicações entre o cliente e o servidor, ou vice-versa, seguem um padrão:

- 1. Os primeiros 4 bytes sempre contêm um inteiro sem sinal (uint32_t) que indica o comando (ver lista de comandos a seguir)
- 2. Em seguida, seguem os parâmetros do comando, caso existam (cada comando tem um número diferente de parâmetros).
 - Os parâmetros que não têm tamanho fixo (uma string, por exemplo) seguem o mesmo padrão:
 - 2.1. Inicialmente, é transmitido um inteiro sem sinal de 4 bytes (uint32_t) contendo o número N de bytes do parâmetro
 - 2.2. Em seguida, são transmitidos N bytes com o parâmetro propriamente dito.

O programa servidor, ao encerrar, deve armazenar suas informações em arquivo, de tal forma que, ao ser lançado novamente, esteja no mesmo estado anterior. Devem ser salvos e lidos ao iniciar:

- login e senha de todos os usuários cadastrados.
- todas as mensagens ainda não entregues, com seu remetente, destinatário e texto.

COMANDOS

NOME	VALOR	PARÂMETRO 1	PARÂMETRO 2	PARÂMETRO 3
CMD_NEW_USER	1001	login: string	senha: string	-
CMD_LOGIN_USER	1002	login: string	senha: string	-
CMD_LOGIN_OK	1003	-	-	-
CMD_LOGIN_INVALIDO	1004	-	-	-





CMD_NOVA_MSG	1005	ld: uint32_t	usuário: string	texto: string
CMD_MSG_RECEBIDA	1006	Id: uint32_t	-	-
CMD_MSG_ENTREGUE	1007	Id: uint32_t	-	-
CMD_MSG_LIDA1	1008	Id: uint32_t	usuário: string	-
CMD_MSG_LIDA2	1009	Id: uint32_t	-	-
CMD_ID_INVALIDA	1010	Id: uint32_t	-	-
CMD_USER_INVALIDO	1011	Id: uint32_t	-	-
CMD_MSG_INVALIDA	1012	Id: uint32_t	-	-
CMD_LOGOUT_USER	1013	-	-	-

CASOS DE USO

A - Cadastro de novo usuário

- 1) O usuário digita login e senha.
- 2) O cliente se conecta ao servidor e envia CMD NEW USER (caso de uso I), com parâmetros:
 - login: string
 - senha: string
- 3) O servidor testa se o novo usuário é válido e se já não existe outro com mesmo login:
 - a) Se for válido:
 - i) Cadastra o novo usuário.
 - ii) Conecta o cliente, associando com o nome de login enviado.
 - iii) Responde CMD LOGIN OK (Caso de uso H), sem parâmetros.
 - iv) O cliente pode começar a utilizar a conexão para troca de mensagens.
 - b) Se não for válido:
 - i) Responde CMD LOGIN INVALIDO (Caso de uso H), sem parâmetros.
 - ii) Servidor fecha a conexão.

B - Conexão de usuário

- 1) O usuário digita login e senha.
- 2) O cliente se conecta ao servidor e envia CMD_LOGIN_USER (caso de uso I), com parâmetros:
 - login: string
 - senha: string
- 3) O servidor testa se o usuário é válido:
 - usuário está cadastrado;
 - a senha está correta; e
 - já não existe nenhum outro cliente conectado com esse mesmo login.
 - a) Se for válido:
 - i) Conecta o cliente, associando com o nome de login enviado.
 - ii) Responde CMD LOGIN OK (Caso de uso H),, sem parâmetros.
 - iii) Se for o caso, envia para o cliente todas as eventuais mensagens que sejam destinadas a ele e que estejam armazenadas com status MSG RECEBIDA (Caso de uso D).
 - iv) O cliente pode começar a utilizar a conexão para troca de mensagens.
 - b) Se não for válido:
 - i) Responde CMD_LOGIN_INVALIDO (Caso de uso H), sem parâmetros.
 - ii) Servidor fecha a conexão.

C – Envio de mensagem (do cliente remetente para o servidor)





- 1) O usuário escolhe uma conversa (ou cria uma nova conversa, caso seja a primeira mensagem com esse outro usuário) e digita o texto de uma mensagem.
- 2) O cliente armazena a mensagem no buffer da conversa apropriada, com dados:
 - Id
 - remetente (seu próprio nome, já que o destinatário está armazenado na conversa)
 - texto
 - status MSG ENVIADA.
- 3) O cliente remetente envia CMD NOVA MSG para o servidor (Caso de uso I),, com parâmetros:
 - Id única da mensagem: uint32_t
 - Nome do usuário (destinatário): string
 - Texto da mensagem: string
- 4) O servidor testa se a mensagem está correta:
 - Id é única para aquele cliente.
 - Destinatário é um usuário cadastrado.
 - Texto obedece às restrições de tamanho.
 - a) Se estiver correta:
 - i) Envia CMD MSG RECEBIDA para o remetente, com parâmetro Id (Caso de uso H).
 - ii) Armazena a mensagem no buffer correspondente ao remetente, com dados:
 - Ic
 - destinatário
 - texto
 - status MSG RECEBIDA.
 - iii) Caso o destinatário esteja conectado, envia a mensagem para ele (Caso de uso D).
 - b) Se não estiver correta, responde para o remetente (Caso de uso H):
 - i) Se o erro foi na ld, CMD ID INVALIDA, com parâmetro ld.
 - ii) Se o erro foi no destinatário, CMD USER INVALIDO, com parâmetro Id.
 - iii) Se o erro foi no texto, CMD MSG INVALIDA, com parâmetro ld.

D – Envio de mensagem (do servidor para um cliente destinatário)

Esse caso de uso acontece logo após a recepção pelo servidor de uma mensagem destinada a um cliente conectado (continuação do caso C.4.a.iii) ou quando um cliente se conecta e existem mensagens que foram enviadas para ele por outros clientes enquanto ele esteve desconectado (continuação do caso B.3.a.iii).

- 1) O servidor seleciona uma mensagem que:
 - esteja no buffer de algum outro cliente;
 - tenha o cliente em questão como destinatário; e
 - tenha status MSG RECEBIDA.
- 2) O servidor envia CMD NOVA MSG para o destinatário (Casos de uso E e H), com parâmetros:
 - Id da mensagem que foi atribuída pelo remetente: uint32_t
 - Nome do usuário (remetente): string
 - Texto da mensagem: string
- 3) O servidor altera a mensagem no buffer correspondente para o status MSG_ENTREGUE.
- 4) O servidor envia CMD MSG ENTREGUE para o remetente, com parâmetro Id (Caso de uso H).

E – Recepção de mensagem (pelo cliente destinatário)

- 1) Caso ainda não exista uma conversa associada ao remetente, cria a nova conversa.
- 2) O cliente armazena a mensagem na conversa apropriada, com dados:





- Id
- Remetente (o nome do outro usuário)
- texto
- status MSG ENTREGUE.
- 3) Caso a conversa esteja sendo visualizada no momento, entra na fase de envio de confirmação de leitura para o remetente (Caso de uso F).

F – Visualização de conversa (pelo cliente destinatário)

- 1) Quando uma conversa for visualizada (exibida em tela), o cliente procura todas as mensagens daquela conversa com as seguintes características:
 - O autor (remetente) é o outro cliente da conversa, e não o próprio usuário.
 - O status é status MSG_ENTREGUE.
- 2) Para cada mensagem encontrada:
 - a) O cliente destinatário altera a mensagem no buffer correspondente para o status MSG LIDA.
 - b) O destinatário envia para o servidor CMD MSG LIDA1 (Caso de uso I), com parâmetros:
 - Id única da mensagem: uint32_t
 - Nome do usuário (remetente): string
 - c) O servidor altera a mensagem no buffer para o status MSG_LIDA.
 - d) O servidor envia para o remetente CMD MSG LIDA2 (Caso de uso H), com parâmetro Id.

G - Desconectar usuário

- 1) O cliente envia CMD LOGOUT USER para o servidor (Caso de uso I), sem parâmetros.
- 2) O servidor desloga o cliente associado à conexão e fecha a conexão.

H - Recepção de comando pelo cliente

- 1) Se for CMD NEW USER:
 - a) Ignorar (erro do servidor).
- 2) Se for CMD LOGIN USER:
 - a) Ignorar (erro do servidor).
- 3) Se for CMD LOGIN OK:
 - a) Se for após um pedido de criação ou conexão de usuário:
 - i) Conexão estabelecida corretamente.
 - b) Se não for:
 - i) Ignorar (erro do servidor).
- 4) Se for CMD LOGIN INVALIDO:
 - a) Se for após um pedido de criação ou conexão de usuário:
 - i) Conexão incorreta: informar ao usuário.
 - b) Se não for:
 - i) Ignorar (erro do servidor).
- 5) Se for CMD NOVA MSG:
 - a) Se não houver uma conversa associada com o usuário recebido como parâmetro:
 - i) Cria nova conversa.
 - b) Insere nova mensagem na conversa com status MSG ENTREGUE.
 - c) Caso a conversa esteja sendo visualizada:
 - i) Altera o status para MSG LIDA.
 - ii) Envia CMD MSG LIDA1 para o servidor.
- 6) Se for CMD MSG RECEBIDA:
 - a) Testa se existe no buffer de alguma das minhas conversas uma mensagem que:





- tenha ld igual à que foi recebida como parâmetro;
- esteja armazenada no buffer tendo eu como remetente; e
- tenha status MSG ENVIADA.
- i) Se existir:
 - (1) Muda o status da mensagem para MSG RECEBIDA.
 - (2) Exibe para o usuário o novo status da mensagem.
- ii) Caso não exista:
 - (1) Ignorar (erro do servidor ou do cliente)
- 7) Se for CMD MSG ENTREGUE:
 - a) Testa se existe no buffer de alguma das minhas conversas uma mensagem que:
 - tenha ld igual à que foi recebida como parâmetro;
 - esteja armazenada no buffer tendo eu como remetente; e
 - tenha status MSG_ENVIADA ou MSG_RECEBIDA.
 - i) Se existir:
 - (1) Muda o status da mensagem para MSG ENTREGUE.
 - (2) Exibe para o usuário o novo status da mensagem.
 - ii) Caso não exista:
 - (1) Ignorar (erro do servidor ou do cliente)
- 8) Se for CMD MSG LIDA1:
 - a) Ignorar (erro do servidor)
- 9) Se for CMD MSG LIDA2:
 - a) Testa se existe no buffer de alguma das minhas conversas uma mensagem que:
 - tenha Id igual à que foi recebida como parâmetro;
 - esteja armazenada no buffer tendo eu como remetente; e
 - tenha status msg enviada ou msg recebida ou msg entregue.
 - i) Se existir:
 - (1) Muda o status da mensagem para MSG LIDA.
 - (2) Exibe para o usuário o novo status da mensagem.
 - ii) Caso não exista:
 - (1) Ignorar (erro do servidor ou do cliente)
- 10) Se for CMD_ID_INVALIDA, CMD_USER_INVALIDO ou CMD_MSG_INVALIDA:
 - a) Testa se existe no buffer de alguma das minhas conversas uma mensagem que:
 - tenha Id igual à que foi recebida como parâmetro;
 - esteja armazenada no buffer tendo eu como remetente; e
 - tenha status MSG ENVIADA.
 - i) Se existir:
 - (1) Remove a mensagem do buffer da conversa.
 - (2) Exibe para o usuário a mensagem de erro apropriada.
 - ii) Caso não exista:
 - (1) Ignorar (erro do servidor ou do cliente)
- 11) Se for CMD LOGOUT USER:
 - a) Ignorar (erro do servidor).
- 12) Se for um comando desconhecido:
 - a) Ignorar (erro do servidor).

I – Recepção de comando pelo servidor

- 1) Se for CMD NEW USER:
 - a) Testa se o cliente associado à conexão já está associado a um usuário.
 - i) Se estiver:
 - (1) Fecha a conexão (erro do cliente)





- ii) Se não estiver:
 - (1) Testa se:
 - login tem o tamanho apropriado;
 - senha tem o tamanho apropriado; e
 - não existe usuário já cadastrado com o mesmo login.
 - (a) Se válido:
 - (i) Cadastra o usuário associado à conexão.
 - (ii) Envia CMD LOGIN OK.
 - (b) Se não for válido:
 - (i) Envia CMD_LOGIN_INVALIDO.
 - (ii) Fecha a conexão.
- 2) Se for CMD LOGIN USER:
 - a) Testa se o cliente associado à conexão já está associado a um usuário.
 - i) Se estiver:
 - (1) Fecha a conexão (erro do cliente).
 - ii) Se não estiver:
 - (1) Testa se:
 - login tem o tamanho apropriado;
 - senha tem o tamanho apropriado;
 - já existe usuário cadastrado com esse login; e
 - não existe nenhum outro cliente conectado com esse mesmo login.
 - (a) Se válido:
 - (i) Cadastra o usuário associado à conexão.
 - (ii) Envia CMD LOGIN OK.
 - (iii) Testa se existem mensagens armazenadas que:
 - sejam destinadas ao usuário; e
 - tenham status MSG RECEBIDA.
 - 1. Caso existam, para cada mensagem:
 - a. Envia a mensagem para o cliente recém-conectado.
 - b. Muda status para MSG ENTREGUE.
 - c. Envia CMD MSG ENTREGUE para o remetente.
 - (b) Se não for válido:
 - (i) Envia CMD LOGIN INVALIDO.
 - (ii) Fecha a conexão.
- 3) Se for CMD_LOGIN_OK:
 - a) Fecha a conexão (erro do cliente).
- 4) Se for CMD LOGIN INVALIDO:
 - a) Fecha a conexão (erro do cliente).
- 5) Se for CMD NOVA MSG:
 - a) Testa se:
 - a Id é válida (não existe outra mensagem do mesmo remetente com mesma Id);
 - o usuário é válido (tamanho correto) e está cadastrado; e
 - o texto é válido (tamanho correto)
 - i) Se válido:
 - (1) Armazena a mensagem com status MSG RECEBIDA.
 - (2) Envia CMD MSG RECEBIDA para o remetente.
 - (3) Se o destinatário estiver conectado:
 - (a) Envia a mensagem para o destinatário.
 - (b) Envia CMD_MSG_ENTREGUE para o remetente.
 - ii) Se não for válido:





- (1) Envia CMD_ID_INVALIDA, CMD_USER_INVALIDO ou CMD_MSG_INVALIDA para o remetente, conforme o tipo de erro.
- 6) Se for CMD_MSG_RECEBIDA:
 - a) Fecha a conexão (erro do cliente).
- 7) Se for CMD MSG ENTREGUE:
 - a) Fecha a conexão (erro do cliente).
- 8) Se for CMD MSG LIDA1:
 - a) Testa se:
 - existe no buffer mensagem com aquela Id; e
 - o remetente é o usuário enviado como parâmetro.
 - i) Caso exista:
 - (1) Altera o status para MSG LIDA.
 - (2) Envia CMD_MSG_LIDA2 para o remetente.
 - ii) Caso não exista:
 - (1) Fecha a conexão (erro do cliente).
- 9) Se for CMD MSG LIDA2:
 - a) Fecha a conexão (erro do cliente).
- 10) Se for CMD_ID_INVALIDA, CMD_USER_INVALIDO ou CMD_MSG_INVALIDA:
 - a) Fecha a conexão (erro do cliente).
- 11) Se for CMD LOGOUT USER:
 - a) Desloga o cliente e fecha a conexão.
- 12) Se for um comando desconhecido:
 - a) Fecha a conexão (erro do cliente).