
Flexbox CSS

Flexbox CSS es un sistema de maquetación **unidimensional**, pensado principalmente para el acomodo interno de los elementos, componentes y/o widgets de una interfaz de usuario.

Conceptos Básicos

- Contenedor Padre (Flex Container).
- Elementos Hijos (Flex Items).
- Eje Principal (Main Axis)
- Eje Transversal (Cross Axis).



Propiedades CSS

Flexbox tiene 14 propiedades CSS, 8 que aplican al contenedor padre y 6 a los elementos hijos, a continuación te doy una definición muy puntual sobre cada propiedad, así como los posibles valores que pueden aceptar.

El primer valor que enlisto en cada propiedad es el que toman por defecto.


Propiedades del contenedor padre

display: Define que una caja será flexbox de bloque o flexbox de línea.

display: flex | inline-flex;


flex-direction: Define el eje principal (*main axis*) *row* - X, *column* - Y.

flex-direction: row | row-reverse | column | column-reverse;



flex-wrap: Define si la caja flexbox envuelve o NO a sus hijos.

flex-wrap: nowrap | wrap | wrap-reverse;




flex-flow: Es un shorthand de flex-direction y flex-wrap.


flex-flow: flex-direction flex-wrap;

justify-content: Define la alineación de los hijos en el eje principal (main axis).

justify-content: flex-start | center | flex-end | space-between | space-around | space-evenly;



align-items: Define la alineación de los hijos en el eje transversal (*cross axis*), dentro de cada línea.



align-content: Define la alineación de los hijos en el eje transversal (cross axis), NO funciona cuando los hijos están en UNA sóla línea (es decir cuando flex-wrap tiene el valor de nowrap, NO FUNCIONA).

align-content: flex-start | flex-end | center | space-between | space-around | space-evenly | stretch;

Propiedades de los elementos hijos

flex-grow: Cuando la caja **flexbox** tenga espacio sobrante, es la **habilidad** o el **factor** de **crecer**, valor por defecto es 0, **NO** se aceptan valores negativos.

flex-grow: 0;

flex-shrink: Cuando la caja **flexbox NO** tenga espacio sobrante, es la **habilidad** o el **factor** de **encogerse**, valor por defecto es 1, **NO** se aceptan valores negativos.

flex-shrink: 1;

flex-basis: Es el tamaño del elemento hijo dentro de la línea de la caja flexbox.

- Si la caja flexbox tiene dirección de fila, flex-basis representa el width.
- Si la caja flexbox tiene dirección de columna, flex-basis representa el height.
- Valor por defecto auto.

flex-basis: auto | 100px | 2rem | 50% | etc...;

flex: Es un *shorthand* de las propiedades *flex-grow*, *flex-shrink* y *flex-basis*, en ese orden.

flex: 0 1 auto:

order: Representa el orden que tendrán los elementos hijos en la caja flexbox.

- Valor por defecto 0.
- Se aceptan valores positivos y negativos.
- Un valor menor siempre irá antes que un valor mayor.

order: 0 | 1 | 2 | -3 | etc...;

align-self: Sobreescribe el valor de la propiedad *align-items* sólo para el elemento hijo especificado.

align-self: stretch | flex-start | flex-end | center | baseline;

