10-2 加餐 - 手动部署并测试内网穿透

frp 下载: https://github.com/fatedier/frp/releases/tag/v0.58.1

分frp_0.58.1_android_arm64.tar.gz	11.3 MB	3 weeks ago
∯frp_0.58.1_darwin_amd64.tar.gz	12 MB	3 weeks ago
♥frp_0.58.1_darwin_arm64.tar.gz	是linux amd版本, 11.1 MB	3 weeks ago
②frp_0.58.1_freebsd_amd64.tar.gz 不是arm	11.8 MB	3 weeks ago
Ofrp_0.58.1_linux_amd64.tar.gz	11.8 MB	3 weeks ago
⊕frp_0.58.1_linux_arm.tar.gz	10.8 MB	3 weeks ago
∯frp_0.58.1_linux_arm64.tar.gz	10.6 MB	3 weeks ago
∯frp_0.58.1_linux_arm_hf.tar.gz	10.8 MB	3 weeks ago
∯frp_0.58.1_linux_mips.tar.gz	10.4 MB	3 weeks ago
∯frp_0.58.1_linux_mips64.tar.gz	10.2 MB	3 weeks ago
€ frp_0.58.1_linux_mips64le.tar.gz	9.99 MB	3 weeks ago
⊕frp_0.58.1_linux_mipsle.tar.gz	10.3 MB	3 weeks ago
⊕frp_0.58.1_linux_riscv64.tar.gz	10.7 MB	3 weeks ago
∯frp_0.58.1_windows_amd64.zip	12 MB	3 weeks ago
∯frp_0.58.1_windows_arm64.zip	10.7 MB	3 weeks ago
⊕frp_sha256_checksums.txt	1.42 KB	3 weeks ago
Source code (zip)		3 weeks ago
Source code (tar.gz)		3 weeks ago

github 提速工具,Watt Toolkit 官网: https://steampp.net/

我们做两个测试

- ssh 远程登录
- nginx 远程访问

```
C++
sudo yum install nginx # centos 安装
sudo apt install nginx # ubuntu 安装
#启动
$ nginx
#暂停
# nginx -s stop
```

nginx 首页默认 apt 安装之后,首页是:/var/www/html/XXX(index.nginx-debian.html)

frpc.toml:客户端配置样例

```
C++
#配置公网服务器上 frp 服务的 IP 与端口
serverAddr = "x.x.x.x"
serverPort = 8888
[[proxies]]
name = "ssh-serivce"
                               #名称
type = "tcp"
                               #代理类型
localIP = "127.0.0.1"
                               #本地 IP
localPort = 22
                               #内网服务监听的端口
remotePort = 8081
                               #需要在公网服务器上监听的端口,
                               #其他人未来可以通过这个端口访问
我们的本地的 22 号服务
                               #也就是说 8081 端口会映射到 22 号
端口
```

• 服务器端配置文件也可以进行复杂配置,但是我们追求简单,服务器只需要配置 bind 端口号就可以

服务器和客户端都可以这样在后台启动

```
C++
nohup ./frpc -c ./frpc.toml &> /dev/null &
nohup ./frps -c ./frps.toml &> /dev/null &
```

• **&>** /dev/null: 这是重定向操作,用于将命令的标准输出(stdout)和标准错误(stderr)都重定向到/dev/null。/dev/null是一个特殊的设备文件,向它写入的内容都会被丢弃,读取它则会立即返回文件结束。因此,这个操作的作用是忽略命令的所有输出信息。