13.智能指针的使用及其原理

1. 智能指针的使用场景分析

下面程序中我们可以看到,new了以后,我们也delete了,但是因为抛异常导,后面的delete没有得到执行,所以就内存泄漏了,所以我们需要new以后捕获异常,捕获到异常后delete内存,再把异常抛出,但是因为new本身也可能抛异常,连续的两个new和下面的Divide都可能会抛异常,让我们处理起来很麻烦。智能指针放到这样的场景里面就让问题简单多了。

```
1 double Divide(int a, int b)
2 {
      // 当b == 0时抛出异常
3
      if (b == 0)
5
              throw "Divide by zero condition!";
7
      }
      else
8
9
      {
10
          return (double)a / (double)b;
      }
11
12 }
13
14 void Func()
15 {
      // 这里可以看到如果发生除0错误抛出异常,另外下面的array和array2没有得到释放。
16
      // 所以这里捕获异常后并不处理异常,异常还是交给外面处理,这里捕获了再重新抛出去。
17
      // 但是如果array2new的时候抛异常呢,就还需要套一层捕获释放逻辑,这里更好解决方案
18
      // 是智能指针,否则代码太戳了
19
20
      int* array1 = new int[10];
      int* array2 = new int[10]; // 抛异常呢
21
22
23
      try
24
      {
25
              int len, time;
              cin >> len >> time;
26
              cout << Divide(len, time) << endl;</pre>
27
28
      }
      catch (...)
29
30
      {
              cout << "delete []" << array1 << endl;</pre>
31
              cout << "delete []" << array2 << endl;</pre>
32
33
```

```
34
                delete[] array1;
                delete[] array2;
35
36
                throw; // 异常重新抛出,捕获到什么抛出什么
37
       }
38
39
       // ...
40
41
42
       cout << "delete []" << array1 << endl;</pre>
43
       delete[] array1;
44
       cout << "delete []" << array2 << endl;</pre>
45
       delete[] array2;
46
47 }
48
49 int main()
50 {
51
       try
52
       {
53
                Func();
54
       }
       catch (const char* errmsg)
55
56
       {
57
                cout << errmsg << endl;</pre>
58
       }
       catch (const exception& e)
59
60
       {
                cout << e.what() << endl;</pre>
61
62
       catch (...)
63
64
                cout << "未知异常" << endl;
65
       }
66
67
68
       return 0;
69 }
```

2. RAII和智能指针的设计思路

RAII是Resource Acquisition Is Initialization的缩写,他是一种管理资源的类的设计思想,本质是一种利用对象生命周期来管理获取到的动态资源,避免资源泄漏,这里的资源可以是内存、文件指针、网络连接、互斥锁等等。RAII在获取资源时把资源委托给一个对象,接着控制对资源的访问,资源在对象的生命周期内始终保持有效,最后在对象析构的时候释放资源,这样保障了资源的正常释放,避免资源泄漏问题。

• 智能指针类除了满足RAII的设计思路,还要方便资源的访问,所以智能指针类还会想迭代器类一样,重载 operator*/operator->/operator[] 等运算符,方便访问资源。

```
1 template<class T>
 2 class SmartPtr
 3 {
 4 public:
 5
       // RAII
       SmartPtr(T* ptr)
 6
 7
               :_ptr(ptr)
 8
       {}
9
       ~SmartPtr()
10
11
       {
12
               cout << "delete[] " << _ptr << endl;</pre>
               delete[] _ptr;
13
14
       }
15
       // 重载运算符,模拟指针的行为,方便访问资源
16
17
       T& operator*()
18
       {
               return *_ptr;
19
20
       }
21
22
       T* operator->()
23
24
               return _ptr;
       }
25
26
27
       T& operator[](size_t i)
28
29
               return _ptr[i];
30
       }
31 private:
32
      T* _ptr;
33 };
34
35 double Divide(int a, int b)
36 {
       // 当b == 0时抛出异常
37
       if (b == 0)
38
39
           throw "Divide by zero condition!";
40
       }
41
       else
42
43
       {
```

```
return (double)a / (double)b;
44
45 }
46 }
47
48 void Func()
49 {
50
       // 这里使用RAII的智能指针类管理new出来的数组以后,程序简单多了
       SmartPtr<int> sp1 = new int[10];
51
52
       SmartPtr<int> sp2 = new int[10];
53
       for (size_t i = 0; i < 10; i++)
54
55
           sp1[i] = sp2[i] = i;
56
57
       }
58
       int len, time;
59
       cin >> len >> time;
60
       cout << Divide(len, time) << endl;</pre>
61
62 }
63
64 int main()
65 {
66
       try
67
       {
68
               Func();
69
       }
       catch (const char* errmsg)
70
71
72
              cout << errmsg << endl;</pre>
73
       catch (const exception& e)
74
75
             cout << e.what() << endl;</pre>
76
77
       }
78
       catch (...)
79
       {
             cout << "未知异常" << endl;
80
81
       }
82
83
      return 0;
84 }
```

3. C++标准库智能指针的使用

- C++标准库中的智能指针都在<memory>这个头文件下面,我们包含<memory>就可以是使用了, 智能指针有好几种,除了weak_ptr他们都符合RAII和像指针一样访问的行为,原理上而言主要是解 决智能指针拷贝时的思路不同。
- auto_ptr是C++98时设计出来的智能指针,他的特点是拷贝时把被拷贝对象的资源的管理权转移给 拷贝对象,这是一个非常糟糕的设计,因为他会到被拷贝对象悬空,访问报错的问题,C++11设计 出新的智能指针后,强烈建议不要使用auto_ptr。其他C++11出来之前很多公司也是明令禁止使用 这个智能指针的。
- unique_ptr是C++11设计出来的智能指针,他的名字翻译出来是唯一指针,他的特点的不支持拷贝,只支持移动。如果不需要拷贝的场景就非常建议使用他。
- shared_ptr是C++11设计出来的智能指针,他的名字翻译出来是共享指针,他的特点是支持拷贝, 也支持移动。如果需要拷贝的场景就需要使用他了。底层是用引用计数的方式实现的。
- weak_ptr是C++11设计出来的智能指针,他的名字翻译出来是弱指针,他完全不同于上面的智能指针,他不支持RAII,也就意味着不能用它直接管理资源,weak_ptr的产生本质是要解决shared_ptr的一个循环引用导致内存泄漏的问题。具体细节下面我们再细讲。
- 智能指针析构时默认是进行delete释放资源,这也就意味着如果不是new出来的资源,交给智能指针管理,析构时就会崩溃。智能指针支持在构造时给一个删除器,所谓删除器本质就是一个可调用对象,这个可调用对象中实现你想要的释放资源的方式,当构造智能指针时,给了定制的删除器,在智能指针析构时就会调用删除器去释放资源。因为new[]经常使用,所以为了简洁一点,unique_ptr和shared_ptr都特化了一份[]的版本,使用时 unique_ptr<Date[]> up1(new Date[5]); shared_ptr<Date[]> sp1(new Date[5]); 就可以管理new[]的资源。
- template <class T, class... Args> shared_ptr<T> make_shared
 (Args&&... args);
- shared_ptr 除了支持用指向资源的指针构造,还支持 make_shared 用初始化资源对象的值直接构造。
- shared_ptr 和 unique_ptr 都支持了operator bool的类型转换,如果智能指针对象是一个 空对象没有管理资源,则返回false,否则返回true,意味着我们可以直接把智能指针对象给if判断 是否为空。
- shared_ptr 和 unique_ptr 都得构造函数都使用explicit 修饰,防止普通指针隐式类型转换 成智能指针对象。

```
1 struct Date
2 {
3    int _year;
4    int _month;
5    int _day;
6
7    Date(int year = 1, int month = 1, int day = 1)
8     :_year(year)
```

```
9
               ,_month(month)
10
               ,_day(day)
       {}
11
12
       ~Date()
13
14
       {
15
               cout << "~Date()" << endl;</pre>
16
       }
17 };
18
19 int main()
20 {
       auto_ptr<Date> ap1(new Date);
21
22
       // 拷贝时,管理权限转移,被拷贝对象ap1悬空
       auto_ptr<Date> ap2(ap1);
23
24
       // 空指针访问,ap1对象已经悬空
25
26
       //ap1->_year++;
27
       unique_ptr<Date> up1(new Date);
28
       // 不支持拷贝
29
       //unique ptr<Date> up2(up1);
30
       // 支持移动,但是移动后up1也悬空,所以使用移动要谨慎
31
32
       unique_ptr<Date> up3(move(up1));
33
       shared_ptr<Date> sp1(new Date);
34
       // 支持拷贝
35
       shared_ptr<Date> sp2(sp1);
36
       shared_ptr<Date> sp3(sp2);
37
       cout << sp1.use_count() << endl;</pre>
38
       sp1->_year++;
39
       cout << sp1->_year << endl;</pre>
40
       cout << sp2->_year << endl;</pre>
41
42
       cout << sp3->_year << endl;</pre>
43
       // 支持移动,但是移动后sp1也悬空,所以使用移动要谨慎
44
       shared_ptr<Date> sp4(move(sp1));
45
46
       return 0;
47
48 }
```

```
1 template<class T>
2 void DeleteArrayFunc(T* ptr)
3 {
4    delete[] ptr;
```


```
5 }
6
7 template<class T>
8 class DeleteArray
9 {
10 public:
      void operator()(T* ptr)
11
12
      {
13
              delete[] ptr;
      }
14
15 };
16
17 class Fclose
18 {
19 public:
20
      void operator()(FILE* ptr)
      {
21
              cout << "fclose:" << ptr << endl;</pre>
22
23
              fclose(ptr);
24
      }
25 };
26
27 int main()
28 {
      // 这样实现程序会崩溃
29
      // unique_ptr<Date> up1(new Date[10]);
30
      // shared_ptr<Date> sp1(new Date[10]);
31
32
      // 解决方案1
33
      // 因为new[]经常使用,所以unique_ptr和shared_ptr
34
      // 实现了一个特化版本,这个特化版本析构时用的delete[]
35
      unique_ptr<Date[]> up1(new Date[5]);
36
      shared_ptr<Date[]> sp1(new Date[5]);
37
38
39
      // 解决方案2
40
      // 仿函数对象做删除器
41
      //unique_ptr<Date, DeleteArray<Date>> up2(new Date[5], DeleteArray<Date>
42
   ());
      // unique_ptr和shared_ptr支持删除器的方式有所不同
43
      // unique_ptr是在类模板参数支持的, shared_ptr是构造函数参数支持的
44
      // 这里没有使用相同的方式还是挺坑的
45
      // 使用仿函数unique_ptr可以不在构造函数传递,因为仿函数类型构造的对象直接就可以调用
46
      // 但是下面的函数指针和lambda的类型不可以
47
      unique_ptr<Date, DeleteArray<Date>> up2(new Date[5]);
48
      shared_ptr<Date> sp2(new Date[5], DeleteArray<Date>());
49
50
```

```
// 函数指针做删除器
51
       unique_ptr<Date, void(*)(Date*)> up3(new Date[5], DeleteArrayFunc<Date>);
52
       shared_ptr<Date> sp3(new Date[5], DeleteArrayFunc<Date>);
53
54
       // lambda表达式做删除器
55
       auto delArrOBJ = [](Date* ptr) {delete[] ptr; };
56
       unique_ptr<Date, decltype(delArrOBJ)> up4(new Date[5], delArrOBJ);
57
       shared_ptr<Date> sp4(new Date[5], delArrOBJ);
58
59
       // 实现其他资源管理的删除器
60
       shared_ptr<FILE> sp5(fopen("Test.cpp", "r"), Fclose());
61
       shared_ptr<FILE> sp6(fopen("Test.cpp", "r"), [](FILE* ptr) {
62
               cout << "fclose:" << ptr << endl;</pre>
63
               fclose(ptr);
64
       });
65
66
       return 0;
67
68 }
```

```
1 int main()
 2 {
       shared_ptr<Date> sp1(new Date(2024, 9, 11));
 3
 4
       shared_ptr<Date> sp2 = make_shared<Date>(2024, 9, 11);
       auto sp3 = make_shared<Date>(2024, 9, 11);
 5
       shared_ptr<Date> sp4;
 6
 7
 8
       // if (sp1.operator bool())
       if (sp1)
9
                cout << "sp1 is not nullptr" << endl;</pre>
10
11
12
       if (!sp4)
                cout << "sp1 is nullptr" << endl;</pre>
13
14
       // 报错
15
       shared_ptr<Date> sp5 = new Date(2024, 9, 11);
16
       unique_ptr<Date> sp6 = new Date(2024, 9, 11);
17
18
19
       return 0;
20 }
```

4. 智能指针的原理

- 下面我们模拟实现了auto_ptr和unique_ptr的核心功能,这两个智能指针的实现比较简单,大家了解一下原理即可。auto_ptr的思路是拷贝时转移资源管理权给被拷贝对象,这种思路是不被认可的,也不建议使用。unique_ptr的思路是不支持拷贝。
- 大家重点要看看shared_ptr是如何设计的,尤其是引用计数的设计,主要这里一份资源就需要一个引用计数,所以引用计数才用静态成员的方式是无法实现的,要使用堆上动态开辟的方式,构造智能指针对象时来一份资源,就要new一个引用计数出来。多个shared_ptr指向资源时就++引用计数, shared_ptr对象析构时就--引用计数,引用计数减到0时代表当前析构的shared_ptr是最后一个管理资源的对象,则析构资源。



```
1 namespace bit
 2 {
 3
       template<class T>
       class auto_ptr
 4
 5
       {
 6
       public:
 7
           auto_ptr(T* ptr)
 8
                    :_ptr(ptr)
 9
            {}
10
           auto_ptr(auto_ptr<T>& sp)
11
12
                    :_ptr(sp._ptr)
            {
13
                    // 管理权转移
14
                    sp._ptr = nullptr;
15
           }
16
17
           auto_ptr<T>& operator=(auto_ptr<T>& ap)
18
            {
19
```

```
// 检测是否为自己给自己赋值
20
                   if (this != &ap)
21
22
                    {
                            // 释放当前对象中资源
23
                            if (_ptr)
24
25
                                    delete _ptr;
26
                            // 转移ap中资源到当前对象中
27
28
                            _ptr = ap._ptr;
                            ap._ptr = NULL;
29
                   }
30
31
                   return *this;
32
33
           }
34
           ~auto_ptr()
35
           {
36
37
                   if (_ptr)
38
                    {
                            cout << "delete:" << _ptr << endl;</pre>
39
                            delete _ptr;
40
                   }
41
42
           }
43
44
           // 像指针一样使用
45
           T& operator*()
46
           {
                    return *_ptr;
47
48
           }
49
           T* operator->()
50
           {
51
52
                    return _ptr;
53
           }
       private:
54
55
               T* _ptr;
56
       };
57
       template<class T>
58
       class unique_ptr
59
60
       {
       public:
61
62
           explicit unique_ptr(T* ptr)
63
                    :_ptr(ptr)
           {}
64
65
66
           ~unique_ptr()
```

```
67
             {
                     if (_ptr)
 68
                     {
 69
70
                              cout << "delete:" << _ptr << endl;</pre>
71
                              delete _ptr;
 72
                     }
 73
             }
 74
             // 像指针一样使用
 75
             T& operator*()
 76
 77
             {
 78
                     return *_ptr;
             }
 79
 80
             T* operator->()
 81
 82
             {
 83
                     return _ptr;
 84
             }
 85
             unique_ptr(const unique_ptr<T>& sp) = delete;
 86
             unique_ptr<T>& operator=(const unique_ptr<T>& sp) = delete;
 87
             unique_ptr(unique_ptr<T>&& sp)
 88
 89
                     :_ptr(sp._ptr)
 90
             {
 91
                     sp._ptr = nullptr;
 92
             }
 93
             unique_ptr<T>& operator=(unique_ptr<T>&& sp)
 94
             {
 95
                     delete _ptr;
 96
                     _ptr = sp._ptr;
97
98
                     sp._ptr = nullptr;
99
             }
100
        private:
101
                 T* _ptr;
102
        };
103
        template<class T>
104
105
        class shared_ptr
        {
106
        public:
107
108
             explicit shared_ptr(T* ptr = nullptr)
109
                     : _ptr(ptr)
110
                     , _pcount(new int(1))
111
             {}
112
113
             template<class D>
```

```
114
             shared_ptr(T* ptr, D del)
115
                     : _ptr(ptr)
                     , _pcount(new int(1))
116
117
                     , _del(del)
            {}
118
119
120
            shared_ptr(const shared_ptr<T>& sp)
121
                     :_ptr(sp._ptr)
122
                     , _pcount(sp._pcount)
123
                     ,_del(sp._del)
             {
124
125
                     ++(*_pcount);
            }
126
127
            void release()
128
129
             {
                     if (--(*_pcount) == 0)
130
131
                     {
132
                            // 最后一个管理的对象,释放资源
                            _del(_ptr);
133
                            delete _pcount;
134
                            _ptr = nullptr;
135
                            _pcount = nullptr;
136
137
                     }
            }
138
139
             shared_ptr<T>& operator=(const shared_ptr<T>& sp)
140
141
142
                     if (_ptr != sp._ptr)
143
                     {
144
                             release();
145
146
                             _ptr = sp._ptr;
147
                             _pcount = sp._pcount;
148
                             ++(*_pcount);
                             _del = sp._del;
149
                     }
150
151
152
                     return *this;
153
            }
154
155
            ~shared_ptr()
156
             {
157
                     release();
158
            }
159
160
            T* get() const
```

```
161
           {
162
                   return _ptr;
           }
163
164
165
           int use count() const
166
           {
167
                   return *_pcount;
168
           }
169
170
           T& operator*()
171
           {
172
                   return *_ptr;
173
           }
174
           T* operator->()
175
176
           {
177
                   return _ptr;
178
           }
179
       private:
180
           T* _ptr;
           int* _pcount;
181
           //atomic<int>* _pcount;
182
183
           function<void(T*)> _del = [](T* ptr) {delete ptr; };
184
185
       };
186
       // 需要注意的是我们这里实现的shared_ptr和weak_ptr都是以最简洁的方式实现的,
187
       // 只能满足基本的功能,这里的weak ptr lock等功能是无法实现的,想要实现就要
188
       // 把shared_ptr和weak_ptr一起改了,把引用计数拿出来放到一个单独类型,shared_ptr
189
       // 和weak_ptr都要存储指向这个类的对象才能实现,有兴趣可以去翻翻源代码
190
       template<class T>
191
       class weak_ptr
192
193
       {
194
       public:
195
           weak_ptr()
196
           {}
197
           weak_ptr(const shared_ptr<T>& sp)
198
199
                   :_ptr(sp.get())
200
           {}
201
           weak_ptr<T>& operator=(const shared_ptr<T>& sp)
202
203
           {
204
                   _ptr = sp.get();
205
206
                   return *this;
           }
207
```


```
208
        private:
209
            T* _ptr = nullptr;
        };
210
211 }
212
213 int main()
214 {
        bit::auto_ptr<Date> ap1(new Date);
215
        // 拷贝时,管理权限转移,被拷贝对象ap1悬空
216
217
        bit::auto_ptr<Date> ap2(ap1);
218
        // 空指针访问, ap1对象已经悬空
219
        //ap1->_vear++;
220
221
222
        bit::unique_ptr<Date> up1(new Date);
        // 不支持拷贝
223
        //unique_ptr<Date> up2(up1);
224
        // 支持移动,但是移动后up1也悬空,所以使用移动要谨慎
225
226
        bit::unique_ptr<Date> up3(move(up1));
227
228
229
        bit::shared_ptr<Date> sp1(new Date);
        // 支持拷贝
230
        bit::shared_ptr<Date> sp2(sp1);
231
        bit::shared_ptr<Date> sp3(sp2);
232
        cout << sp1.use_count() << endl;</pre>
233
234
        sp1->_year++;
        cout << sp1-> year << endl;</pre>
235
        cout << sp2->_year << endl;</pre>
236
        cout << sp3->_year << endl;</pre>
237
238
239
        return 0;
240 }
```

5. shared_ptr和weak_ptr

5.1 shared_ptr循环引用问题

- shared_ptr大多数情况下管理资源非常合适,支持RAII,也支持拷贝。但是在循环引用的场景下会导致资源没得到释放内存泄漏,所以我们要认识循环引用的场景和资源没释放的原因,并且学会使用weak_ptr解决这种问题。
- 如下图所述场景,n1和n2析构后,管理两个节点的引用计数减到1
- 1. 右边的节点什么时候释放呢,左边节点中的 next管着呢, next析构后,右边的节点就释放了。
- 2. _next什么时候析构呢,_next是左边节点的的成员,左边节点释放,_next就析构了。

- 3. 左边节点什么时候释放呢,左边节点由右边节点中的_prev管着呢,_prev析构后,左边的节点就释放了。
- 4. _prev什么时候析构呢,_prev是右边节点的成员,右边节点释放,_prev就析构了。
- 至此逻辑上成功形成回旋镖似的循环引用,谁都不会释放就形成了循环引用,导致内存泄漏
- 把ListNode结构体中的_next和_prev改成weak_ptr, weak_ptr绑定到shared_ptr时不会增加它的引用计数,_next和_prev不参与资源释放管理逻辑,就成功打破了循环引用,解决了这里的问题






图1

```
1 struct ListNode
 2 {
 3
       int _data;
 4
       std::shared_ptr<ListNode> _next;
 5
       std::shared_ptr<ListNode> _prev;
 6
 7
       // 这里改成weak_ptr, 当n1->_next = n2;绑定shared_ptr时
 8
       // 不增加n2的引用计数,不参与资源释放的管理,就不会形成循环引用了
 9
       /*std::weak_ptr<ListNode> _next;
10
11
       std::weak_ptr<ListNode> _prev;*/
12
13
       ~ListNode()
14
                cout << "~ListNode()" << endl;</pre>
15
16
17 };
18
19 int main()
20 {
       // 循环引用 -- 内存泄露
21
       std::shared_ptr<ListNode> n1(new ListNode);
22
       std::shared_ptr<ListNode> n2(new ListNode);
23
24
       cout << n1.use_count() << endl;</pre>
25
26
       cout << n2.use_count() << endl;</pre>
27
28
       n1 \rightarrow next = n2;
       n2->_prev = n1;
29
30
31
       cout << n1.use_count() << endl;</pre>
```

5.2 weak_ptr

- weak_ptr不支持RAII,也不支持访问资源,所以我们看文档发现weak_ptr构造时不支持绑定到资源,只支持绑定到shared_ptr,绑定到shared_ptr时,不增加shared_ptr的引用计数,那么就可以解决上述的循环引用问题。
- weak_ptr也没有重载operator*和operator->等,因为他不参与资源管理,那么如果他绑定的 shared_ptr已经释放了资源,那么他去访问资源就是很危险的。weak_ptr支持expired检查指向的 资源是否过期,use_count也可获取shared_ptr的引用计数,weak_ptr想访问资源时,可以调用 lock返回一个管理资源的shared_ptr,如果资源已经被释放,返回的shared_ptr是一个空对象,如 果资源没有释放,则通过返回的shared_ptr访问资源是安全的。

```
1 int main()
 2 {
        std::shared_ptr<string> sp1(new string("111111"));
 3
        std::shared_ptr<string> sp2(sp1);
 4
        std::weak_ptr<string> wp = sp1;
 5
       cout << wp.expired() << endl;</pre>
 6
        cout << wp.use_count() << endl;</pre>
 7
 8
        // sp1和sp2都指向了其他资源,则weak_ptr就过期了
 9
        sp1 = make_shared<string>("2222222");
10
11
        cout << wp.expired() << endl;</pre>
        cout << wp.use_count() << endl;</pre>
12
13
        sp2 = make_shared<string>("333333");
14
        cout << wp.expired() << endl;</pre>
15
        cout << wp.use_count() << endl;</pre>
16
17
18
       wp = sp1;
        //std::shared_ptr<string> sp3 = wp.lock();
19
        auto sp3 = wp.lock();
20
        cout << wp.expired() << endl;</pre>
21
        cout << wp.use_count() << endl;</pre>
22
23
        *sp3 += "###";
24
```

```
25 cout << *sp1 << endl;
26
27
28 return 0;
29 }
```

6. shared_ptr的线程安全问题

- shared_ptr的引用计数对象在堆上,如果多个shared_ptr对象在多个线程中,进行shared_ptr的拷贝析构时会访问修改引用计数,就会存在线程安全问题,所以shared_ptr引用计数是需要加锁或者原子操作保证线程安全的。
- shared_ptr指向的对象也是有线程安全的问题的,但是这个对象的线程安全问题不归shared_ptr 管,它也管不了,应该有外层使用shared_ptr的人进行线程安全的控制。
- 下面的程序会崩溃或者A资源没释放,bit::shared_ptr引用计数从int*改成atomic<int>*就可以保证引用计数的线程安全问题,或者使用互斥锁加锁也可以。

```
1 struct AA
 2 {
 3
       int _a1 = 0;
       int _a2 = 0;
 4
 5
 6
       ~AA()
 7
       {
               cout << "~AA()" << endl;
 8
 9
       }
10 };
11
12 int main()
13 {
       bit::shared_ptr<AA> p(new AA);
14
       const size_t n = 100000;
15
16
17
       mutex mtx;
18
       auto func = [&]()
19
                for (size_t i = 0; i < n; ++i)
20
                {
21
                        // 这里智能指针拷贝会++计数
22
23
                        bit::shared_ptr<AA> copy(p);
                        {
24
25
                                unique_lock<mutex> lk(mtx);
26
                                copy->_a1++;
                                copy->_a2++;
27
```

```
28
                 }
29
        };
30
31
        thread t1(func);
32
        thread t2(func);
33
34
35
        t1.join();
36
        t2.join();
37
        cout << p->_a1 << endl;
38
        cout << p->_a2 << endl;
39
40
        cout << p.use_count() << endl;</pre>
41
42
43
        return 0;
44 }
```

7. C++11和boost中智能指针的关系

- Boost库是为C++语言标准库提供扩展的一些C++程序库的总称,Boost社区建立的初衷之一就是为 C++的标准化工作提供可供参考的实现,Boost社区的发起人Dawes本人就是C++标准委员会的成员 之一。在Boost库的开发中,Boost社区也在这个方向上取得了丰硕的成果,C++11及之后的新语法 和库有很多都是从Boost中来的。
- C++ 98 中产生了第一个智能指针auto_ptr。
- C++ boost给出了更实用的scoped_ptr/scoped_array和shared_ptr/shared_array和weak_ptr等.
- C++ TR1,引入了shared_ptr等,不过注意的是TR1并不是标准版。
- C++ 11,引入了unique_ptr和shared_ptr和weak_ptr。需要注意的是unique_ptr对应boost的 scoped_ptr。并且这些智能指针的实现原理是参考boost中的实现的。

8. 内存泄漏

8.1 什么是内存泄漏,内存泄漏的危害

什么是内存泄漏:内存泄漏指因为疏忽或错误造成程序未能释放已经不再使用的内存,一般是忘记释放或者发生异常释放程序未能执行导致的。内存泄漏并不是指内存在物理上的消失,而是应用程序分配某段内存后,因为设计错误,失去了对该段内存的控制,因而造成了内存的浪费。

内存泄漏的危害:普通程序运行一会就结束了出现内存泄漏问题也不大,进程正常结束,页表的映射关系解除,物理内存也可以释放。长期运行的程序出现内存泄漏,影响很大,如操作系统、后台服务、长时间运行的客户端等等,不断出现内存泄漏会导致可用内存不断变少,各种功能响应越来越慢,最终卡死。

8.2 如何检测内存泄漏(了解)

- linux下内存泄漏检测: linux下几款内存泄漏检测工具
- windows下使用第三方工具: windows下的内存泄露检测工具VLD使用_windows内存泄漏检测工具-CSDN博客

8.3 如何避免内存泄漏

- 工程前期良好的设计规范,养成良好的编码规范,申请的内存空间记着匹配的去释放。ps:这个理想状态。但是如果碰上异常时,就算注意释放了,还是可能会出问题。需要下一条智能指针来管理才有保证。
- 尽量使用智能指针来管理资源,如果自己场景比较特殊,采用RAII思想自己造个轮子管理。
- 定期使用内存泄漏工具检测,尤其是每次项目快上线前,不过有些工具不够靠谱,或者是收费。
- 总结一下:内存泄漏非常常见,解决方案分为两种:1、事前预防型。如智能指针等。2、事后查错型。如泄漏检测工具。