6.模板初阶

1. 泛型编程

如何实现一个通用的交换函数呢?

```
void Swap(int& left, int& right)
{
  int temp = left;
  left = right;
  right = temp;
}


void Swap(double& left, double& right)
{
  double temp = left;
  left = right;
  right = temp;
}

void Swap(char& left, char& right)
{
  char temp = left;
  left = right;
  right = temp;
}
.....
```

使用函数重载虽然可以实现,但是有一下几个不好的地方:

- 1. 重载的函数仅仅是类型不同,代码复用率比较低,只要有新类型出现时,就需要用户自己增加对应的函数
- 2. 代码的可维护性比较低,一个出错可能所有的重载均出错

那能否**告诉编译器一个模子,让编译器根据不同的类型利用该模子来生成代码**呢?



如果在C++中,也能够存在这样一个**模具**,通过给这个模具中**填充不同材料(类型)**,来**获得不同材料的铸件(即生成具体类型的代码)** ,那将会节省许多头发。巧的是前人早已将树栽好,我们只需在此乘凉。

泛型编程:编写与类型无关的通用代码,是代码复用的一种手段。模板是泛型编程的基础。



2. 函数模板

2.1 函数模板概念

函数模板代表了一个函数家族,该函数模板与类型无关,在使用时被参数化,根据实参类型产生函数的特定类型版本。

2.1 函数模板格式

template<typename T1, typename T2,.....,typename Tn>


返回值类型 函数名(参数列表){}

```
template<typename T>
void Swap( T& left, T& right)
{
  T temp = left;
  left = right;
  right = temp;
}
```

注意: typename是用来定义模板参数**关键字**, **也可以使用class(**切记: 不能使用struct代替 class)

2.3 函数模板的原理

函数模板是一个蓝图,它本身并不是函数,是编译器用使用方式产生特定具体类型函数的模具。 所以其实模板就是将本来应该我们做的重复的事情交给了编译器



在编译器编译阶段,对于模板函数的使用,编译器需要根据传入的实参类型来推演生成对应 类型的函数以供调用。比如:当用double类型使用函数模板时,编译器通过对实参类型的推演, 将T确定为double类型,然后产生一份专门处理double类型的代码,对于字符类型也是如此。

2.4 函数模板的实例化

用不同类型的参数使用函数模板时,称为函数模板的**实例化**。模板参数实例化分为:**隐式实例化 和显式实例化**。

1. 隐式实例化: 让编译器根据实参推演模板参数的实际类型

```
template < class T>
T Add(const T& left, const T& right)
{
    return left + right;
}

int main()
{
    int al = 10, a2 = 20;
    double d1 = 10.0, d2 = 20.0;
    Add(a1, a2);
    Add(d1, d2);

    /*
    该语句不能通过编译,因为在编译期间,当编译器看到该实例化时,需要推演其实参类型 通过实参a1将T推演为int,通过实参d1将T推演为double类型,但模板参数列表中只有一个T,
    编译器无法确定此处到底该将T确定为int 或者 double类型而报错
```

```
注意: 在模板中,编译器一般不会进行类型转换操作,因为一旦转化出问题,编译器就需要背黑锅
        Add(a1, d1);
        */
        // 此时有两种处理方式: 1. 用户自己来强制转化 2. 使用显式实例化
        Add(a, (int)d);
        return 0;
}
```

2. 显式实例化: 在函数名后的<>中指定模板参数的实际类型

```
int main(void)
{
   int a = 10;
   double b = 20.0;

   // 显式实例化
   Add<int>(a, b);
   return 0;
}
```

如果类型不匹配,编译器会尝试进行隐式类型转换,如果无法转换成功编译器将会报错。

2.5 模板参数的匹配原则

1. 一个非模板函数可以和一个同名的函数模板同时存在,而且该函数模板还可以被实例化为这个非模板函数

```
// 专门处理int的加法函数
int Add(int left, int right)
{
    return left + right;
}

// 通用加法函数
template<class T>
T Add(T left, T right)
{
    return left + right;
}

void Test()
{
    Add(1, 2);  // 与非模板函数匹配, 编译器不需要特化
    Add<int>(1, 2);  // 调用编译器特化的Add版本
}
```

2. 对于非模板函数和同名函数模板,如果其他条件都相同,在调动时会优先调用非模板函数而不会从该模板产生出一个实例。如果模板可以产生一个具有更好匹配的函数, 那么将选择模板

```
// 专门处理int的加法函数
int Add(int left, int right)
{
   return left + right;
```

3. 模板函数不允许自动类型转换,但普通函数可以进行自动类型转换

3. 类模板

3.1 类模板的定义格式

```
template<class T1, class T2, ..., class Tn> class 类模板名 {
    // 类内成员定义
};
```

```
#include<iostream>
using namespace std;
// 类模版
template<typename T>
class Stack
public:
   Stack(size_t capacity = 4)
       _array = new T[capacity];
       _capacity = capacity;
       _{size} = 0;
   }
   void Push(const T& data);
private:
   T* _array;
   size_t _capacity;
   size_t _size;
};
// 模版不建议声明和定义分离到两个文件.h 和.cpp会出现链接错误,具体原因后面会讲
template<class T>
void Stack<T>::Push(const T& data)
```

3.2 类模板的实例化

类模板实例化与函数模板实例化不同,**类模板实例化需要在类模板名字后跟<>,然后将实例化的 类型放在<>中即可,类模板名字不是真正的类,而实例化的结果才是真正的类。**

```
// Stack是类名,Stack<int>才是类型
Stack<int> st1; // int
Stack<double> st2; // double
```