Cluster THOR

Accéder au cluster MPI (THOR)

Pour vous connecter au cluster MPI thor, vous devez avoir un login/passe que vous pouvez obtenir à l'adresse : https://forge.univ-poitiers.fr/projects/polehpc-git

Pour vous connecter

ssh	ssh [user]@thor.univ-poitiers.fr -p86
sftp	sftp -P [user]@thor.univ-poitiers.fr
	0.6 /1 /[] []@41

scp -p86 /home/[user] [user]@thor.univ-poitiers.fr:/

Architecture

La machine de calcul Thor est un cluster MPI SGI ICE-X de 2300 coeurs. Il est composé de 115 lames de calcul bi-socket Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2680 v2 @ 2.80GHz (20 coeurs par lames) avec 32 Go de mémoire par socket soit 1.6 Go par socket. Chaque lame est raccordée à un réseau Infiniband hypercube enhanced FDR à 56 Gbit/s. Le stockage des données de calcul est basé sur un système de fichier parallèle Lustre 2.5 via le réseau Infiniband. Il offre une capacité de 56 To pour le répertoire /scratch et de 21 To pour le répertoire /home.

Gérer ses calculs

Les simulations sont soumises à la machine par un script.

Exemple de script

#PBS	-q	default
#PBS	-1	select=16:ncpus=20:mpiproc=20
#PBS	-N	NomDuJob

module load mpt NCPUS='wc -1 \$PBS_NODEFILE' mpiexec_mpt -np \$NCPUS ./moncode

Entêtes d'un script PBS

#PBS -1	Ressources demandées (cf rubrique
#PBS -N	Nom du job.
#PBS -o	Stdout du job.
#PBS -e	Stderr du job.
#PBS -q	File de destination.
#PBS -M	Adresse mail pour suivi du job.
#PBS -J	Tableau de jobs.

Demander des ressources avec PRS

Demander des r	coodurees avec 1 Do
select=xx	Nb de noeuds.
ncpus=xx	Nb de processeurs par noeuds.
mpiprocs=xx	Nb de process MPI.
walltime=hh:mm:ss	Walltime demandé.
mem=xx	Mémoire demandée (b,kb,mb,gb).

scatter / excl. place=xx Exemple 1: Je demande 180 coeurs pour un calcul MPI.

-1 select=9:ncpus=20:mpiprocs=20

Exemple 2: Je demande 200 coeurs pour un calcul MPI nécessitant 3 Go par coeur.

-1 select=20:ncpus=10:mpiprocs=10

Variables d'environnement PBS

Toutes les variables d'environnement PBS, présentées ci-dessous, peuvent être utilisées dans vos scripts pour lancer vos simulations:

PBS_JOBID	Id du job en cours.
PBS_JOBNAME	Nom du job.

PBS_O_TZ

PBS_NODEFILE Fichier contenant la liste des noeuds. File de soumission du job. PBS_QUEUE

PBS_O_HOME \$HOME copiée par qsub. \$LANG copiée par qsub. PBS_O_LANG \$LOGNAME copiée par qsub. PBS_O_LOGNAME \$PATH copiée par qsub. PBS_O_PATH \$MAIL copiée par qsub. PBS_O_MAIL PBS_O_SHELL \$SHELL copiée par qsub.

PBS_O_HOST Hostname où qsub a été exécuté. PBS_O_QUEUE File de soumission utilisée par le job. PBS_O_WORKDIR Répertoire à partir duquel qub est

\$TZ copiée par qsub.

exécuté.

Principales commandes

qsub script.pbs	Lancer un script.
qsub -I	Lancer un job intéractif.
qdel -p JOBID	Supprimer le job ID.
qstat -a	Lister tous les jobs en cours.
qstat -f JOBID	Affiche tous les détails du JOBID.
qstat -u [user]	Lister ses jobs en cours.
qstat -q	Afficher les files de soumission.
qstat -T	Affiche une estimation du démarrage du
=	job.
	7 ACC 1 111

qstat -x -u [user] Affiche l'historique des jobs pour user. tracejob -n NBJOURS Affiche les états du job JOBID en cher-JOBID

chant depuis NBJOURS.

Modules

Les modules permettent de charger simplement un code, un compilateur, une librairie.

Lister les modules disponibles. module avail

module load [MOD] Charger un code. module unload [MOD] Décharger un code.

Lister les modules chargés. module list]

Exemple: Je veux compiler un code avec Intel Studio et la librairie OpenMPI.

module load intel-compilers-14/14.0.2.144 module load openmpi/1.8.3

Stockage

Commandes principales

Afficher son quota sur les répertoires ldf

/home & /scratch.

Support

Pour toutes demandes d'aide ou de support, envoyez un mail à l'adresse: hpc@support.univ-poitiers.fr

Mésocentre SPIN.

https://forge.univ-poitiers.fr/pole-hpc-git