Wykład #5

Broadcasting & Multicasting

Rozgłaszanie - Broadcasting

Rozgłaszanie - Broadcasting

- Różne rodzaje adresowania
- Zastosowania rozgłaszania
- Adresacja
- Protokoły: UDP, IPv4, IPv6, TCP, SCTP
- Zasady rozgłaszania dla IPv4
- Przykład

Różne rodzaje adresowania

| Rodzaj adresowania | IPv4? | IPv6? | TCP/ SCTP? | UDP? | Liczba interfejsów określanych | Liczba używanych interfejsów |
|-----------------------------|-------|-------|---------------|------|--------------------------------------|------------------------------------|
| Jednostkowe - unicast | + | + | + | + | jeden | jeden |
| Swobodne - anycast | - | + | +/- | + | zbiór | jeden ze zbioru |
| Grupowe - multicast | opcja | + | - | + | zbiór | wszystkie ze zbioru |
| Rozgłaszanie - broadcast | + | - | - | + | wszystkie | wszystkie |


Broadcasting - zastosowania

- Wyszukiwanie zasobów wyszukiwanie połączenia/usługi bez znajomości adresu
- Zmniejszanie obciążenia w sieci?
- ARP (Address Resolution Protocol)
- BOOTP (Bootstrap Protocol)
- NTP (Network Time Protocol)
- Demony wyznaczania tras (routed/RIPv1)


Adresy rozgłaszania

- Adres rozgłaszania skierowany do podsieci:
 - Np. dla sieci o masce 24: 149.156.114.255
- Adres ograniczonego rozgłaszania:
 - -255.255.255.255
- Rutery nie powinny przekazywać datagramów rozgłoszeniowych

UDP unicast



Zasady rozgłaszania – UDP broadcasting



Zasady rozgłaszania – UDP broadcasting


- Datagram może być wysłany na adres rozgłoszeniowy jedynie gdy dla gniazda jest ustawiona opcja SO_BROADCAST
- Pakiety wysyłane na adres rozgłoszeniowy są także odbierane przez stacje wysyłającą – rozgłaszany datagram ma być wysłany do wszystkich stacji w podsieci
- Nie wolno wysyłać pakietów ICMP o niedostępności usługi dla rozgłaszania


Rozgłaszanie - przykład

- Klient serwer usługi daytime dwa przypadki:
 - Serwer rozsyła pakiety z określonym odstępem czasu klient tylko nasłuchuje



2. Klient wysyła zapytanie na adres rozgłoszeniowy i czeka na odpowiedź (klient nie zna adresu serwera) – *service discovery*





Rozgłaszanie grupowe Multicasting

Rozsyłanie grupowe (MULTICAST)


- Adresacja w warstwie sieciowej i łącza danych
- Rozsyłanie grupowe w sieciach lokalnych
- Rozsyłanie grupowe w sieciach rozległych
- Procedury wysyłania i odbierania pakietów dla adresacji multicast
- Opcje gniazd dla rozsyłania grupowego

Adresacja rozsyłania grupowego – IPv4

- Adresy klasy D od 224.0.0.0 do 239.255.255.255
- Adresy 224.0.0.0/24 zakres lokalny dla łącza do wykrywania topologii sieci i zarządzania, nierutowalne
 - Np. 224.0.0.1 grupa obejmująca wszystkie stacje
 - Np. 224.0.0.2 grupa obejmująca wszystkie rutery rozsyłania grupowego
- Odwzorowanie w ramki Ethernet na adres grupowy zarządzany globalnie

Adresacja rozsyłania grupowego – IPv4

- odwzorowanie na adresy Ethernetu



Adresacja rozsyłania grupowego – IPv6

- Najbardziej znaczący bajt adresu ma wartość FF
- Dwa najbardziej znaczące bajty adresu Ethernet mają wartość 33:33 – adres grupowy zarządzany lokalnie
- Bity sygnalizatorów: **4 bity** (najmłodszy bit określa adres ogólnie znany lub tymczasowy)
- Bity zakresu: 4 bity:
 - 1: lokalny dla węzła
 - 2: lokalny dla łącza
 - 5: lokalny dla siedziby
 - 8: lokalny dla organizacji
 - 14: globalny
- 32 najmniej znaczące bity kopiowane do ramki Ethernet
- FF0X:0:0:0:0:0:0:114 adres przeznaczony do eksperymentów

Adresacja rozsyłania grupowego – format adresu IPv6

| Bits | 8 | 4 | 4 | 112 |
|-------|--------------|---------------|-------|----------|
| Field | Prefix FF | flags -RPT | scope | group ID |

Scope – zasięg adresu:

0x0 – zarezerwowane

0x1 – node local

0x2 – link local

0x5 – site local


0x8 – organisation local

0xE – global

Flagi w adresie IPv6 typu multicast

| Bit | Flag | 0 | 1 |
|---------|-------------------|-------------------------------------|--|
| 0 (MSB) | Reserved | (Reserved) | (Reserved) |
| 1 | R (Rendezvous) | Rendezvous point not embedded | Rendezvous point embedded |
| 2 | P (Prefix) | Without prefix information | Address based on network prefix |
| 3 (LSB) | T (Transient) | Well-known multicast address | Dynamically assigned multicast address |

Adresacja rozsyłania grupowego IPv6 – odwzorowanie na adresy Ethernet



Adresacja rozsyłania grupowego – IPv6 – przykłady zakresu

- FF01:0:0:0:0:0:0:101 means all NTP servers on the same node as the sender.
- FF02:0:0:0:0:0:101 means all NTP servers on the same link as the sender.
- FF05:0:0:0:0:0:101 means all NTP servers at the same site as the sender.
- FF0E:0:0:0:0:0:0:101 means all NTP servers in the internet.

Adresacja rozsyłania grupowego – predefiniowane adresy IPv6, które nigdy nie powinny być używane dla grup

Reserved Multicast Addresses:

| 2. | FF00:0:0:0:0:0:0:0 FF01:0:0:0:0:0:0:0 |
|-----------------------------------|--|
| 3.4. | FF02:0:0:0:0:0:0:0 FF03:0:0:0:0:0:0:0 |
| 5. | FF04:0:0:0:0:0:0 |
| | ••••• |
| | |
| 12. | FF0B:0:0:0:0:0:0 |
| 12.13. | FF0B:0:0:0:0:0:0:0 FF0C:0:0:0:0:0:0:0 |
| | |
| 13. | FF0C:0:0:0:0:0:0 |

Adresacja rozsyłania grupowego – predefiniowane adresy IPv6

All Nodes Addresses:

FF01:0:0:0:0:0:0:1

FF02:0:0:0:0:0:1

The above multicast addresses identify the group of all IPv6 nodes, within scope 1 (node-local) or 2 (link-local).

All Routers Addresses:

FF01:0:0:0:0:0:0:2

FF02:0:0:0:0:0:0:2

FF05:0:0:0:0:0:0:2

The above multicast addresses identify the group of all IPv6 routers, within scope 1 (node-local), 2 (link-local), or 5 (site-local).

Adresacja rozsyłania grupowego – predefiniowane adresy IPv6

- Solicited-Node Address: FF02:0:0:0:0:1:FFXX:XXXX
- The above multicast address is computed as a function of a node's unicast and anycast addresses. The solicited-node multicast address is formed by taking the low-order 24 bits of the address (unicast or anycast) and appending those bits to the prefix FF02:0:0:0:0:1:FF00::/104 resulting in a multicast address in the range:
 - FF02:0:0:0:1:FF00:0000
 - To
 - FF02:0:0:0:0:1:FFFF:FFF

| Bits | 8 | 4 | 4 | 88 | 24 |
|-------|----|---|---|--------------|---------|
| Field | FF | 0 | 2 | 0:0:0:0:1:FF | XX:XXXX |

Solicited-Node multicast address

- For example, the solicited node multicast address corresponding to the IPv6 address 4037::01:800:200E:8C6C is FF02::1:FF0E:8C6C.
 IPv6 addresses that differ only in the high-order bits, e.g. due to multiple high-order prefixes associated with different aggregations, will map to the same solicited-node address thereby reducing the number of multicast addresses a node must join.
- A Solicited-Node multicast address is an IPv6 multicast address valid within the local-link (e.g. an Ethernet segment or a Frame Relay cloud). Every IPv6 host will have at least one such address per interface. Solicited-Node multicast addresses are used in Neighbor Discovery Protocol for obtaining the layer 2 linklayer addresses of other nodes.
- A host is required to join a Solicited-Node multicast group for each of its configured unicast or anycast addresses.

Adresacja rozsyłania grupowego IPv6 zbudowany w oparciu o prefiks adresu rozsyłania jednostkowego


| Bits | 8 | 4 | 4 | 8 | 8 | 64 | 32 |
|-------|----|-------|-------|----------|------|----------------|----------|
| Field | FF | flags | scope | reserved | plen | Network prefix | group ID |

Flags : **P=1**, **T=1**


Zakresy adresów rozsyłania grupowego IPv4 i IPv6

| Zalmas | Zakres | Dla protokołu IPv4 | | |
|-------------------------|--------|--------------------|------------------------------------|--|
| Zakres | IPv6 | Zakres TTL | Zakres wyznaczany administracyjnie | |
| Lokalny dla węzła | 1 | 0 | | |
| Lokalny dla łącza | 2 | 1 | 224.0.0.0 do 224.0.0.255 | |
| Lokalny dla siedziby | 5 | <32 | 239.255.0.0 do 239.255.255.255 | |
| Lokalny dla organizacji | 8 | | 239.192.0.0 do 239.195.255.255 | |
| globalny | 14 | <255 | 224.0.1.0 do 238.255.255.255 | |


Przykład datagramu UDP rozsyłanego na adres grupowy




Multicast w sieci globalnej



Multicast w sieci globalnej



Multicast w sieci globalnej



Source specific multicast

- Problem skalowalności multicastu jeden z ważnych powodów małego wykorzystania tego typu transmisji w sieci globalnej
- Brak mechanizmu/algorytmu przydziału adresów multicastowych
- Połączenie adresu nadawcy z adresem multicastowym rozwiązuje częściowo problem
- Rutery w sieci wiedzą gdzie jest nadawca, co znacznie upraszcza trasowanie

Multicast – zasady komunikacji

- Stacja nadająca wysyła pakiet na adres rozsyłania grupowego
 - Tworzy gniazdo UDP
 - Wysyła pakiet na adres typu multicast
- Stacja odbierająca przyłącza się do sesji multicastowej:
 - Tworzy gniazdo UDP
 - Przyłącza się grupy multicastowej
 - Dowiązuje się gniazda na określonym porcie
 - Odbiera pakiety

Muticast – wysyłanie

- Standardowa procedura:
 - Tworzymy gniazdo
 - Ustawiamy opcje (nieobowiązkowe):
 - setsockopt()
 - Wysyłamy datagram UDP na adres multicastowy

| Polecenie | Typ danych | Znaczenie |
|---|------------------------------------|---|
| IP_MULTICAST_IF IP_MULTICAST_TTL IP_MULTICAST_LOOP | struct ip_addr u_char u_char | Domyślny interfejs wyjściowy Określenie stałej TTL dla wyjścia Wysyłanie so samego siebie |
| IPV6_MULTICAST_IF IPV6_MULTICAST_HOPS IPV6_MULTICAST_LOOP | u_int int u_int | Domyślny interfejs wyjściowy Określenie stałej TTL dla wyjścia Wysyłanie so samego siebie |

Muticast – przyłączanie się do grupy multicastowej i odbieranie

- Tworzymy gniazdo
 - socket(AFINET, DGRAM,...)
- Ustawiamy opcje (obowiązkowe)
 - setsockopt(..., MCAST JOIN GROUP,...)
- Nasłuchujemy i odbieramy datagramy
 - bind(...)
 - recvfrom(...)

Multicast – opcje gniazd do odbioru datagramów

| Polecenie | Typ danych | Opis |
|---|--|--|
| IP_ADD_MEMBERSHIP IP_DROP_MEMBERSHIP IP_BLOCK_SOURCE IP_UNBLOCK_SOURCE IP_ADD_SOURCE_MEMBERSHIP IP_DROP_SOURCE_MEMBERSHIP | struct ip_mreq struct ip_mreq struct ip_mreq_source struct ip_mreq_source struct ip_mreq_source struct ip_mreq_source | Dołączenie do grupy Odłączenie grupy Blokada źródła Odblokowanie źródła Dołączenie/odłączenie do/od grupy "źródłowej" |
| IPV6_JOIN_GROUP IPV6_LEAVE_GROUP | struct ipv6_mreq_source struct ipv6_mreq_source | Dołączenie do grupy Odłączenie grupy |
| MCAST_JOIN_GROUP MCAST_LEAVE_GROUP MCAST_BLOCK_SOURCE MCAST_UNBLOCK_SOURCE MCAST_JOIN_SOURCE_MEMBERSHIP MCAST_LEAVE_SOURCE_MEMBERSHIP | struct group_req struct group_source_req struct group_source_req struct group_source_req struct group_source_req struct group_source_req | Dołączenie do grupy Odłączenie grupy Blokada źródła Odblokowanie źródła Dołączenie/odłączenie do/od grupy "źródłowej" |

IP_ADD_MEMBERSHIP, IPV6_JOIN_GROUP/ IPV6_ADD_MEMBERSHIP, MCAST_JOIN_GROUP

 Subskrybcja do grupy multicastowej na wskazanym interfejsie sieciowym

```
struct ip mreq {
         struct in addr imr multiaddr; /* IPv4 class D multicast addr */
         struct in addr imr interface; /* IPv4 addr of local interface */
struct ipv6 mreq {
         struct in6 addr ipv6mr multiaddr; /* IPv6 multicast addr */
         unsigned int ipv6mr interface; /* interface index, or 0 */
};
struct group req {
         unsigned int gr_interface; /* interface index, or 0 */
         struct sockaddr_storage gr_group; /* IPv4 or IPv6 multicast addr
```

IP_ADD_MEMBERSHIP, IPV6_JOIN_GROUP/ IPV6_ADD_MEMBERSHIP, MCAST_JOIN_GROUP

- Jeśli jako adres interfejsu podamy IN_ADDR_ANY (dla IPv4) lub indeks 0 (dla IPv6) to interfejs jest wybrany przez jądro systemu
- Węzeł należy do grupy multicastowej na danym interfejsie, gdy przynajmniej jeden proces należy do tej grupy na danym interfejsie
- Na jednym interfejsie można być zapisanym do wielu grup
- Dla IPv6, adresy różniące się tylko zasięgiem (scope bits) tworzą odrębne grupy multicastowe
- IP_MAX_MEMBERSHIPS stała określająca maksymalną liczbę grup do których można się zapisać na pojedynczym interfejsie

IP_DROP_MEMBERSHIP, IPV6_LEAVE_GROUP/IPV6_DROP_MEMBERSHI, MCAST_LEAVE_GROUP

- Wypisywanie się z grupy multicastowej
- Takie same struktury jak dla opcji "JOIN"
- Jeśli adresem będzie INADDR_ANY lub wartość indeksu będzie równa 0, wtedy zostanie rozwiązana pierwsza pasująca subskrypcja
- Jeśli gniazdo jest zamykane to automatycznie następuje wypisanie z grup multicastowych

IP_BLOCK_SOURCE, MCAST_BLOCK_SOURCE IP_UNBLOCK_SOURCE, MCAST_UNBLOCK_SOURCE

 Blokowanie/odblokowanie ruchu od podanego źródła

```
struct ip_mreq_source {
    struct in_addr imr_multiaddr; /* IPv4 class D multicast addr */
    struct in_addr imr_sourceaddr; /* IPv4 source addr */
    struct in_addr imr_interface; /* IPv4 addr of local interface */
};
struct group_source_req {
    unsigned int gsr_interface; /* interface index, or 0 */
    struct sockaddr_storage gsr_group; /* IPv4 or IPv6 multicast addr */
    struct sockaddr_storage gsr_source; /* IPv4 or IPv6 source addr */
}
```

Source membership

- Opcje gniazd:
 - IP_ADD_SOURCE_MEMBERSHIP (tylko IPv4),MCAST_JOIN_SOURCE_GROUP
 - IP_DROP_SOURCE_MEMBERSHIP (tylko IPv4),
 MCAST_LEAVE_SOURCE_GROUP
- Struktury jak przy blokowaniu i odblokowaniu źródła

Opcje gniazd dla rozgłaszania grupowego (1/2)

IP_MULTICAST_TTL, IPV6_MULTICAST_HOPS

 Set the IPv4 TTL or the IPv6 hop limit for outgoing multicast datagrams. If this is not specified, both will default to 1, which restricts the datagram to the local subnet.

IP_MULTICAST_LOOP, IPV6_MULTICAST_LOOP

– Enable or disable local loopback of multicast datagrams. By default, loopback is enabled: A copy of each multicast datagram sent by a process on the host will also be looped back and processed as a received datagram by that host, if the host belongs to that multicast group on the outgoing interface.

Opcje gniazd dla rozgłaszania grupowego (2/2)

• IP_MULTICAST_IF, IPV6_MULTICAST_IF

— Specify the interface for outgoing multicast datagrams sent on this socket. This interface is specified as either an in_addr structure for IPv4 or an interface index for IPv6. If the value specified is INADDR_ANY for IPv4 or is an interface index of 0 for IPv6, this removes any interface previously assigned by this socket option and the system will choose the interface each time a datagram is sent.

Multicast - przykład serwera i klienta rozgłaszania grupowego

- Serwer i klient w jednym
- Wyszukiwanie sąsiadów
- Program tworzy dwa gniazda:
 - Do wysyłania
 - Do odbierania
- Nadaje i odbiera niezależnie w dwóch procesach