

# LABORATORIO DI RETI DI CALCOLATORI

Configurazione router
Cisco: ACL e NAT


Elena Pagani

LABORATORIO di Reti di Calcolatori - A.A. 2023/2024

1/16

### router: Access Control List

 sul router esiste la possibilità di limitare il traffico in ingresso a / uscita da una rete



 $\star$  IN "rete interna" = (IN Fa1/0  $\vee$  IN Fa2/0)  $\wedge$  OUT Fa0/0

> VOI SIETE IL ROUTER!

Elena Pagan

LABORATORIO di Reti di Calcolatori - A.A. 2023/2024

### Tipi di ACL disponibili

- ACL standard <ID 1-99>: si può solo selezionare lo IP sorgente dei pacchetti da (non) far passare
- ❖ ACL extended <ID 100-199>: si possono selezionare
  - □ protocollo di livello Network o Trasporto
  - □ indirizzo sorgente e/o destinazione /\* wildcard any \*/
  - □ (insiemi di) porte /\* e quindi servizi well-known \*/
  - □ modalità: permit / deny
  - □ established: segmenti TCP con ack flag a 1
    - dal secondo passo del three-way handshake
- ACL named extended <ID 100-199>: possibilità di modifica successiva


Elena Pagani

LABORATORIO di Reti di Calcolatori - A.A. 2023/2024

3/16

# **ACL** extended: esempio

- ❖ Si permette accesso a Web Server in VLAN Uffici
- ma no ping (ICMP) nelle due VLAN (es. DoS attack)



### ACL extended: esempio <cont.>

- I. creazione ACL paradigma:
  - access-list acl# permit|deny protocol source|wildcard [port] destination|wildcard [port] [established] [log]
- applicazione a esempio:

Router(config)# access-list 110 permit TCP any host 192.168.200.200 eq 80

Router(config)# access-list 110 deny ICMP any any

- "ACL 110 permette il passaggio di segmenti TCP che arrivano da qualunque sorgente e che hanno destinazione con indirizzo 192.168.200.200 e port# uguale a 80"
- "ACL 110 nega il passaggio di pacchetti ICMP da qualunque host a qualunque altro"

Elena Pagani

LABORATORIO di Reti di Calcolatori - A.A. 2023/2024

5/16

# ACL extended: esempio <cont.>

- le regole vengono analizzate in ordine
  - □ se un pacchetto non fa match con nessuna delle regole, allora vale l'implicita deny IP any any anche se non scritta
- port number: altri qualificatori sono

lt (less than)gt (greater than)neq (not equal)range (intervallo)

II. applicazione ACL a interfaccia:

Router(config)# interface fastEthernet 4/0.200
Router(config-if)# ip access-group 110 out

 applico la ACL a tutto il traffico che esce da quella sub-interface, ovvero che entra nella VLAN Uffici

Proviamo!

Elena Pagani

LABORATORIO di Reti di Calcolatori - A.A. 2023/2024

### ACL extended: esempio <cont.>

si possono ottenere statistiche su controllo traffico

```
Router#show access-lists ?
<1-199> ACL number
WORD ACL name
| Output Modifiers
<cr>
Router#show access-lists
Extended IP access list 110
10 permit tcp any host 192.168.200.200 eq www (5 match(es))
20 deny icmp any any (1 match(es))
Extended IP access list 120
10 deny icmp any any (1 match(es))
```

si può controllare configurazione

```
Router#show ip interface fast 4/0.200
FastEthernet4/0.200 is up, line protocol is up (connected)
Internet address is 192.168.200.254/24
Broadcast address is 255.255.255
Address determined by setup command
MTU is 1500 bytes
Helper address is not set
Directed broadcast forwarding is disabled
Outgoing access list is 110
Inbound access list is not set
Proxy ARP is enabled
```


Elena Pagani

LABORATORIO di Reti di Calcolatori - A.A. 2023/2024

7/16

# **ACL** named extended: esempio

- tutti possono accedere al Server Web pubblico
- solo gli host della VLAN verde possono accedere anche al Server Web privato



Elena Pagar

LABORATORIO di Reti di Calcolatori - A.A. 2023/2024

### **ACL** named extended: esempio

#### definizione ACL:

Router(config)# ip access-list extended 100

Router(config-ext-nacl)# permit TCP any host 192.168.0.1 eq www

Router(config-ext-nacl)# deny IP any any

Router(config-ext-nacl)# exit

Router(config)# interface fastEthernet 0/0

Router(config-if)# ip access-group 100 in

- "ACL 100 permette l'ingresso dall'interfaccia fastEthernet 0/0 di tutti i segmenti TCP generati da qualunque sorgente, e destinati allo host 192.168.0.1 su porta 80"
- "ACL 100 non accetta alcun altro tipo di traffico IP"

Proviamo!


Elena Pagani

LABORATORIO di Reti di Calcolatori - A.A. 2023/2024

9/16

### **ACL** named extended: esempio

- aggiungiamo un server web pubblico esterno (Server2)
  - □ nessuno degli end system nella VLAN verde può accedervi!
  - □ dedurre la ragione con simulazione passo-passo (filtri ARP, ICMP, TCP e HTTP)



Elena Pagani

LABORATORIO di Reti di Calcolatori - A.A. 2023/2024

# **ACL** named extended: esempio

- three-way handshake: dal 2° segmento il flag ack è sempre abilitato
  - ☐ da Teoria: per riscontrare il 1° segmento SYN
  - e poi per riscontrare i segmenti dati precedenti
  - e infine per riscontrare tutti i dati e il FIN
- \* modifica ACL a interfaccia:

Router(config)# ip access-list extended 100

Router(config-ext-nacl)# 15 permit TCP any any established

- □ con inserimento della nuova regola in posizione opportuna
- verificare che ora la rete funziona come desiderato!

Elena Pagani

LABORATORIO di Reti di Calcolatori - A.A. 2023/2024

11/16

### router: Network Address Translation

- per la traduzione degli indirizzi è necessario:
- configurare le interfacce di ingresso e uscita alla rete abilitando il servizio NAT
- creare una ACL che determini quali indirizzi devono essere tradotti
- configurare il router stabilendo per quale traffico devono essere tradotti gli indirizzi (determinato dalla ACL) e qual è l'indirizzo presentato all'esterno
- ... consideriamo la medesima topologia dell'esempio precedente

Flena Pagani

LABORATORIO di Reti di Calcolatori - A.A. 2023/2024

### configurazione NAT

```
Router(config) #ip nat ?
          Inside address translation
  inside

scelta interfacce interna/esterna

  outside Outside address translation
                                            pool indirizzi nel codominio
 pool
           Define pool of addresses 🛑
Router(config) #ip nat inside ?
                                           traduzione indirizzo della sorgente
 source Source address translation
Router(config) #ip nat inside source ?
 list Specify access list describing local addresses static Specify static local->global mapping
                                                        per server
Router(config) #ip nat outside ?
 source Source address translation
Router(config) #ip nat outside source ?
         Specify access list describing local addresses
 static Specify static global->local mapping
Router(config) #ip nat outside source list ?
 <1-199> Access list number for local addresses
           Access list name for local addresses
WORD Access 11st name 101

Router(config) #ip nat outside source list 110 2
 pool Name pool of global addresses
```

ACL: bisogna definire il traffico a cui applicare la traduzione

Elena Pagani

LABORATORIO di Reti di Calcolatori - A.A. 2023/2024

13/16

# NAT: configurazione esempio

configurazione interfacce e ACL:

Router(config)# interface fastEthernet 1/0

Router(config-if)# ip nat inside

Router(config-if)# exit

Router(config)# interface fastEthernet 0/0

Router(config-if)# ip nat outside

Router(config-if)# exit

Router(config)# access-list 110 permit ip any any

la ACL non deve essere associata ad alcuna interfaccia

Elena Pagani

LABORATORIO di Reti di Calcolatori - A.A. 2023/2024

### **NAT:** configurazione esempio

configurazione servizio:

Router(config)# ip nat inside source list 110 interface fastEthernet 0/0

- "quando si fa NAT degli indirizzi interni si usi come criterio degli indirizzi da tradurre quello indicato nella ACL 110 e si traducano gli indirizzi usando l'indirizzo IP dell'interfaccia FastEthernet 0/0"
- come funziona ora la rete?
  - □ ping interno → esterno funziona
  - □ il server web pubblico nella Intranet non è più accessibile da Internet! Per forza: non ne vediamo l'indirizzo...

Elena Pagani

LABORATORIO di Reti di Calcolatori - A.A. 2023/2024

15/16

# NAT: configurazione esempio

#### accesso a servizi interni:

❖ mapping tra indirizzo esterno e porta → indirizzo interno e porta servizio: port forwarding

Router(config)# ip nat inside source static tcp  $IP_{interno}$   $porta_{interna}$   $IP_{esterno}$   $porta_{esterna}$ 

- nel nostro esempio:
  - □ IP\_interno = 192.168.0.1 porta\_interna = 80
  - □ IP\_esterno = 10.0.0.254 porta esterna = 80
- ora tutto funziona come atteso!
  - simulazione passo-passo di accesso a web server pubblico per osservare la rimarcatura pacchetti

Elena Pagani

LABORATORIO di Reti di Calcolatori - A.A. 2023/2024