# 计算机导论课程 课后作业 #2 参考答案

交作业时间: 2018.11.07 @ 14:00

注意:在作业中学生必须做到如下几点:

- 请将答案单独写到一张白纸上或者作业本上,不接受在原题上涂鸦式的答案提交
- 尽可能请给出详细的解题步骤与思路,而不是最终答案;
- 个别题目的答案不是唯一的,仅作参考,希望同学们集思广益!
- 解答中的\*表示的是乘法运算
- [1] 哪一个指令集的什么性能指标更好?请详细解释
  - (1)比较执行时间:

T(CISC)=P\*8T=8PT 而 T(RISC)=2P\*2T=4PT 所以 RISC 的等效指令时间更短

(2) 比较 MIPS 指标 MIPS (CISC) = P/(8T\*10^6) 而 MIPS (RISC) = 2P/(2T\*10^6) 所以 RISC 的指令执行速度更快

- [2] 执行下面这个计算需要 CPU 花费多少时间?请问如何优化这个 CPU 系统使得能够减少公式(2.1)的执行时间。
- (1) 执行时间: T=10\*2+1=21s
- (2)如何优化:最直接的做法可以将  $d=a\times b-a\times c$  化为  $d=a\times (b-c)$ ,这样 CPU 少执行一次乘法;或者我们可以通过优化 CPU 的乘法指令和加减法指令的执行时间来优化这个 CPU 系统
- [3] 比较两台机器 M1 和 M2 的性能
  - 1) M2 更快, 快(2.0-1.5) /2.0=0.25 倍
  - 2) M2 更快,快(5.0-4.0)/5.0=0.2 倍
  - 3) MIPS (M1) = (5\*10^9) / (60\*10^6) = 250/3 MIPS (M2) = (6\*10^9) / (60\*10^6) = 100
  - 4) MIPS (M1) = (1\*10^9) / (60\*10^6) = 50/3 MIPS (M2) = (1.5\*10^9) / (60\*10^6) = 25

- [4] (a)  $T=(7.5*10^9)*0.8/(2.5*10^9)=2.4s$ 
  - (b) 百分比为 2.4/3=80%
- [5] 平均 CPI=1. 0\*45%+1. 4\*12%+1. 7\*18%+1. 2\*25%=1. 224 改善: 求当 ALU 的 CPI 无限接近于 0 的时候的极限 CPU, 此时平均 CPI=0. 774

## [6] 简要说明 RISC 与 CISC 处理器的主要区别

- CISC: ①指令系统复杂,表现在指令数多,寻址方式多,指令格式多
  - ②绝大多数指令需要多个时钟周期才能执行完成
  - ③各种指令都可访问存储器
  - 4)采用微程序控制
  - ⑤有专用寄存器
  - ⑥难以用优化编译生成高效的目标代码程序
- RICS: ①简化的指令系统,表现在指令数较少、基本寻址方式少、指令格式少、指令字长度一致
  - ②以寄存器-寄存器方式工作
  - ③以流水方式工作,从而可在一个时钟周期内执行完毕一条指令
  - ④使用较多的通用寄存器以减少访存 不设置或少设置专用寄存器
  - ⑤采用由阵列逻辑实现的组合电路控制器,不用或少用微程序
  - ⑥采用优化编译技术,保证流水线畅通,对寄存器分配进行优化
- [7] 请简述冯·诺依曼体系结构的要点,及非冯·诺依曼计算机与冯·诺依曼体系结构的主要区别,并举一个非冯·诺依曼体系的例子?
- 四·诺依曼体系结构的要点:①五大部件:运算器、控制器、存储器、输入设备、输出设备②运算与存储分离③指令和数据按同等地位事先存于存储器,可按地址寻访,连续自动执行④指令和数据用二进制表示,指令由操作码和地址码组成⑤以运算器为中心,控制器负责解释指令,运算器负责执行指令

非冯·诺依曼计算机与冯·诺依曼计算机的主要区别: 冯·诺依曼计算机的地址与空间分开,非冯·诺依曼计算机的地址与空间不分开

非四•诺依曼体系的例子:比如说哈佛架构:在哈佛架构,两个寄存器不需要

有共同的特征。特别是,字宽、定时、实现技术和内存地址都可以不同。在一些系统中,指令可以存储在只读存储器(ROM)中,而数据存储器一般需要读写存储器(RAM等)。在一些系统中,指令存储器比数据存储器多,因此指令地址比数据地址更宽。哈佛架构的微处理器通常具有较高的执行效率。其程序指令和数据指令分开组织和储存的,执行时可以预先读取下一条指令。目前使用哈佛架构的中央处理器和微控制器有很多,除了上面提到的 Microchip 公司的 PIC 系列芯片,还有摩托罗拉公司的 MC68 系列、Zilog 公司的 Z8 系列、Atmel 公司的 AVR系列和安谋公司的 ARM9、ARM10 和 ARM11。

## [8] 请完成课本第89页的第二大题选择题的所有题目,将答案写到答题纸上。

CADCACDA

#### [9] 二进制码;

000000 00001 00010 00000

001101 00100 00101 0101011001111000

100011 00110 001100000000

101011 00011 011001000000

十六进制:

00 0440

0D 0855678

23 06300

2B 03640

# [10] 请简述操作系统作用,并简单解释操作系统是如何管理各种计算机资源的。 操作系统的作用:

- ①操作系统是用户与计算机硬件之间的接口
- ②操作系统为用户提供了虚拟机
- ③ 操作系统是计算机系统的资源管理者

#### 操作系统对计算机资源的管理:

- ①分工。独立管理复杂环境中的每个部件
- ②合作。以任务为驱动,中心任务就是"让计算机或者说 CPU 执行存储 在外存上的程序",各部件合作完成该任务
- ③协同。当基本解决后,关键就是协同,"合作"和"同步", "自动 化"及 "最优化"。