### 计算机专业课程

# 计算机网络

河海大学计算机与信息学院

2019年4月24日星期三



### 计算机专业课程

第1章 网络概述

第2章 网络体系结构

第3章 物理层

第4章 数据链路层


第5章 局域网

第6章 网络层

第7章 传输层

第8章 应用层

第9章 网络管理和安全



# 子网划分

- 1. 从两级 IP 地址到三级 IP 地址
- □ 在 ARPANET 的早期,IP 地址的设计确实不够 合理。
  - IP 地址空间的利用率有时很低。
  - 给每一个物理网络分配一个网络号会使路由表变得太大因而使网络性能变坏。 通信子网中的路由器必须跟踪每个A,B,C类网络的路由。
  - 两级的 IP 地址不够灵活。



### 三级的 IP 地址

- □ 从 1985 年起在 IP 地址中又增加了一个 "子网号字段",使两级的 IP 地址变成为 三级的 IP 地址。
- □ 这种做法叫作划分子网(subnetting)。划分子网已成为因特网的正式标准协议。

## 划分子网的基本思路

- □ 划分子网纯属一个单位内部的事情。单位对外仍然 表现为没有划分子网的网络。
- □ 从主机号借用若干个比特作为子网号 subnet-id, 而主机号 host-id 也就相应减少了若干个比特。

IP地址::= {<网络号>, <子网号>, <主机号>}




## 划分子网的基本思路(续)


- □ 凡是从其他网络发送给本单位某个主机的 IP 数据报,仍然是根据 IP 数据报的目的网络号 net-id, 先找到连接在本单位网络上的路由器。
- □ 然后此路由器在收到 IP 数据报后,再按目的网络号 net-id 和子网号 subnet-id 找到目的子网。
- □ 最后就将 IP 数据报直接交付给目的主机。

# 河海大學 计算机与信息学院

#### 一个未划分子网的 B 类网络145.13.0.0



# 河海大學 计算机与信息学院



# 划分子网后变成了三级结构

- □ 当没有划分子网时, IP 地址是两级结构, 地址的网络号字段也就是 IP 地址的"因特网部分", 而主机号字段是 IP 地址的"本地部分"。
- □ 划分子网后 IP 地址就变成了三级结构。划分子网只是将 IP 地址的本地部分进行再划分,而不改变 IP 地址的因特网部分。



# 子网掩码

□ 从一个 IP地址无法判断其所在网络是否进行 了子网的划分,以及用多少位作为子网络号。


给定B类地址189.100.0.0构建网络。机器的IP地址为 189.100.1.100,189.100.5.20等等。能否说出网络管理员是如何进行子网划分的??

# 子网掩码

□子网掩码(subnet mask)描述IP地址中的子网部分。




# IP 地址的各字段和子网掩码





# (IP地址) AND (子网掩码) =网络地址



#### A 类、B 类和 C 类 IP 地址的默认子网掩码

A 类	网络地址	net-id		host-id 为全 0		
类地址	默认子网掩码 255.0.0.0	1111111 0000000		0000000000000000		
B类地址	网络地址 默认子网掩码 255.255.0.0	net-id 11111111111111		host-id 为全 0 00000000000000000		
C类地址	网络地址		net-id		host-id 为全 0	
址	默认子网掩码 255.255.255.0					



#### 例1.

某计算机的IP地址为128·36·100·3,所在网络的子网掩码是255·255·240·0。计算所在网络的网络号、该计算机的主机号、所在网络的广播地址、可分配给计算机的地址范围、主机数。

#### 网络号

将IP地址和子网掩码进行"与"操作,得到的结果为网络号。

#### 主机号

将子网掩码取反,与IP地址进行"与"操作,得到的结果为主机号。

#### 广播地址

将网络号中的主机地址位全部变为1,得到的IP地址为该网络中的广播地址。

 10000000
 00100100
 01101111
 111111111

 128
 .36
 .111
 .255

#### 可分配给计算机的地址范围

网络部分不变,主机位从全0变化到全1。其中全0为网络号地址,全1为广播地址。

 10000000
 00100100
 01100000
 00000000

 10000000
 00100100
 01100000
 00000001
 128.36.96.1

10000000 00100100 01101111 11111110 128.36.111.254 <del>10000000 00100100 01101111 11111111</del>

可分配的地址数量为 212-2



#### 例2.

某计算机的IP地址为128·36·199·3,所在网络的子网掩码是255·255·240·0。计算所在网络的网络号、该计算机的主机号、所在网络的广播地址、可分配给计算机的地址范围、主机数。

#### 网络号

将IP地址和子网掩码进行"与"操作,得到的结果为网络号。

#### 主机号

将子网掩码取反,与IP地址进行"与"操作,得到的结果为主机号。

#### 广播地址

将网络号中的主机地址位全部变为1,得到的IP地址为该网络中的广播地址。

 10000000
 00100100
 11001111
 111111111

 128
 .36
 .207
 .255

#### 可分配给计算机的地址范围

网络部分不变,主机位从全0变化到全1。其中全0为网络号地址,全1为广播地址。

 10000000
 00100100
 11000000
 00000000

 10000000
 00100100
 11001111
 11111110
 128.36.207.254

<del>1000000 00100100 11001111</del>

可分配的地址数量为 212-2

#### 例3


某公司获得一个A类IP地址121.0.0.0; 需要划分1000个子网。请为其做子网划分。

<u>分析</u>:该公司需要有1 000个物理网络,选择子网号的位长为10,可以用来分配的子网最多为1024,满足用户要求。

#### 子网掩码结构

子网掩码:

255. 0. 0. 0




A类地址:

#### (a) 未划分子网

子网掩码:

255. 255. 192. 0



A类地址:

(b) 划分子网

#### 先确定子网掩码: 255.255.192.0

11111111 1111111 11 000000 00000000

121不能变

10个bit位能够表示多少种数值?

121. 00000000. 000000000. 00000000

121. 00000000. 010000000. 00000000

121. 00000000. 100000000. 00000000

•••••

121. 11111111. 110000000. 00000000



#### 确定各子网号

子网掩码 255.255.192.0

**121.0000000.000000000.00000000** 

121.0.0.0

**121.0000000.01**0000000.00000000


121.0.64.0

**121.0000000.100000000.00000000** 


121.0.128.0

**121.11111111.110000000.00000000** 

121.255.192.0



子网掩码 255. 255. 192. 0



#### R1路由表

destionation	Netmask	gateway	interface	metric
121.0.0.0	255.0.0.0	202.119.112.2	202.119.112.1	1

#### R2路由表

destionation	Netmask	gateway	interface	metric
121.0.0.0	/18	121.0.0.1	121.0.0.1	1
121.0.64.0	/18	121.0.64.1	121.0.64.1	1
121.0.128.0	/18	121.0.128.1	121.0.128.1	1
121.255.192.0	/18	121.255.192.1	121.255.192.1	1
•••	•••	•••	•••	•••
0.0.0.0	0.0.0.0	202.119.112.2	202.119.112.1	*

### 121. 0. 0. 0/18的主机地址范围为多少?

121. 00000000. 00000000. 00000001

121. 00000000. 00111111. 11111110

121. 0. 0. 1 ··· 121. 0. 63. 254

121. 0. 0. 0/18的广播地址为多少?

121. 00000000. 00111111. 11111111

121. 0. 63. 255



### 可能的子网掩码

11111111	11111111	11 000000	00000000	255. 255. 192. 0
----------	----------	-----------	----------	------------------

	11111111	11111100	00000011	11000000	<b>255</b> . <b>252</b> . <b>3</b> . <b>192</b>
- 1					

•••••

#### 可以选用不同的位作为子网号。

子网掩码, 255. 252. 3. 192

11111111 1111100 00000011 11000000

121不能变化

#### 10个bit位能够表示多少种数值?

121. 00000000. 000000000. 00000000

121. 00000000. 000000000. 01000000

121. 00000000. 000000000. 10000000

121. 00000000. 000000000. 11000000

121. 00000000. 000000001. 00000000

121. 11111100. 000000011. 11000000

#### 设置子网号

子网掩码 255. 252. 3. 192

121. 00000000. 000000000. 00000000

121. 0. 0. 0

121. 00000000. 000000000. 01000000

121. 0. 0. 64

121. 00000000. 000000000. 11000000

121. 0. 0. 192

121. 11111100. 000000011. 11000000

121, 252, 3, 192

121.0.0.0, 掩码255.252.3.192

#### 主机地址范围为多少?

121. 00000000. 000000000. 00000001

121. 00000011. 111111100 . 00111110

121. 0. 0. 1 ··· 121. 3. 253. 62

#### 广播地址为多少?

121. 00000011. 111111100 . 00111111

121. 3. 253. 63

### 子网划分后子网的数量以及主机数量

- □ 如果网络位向主机位借了n位,那么可以划分子网的个数就是2的n次方。
- □ 如果m是网络位向主机位借位后所剩的主机 位数,那么每个子网的主机个数就是2的m 次方-2。(-2是指减掉网络地址和广播地址)

某公司从互联网管理中心经获得了一个 189.100.0.0/16的网络地址。现在需要设 置3个子网,每个子网的主机数量最多500台。 请为其进行子网划分。

- Ⅰ.从子网数量入手
- ■Ⅰ.从子网主机数量入手



#### Ⅰ.从子网数量入手(3个子网编码需要2bit)

189.100.0.0

1011 1101. 0110 0100.<mark>00</mark>00 0000.0000 0000

掩码: 255.255.192.0

 189.100.00
 0000.0000
 0000
 189.100.0.0

 189.100.01
 0000.0000
 0000
 189.100.64.0

 189.100.10
 0000.0000
 0000
 189.100.128.0

 189.100.1100
 0000.0000
 0000
 189.100.192.0

#### Ⅰ.从子网数量入手(3个子网编码需要2bit)

取3个子网号分配给对应的子网。

子网1: 189.100.0.0 掩码: 255.255.192.0

子网2: 189.100.64.0 掩码: 255.255.192.0

子网3: 189.100.128.0 掩码: 255.255.192.0



#### ⅡⅠ.从主机数量入手(500台主机编号需要9bit)

189.100.0.0

1011 1101. 0110 0100. 0000 0000.0000 0000

<u>掩码: 255.255.254.0</u>

9bit作为主机号,剩余的7bit作为子网号。然后利用7bit进行子网编码,最后取3个子网号给对应的子网。

子网1: 189.100.0.0 <u>掩码: 255.255.254.0</u>

子网2: 189.100.2.0 <u>掩码: 255.255.254.0</u>

子网3: 189.100.4.0 <u>掩码: 255.255.254.0</u>

例:某跨国公司,进行子网划分,分配给中国分部的网络地址为189.176.192.0/22。现中国分部需要进行网络设置。该分部目前需要包含3个网络,Na、Nb、Nc,Na,Nc各至多包含于200台主机,Nb中至多包含于400台主机。

请为其进行网络划分。

### 按照满足主机数量从多到少开始划分。

1)先满足N<sub>b</sub>

189.176.192.0/22

<u>1011 1101. 1011 0000. 1100 00</u>00.0000 0000

掩码: 255.255.252

1111 1111 1111 1111 1111 1100 0000 0000

只有后10位可用。从后10位中借位作为子网络号,进行子网划分。400台主机需要9bit。

<u>1011 1101. 1011 0000. 1100 00</u>00.0000 0000

掩码: 255.255.254

1111 1111 1111 1111 1111 1110 0000 0000

# 河海大學 计算机与信息学院

### 按照满足主机数量从多到少开始划分。

1)先满足N<sub>b</sub>

两个网络号:掩码:255.255.254

189.176.**1100 000**0.0000 0000

189.176.1100 0010.0000 0000

分配给400台主机的第0个子网号,189.176.192.0/23

主机地址范围:

189.176.<u>1100 00</u>00.0000 0000

. . . . . .

189.176.<u>1100 00</u>01.1111 1111

# 

按照满足主机数量从多到少开始划分。

### 2) 再满足Na,Nc

对子网号为1的子网进行子网划分: 189.176.194.0/23

两个子网,只要借1位,后面还有8位,满足200个主机的要求。两个子网分别为:

1011 1101. 1011 0000. 1100 0010.0000 0000 189.176.194.0/24

<u>1011 1101. 1011 0000. 1100 00**11**</u>.0000 0000

189.176.195.0/24

### 作业

1. 分配给某培训公司的网络地址为189. 176. 192. 0/24。 现该公司需利用该地址进行网络规划,创建三个实验室 。一个实验室(Lab1)最多容纳120人,剩下两个实验 室(Lab2, Lab3)最多容纳60人,请为其进行网络划分 ,并为Lab1,Lab2,Lab3设置合适的网络号以及子网掩 码。