C++ 并发编程

从线程到高性能并发系统

核心内容

线程基础·互斥锁·条件变量 线程池设计·原子操作·内存序 读写锁·无锁编程·异步日志实战

面试准备.项目实战.并发优化

作者:Aweo

2025年10月

Contents

1	1 线程基础	4
	1.1 为什么需要多线程?	4
	1.2 线程创建与管理	4
	1.2.1 创建线程的三种方式	4
	1.2.2 join vs detach	
	1.2.3 参数传递	5
	1.2.4 获取线程信息	6
2	2 互斥锁与同步	
	2.1 数据竞争问题	
	2.2 std::mutex(互斥锁)	
	2.2.1 基本用法	
	2.3 std::lock_guard(RAII 锁)	
	2.4 std::unique lock (灵活的锁)	
	2.5 死锁问题	
	2.5.1 死锁产生的条件	
	2.5.2 解决方案 1: 固定加锁顺序	
	2.5.2 解决方案 1: 固定加钡顺序	
	2.5.4 解决方案 3: std::scoped_lock (C++17, 推荐)	
	2.6 条件变量(std::condition_variable)	
	2.6.1 生产者-消费者模型	
	2.7 条件变量实战:带超时的任务队列	
	2.8 notify_one vs notify_all	
3	3 线程池设计与实现	
	3.1 为什么需要线程池?	
	3.2 线程池基本架构	
	3.3 简单线程池实现	
	 支持返回值的线程池(std::future) 	
	3.5 线程池优化技巧	
	3.5.1 1. 动态调整线程数	
	3.5.2 2. 任务优先级	
	3.5.3 3. 线程本地队列 (减少锁竞争)	
4	4 原子操作与内存序	
	4.1 为什么需要原子操作?	
	4.2 std::atomic 基本用法	
	4.3 常用原子操作	
	4.4 CAS(Compare-And-Swap)详解	
	4.5 内存序(Memory Order)	
	4.5.1 memory order relaxed(宽松序)	
	4.5.1 memory_order_relaxed (元4万)	
	4.5.2 memory_order_acquire / release (
	4.5.3 memory_order_seq_cst (顺序一致性, 默认) 4.5.4 性能对比与选择	
r	4.5.4 性能N 凡与远择 5 读写锁与自旋锁	
Э		
	5.1 std::shared_mutex(读写锁,C++17)	
_	5.2 自旋锁(Spinlock)	
6	6 异步日志实战(对应你的简历项目)	
	6.1 异步日志的设计目标	
	6.2 双缓冲异步日志实现	
	7 常见面试问题总结	
	7.1 线程基础	

7.2	锁相关
7.3	线程池
7.4	原子操作29
7.5	并发问题排查
7.6	项目相关(针对你的简历)29
7.7	最终建议30

1线程基础

1.1 为什么需要多线程?

单线程的局限:

- · 无法利用多核 CPU
- I/O 阻塞时 CPU 空闲
- 无法同时处理多个任务

多线程的优势:

- · 并行计算,提高 CPU 利用率
- · 异步 I/O, 隐藏延迟
- 提升程序响应性

1.2 线程创建与管理

1.2.1 创建线程的三种方式

```
⊚ C++
1 #include <iostream>
2 #include <thread>
3
4 // 方式1:普通函数
5 void worker_function(int id) {
      std::cout << "Worker " << id << " running" << std::endl;</pre>
7 }
8
9 // 方式2:函数对象
10 class WorkerFunctor {
11 public:
void operator()(int id) {
     std::cout << "Functor worker " << id << std::endl;</pre>
14
     }
15 };
16
17 // 方式3:Lambda表达式(最常用)
18 int main() {
     // 方式1:普通函数
    std::thread t1(worker_function, 1);
20
21
22
     // 方式2:函数对象
23
     WorkerFunctor functor;
24
      std::thread t2(functor, 2);
      // 方式3:Lambda(推荐)
26
       std::thread t3([](int id) {
27
           std::cout << "Lambda worker " << id << std::endl;</pre>
28
29
       }, 3);
31
       t1.join();
32
       t2.join();
33
       t3.join();
34
35
     return 0;
36 }
```

1.2.2 join vs detach

```
1 #include <thread>
                                                                                   ⊚ C++
2 #include <chrono>
3
4 void task() {
5
      std::this_thread::sleep_for(std::chrono::seconds(1));
6
       std::cout << "Task completed" << std::endl;</pre>
7 }
8
9 int main() {
       // join:等待线程完成
10
11
12
           std::thread t(task);
13
           t.join(); // 阻塞,等待t完成
14
          std::cout << "After join" << std::endl;</pre>
15
      }
16
17
       // detach:分离线程
18
       {
19
          std::thread t(task);
20
          t.detach(); // 立即返回, t在后台运行
          std::cout << "After detach" << std::endl;</pre>
21
22
          // 注意:主线程退出时,detach的线程可能还在运行
23
       }
24
25
       return 0;
26 }
```

面试重点:

- · join:阻塞等待线程结束,保证资源安全释放
- detach:线程独立运行,主线程不再管理(危险:可能访问已销毁的资源)
- 必须调用 join 或 detach, 否则析构时会调用 std::terminate()

1.2.3 参数传递

```
1 #include <thread>
                                                                               ⊚ C++
2 #include <string>
3
4 void func1(int x, const std::string& str) {
      std::cout << x << " " << str << std::endl;
5
6 }
7
8 void func2(int& x) { // 引用参数
9
     x = 100;
10 }
11
12 int main() {
13 // 1. 按值传递(默认)
      std::string s = "hello";
14
     std::thread t1(func1, 42, s);
16
      t1.join();
17
18
      // 2. 按引用传递(必须使用std::ref)
19
     int value = 10;
      std::thread t2(func2, std::ref(value));
20
```

```
21
       t2.join();
22
       std::cout << "value = " << value << std::endl; // 输出100
23
24
       // 3. 移动语义(unique_ptr等只能移动的类型)
       std::unique_ptr<int> ptr = std::make_unique<int>(42);
25
26
       std::thread t3([](std::unique_ptr<int> p) {
27
           std::cout << *p << std::endl;</pre>
28
       }, std::move(ptr));
29
       t3.join();
30
31
       return 0;
32 }
```

面试重点:

- 默认按值传递 (拷贝)
- 引用传递必须用 std::ref 或 std::cref
- 只移动类型 (unique_ptr) 必须用 std::move

1.2.4 获取线程信息

```
1 #include <thread>
                                                                                      ③ C++
3 int main() {
       std::thread t([]() {
4
5
           // 获取当前线程ID
           \verb|std::cout| << "Thread ID: " << std::this_thread::get_id() << std::endl;
6
7
8
           // 线程休眠
9
           std::this_thread::sleep_for(std::chrono::milliseconds(100));
10
11
           // 让出CPU时间片
12
           std::this_thread::yield();
13
       });
14
15
       // 检查线程是否可join
       if (t.joinable()) {
16
17
           t.join();
18
       }
19
20
       // 获取硬件并发线程数
       unsigned int n = std::thread::hardware_concurrency();
21
       std::cout << "Hardware threads: " << n << std::endl;</pre>
22
23
24
       return 0;
25 }
```

2 互斥锁与同步

2.1 数据竞争问题

```
1 #include <thread>
                                                                            ③ C++
2 #include <iostream>
4 int counter = 0; // 共享变量
5
6 void increment() {
7 for (int i = 0; i < 100000; ++i) {
         ++counter; // 非原子操作!
8
9 }
10 }
11
12 int main() {
13 std::thread t1(increment);
   std::thread t2(increment);
14
   t1.join();
   t2.join();
17
    // 期望:200000,实际:可能小于200000(数据竞争)
      std::cout << "Counter: " << counter << std::endl;</pre>
21
22
      return 0;
23 }
```

问题分析:++counter不是原子操作,实际包含3步:

- 1. 读取 counter 的值到寄存器
- 2. 寄存器值+1
- 3. 写回内存

两个线程可能同时读到相同的值,导致数据丢失。

2.2 std::mutex (互斥锁)

2.2.1 基本用法

```
1 #include <thread>
                                                                            ⊚ C++
2 #include <mutex>
3 #include <iostream>
5 int counter = 0;
6 std::mutex mtx; // 互斥锁
7
8 void increment() {
9 for (int i = 0; i < 100000; ++i) {
         mtx.lock(); // 加锁
11
         ++counter; // 临界区
12
         mtx.unlock(); // 解锁
13
      }
14 }
15
16 int main() {
17 std::thread t1(increment);
18
      std::thread t2(increment);
```

```
19
20 t1.join();
21 t2.join();
22
23 std::cout << "Counter: " << counter << std::endl; // 正确:200000
24
25 return 0;
26 }
```

问题:手动 lock/unlock 容易出错(忘记 unlock、异常导致 unlock 未执行)

2.3 std::lock_guard (RAII 锁)

```
1 #include <mutex>
                                                                                ⊘ C++
2
3 std::mutex mtx;
4 int counter = 0;
5
  void increment() {
6
7
       for (int i = 0; i < 100000; ++i) {
8
          std::lock_guard<std::mutex> lock(mtx); // 构造时加锁
9
          ++counter;
          // 析构时自动解锁
11
   }
12 }
```

优点:

- · RAII 管理,构造加锁、析构解锁
- 异常安全(自动解锁)
- · 不能手动 unlock (作用域结束才释放)

2.4 std::unique_lock (灵活的锁)

```
1 #include <mutex>
                                                                                    ⊚ C++
2
3 std::mutex mtx;
4
5
 void flexible_locking() {
6
       std::unique_lock<std::mutex> lock(mtx);
7
8
       // 1. 可以手动解锁
9
       // ... 临界区 ...
10
       lock.unlock();
11
12
       // 2. 非临界区代码
13
       // ... do something ...
14
15
       // 3. 重新加锁
       lock.lock();
16
       // ... 临界区 ...
17
18
       // 4. 转移锁的所有权
19
       std::unique_lock<std::mutex> lock2 = std::move(lock);
20
21
22
       // 5. 延迟加锁
23
       std::unique_lock<std::mutex> lock3(mtx, std::defer_lock);
```

```
      24
      // ... 暂时不加锁 ...

      25
      lock3.lock(); // 需要时加锁

      26
      }
```

unique_lock vs lock_guard:

| 特性 | lock_guard | unique_lock | | --- | --- -- | | 手动 unlock | × | ✓ | | 延迟加锁 | × | ✓ | | 转移 所有权 | × | ✓ | | 与条件变量配合 | × | ✓ | | 开销 | 低 | 稍高 |

使用建议:

- 简单场景用 lock guard (性能更好)
- · 需要灵活控制或条件变量时用 unique lock

2.5 死锁问题

2.5.1 死锁产生的条件

```
1 std::mutex mtx1, mtx2;
                                                                                  ⊕ C++
3 // 线程1
4 void thread1() {
5 std::lock_guard<std::mutex> lock1(mtx1);
       std::this_thread::sleep_for(std::chrono::milliseconds(1));
7
       std::lock_guard<std::mutex> lock2(mtx2); // 等待mtx2
8 }
9
10 // 线程2
11 void thread2() {
       std::lock_guard<std::mutex> lock2(mtx2);
       std::this_thread::sleep_for(std::chrono::milliseconds(1));
       std::lock guard<std::mutex> lock1(mtx1); // 等待mtx1
15 }
16 // 死锁!线程1等待mtx2,线程2等待mtx1
```

死锁的四个必要条件:

- 1. 互斥:资源不能共享
- 2. 持有并等待:持有资源的同时等待其他资源
- 3. 不可抢占:资源不能被强制释放
- 4. 循环等待:形成环路

2.5.2 解决方案 1: 固定加锁顺序

```
1 // 总是按相同顺序获取锁
2 void thread1() {
3    std::lock_guard<std::mutex> lock1(mtx1);
4    std::lock_guard<std::mutex> lock2(mtx2);
5  }
6
7 void thread2() {
8    std::lock_guard<std::mutex> lock1(mtx1); // 相同顺序
9    std::lock_guard<std::mutex> lock2(mtx2);
10 }
```

2.5.3 解决方案 2: std::lock (原子地获取多个锁)

```
1 void transfer(Account& from, Account& to, int amount) {
2 // 同时锁定两个账户,避免死锁
3 std::lock(from.mtx, to.mtx);
```

2.5.4 解决方案 3: std::scoped_lock (C++17, 推荐)

2.6 条件变量 (std::condition variable)

条件变量用于线程间同步,一个线程等待条件满足,另一个线程通知条件已满足。

2.6.1 生产者-消费者模型

```
1 #include <queue>
                                                                                     ⊚ C++
2 #include <mutex>
3 #include <condition_variable>
4
5 template<typename T>
6 class ThreadSafeQueue {
7
       std::queue<T> queue_;
8
       mutable std::mutex mtx_;
9
       std::condition_variable cv_;
10
11 public:
12
       // 生产者:向队列添加元素
       void push(T value) {
14
           {
15
               std::lock_guard<std::mutex> lock(mtx_);
16
               queue_.push(std::move(value));
17
           }
18
           cv_.notify_one(); // 通知一个等待的消费者
19
20
       // 消费者:从队列取出元素
21
       T pop() {
22
23
           std::unique_lock<std::mutex> lock(mtx_);
24
25
           // 等待队列非空
           cv_.wait(lock, [this] { return !queue_.empty(); });
26
27
28
           T value = std::move(queue_.front());
29
           queue_.pop();
30
           return value;
31
32
```

```
33
       // 带超时的pop
       bool try_pop(T& value, std::chrono::milliseconds timeout) {
34
35
            std::unique_lock<std::mutex> lock(mtx_);
36
37
            if (!cv_.wait_for(lock, timeout, [this] { return !queue_.empty(); })) {
38
                return false; // 超时
39
40
41
            value = std::move(queue_.front());
42
            queue_.pop();
43
           return true;
44
       }
45 };
46
47 // 使用示例
48 int main() {
49
       ThreadSafeQueue<int> queue;
50
51
       // 生产者线程
52
       std::thread producer([&queue]() {
53
            for (int i = 0; i < 10; ++i) {
               queue.push(i);
54
55
               std::cout << "Produced: " << i << std::endl;</pre>
               std::this_thread::sleep_for(std::chrono::milliseconds(100));
57
           }
58
       });
59
60
       // 消费者线程
       std::thread consumer([&queue]() {
61
           for (int i = 0; i < 10; ++i) {
62
63
               int value = queue.pop();
               std::cout << "Consumed: " << value << std::endl;</pre>
64
65
           }
66
       });
67
       producer.join();
68
69
       consumer.join();
70
71
       return 0;
72 }
```

条件变量工作原理:

- 1. wait:
 - 原子地释放锁并进入等待状态
 - 被通知时重新获取锁
 - 检查条件 (防止虚假唤醒)
- 2. notify_one:唤醒一个等待线程
- 3. notify_all:唤醒所有等待线程

面试重点:为什么 wait 需要 while 循环 (或 lambda)?

```
    // ★ 错误:没有循环检查
    cv_.wait(lock);
    if (!queue_.empty()) {
```

虚假唤醒:条件变量可能在没有 notify 的情况下被唤醒 (系统信号等)

2.7 条件变量实战:带超时的任务队列

```
1 #include <queue>
                                                                                       ⊚ C++
2 #include <mutex>
3 #include <condition_variable>
4 #include <functional>
5 #include <chrono>
6
7 class TaskQueue {
       std::queue<std::function<void()>> tasks_;
8
       std::mutex mtx_;
9
10
       std::condition_variable cv_;
       bool stop_ = false;
11
12
13 public:
       void submit(std::function<void()> task) {
14
15
               std::lock_guard<std::mutex> lock(mtx_);
16
17
               if (stop_) return;
18
               tasks_.push(std::move(task));
19
           }
20
           cv_.notify_one();
21
       }
22
23
       bool get task(std::function<void()>& task,
24
                     std::chrono::milliseconds timeout) {
25
           std::unique_lock<std::mutex> lock(mtx_);
26
27
           // 等待任务或超时
28
           if (!cv_.wait_for(lock, timeout,
29
                              [this] { return !tasks_.empty() || stop_; })) {
30
               return false; // 超时
31
           }
32
33
           if (stop_) return false; // 停止
34
           task = std::move(tasks_.front());
35
36
           tasks_.pop();
37
           return true;
38
       }
39
40
       void shutdown() {
41
```

2.8 notify_one vs notify_all

```
⊚ C++
1 std::mutex mtx;
2 std::condition_variable cv;
3 bool ready = false;
5 // 场景1:只需要一个线程处理
6 void worker() {
       std::unique_lock<std::mutex> lock(mtx);
7
       cv_.wait(lock, [] { return ready; });
8
9
      // 处理任务
10 }
11
12 // 使用notify_one (只唤醒一个线程)
13 void producer() {
14
       {
          std::lock_guard<std::mutex> lock(mtx);
15
16
           ready = true;
17
18
       cv.notify_one(); // 只需要一个worker处理
19 }
20
21 // 场景2:所有线程都需要知道
22 void worker_all() {
23 std::unique_lock<std::mutex> lock(mtx);
24
       cv.wait(lock, [] { return ready; });
25
      // 所有worker都需要执行
26 }
27
28 // 使用notify_all (唤醒所有线程)
29 void producer_all() {
30
          std::lock_guard<std::mutex> lock(mtx);
31
          ready = true;
32
33
34
       cv.notify_all(); // 所有worker都需要知道
35 }
```

选择建议:

- 生产者-消费者:用 notify_one (只需要一个消费者处理)
- 屏障同步 (所有线程等待某个事件):用 notify_all

3 线程池设计与实现

3.1 为什么需要线程池?

问题:频繁创建和销毁线程的开销很大

- 线程创建:内核分配资源(栈空间、PCB等)
- 线程销毁:内核回收资源
- 每次创建/销毁耗时约 100-1000 微秒

线程池优势:

- 复用线程,避免频繁创建/销毁
- 控制并发数量,避免过多线程
- 统一管理,提高程序稳定性

3.2 线程池基本架构

3.3 简单线程池实现

```
1 #include <vector>
                                                                                   ⊚ C++
2 #include <queue>
3 #include <thread>
4 #include <mutex>
5 #include <condition variable>
6 #include <functional>
7 #include <future>
8
9 class ThreadPool {
10
       std::vector<std::thread> workers_;
                                                 // 工作线程
11
       std::queue<std::function<void()>> tasks_; // 任务队列
       std::mutex mtx_;
                                                  // 互斥锁
13
     std::condition_variable cv_;
                                                  // 条件变量
                                                  // 停止标志
14
       bool stop_ = false;
15
16 public:
   // 构造函数:创建指定数量的工作线程
17
       ThreadPool(size_t num_threads) {
18
19
           for (size_t i = 0; i < num_threads; ++i) {</pre>
20
              workers_.emplace_back([this] {
                  while (true) {
21
22
                      std::function<void()> task;
23
24
                      {
25
                          std::unique_lock<std::mutex> lock(mtx_);
26
```

```
27
                           // 等待任务或停止信号
28
                           cv_.wait(lock, [this] {
29
                               return stop_ || !tasks_.empty();
30
                           });
31
32
                           if (stop_ && tasks_.empty()) {
33
                               return; // 退出线程
34
                           }
35
36
                           task = std::move(tasks_.front());
                           tasks_.pop();
37
38
                       }
39
40
                       task(); // 执行任务
41
                   }
42
               });
43
       }
44
45
46
       // 析构函数:停止所有线程
47
       ~ThreadPool() {
48
           {
49
               std::unique_lock<std::mutex> lock(mtx_);
50
               stop_ = true;
51
52
           cv_.notify_all();
53
54
           for (auto& worker : workers_) {
55
               worker.join();
56
           }
57
       }
58
59
       // 提交任务
60
       template<typename F>
61
       void submit(F&& f) {
62
           {
63
               std::unique_lock<std::mutex> lock(mtx_);
64
               if (stop_) {
65
                  throw std::runtime_error("submit on stopped ThreadPool");
66
               }
               tasks_.emplace(std::forward<F>(f));
67
68
           }
69
           cv_.notify_one();
70
       }
71 };
72
73 // 使用示例
74 int main() {
75
       ThreadPool pool(4); // 创建4个工作线程
76
       for (int i = 0; i < 10; ++i) {
77
           pool.submit([i] {
78
79
               std::cout << "Task " << i << " running on thread "
80
                         << std::this_thread::get_id() << std::endl;</pre>
```

```
81 std::this_thread::sleep_for(std::chrono::milliseconds(100));
82 });
83 }
84
85 return 0; // 析构时等待所有任务完成
86 }
```

3.4 支持返回值的线程池(std::future)

```
class ThreadPoolWithFuture {
                                                                                          ⊚ C++
1
2
       std::vector<std::thread> workers ;
3
        std::queue<std::function<void()>> tasks_;
4
        std::mutex mtx ;
5
       std::condition_variable cv_;
6
       bool stop_ = false;
7
8
   public:
9
       ThreadPoolWithFuture(size_t num_threads) {
10
            for (size_t i = 0; i < num_threads; ++i) {</pre>
                workers_.emplace_back([this] {
11
12
                    while (true) {
13
                        std::function<void()> task;
14
                        {
15
                            std::unique_lock<std::mutex> lock(mtx_);
16
                            cv_.wait(lock, [this] { return stop_ || !tasks_.empty(); });
17
                            if (stop_ && tasks_.empty()) return;
18
                            task = std::move(tasks_.front());
19
                            tasks_.pop();
20
                        }
21
                        task();
22
                    }
23
                });
24
           }
        }
25
26
27
        ~ThreadPoolWithFuture() {
28
            {
29
                std::unique_lock<std::mutex> lock(mtx_);
30
                stop_ = true;
31
32
            cv_.notify_all();
33
            for (auto& worker : workers_) worker.join();
34
       }
35
36
       // 提交任务并返回future
37
        template<typename F, typename... Args>
        auto submit(F&& f, Args&&... args)
38
39
            -> std::future<typename std::result_of<F(Args...)>::type>
40
41
            using return_type = typename std::result_of<F(Args...)>::type;
42
43
            // 打包任务
44
            auto task = std::make_shared<std::packaged_task<return_type()>>(
                std::bind(std::forward<F>(f), std::forward<Args>(args)...)
45
46
            );
```

```
47
48
           std::future<return_type> result = task->get_future();
49
           {
50
51
               std::unique_lock<std::mutex> lock(mtx_);
52
               if (stop_) {
53
                   throw std::runtime_error("submit on stopped ThreadPool");
54
               }
55
               tasks_.emplace([task]() { (*task)(); });
56
           }
57
           cv_.notify_one();
58
59
           return result;
60
       }
61 };
62
63 // 使用示例
64 int main() {
       ThreadPoolWithFuture pool(4);
65
66
67
       // 提交返回int的任务
       auto result = pool.submit([](int x) {
68
69
           return x * x;
70
       }, 10);
71
72
       std::cout << "Result: " << result.get() << std::endl; // 输出:100
73
74
       // 提交多个任务
75
       std::vector<std::future<int>> futures;
76
       for (int i = 0; i < 10; ++i) {
77
           futures.push_back(pool.submit([](int x) {
78
               std::this_thread::sleep_for(std::chrono::milliseconds(100));
79
               return x * x;
80
           }, i));
81
       }
82
83
       // 获取所有结果
       for (auto& f : futures) {
           std::cout << f.get() << " ";
85
86
       }
       std::cout << std::endl;</pre>
87
88
89
       return 0;
90 }
```

面试重点:你的项目中线程池是如何实现的?

- 固定大小的线程池: 创建 4 个工作线程
- 任务队列:使用 std::queue + mutex + condition_variable
- · RAII 管理:析构时自动停止并等待所有任务完成
- 应用场景:文件传输服务器,工作线程处理文件传输

3.5 线程池优化技巧

3.5.1 1. 动态调整线程数

```
③ C++
1 class DynamicThreadPool {
       std::atomic<size_t> active_threads_{0};
3
      size_t max_threads_;
4
5
      void maybe_add_thread() {
6
           if (tasks_.size() > active_threads_ &&
7
               workers .size() < max threads ) {</pre>
8
               workers_.emplace_back([this] { worker_thread(); });
9
10
       }
11 };
```

3.5.2 2. 任务优先级

```
1 struct Task {
2 int priority;
3 std::function<void()> func;
4
5 bool operator<(const Task& other) const {
6 return priority < other.priority; // 优先队列: 大顶堆
7 }
8 };
9
10 std::priority_queue<Task> tasks_; // 使用优先队列
```

3.5.3 3. 线程本地队列(减少锁竞争)

```
    // 每个线程有自己的任务队列
    thread_local std::queue<Task> local_queue_;
    // 工作窃取:空闲线程从其他线程偷取任务
```

4 原子操作与内存序

4.1 为什么需要原子操作?

```
1 // 问题:非原子操作的数据竞争
                                                                            ⊚ C++
2 int counter = 0;
3 std::mutex mtx;
5 // 方式1:使用互斥锁 (开销大)
6 void increment with mutex() {
      std::lock_guard<std::mutex> lock(mtx);
8
      ++counter;
9 }
10
11 // 方式2:使用原子操作(无锁,更高效)
12 std::atomic<int> atomic_counter{0};
14 void increment_atomic() {
15 ++atomic_counter; // 原子操作,无需加锁
16 }
```

原子操作的优势:

- 无锁,避免线程阻塞
- 硬件支持,性能更高
- 适合简单的计数、标志位等场景

4.2 std::atomic 基本用法

```
1 #include <atomic>
                                                                                ⊚ C++
3 std::atomic<int> counter{0};
4 std::atomic<bool> flag{false};
5
6 void worker() {
7
      // 原子递增
8
      counter++;
                          // 等价于 counter.fetch_add(1)
9
     counter += 5;
                        // 等价于 counter.fetch_add(5)
    // 原子比较交换 (CAS: Compare-And-Swap)
      int expected = 10;
12
13
      int desired = 20;
       if (counter.compare_exchange_strong(expected, desired)) {
          // 成功:counter原来是10,现在设置为20
15
       } else {
16
       // 失败:counter不是10,expected被更新为counter的实际值
17
18
       }
19
20
      // 原子读写
21
      int value = counter.load();
22
      counter.store(100);
23
24
      // 原子交换
25
      int old_value = counter.exchange(200);
26 }
```

4.3 常用原子操作

```
1 std::atomic<int> x{0};
                                                                                ③ C++
3 // 1. fetch_add:原子地加然后返回旧值
4 int old = x.fetch_add(10); // x = 10, old = 0
5
6 // 2. fetch_sub:原子地减然后返回旧值
7 old = x.fetch_sub(3); // x = 7, old = 10
8
9 // 3. fetch_and、fetch_or、fetch_xor(位运算)
10 std::atomic<unsigned int> flags{0};
11 flags.fetch_or(0x01); // 设置第0位
12 flags.fetch_and(~0x01); // 清除第0位
13
14 // 4. exchange:原子地交换并返回旧值
15 old = x.exchange(100); // x = 100, old = 7
16
17 // 5. compare_exchange_weak / compare_exchange_strong
18 int expected = 100;
19 bool success = x.compare_exchange_strong(expected, 200);
20 // 如果x == expected,则x = 200,返回true
21 // 否则expected = x,返回false
```

4.4 CAS (Compare-And-Swap) 详解

原理:原子地比较并交换,是无锁编程的基础。

```
1 // CAS伪代码
                                                                                   ⊚ C++
  bool compare_and_swap(int* ptr, int expected, int desired) {
       if (*ptr == expected) {
4
           *ptr = desired;
5
           return true;
6
       } else {
7
           expected = *ptr; // 更新expected为实际值
8
           return false;
9
       // 整个过程是原子的!
10
11 }
```

应用:无锁栈

```
⊚ C++
1 template<typename T>
 class LockFreeStack {
3 struct Node {
4
           T data;
5
           Node* next;
6
       };
7
       std::atomic<Node*> head_{nullptr};
8
9
10 public:
11
       void push(const T& data) {
12
           Node* new_node = new Node{data, nullptr};
13
14
           // CAS循环
```

```
15
           new_node->next = head_.load();
16
           while (!head_.compare_exchange_weak(new_node->next, new_node)) {
17
               // 失败:head 已被其他线程修改,重试
18
               // new_node->next已被更新为head_的新值
19
           }
20
       }
21
22
       bool pop(T& result) {
23
           Node* old_head = head_.load();
24
25
           while (old_head &&
26
                  !head_.compare_exchange_weak(old_head, old_head->next)) {
27
               // 失败:重试
28
           }
29
30
           if (!old_head) return false;
31
32
           result = old head->data;
33
           delete old_head; // 注意:实际需要处理ABA问题和内存回收
34
           return true;
35
       }
36 };
```

compare_exchange_weak vs compare_exchange_strong:

- weak:可能虚假失败(即使值相等也可能失败),但性能更好
- strong:不会虚假失败,但可能稍慢
- 使用建议:在循环中使用 weak,单次 CAS 使用 strong

4.5 内存序(Memory Order)

C++提供 6 种内存序,控制原子操作的可见性和顺序:

```
1 enum class memory_order {
                                                                           ⊚ C++
2
     relaxed,
                  // 最宽松:只保证原子性
3
     consume,
                 // 很少使用
4
                 // 获取语义
     acquire,
5
                  // 释放语义
     release,
6
     acq_rel,
                  // 获取-释放语义
7
                  // 顺序一致性 (默认,最严格)
     seq_cst
8 };
```

4.5.1 memory_order_relaxed (宽松序)

特点:只保证原子性,不保证顺序

```
      12
      // 此时x可能还是0!(CPU乱序执行)

      13 }
```

使用场景:计数器 (只关心最终值)

```
1 std::atomic<int> counter{0};
2
3 void increment() {
4     counter.fetch_add(1, std::memory_order_relaxed); // 性能最好
5 }
```

4.5.2 memory_order_acquire / release (获取-释放序)

特点:建立 happens-before 关系

```
⊚ C++
1 std::atomic<bool> ready{false};
2 int data = 0;
3
4 // 线程1:生产者
5 void producer() {
6
       data = 42; // 1
7
       ready.store(true, std::memory_order_release); // 2
       // 保证:1 happens-before 2
8
9 }
10
11 // 线程2:消费者
12 void consumer() {
    while (!ready.load(std::memory_order_acquire)); // 3
       assert(data == 42); // 4:一定成立
15
      // 保证:2 happens-before 3,3 happens-before 4
16
       // 因此:1 happens-before 4
17 }
```

使用场景:自旋锁、生产者-消费者

4.5.3 memory_order_seq_cst (顺序一致性,默认)

特点:最严格,保证全局一致的顺序

```
    // 默认使用seq_cst
    x.store(1); // 等价于 x.store(1, std::memory_order_seq_cst)
    int v = x.load(); // 等价于 x.load(std::memory_order_seq_cst)
```

优点:最安全,符合直觉缺点:性能最差

4.5.4 性能对比与选择

| 内存序 | 性能 | 保证 | 使用场景 | | ----| --- | | relaxed | 最快 | 只保证原子性 | 简单计数器 | | acquire/release | 中等 | happens-before | 自旋锁、生产者-消费者 | | seq_cst | 最慢 | 全局一致顺序 | 默认、复杂同步 |

建议:

- · 不确定时用 seq_cst (默认)
- 性能关键且理解内存序时,使用 acquire/release 或 relaxed

5 读写锁与自旋锁

5.1 std::shared mutex (读写锁, C++17)

特点:允许多个读线程同时访问,写线程独占

```
1 #include <shared_mutex>
                                                                                     ⊚ C++
  #include <unordered_map>
  class ThreadSafeCache {
5
       std::unordered_map<std::string, std::string> cache_;
6
       mutable std::shared_mutex mtx_; // 读写锁
7
  public:
8
9
       // 读操作:共享锁 (多个线程可以同时读)
       std::string get(const std::string& key) const {
           std::shared_lock<std::shared_mutex> lock(mtx_);
11
           auto it = cache_.find(key);
12
           return it != cache_.end() ? it->second : "";
13
14
       }
15
       // 写操作:独占锁 (只有一个线程可以写)
16
       void set(const std::string& key, const std::string& value) {
17
           std::unique_lock<std::shared_mutex> lock(mtx_);
18
19
           cache_[key] = value;
20
       }
21 };
```

对应你的简历项目:

1 文件元数据使用哈希表+读写锁实现细粒度并发控制,支持多线程同时读取

优势:

- 读多写少的场景性能提升明显
- 多个读线程不会互相阻塞

面试重点:什么时候使用读写锁?

- 读操作远多于写操作(读写比 > 10:1)
- · 临界区较大(读写锁开销比普通 mutex 大)
- 例如:缓存、配置管理、元数据查询

5.2 自旋锁(Spinlock)

原理:通过 busy-wait 循环等待,不进入睡眠

```
1 class Spinlock {
                                                                                       ⊗ C++
2
       std::atomic_flag flag_ = ATOMIC_FLAG_INIT;
3
4
   public:
5
       void lock() {
6
           while (flag_.test_and_set(std::memory_order_acquire)) {
7
               // 自旋等待
8
               // 可选:std::this_thread::yield(); // 让出CPU
9
10
       }
11
12
       void unlock() {
```

```
13
         flag_.clear(std::memory_order_release);
14
15 };
16
17 // 使用示例
18 Spinlock spinlock;
19 int counter = 0;
20
21 void increment() {
22 spinlock.lock();
23
     ++counter;
      spinlock.unlock();
24
25 }
```

自旋锁 vs 互斥锁:

|特性 | 自旋锁 | 互斥锁 | |---|---| | 等待方式 | busy-wait (消耗 CPU) | 睡眠 (不消耗 CPU) | 上下文切换 | 无 | 有 | | 适用场景 | 临界区很小 (几十条指令) | 临界区较大 | | 多核 | 必须 | 不限 |

使用建议:

- 临界区非常小且执行时间可预测:自旋锁
- 临界区较大或可能阻塞: 互斥锁
- 单核系统:不要用自旋锁 (无意义)

6 异步日志实战(对应你的简历项目)

6.1 异步日志的设计目标

问题:同步日志阻塞业务线程

解决:异步日志,业务线程只写内存,日志线程负责刷盘

6.2 双缓冲异步日志实现

对应你的简历:

1 采用双缓冲设计,前端线程无锁写入,后端线程批量刷盘,通过条件变量实现零拷贝缓冲区切换

```
⊚ C++
1 #include <vector>
2
    #include <mutex>
3 #include <condition_variable>
    #include <thread>
5 #include <fstream>
    #include <chrono>
6
7
8
    class AsyncLogger {
9
        using Buffer = std::vector<char>;
10
        Buffer front_buffer_; // 前端缓冲区 (业务线程写入)
11
        Buffer back_buffer_; // 后端缓冲区(日志线程刷盘)
12
13
        std::mutex mtx_;
14
        std::condition_variable cv_;
        std::thread log_thread_;
17
18
        std::ofstream logfile_;
        bool stop_ = false;
19
20
21
        static constexpr size_t BUFFER_SIZE = 4 * 1024 * 1024; // 4MB
22
    public:
23
        AsyncLogger(const std::string& filename)
24
25
            : logfile_(filename, std::ios::app)
26
27
            front_buffer_.reserve(BUFFER_SIZE);
28
            back_buffer_.reserve(BUFFER_SIZE);
29
            // 启动日志线程
30
31
            log_thread_ = std::thread([this] { log_thread_func(); });
32
        }
33
```

```
~AsyncLogger() {
34
35
36
                std::lock_guard<std::mutex> lock(mtx_);
37
                stop_ = true;
38
            }
39
            cv_.notify_one();
40
            log thread .join();
41
42
43
        // 业务线程调用:快速写入前端缓冲区
44
        void log(const std::string& message) {
45
            std::lock_guard<std::mutex> lock(mtx_);
46
47
            front buffer .insert(front buffer .end(),
48
                               message.begin(), message.end());
49
            front_buffer_.push_back('\n');
50
            // 缓冲区满或超时,通知日志线程
51
            if (front_buffer_.size() >= BUFFER_SIZE) {
52
53
                cv_.notify_one();
54
            }
55
56
57
    private:
58
        // 日志线程:批量刷盘
59
        void log_thread_func() {
            while (true) {
60
61
                {
62
                    std::unique_lock<std::mutex> lock(mtx_);
63
64
                   // 等待:缓冲区有数据 或 超时 或 停止
65
                    cv .wait for(lock, std::chrono::seconds(3), [this] {
66
                        return !front_buffer_.empty() || stop_;
67
                    });
68
69
                    if (stop_ && front_buffer_.empty()) {
70
                        break; // 退出
71
                    }
72
73
                    // 零拷贝交换缓冲区(SWAD只交换指针)
74
                    front_buffer_.swap(back_buffer_);
75
                }
76
77
                // 写入磁盘 (不持有锁,不阻塞业务线程)
78
                if (!back_buffer_.empty()) {
                    logfile_.write(back_buffer_.data(), back_buffer_.size());
79
80
                   logfile_.flush();
81
                   back_buffer_.clear();
82
                }
83
            }
        }
84
85
    };
86
87 // 使用示例
```

```
int main() {
88
89
        AsyncLogger logger("app.log");
90
91
        // 业务线程:快速写日志 (无阻塞)
92
        std::vector<std::thread> threads;
93
        for (int i = 0; i < 10; ++i) {
94
            threads.emplace_back([&logger, i] {
95
                for (int j = 0; j < 1000; ++j) {
96
                   logger.log("Thread " + std::to_string(i) +
97
                             " log " + std::to_string(j));
98
               }
          });
99
        }
100
101
        for (auto& t : threads) {
102
103
         t.join();
104
        }
105
106
        return 0; // 析构时等待日志全部写完
107 }
```

关键技术点:

- 1. 双缓冲:
 - 前端缓冲区:业务线程写入(持有锁时间短)
 - 后端缓冲区:日志线程刷盘(不持有锁)
- 2. 零拷贝:
 - swap()只交换指针,不复制数据
- 3. 条件变量:
 - 缓冲区满时立即刷盘
 - 超时时也刷盘 (避免日志延迟)
- 4. 批量写入:
 - 积累多条日志一次性写入磁盘
 - 减少系统调用次数

性能对比:

- 同步日志:每条日志约 1-10ms (磁盘 I/O)
- 异步日志:每条日志约几微秒 (内存操作)
- 性能提升 100-1000 倍

面试重点:你的项目中异步日志如何实现?

- 双缓冲设计
- 前端无锁写入 (持锁时间极短)
- 后端批量刷盘
- 条件变量通知
- · swap 零拷贝切换
- · 消除日志 I/O 对传输性能的影响

7 常见面试问题总结

7.1 线程基础

- 1. join 和 detach 的区别?
- · join: 阻塞等待线程结束,保证资源安全
- detach:线程独立运行,主线程不再管理(危险)
- · 必须调用其中一个,否则析构时 terminate
- 2. 如何向线程传递参数?
- 默认按值传递(拷贝)
- 引用必须用 std::ref
- 只移动类型 (unique_ptr) 用 std::move
- 3. std::thread 的拷贝和移动?
- 不可拷贝 (deleted)
- 可移动 (move)

7.2 锁相关

1. lock_guard vs unique_lock?

| 特性 | lock_guard | unique_lock | | --- | --- -- | | 手动 unlock | X | V | | 延迟加锁 | X | V | | 条件 变量 | X | V | | 升销 | 低 | 稍高 |

- 2. 如何避免死锁?
- 固定加锁顺序
- 使用 std::lock 或 std::scoped_lock 同时获取多个锁
- 超时机制 (try_lock_for)
- 避免持有锁时调用外部代码
- 3. 什么是虚假唤醒?
- · 条件变量可能在没有 notify 的情况下被唤醒
- · 必须用 while 循环(或 lambda)检查条件
- cv.wait(lock, []{ return condition; })内部就是 while 循环
- 4. 读写锁适用场景?
- 读多写少(读写比 > 10:1)
- 临界区较大
- 例如:缓存、配置、元数据查询

7.3 线程池

- 1. 为什么需要线程池?
- 避免频繁创建/销毁线程的开销
- 控制并发数量
- 统一管理
- 2. 你的项目中线程池如何实现?
- 固定大小(4个工作线程)
- 任务队列 (queue + mutex + cv)
- · RAII 管理 (析构自动停止)
- 应用:文件传输服务器
- 3. 如何优雅地关闭线程池?

- 设置 stop 标志
- notify_all 唤醒所有等待线程
- · 等待所有线程 join
- 处理剩余任务 (可选)

7.4 原子操作

- 1. 原子操作 vs 锁?
- 原子操作:无锁,性能更高,适合简单操作
- 锁:适合复杂临界区
- 2. CAS 是什么?应用场景?
- Compare-And-Swap:原子地比较并交换
- 无锁编程的基础
- 应用:无锁栈/队列、引用计数
- 3. 内存序是什么?
- 控制原子操作的可见性和顺序
- · relaxed:只保证原子性
- acquire/release: happens-before
- seq_cst:全局一致(默认)

4. compare_exchange_weak vs strong?

- · weak:可能虚假失败,性能更好,循环中使用
- strong:不会虚假失败,单次 CAS 使用

7.5 并发问题排查

- 1. 如何排查死锁?
- GDB: info threads + thread apply all bt
- pstack: 查看所有线程栈
- 日志:记录加锁顺序
- 工具: helgrind (valgrind 的一部分)
- 2. 如何排查数据竞争?
- ThreadSanitizer (TSan) : gcc/clang -fsanitize=thread
- helgrind (valgrind)
- 代码审查:检查共享变量的访问
- 3. 如何定位性能瓶颈?
- perf: CPU profiling
- · 锁竞争分析: perf lock
- 火焰图:可视化性能热点

7.6 项目相关(针对你的简历)

- 1. 异步日志的双缓冲如何实现?
- 前端缓冲区:业务线程写入
- 后端缓冲区:日志线程刷盘
- · swap 零拷贝切换
- 条件变量通知
- 2. 读写锁如何使用?
- 文件元数据:读多写少

- shared_lock:多线程同时读取
- unique lock: 写操作独占
- 3. 对象池如何实现?
- 预分配内存
- 空闲列表管理
- 加锁保护 (或使用无锁栈)
- 4. 如何处理并发竞态?
- GDB 调试:设置条件断点
- 日志:记录关键状态
- 加锁:保护共享资源
- 原子操作:简单的计数/标志

7.7 最终建议

面试准备:

- 1. 熟练掌握 mutex、condition_variable、atomic
- 2. 理解线程池原理,能手写基本版本
- 3. 深入了解你项目中的并发技术 (异步日志、读写锁)
- 4. 准备好性能数据 (为什么用异步日志?提升多少?)
- 5. 了解并发问题排查工具 (GDB、TSan、perf)

回答技巧:

- 1. 先说结论,再解释原理
- 2. 结合项目实际经验
- 3. 对比不同方案 (锁 vs 原子操作)
- 4. 提到性能优化 (双缓冲、对象池)
- 5. 展示问题排查能力

加分项:

- 1. 了解内存序和无锁编程
- 2. 阅读过优秀并发库源码 (muduo、folly)
- 3. 能讲出遇到的并发 Bug 和解决过程
- 4. 了解现代并发技术 (C++20 coroutine)
- 5. 性能调优经验 (锁优化、线程数调优)