Transformer架构的GPU并行与以前的NLP有什么不同?

1. 什么是GPU并行计算?


GPU并行计算是一种利用图形处理单元(GPU)进行大规模并行数据处理的技术。与传统的中央处理单元(CPU)相比,GPU拥有更多的核心,能够同时处理数千个线程,这使得GPU在处理高度并行的任务时表现出色。在深度学习中,GPU并行计算被广泛应用于训练神经网络,加速模型训练过程。

在2017年之前,自然语言处理 (NLP) 领域的研究者们通常会从头开始训练模型,那时能够利用GPU进行训练就已经算是先进的配置了。尽管有些研究者拥有多张GPU,但他们往往不会投入精力去实现并行计算,因为当时的模型规模相对较小,训练过程也相对较快,因此并行计算的额外投入似乎并不划算。

然而,随着时间的推移,大型语言模型(LLM)开始崭露头角,这些模型拥有庞大的参数量,训练过程也变得漫长而复杂。为了有效应对这些挑战,使用多张GPU进行训练变得司空见惯,而并行计算技术也变得不可或缺。特别是考虑到Transformer模型的独特架构,传统的并行计算方法需要进行相应的调整和优化,以适应这种新型模型的需求。


2.并行计算的类型

在深度学习中,GPU并行计算主要分为两种类型:数据并行和模型并行。



• Distributed Data Parallel (DDP) 数据并行指的是模型不大,完全可以load到单张 GPU内存中,所以为了加速训练,将数据分成多份,分别加载到多张GPU上,每张GPU上的模型参数 是一样的,每个batch的数据在不同的GPU上进行计算,然后将梯度汇总进行参数更新。

Distributed Data Parallel (DDP)



• 模型并行指的是模型太大,无法完全加载到单张GPU内存中,所以将模型分成多份,分别加载到多张 GPU上,每张GPU上的模型参数不同,每个batch的数据在不同的GPU上进行计算,然后将梯度汇总 进行参数更新。

3. 什么需要加载到GPU显存中?

在大模型中,我们需要加载的主要有以下几个部分:

- 模型参数
- 模模型的优化器状态:包含前向和反向的状态
- 模型的梯度
- 模型的其它中间状态

需要注意一点:下图中展示的都是以FP32为例的情况。在真实的训练中,我们也许会在模型参数上使用FP16,在梯度上使用FP32等混合精度。某些文章和测评没有显示的表示是否使用混合精度,所以在计算显存占比的时候会有出入。

	Bytes per parameter
Model Parameters (Weights)	4 bytes per parameter
Adam optimizer (2 states)	+8 bytes per parameter
Gradients	+4 bytes per parameter
Activations and temp memory (variable size)	+8 bytes per parameter (high-end estimate)
TOTAL	=4 bytes per parameter +20 extra bytes per parameter

4. FSDP

Fully Sharded Data Parallel (FSDP)

FSDP (Fully Sharded Data Parallel) 是一种先进的数据并行技术,它允许在多个GPU上高效 地训练大型模型。FSDP最早由FairScale-FSDP提出,并在PyTorch 1.11版本中被集成。它与微 软Deepspeed框架中的ZERO算法中的ZERO-3级别相似。

在传统的数据并行(DDP)中,每个GPU都会保存整个模型的参数、梯度和优化器状态,然后数据集被 分割成多个分片 (shards) ,每个GPU负责训练其中的一部分。在计算完梯度后,通过all-reduce 操作来合并梯度。

FSDP的核心思想是对模型的梯度、优化器状态和参数进行分片,使得每个GPU只存储部分参数信息。这 样做的关键在于将DDP中的all-reduce操作分解为reduce-scatter和all-gather操作。在FSDP 的前向传播中,每个GPU需要通过all-gather操作来获得完整的参数,然后进行计算,并在计算后丢 弃其他分片的参数。在反向传播中,同样需要通过all-gather操作来获得完整的参数,并计算出本地 batch的梯度。最后,通过reduce-scatter操作在设备上进行梯度的均值计算和分片,每个设备只 更新其对应的参数分片.

	gpu ₀	gpu _i	gpu _{N-1}	Memory Consumed	K=12 Ψ=7.5B N _d =64
Baseline				$(2 + 2 + K) * \Psi$	120GB
P _{os}				$2\Psi + 2\Psi + \frac{K * \Psi}{N_d}$	31.4GB
P _{os+g}				$2\Psi + \frac{(2+K)*\Psi}{N_d}$	16.6GB
P _{os+g+p}				$\frac{(2+2+K)*\Psi}{N_d}$	1.9GB
	Parameters	Gradients	Optimizer Stat	es	

FSDP 有四种模式:

• stage0: 退化为DDP

• stage1: 只分片模型优化器状态

• stage2: 分片模型梯度和优化器状态

• stage3: 分片模型梯度、优化器状态和参数

5. Offload

Offload是一种将模型的一部分参数从GPU内存中移动到CPU内存中的技术。在训练大型模型时,由于 模型参数量巨大,有时候会导致GPU内存不足的问题。为了解决这个问题,可以使用Offload技术将部 分参数从GPU内存中移动到CPU内存中,从而释放GPU内存,使得模型能够继续训练。

FSDP中的Offload技术可以将模型的一部分参数从GPU内存中移动到CPU内存中。


6. 总结

Transformer的一个很大的优点是可以很好的利用GPU的并行计算能力,在训练大型模型时,需要考虑 到模型的参数量和GPU的内存限制,这时候就需要使用FSDP和Offload等技术来优化训练过程,提高训 练效率。

大模型部署三要素

上周末,受邀为同村创业公司的技术团队开展大模型与智能体(Agent)专项培训时,深切感受到技术 迭代的浪潮已席卷基层——从会议室到茶水间,关于大模型私有化部署与智能体落地的讨论不绝于耳。

当创始人问及DeepSeek-R1全量模型私有化部署所需显卡资源时,我发现大家其实对算力和显卡的认知还不算全面。不同于传统算力的单一维度评估,大模型时代的GPU资源配置需构建三维评估体系。



一、显存:模型载体的物理边界

DeepSeek-R1满血版有671B的参数,大概一共有1400GB的数据量,至少需要1.4T的硬盘容量才能下载下来,下载后,至少需要1.8TB的显存才能跑起来。

如果上面的描述你能够轻松的读懂,可选择跳过本节内容;但如果你对里面的一些英文存在理解障碍,建议完整阅读本节以获取系统性解析。

1.1 国际单位制和词头

国际单位制 (SI, Système International d'Unités) 是全球通用的标准化测量体系, 其核心是通过统一的单位定义实现科学、工业及贸易领域的量值一致性, 比如说米 (m) 干克 (kg) 秒 (s) 等等。

国际单位制(SI)词头是用于表示单位倍数或分数的标准化前缀,其作用是将基本单位按十进制缩放,从而简化极大或极小数值的表达,比如千克Kg里面的K,纳米(nm)里面的n。

乘数因子	中文名称	符号	英文名
10^3	Ŧ	k	kilo
10^3	兆	М	Mega
10^3	吉	G	Giga
10^{3}	太	Т	Tera
10^{3}	拍	Р	Peta

在英文中, 计数法是干位计数法.

1千通常会缩写为1k, 正规的读法是one thousand;

1百万会缩写为1M, 读作one million;

10亿会缩写为1B, 读作one billion;

千亿缩写为可以缩写为1T,读作one trillion.

可以看到除了10亿的缩写B和国际单位制的词头G不同之外,其它的常用基本相同。

我们看到一个大模型的参数量是671B,之所以用B而不是G,是因为用G,和存储容量的GB易混淆。

671B代表它有6710亿个参数。那这么大的参数需要多少显存呢?

1.2 精度

Tensors ≡	Shape	Precision
model.embed_tokens.weight	[129 280, 7 168]	BF16
model.layers.0		
model.layers.0.input_layernorm.weight	[7 168]	BF16
model.layers.0.mlp.down_proj.weight	[7 168, 18 432]	F8_E4M3
model.layers.0.mlp.down_proj.weight_scale_inv	[56, 144]	F32
model.layers.0.mlp.gate_proj.weight	[18 432, 7 168]	F8_E4M3
model.layers.0.mlp.gate_proj.weight_scale_inv	[144, 56]	F32
model.layers.0.mlp.up_proj.weight	[18 432, 7 168]	F8_E4M3
model.layers.0.mlp.up_proj.weight_scale_inv	[144, 56]	F32
model.layers.0.post_attention_layernorm.weight	[7 168]	BF16
model.layers.0.self_attn.kv_a_layernorm.weight	[512]	BF16
modal laware a calf atta lawa proj with man waight	FE74 7 1401	EO EAMO

你会看到有多种精度格式,如BF16,F32,F8_E4M3等等,它们都是什么意思?

Byte and bit

程序员朋友都知道,计算机的最小单位是位,也就是bit,上面存储的不是Ø就是1,每8位作为一个字节Byte.

BF16, F32, F8_E4M3后面的16, 32, 8,代表了这些个参数每一个占用了多少位。 比如BF16就占用了16位,即2个字节如果671B的所有参数都是BF16的,那它一共需要1342B的Byte.

当然,不会写成1342BB,而是用1342GB。

那E4M3又是什么?

浮点数的计算机表示

在计算机里面,浮点数Float的表示方式稍微有点特别,它是由指数位和小数位构成的。

其中指数位的英文是Exponent,小数位的英文(或者拉丁文??)是Mantissa.

对于F8_E4M3来说,它一共有8位,第一位默认是符号位sign,有4个指数位和3个小数位。

对于一个八位的值 0 101 1011来说,它表示的是:

Sign位为0,代表为 $(-1)^0$ 为正数

Exponent位为101, 代表指数为

 $1*2^2+0*2^1+1*2^0=5$, 减去偏移量3, 最后代表 2^2 ,即2的2次方。

Mantissa位为1011,代表小数为

 $1*2^-1+0*2^-2+1*2^-3+1*2^-4=0.5+0.125+0.0625=0.6875$, 最后加上1, 为1.6875,最后这个值为 $1.6875*2^5$,计算逻辑为:

 $(1+1*2^-1+0*2^-2+1*2^-3+1*2^-4)*(2^(1*2^2+0*2^1+1*2^0-3))$

二、计算能力: 推理时间的计算原理

计算能力与推理时间的映射关系

模型推理时间的本质是计算需求与硬件算力的动态平衡过程。具体而言,可通过以下公式建立理论关联:

推理时间 ≈ 模型总计算量 (FLOPS) / 硬件理论算力 (FLOPS)

需要注意的是,该公式仅反映理论最优值,实际推理时间还受内存带宽、并行度效率、算子优化水平等多重因素影响,硬件利用率通常仅为30%-70%

2.1 核心概念精解

FLOPs (Floating Point Operations)

表示模型完成一次推理所需的浮点运算总量,是衡量模型计算复杂度的核心指标。

FLOPS (Floating Point Operations Per Second)

硬件每秒可执行的浮点运算次数,体现理论峰值性能。以NVIDIA A100 GPU为例,其FP32算力为19.5 TFLOPS,即每秒19.5万亿次浮点运算。

TOPS (Tera Operations Per Second)

量化场景下的算力单位,1 TOPS= 10^{12} 次整数运算/秒 INT8量化后,硬件算力可提升4倍(如A100的INT8算力达624 TOPS)。

MAC (Multiply-Accumulate) 运算

融合乘法与累加的硬件级优化操作,1次MAC=1次乘法+1次加法=2 FLOPs。在矩阵乘法中,90%以上的计算由MAC构成。

2.2 大模型核心计算模块的量化分析

大语言模型的计算负载主要集中在两类矩阵运算:

注意力层 (Attention)

计算复杂度: O(n2d) (n为序列长度, d为隐藏层维度)

核心操作: QKT矩阵相乘与Softmax归一化

前馈神经网络 (FFN)

计算复杂度: O(nd2)

核心操作: 两次全连接层的矩阵变换(维度扩展与收缩)

2.3 矩阵乘法计算量的精确推导

对于M×N矩阵与N×K矩阵相乘:


MAC计算量 = M×N×K

等效FLOPs = 2×M×N×K 推导依据: 每个输出元素需要N次乘加运算 (MAC) , 共生成M×K个元素。例如:

3×3矩阵相乘需27次乘法+18次加法=45 FLOPs,与公式(2×3×3×3)=54存在差异,原因在于边界处理方式不同。

推理阶段计算量拆解:

阶段	计算特征	计算量公式	优化策略
Prefilling	处理全部输入token的 并行计算	FLOPs = 2×s²×d (s:序 列长度)	动态分块与内存复 用
Decoding	生成单个token的串行 计算	FLOPs/token = 2×s×d²	KV Cache与连续 批处理



在GPU计算过程中,数据需从全局内存(Global Memory,即HBM高带宽显存,如40GB容量)加载至共享内存(Shared Memory/L2缓存,如20MB SRAM),再通过Tensor Core等计算单元处理。

当前GPU架构中,数据传输带宽与计算能力的失衡已成为核心矛盾──例如HBM的1.5TB/s带宽难以匹配 Tensor Core的峰值算力(如A100的312 TFLOPS FP16),导致计算单元常因数据未就绪而处于 空闲状态,实际FLOPS利用率显著降低。

多卡通信的扩展挑战:

单机多卡场景:

采用NVIDIA NVLink 4.0技术,单通道带宽达900GB/s,通过NVSwitch交换机构建全互连拓扑,实现8卡间无阻塞通信,总带宽可达7.2TB/s .

多机多卡场景:

依赖InfiniBand NDR网络(如Quantum-2平台),单端口带宽达400Gb/s(约50GB/s),通过Dragonfly+拓扑支持百万级节点互联,但跨节点通信延迟仍比单机高1-2个数量级。

部署策略建议:

"能单卡不扩卡"原则: 单卡可避免通信开销, 但需权衡模型参数量 (如671B模型需16卡存储) 与显存优化技术 (梯度累积、激活值重计算等);

节点内优先原则:单节点多卡通过NVLink通信效率显著高于跨节点InfiniBand,例如16卡双节点部署时,节点内8卡间带宽可达7.2TB/s,而跨节点带宽仅400Gb/s.

下面留两个小问题给大家,欢迎在留言区告诉我你的答案!

问题一: 部署模型, 价格相同的情况下是选一张卡还是两张卡?

问题二,如果要用16卡双节点部署一个671B (deep-seek-r1)模型,最佳实践的TP和PP分别是多少?