Question 2

- (1) sizeof(a)=0,因为数组元素的大小是数组中元素个数乘以每个元素大小
- (2) 140727892865392

编译器gcc9.3.0 Ubuntu20.04

加上注释的汇编代码

```
main:
.LFB0:
   .cfi_startproc
   endbr64
   pushq
          %rbp ;保存旧的栈帧指针
   .cfi_def_cfa_offset 16
   .cfi_offset 6, -16
   movq %rsp, %rbp;获取新的栈帧指针
   .cfi_def_cfa_register 6
   subq $32, %rsp;分配栈存储空间
   movq %fs:40, %rax;存储返回值到返回值寄存器中
   movq %rax, -8(%rbp);返回值压栈
   xorl %eax, %eax ;xor this is to clear %eax
   movq $4, -32(%rbp) ;load the value of i into stack
   movq $8, -24(%rbp) ;load the value of j into stack
   movq
          -16(%rbp), %rax ;-16(%rbq)store the array first element
   movq %rax, %rdx ;The Third arguement of printf
   movl $0, %esi ;The second arguement of printf
   leaq .LCO(%rip), %rdi ;The first parameter of printf
   movl $0, %eax; %eax store the return value
   call printf@PLT
   mov1 $0, %eax
          -8(%rbp), %rcx
   movq
   xorq
          %fs:40, %rcx
   je .L3
   call
          __stack_chk_fail@PLT
```

Question 3

```
.file
            "ex7-9.c"
    .text
    .globl main
           main, @function
    .type
main:
.LFB0:
;-8(%rbp) i
;-4(%rbp) j
    pushq %rbp;将老的堆栈指针压栈
    movq %rsp, %rbp;获取新的堆栈指针
           .L2 ;无条件跳转到L2
    jmp
.L5:
    mov1
           -4(%rbp), %eax ;%eax=j
    mov1
         %eax, -8(%rbp) ;i=%eax
.L2:
```

```
cmpl $0, -8(%rbp) ;compare and judge the value i || j
    jne
            .L3 ;if i==true than judge whether j>5
            $0, -4(%rbp) ; comapre j and 0
    cmpl
            .L4 ;if j==0 than the condition is false
    je
.L3:
            $5, -4(%rbp); ; comapre j and 5
    cmpl
            .L5; j > 5
    jg
.L4:
            $0, %eax ;load 0 to %eax(store the return value)
    popq
            %rbp ;恢复现场
    ret
.LFE0:
     .size
            main, .-main
     .ident "GCC: (Ubuntu 7.5.0-3ubuntu1~16.04) 7.5.0"
```

对于条件判断

```
while ( (i || j) && (j > 5) )
```

先判断;是否为真,为真则条件成立,否则进入下一个判断

接着判断;是否为假,为假则条件为假,返回

j为假,再来判断j>5是否成立

这就是短路判断的过程

Question 4

(1)可能的原因是,对于某些编译器,将程序中定义的常量放在的内存区域并不是标记为不可修改的,而且在这种例子中,两个指针指向的内存区域正好重叠,strcpy其实是内存之间值的拷贝,这样就覆盖了cp2指向的内存空间

(2)编译器将两个字符串的内容存放在常量数据区,修改常量内存单元的内容会报错

Question 5

第六行的代码打印出的是函数funcold形式参数的地址,下一行打印的是局部变量的地址

第12行打印的是函数形参的地址,下一行是局部变量的地址

还有地址的问题,在Linux/x86_64系统上,short一般是2个字节,float是4个字节,这点从7、13行打印函数内部局部变量的地址就可以看出来

但是传递参数的时候,我们可以看到, funcold 中short形参占据了4个字节,float也占用了4个字节

这是因为按照 funcold 定义函数的时候,没有指明参数的类型,所以函数传参数的时候就传递k个字节的数据,k是参数的个数

第一题和第五题内存布局在后面统一说明

HW8运行时空间组织

