安卓平台边缘计算管理文档

author: 高路尧

问题反馈VX: USTC_GAOWAY

开启手机开发者模式

1. 打开设置,进入"关于本机"。

- 2. 连续点击6次"版本号", 开启开发者模式。
- 3. 在开发者选项中,开启USB调试和无线调试。

请确保安卓版本为13,以保证AidLux正常运行。如果版本高于13,可能会出现错误,需要将系统降级。

OPPO系统降级

• 访问 OPPO系统降级网站, 下载对应机型的固件包。

• Reno12固件包地址: oplus ota downgrade.zip

• 系统回滚教程:点击查看

计算机连接手机安装

- 1. 将手机通过USB连接到计算机,并选择"传输文件"模式。
- 2. 准备安装AidLux.apk,作为安卓Linux虚拟机。

AidLux.apk 路径为 .\Android platform\AidLux.apk

使用以下命令通过adb安装AidLux.apk:

adb install .\Android platform\AidLux.apk

进入AidLux程序

- 1. 使用手机号注册并进入Linux虚拟机初始化阶段。
- 2. Linux虚拟机信息如下:

Debian GNU/Linux 10 Linux version 5.4.0-aidlite (aidlux@aarch64) (gcc version 4.9.4)

3. AidLux虚拟机初始用户信息:

用户名: root 密码: AidLux

4. 安装ssh服务:

apt-get install openssh-server
/etc/init.d/ssh start
service ssh start
systemctl enable ssh

5. 确保计算机和手机连接到相同的网络,通过ssh在局域网内通信。 使用 ifconfig 查询IP地址,例如 192.168.1.114。

SSH端口为 9022, 浏览器图形化端口为 8000。

使用以下命令通过ssh连接:

```
ssh root@192.168.1.114 -p 9022
```

对应密码为 AidLux。

安装必要环境

更换软件源

```
cd /etc/apt/&&
cp sources.list sources.list.bk&&
echo deb https://mirrors.tuna.tsinghua.edu.cn/debian/ buster main contrib non-
free > sources.list&&
echo deb https://mirrors.tuna.tsinghua.edu.cn/debian/ buster-updates main
contrib non-free >> sources.list&&
echo deb https://mirrors.tuna.tsinghua.edu.cn/debian/ buster-backports main
contrib non-free >> sources.list&&
echo deb https://mirrors.tuna.tsinghua.edu.cn/debian-security/ buster/updates
main contrib non-free >> sources.list&&
echo deb-src https://mirrors.tuna.tsinghua.edu.cn/debian/ buster main contrib
non-free >> sources.list&&
echo deb-src https://mirrors.tuna.tsinghua.edu.cn/debian/ buster-updates main
contrib non-free >> sources.list&&
echo deb-src https://mirrors.tuna.tsinghua.edu.cn/debian/ buster-backports main
contrib non-free >> sources.list&&
echo deb-src https://mirrors.tuna.tsinghua.edu.cn/debian-security/
buster/updates main contrib non-free >> sources.list&&
apt update
```

安装torch和必要的python包

默认python版本为 Python 3.7.3.

安装依赖

```
apt install build-essential zlib1g-dev libncurses5-dev libgdbm-dev libnss3-dev libss1-dev libsqlite3-dev libreadline-dev libffi-dev curl libbz2-dev pip install torch==1.8.1 torchvision==0.9.1 -i https://pypi.mirrors.ustc.edu.cn/simple
```

安装指定版本python

```
aid install python-3.9.10
```

在VSCode下配置开发环境

- 1. 在应用中心或者在终端下使用 aid 命令安装VSCode,安装完成后,在应用中心——已安装里选择 VSCode 并将其添加到桌面。
- 2. 安装插件

点击左侧 Extension,搜索 clangd,点击 Install 进行安装。安装完成后,可能会提示需要

Reload,选择 clangd 点击 Reload 即可。 点击左侧 Extension,搜索 Code Runner,点击 Install 进行安装。

客户端通信

使用socket检测收发信息能力。运行文件夹中的 code\client.py, code\server.py 与对应的IP地址。

客户端简单模型运行

Mnist代码位置: code\mnist.py

GPU加速模块

```
#第一步: 导入加速包 import aidlite_gpu #第二步: 创建AidLux封装好的GPU加速对象 aidlite=aidlite_gpu.aidlite() #第三步: 加载TFLite模型并分配张量 #inShape指输入图像,单位是字节,输入图像type: uint8[1,256,256,3] inShape = [1 * w * h *3,] #outShap指输出图像,类型是type: float32 outShape= [1 * w*h,] #model_path指模型路径 model_path="models/segmentation.tnn" #第四个参数4表示4个cpu线程,可以灵活设置线程数 #第五个参数0表示gpu,-1表示cpu,1表示gpu+cpu模式,一般建议设置为0-gpu模式 aidlite.ANNModel(model_path,inShape,outShape,4,1)
```

可能遇到的问题与解决方法

• 部署报错 OpenBLAS Warning: Detect OpenMP Loop and this application may hang.

Please rebuild the library with USE_OPENMP=1 option.

解决方法: 命令行执行 export OMP_NUM_THREADS=1