
# 综合实验

## • 配置NAT



```
(config)# ip nat pool pl 172.16.9.1 172.16.9.4 netmask 255.255.0.0! 定义地址池
(config)# access-list 1 permit 192.168.0.0 0.0.255.255 ! 过滤内部IP地址(见下面说明)
(config)# ip nat inside source list l pool pl overload ! PAT 映射 (见下面说明)
(config)# interface s0/2
                               ! s0/2、f0/3、f0/24均需要配置ip地址
                                ! 指出该端口连接到内部网络
(config-if)# ip nat inside
(conifg) #interface f0/3
(config-if)# ip nat inside
                                ! 指出该端口连接到内部网络
(config)# interface f0/24
                               ! 指出该端口连接到外部网络
(config-if)# ip nat outside
(config)# interface f/24
(config)# ip route 0.0.0.0 0.0.0 172.16.9.254 ! 配置默认路由, IP地址为外网的网关
                                           ! 显示NAT映射(见下面的说明)
# show ip nat translation
(config) # router ospf 1
(config-router)#default-information originate ! 注入默认路由(0/0)到内网
```

# • NAT转换

- 如果 NAT路由器R11从内部接口收到IP数据报,要查路由表进行转发,如果要转发到NAT外部接口,要先看其源地址是否符合NAT转换的过滤条件,然后看该源地址(加端口号)有无NAT映射,如果没有则建立,有的话直接把源地址转换为映射的外部地址(和端口号),然后转发到NAT外部接口,并重置该映射的TTL。
- 如果是从NAT外部接口收到IP数据报,则用其目的地址查询NAT映射表,如果没查找到则丢弃,否则,把目的地址转换为内部地址,再用该地址查询路由表,把IP数据报转发到NAT内部接口(不能用默认路由转发到外部网)。
- 如果从非NAT接口收到数据报,则直接查路由表进行转发,不进行NAT转换。
- 建立一个新的NAT转换:要从NAT地址池中选择一个IP地址,再选择其未用过的端口号,作为映射的外部地址和端口号。

上面的内部地址和外部地址,实际上是inside local address和inside global address(见下页)。

## • 显示NAT映射

#show ip nat translations

```
Pro Inside global Inside local Outside local Outside global tcp 202.116.65.1:1025 192.168.2.2:1025 202.116.63.2:80 202.116.65.1:1026 192.168.2.2:1026 202.116.63.2:80 202.116.65.1:1024 192.168.3.3:1025 202.116.63.2:80 202.116.63.2:80
```

inside 指内网 outside 指外网 local指本地私有地址 global 指全局地址 inside local (内网私有地址) inside global (内网私有地址映射的全局地址) outside global (外网全局地址, 例如, Web服务器地址) outside local (外网全局地址进入内网后转换成的内网私有地址)

\*不做转换时outside local与outside global相同


#### 为便于理解采用如下例子:

inside local 自己在家里穿的拖鞋 inside global 自己上班时穿的皮鞋 outside local 朋友到家里访问给朋友准备的拖鞋 outside global 朋友自己的鞋,随便是他的拖鞋或是皮鞋


inside 代表自己, outside 代表别人, local 代表自己家, global 代表外面。

#### NAT实验

按下图后进行连接。外网(RouterO和Router3)使用RIP协议,要包含子网202.116.65.0; 内网使用OSPF协议,注意外网202.116.65.0/24不属于内网,Router1把默认路由通过OSPF协议注入到内网中,Router1还要配置NAPT(只用一个外网地址)。要求PCO可以ping通Server0,并可以用IP地址浏览Server0上的网页。



按下图后继续配置,Switch0用作二层交换机,Switch1用作三层交换机(配置 VLAN10和VLAN20的虚接口);Server1作为DNS服务器,要加入Server0的DNS记录,Server0的别名为www.abc.com, 规范名(真名)为h66.abc.com。 \* 规范名-- Canonical Name。



#### • 一般的综合连网方法

