MANUAL DE PROCEDIMIENTO

Gestión de Pedidos de Venta

VA01: clases de pedido y datos del pedido

Código	MAN-SD-01
Versión	1.0
Fecha	01.11.2026
Sociedades	Grupo Portland · CL11–CL16, PE11, CO11
Sistema	SAP S/4HANA
Área responsable	Ventas y Distribución · Grupo Portland

Documento interno de uso exclusivo del Grupo Portland. Las capturas y valores de ejemplo son referenciales.

Control del documento

Versión	Fecha	Descripción del cambio	Autor
1.0	01.11.2026	Versión oficial del manual de usuario.	Equipo de proyecto S/4HANA

Aprobaciones

Rol	Nombre	Cargo	Fecha y firma
Elaborado por			
Revisado por			
Aprobado por			

Contenido

Control del documento 1
Aprobaciones 1
Contenido 1
1. Objetivo 2
2. Alcance 2
3. Transacción clave 2
4. Responsable 3
5. Método resumido 3
6. Procedimiento paso a paso 3
6.1. Inicio y Definición del Tipo de Documento 3
6.2. Datos de Cabecera: 4
6.3. Ingreso de Materiales (Posiciones) 6
6.4 Validación de Lote y Costo (Clase de Valoración) 6
6.5. Validación de Precios y Margen Esperado 7
6.5.1 Retenciones de venta (localización Colombia) 8
6.6. Control de Crédito y Bloqueos 8
6.7. Finalización y Grabación 8
7. Reportes de seguimiento 8
8. Anexo i: glosario de campos 9
Anexo II: validación previa 9
Anexo III: reporte de pedidos de venta (VA05) 10
Parámetros vigentes del Grupo Portland 10
Clases de pedido de venta vigentes 10

> **Alcance por país (localización)**
>
> Los procesos descritos son comunes a todo el Grupo Portland. Solo cambia la localización de cada país:
>
> • Retenciones: se determinan según la normativa de cada país y la configuración del Business Partner. Este manual no fija tipos ni cuentas de retención, porque pueden variar.
>
> • Facturación electrónica: DIAN en Colombia (vía EDOC_COCKPIT y el facturador ESTUPENDO), SII en Chile y SUNAT en Perú.
>
> • Bodegas con SAP EWM: EPOXA (CL12) y Distribuidora Portland (CL11) gestionan sus bodegas propias en EWM; algunos pasos de almacén cambian para esas sociedades.

Consideraciones del proceso

- Clases de pedido vigentes: ZDF, ZDD, ZTN, ZTI, ZSF, ZIN, ZLG, ZCO, ZEX y ZMF (ver tabla de la sección 2).
- Organización de ventas = código de sociedad (ej. CO11); oficina COO1 y grupo CO1 en Colombia.
- Gestión de crédito: no activa todavía en CO11.

1. Objetivo

El Pedido de Venta representa el contrato formal entre Grupo Portland y los clientes, donde nos comprometemos a entregar materiales específicos, en cantidades acordadas y bajo condiciones financieras precisas.

2. Alcance

Este procedimiento abarca desde la identificación de la necesidad del cliente hasta la generación del número de Pedido de Venta en el sistema SAP.

Al realizar un pedido de Venta, el campo Clase de Pedido es el que manda. No es lo mismo vender un producto que tenemos disponible es stock que realizar una venta de Trading que vender un servicio.

A continuación, se detallan los tipos de pedidos que encontrará en el sistema y cuándo debe utilizarlos:

Clase de Pedido	Descripción del Pedido	Cuándo utilizarlo (Escenario de Negocio)
ZDF	Venta Distribución Local	Productos que tenemos físicamente en nuestras bodegas nacionales.
ZDD	Venta Despacho Directo	Importación entregada directamente al cliente sin pasar por bodega (Portland nacionaliza).
ZTN	Venta Trading Nacional	Venta calzada nacional (factura exenta).
ZTI	Venta Trading Internacional	Venta de mercadería no nacionalizada.
ZIN	Venta Indent	Materiales que no son propiedad de Portland (somos representantes); sólo se cobra la comisión.
ZSF	Venta de Servicios	Servicios intangibles sin movimiento de mercadería.
ZLG	Venta Logística	Servicios logísticos (negocio PTM).
ZCO / ZEX / ZMF	Consignación / Exportación / Muestra	Escenarios especiales según el caso de negocio.

3. Transacción clave

La transacción principal para este proceso es la VA01.

Estructura Básica de la Pantalla VA01:

El sistema SAP organiza la información en tres niveles jerárquicos para facilitar la navegación:

1. **Pantalla Inicial:** Donde se define el "contexto" de la venta (qué tipo de pedido es y qué oficina es responsable).
2. **Cabecera del Documento:** Contiene datos válidos para todo el pedido (quién compra, condiciones de pago globales, moneda).
3. **Resumen de Posiciones:** Donde se listan los productos, cantidades y centros de despacho.
4. **Detalle de Posición:** Nivel más profundo donde se ven los precios específicos de un producto, su disponibilidad y su peso.

4. Responsable

5. **Responsable de Ventas / Ejecutivo Comercial:** Responsable de la creación, ingreso de precios y seguimiento del pedido.
6. **Responsable de Crédito:** Interviene solo si el pedido queda bloqueado por exceder el límite de crédito del cliente (en las sociedades con gestión de crédito activa).

5. Método resumido

El proceso se basa en la integridad de datos. SAP hereda información de los "Datos Maestros" (registros fijos de clientes y productos). Si estos datos no están configurados para el área de ventas correcta, el sistema bloqueará el inicio de la transacción.

NOTA: Antes de intentar crear un pedido, es obligatorio confirmar que tanto el Socio de Negocio (Business Partner) como el Material estén "habilitados" o "extendidos" para el Área de Venta específica bajo la cual se realizará el pedido (Organización de Ventas + Canal de Distribución + Sector).

7. Si el cliente no está habilitado para esa área, el sistema arrojará el error: "El cliente no ha sido creado para el área de ventas".
8. Si el material no está habilitado, el sistema dirá: "El material no existe para la organización de ventas / canal".

El flujo lógico es:

1. **Definir el Canal:** Seleccionar la Organización de Ventas y el Canal de Distribución.
2. **Identificar al Cliente:** Ingresar el código del Solicitante (Business Partner).
3. **Cargar la Mercancía:** Ingresar códigos de material y cantidades.
4. **Verificar Rentabilidad:** Validar el precio (PR00) y que el margen sea positivo.

6. Procedimiento paso a paso

6.1. Inicio y Definición del Tipo de Documento

1. Ingrese el código de transacción VA01 en el campo de comandos y presione Enter.
2. **Clase de Pedido:** Este campo define el "comportamiento" del documento.
   - **Ejemplo:** Seleccione ZDF para un Pedido de Venta de Distribución estándar.
3. **Área de Ventas:** Aquí debe indicar bajo qué estructura legal está operando.
   - **Organización de Ventas:** Representa a la filial.
   - **Canal de Distribución:** Define cómo se vende el producto al cliente.
   - **Sector:** Clasifica la línea de productos.
4. Presione Enter o el botón Continuar, el sistema lo llevará a la pantalla principal del pedido




Figura 3. Captura referencial: si muestra códigos distintos, prevalecen los indicados en el texto

Pantalla de referencia 6.1.1: Pantalla inicial VA01 - Selección de Clase de Pedido y Área de Ventas

6.2. Datos de Cabecera:

A continuación, debe ingresar los datos que aplican para todos los materiales del pedido de venta, definiendo el "Quién" y el "Cómo".

1. **Solicitante:** Haga clic en este campo e ingrese el número de cliente (Interlocutor Comercial). Al presionar Enter, el sistema buscará el nombre y la dirección automáticamente.
   - **Nota:** Si no se ingresaron los datos del Área de Venta en la Pantalla Inicial, se desplegará una ventana para seleccionarla dentro de las habilitadas para el cliente.
2. **Socio:** para asociar el pedido de venta a un Encargado Comercial, se desplegará una ventana mostrando los encargados habilitados para ese Canal de Distribución y Sector. Seleccione el encargado comercial y el acepte presionando el ícono de OK
3. Referencia del Cliente (Ref.cliente y Fecha. ref.clie,): Aquí debe escribir el número de la Orden de Compra física que le envió el cliente y la fecha de la OC. Para evitar pedidos duplicados SAP le avisará si este número ya fue utilizado.
4. **Fecha de entrega:** en la Pestaña Ventas, campo Fe.pref.entrg, el sistema propone la fecha actual. Verifique o modifique según la Fecha de entrega acordada con el cliente.
5. Condición de Pago. Verifique la condición de pago y modifíquela si corresponde.




Figura 4. Captura referencial: si muestra códigos distintos, prevalecen los indicados en el texto

Pantalla de referencia 6.2.1a: Cabecera del pedido – Solicitante, Referencia del Cliente, Fecha de Entrega y Condición de Pago




Figura 5. Captura referencial: si muestra códigos distintos, prevalecen los indicados en el texto

Pantalla de referencia 6.2.1b: Cabecera del pedido – Selección del Encargado de Ventas

6. Presione el Icono para visualizar más detalles de la cabecera del documento.
7. **Moneda de Documento (Moneda doc.):** En la pestaña Ventas se debe validar que la moneda del documento sea la correcta para la venta o modificarla a la que corresponda.
8. Presione la flecha volver atrás para iniciar el ingreso de materiales



Figura 6. Captura referencial: si muestra códigos distintos, prevalecen los indicados en el texto

Pantalla de referencia 6.2.1c: Cabecera del pedido – Validación o Modificación de la moneda de documento

6.3. Ingreso de Materiales (Posiciones)

Deslice su mirada hacia el área inferior de la pantalla, denominada "Resumen de posiciones".

1. **Material:** Ingrese el código del producto.
2. **Cantidad de Pedido:** Escriba la cantidad que desea el cliente y verifique la unidad de medida (UM).
3. **Centro:** Verifique el código del Centro correspondiente.
   - Presione Enter. El sistema realizará la Verificación de Disponibilidad: Si no hay stock, aparecerá una pantalla de "Control de Disponibilidad" indicándole cuándo podrá entregar.




Figura 7. Captura referencial: si muestra códigos distintos, prevalecen los indicados en el texto

Pantalla de referencia 6.3.1: Resumen de posiciones - Lista de materiales, cantidades y centros

6.4 Validación de Lote y Costo (Clase de Valoración)

4. Seleccione la línea del material y haga doble clic sobre ella, o haga clic en el icono de la Lupa (Detalles de posición) en la parte inferior.
5. **Asignación de Lote:** Diríjase a la pestaña Ventas A y seleccione el Lote específico que se entregará si así se requiere. Al elegir el lote, el sistema determina la Clase de Valoración (ej. "Nacional" o "DIST LO GE").
6. **Validación de Clase de Valoración:** Si no se requiere el despacho de un lote específico, es necesario definir la Clase de Valoración que se debe utilizar para la venta, la cual condiciona los lotes disponibles para despachar que hayan sido recepcionados bajo esa clase de valoración.
   - **Nota:** La clase de valoración permite tomar el valor contable real de cada lote vendido para el correcto cálculo del margen de venta.




Figura 8. Captura referencial: si muestra códigos distintos, prevalecen los indicados en el texto

Pantalla de referencia 6.3.1: Pestaña Ventas A – Lote y Clase de Valoración

6.5. Validación de Precios y Margen Esperado

Para asegurar que estamos vendiendo con la rentabilidad adecuada, debemos revisar las condiciones de precio para el material.

7. Navegue a la pestaña Condiciones.
8. **Clase de condición PR00:** En la columna TpCd bajo la línea Margen de cobertura, ingrese manualmente la condición PR00 y presione Enter. Aparecerá una nueva fila al comienzo de la tabla con la descripción Precio.
9. **Precio:** Ingrese manualmente el precio por unidad de medida en la columna Importe de la fila Precio y presione Enter.
   - **Nota:** Bajo ciertas condiciones el sistema podría proponer un precio, pero el responsable de ventas debe verificar que corresponde al valor correcto.
10. Verificación de Margen:. El sistema calculará la diferencia entre el precio de venta y el costo, mostrándolo como Margen de cobertura en la parte inferior de la sección de Condiciones.




Figura 9. Captura referencial: si muestra códigos distintos, prevalecen los indicados en el texto

Pantalla de referencia 6.5.1: Pestaña Condiciones - Visualización de precio Base y costo

6.5.1 Retenciones de venta (localización Colombia)

En CO11, al ingresar el material VA01 valida que el cliente tenga activos sus tipos de retención (rol FLCU00) y que el material tenga en su extensión a CO11 la marca de producto o servicio. Con ambos datos el sistema trae sólo las retenciones que aplican como condiciones de precio estadísticas: no cambian el valor neto del pedido y se traspasan a la factura. Si falta una retención, no grabe el pedido: solicite la corrección del BP o del material.

6.6. Control de Crédito y Bloqueos

En las sociedades con gestión de crédito activa, antes de terminar el sistema consulta el rol de crédito del cliente (UKM000). En Portland Colombia (CO11) la gestión de crédito se habilitará en una etapa posterior, por lo que este control aún no aplica.

3. **Validación Automática:** Al intentar guardar, SAP sumará el valor de este pedido a las facturas que el cliente ya debe.
4. **Advertencia:** Si el cliente no tiene cupo suficiente, aparecerá el mensaje: "Verificación de crédito sin éxito".
5. **Resultado:** El pedido se guardará, pero con un estatus de bloqueo. Logística no podrá despacharlo hasta que el área de Crédito lo libere (UKM_CASE).



Figura 10. Captura referencial: si muestra códigos distintos, prevalecen los indicados en el texto

▣ *Pantalla de referencia 6.6.1: Ventana de Verificación de Crédito*

6.7. Finalización y Grabación

1. Haga clic en el botón Verificar (icono de la hoja con marca de verificación) para asegurar que no falte ningún dato obligatorio (como el centro o el sector).
2. Si todo es correcto, haga clic en el botón Grabar.
3. **Resultado Esperado:** En la barra de estado (parte inferior izquierda) aparecerá el mensaje con el número del pedido grabado. Anote este número para su seguimiento en VA03 / VA05.

7. Reportes de seguimiento

Para consultar los pedidos creados y su estado (si están bloqueados o despachados), utilice:

Transacción	Nombre del Reporte	Utilidad
VA05	Listado de Pedidos de Venta	Ver todos los pedidos de un cliente o de un rango de fechas.
VA03	Visualizar Pedido	Consultar el Flujo de Documentos para ver si ya tiene entrega o factura.

Transacción	Nombre del Reporte	Utilidad
VL10A	Pool de entregas	Usado por Logística para ver qué pedidos debe despachar hoy.

8. Anexo i: glosario de campos

A continuación, una tabla con los campos críticos utilizados en este manual para su referencia rápida:

Campo	Ubicación en Pantalla	Propósito Funcional
Clase de Pedido	Pantalla Inicial	Define si es Venta, Nota de Crédito, etc.
Solicitante	Cabecera - Pestaña Ventas	El cliente que origina la compra
Referencia Cliente	Cabecera - Pestaña Ventas	Número de Orden de Compra del cliente
Material	Resumen de Posiciones	El producto que se vende
Cantidad Pedido	Resumen de Posiciones	Volumen de la transacción
Centro	Resumen de Posiciones	Planta física de despacho
Precio Bruto	Detalle Posición - Condiciones	Precio base unitario negociado
Costo Interno	Detalle Posición - Condiciones	Valor contable para calcular el margen

Anexo II: validación previa

Antes de iniciar el pedido, siga estos pasos para evitar errores de "Falta de extensión":

A. Validar al Cliente (Transacción BP):

1. Ejecute la transacción BP.
2. Busque el cliente y entre en modo "Visualizar".
3. En el campo Función IC, seleccione Cliente (Comercial) (Rol FLCU01).
4. Haga clic en el botón Ventas y Distribución (arriba).
5. Verifique que aparezca su Área de Ventas (ej. Org. CO11, Canal 10, Sector 10). Si el área no aparece en la lista, el cliente no puede recibir pedidos de esa sucursal. Debe solicitar la habilitación al área de Datos Maestros.

B. Validar el Material (Transacción MM03):

6. Ejecute la transacción MM03.
7. Ingrese el código del material y presione Enter.
8. **Seleccione las vistas:** Ventas: Datos org. ventas 1 y Ventas: Datos org. ventas 2.
9. Ingrese la Organización de Ventas y el Canal de Distribución del pedido.
10. Si el sistema le permite entrar a ver los datos (como el indicador de impuestos o la unidad de medida de venta), el material está habilitado. Si sale un error en rojo al inicio, el material debe ser extendido por el equipo central.

Anexo III: reporte de pedidos de venta (VA05)

Todos los usuarios de las áreas de Ventas, Servicio al Cliente y Logística que necesiten visualizar el historial o los pedidos pendientes de los clientes.

1. Acceso: Escriba la transacción VA05 en el campo de comandos y presione Enter.

2. Identificación del Cliente: En el campo Solicitante, ingrese el código del Business Partner (Socio de Negocio) del cual desea ver la información.

∘ **Nota:** Si desea ver los pedidos de todos los clientes, puede dejar este campo en blanco, pero deberá ser más específico con las fechas.

3. Rango de Fechas: Ingrese la Fecha de Documento (Desde/Hasta). Esto le permite ver, por ejemplo, todo lo vendido en el último mes.

Selección del Tipo de Información

1. Estatus del Documento: En la parte superior, usted puede elegir ver:

∘ **Todos los pedidos:** Muestra tanto lo pendiente como lo ya entregado.

∘ **Pedidos abiertos:** ¡Importante! Use esta opción si desea identificar qué ventas aún no se han convertido en entregas de salida.

2. Organización de Ventas: Es fundamental ingresar su filial para que el reporte se limite a su área de responsabilidad.

Ejecución y Visualización de Resultados

1. Haga clic en el icono del Reloj con marca de verificación (Ejecutar) o presione F8.

2. Navegación: El sistema presentará una lista. Si desea ver el detalle de un pedido en particular, seleccione la línea y haga clic en el botón Visualizar Documento. Esto lo llevará automáticamente a la transacción VA03.

3. Trazabilidad: Dentro del reporte, usted podrá ver columnas críticas como el Valor Neto, la Moneda y el Solicitante.

Parámetros vigentes del Grupo Portland

Clases de pedido de venta vigentes

Clase	Uso
ZDF	Venta distribución local (stock en bodega propia)
ZDD	Despacho directo (importación entregada al cliente)
ZTN / ZTI	Trading nacional / internacional
ZIN	Indent: solo se factura la comisión
ZSF	Venta de servicios
ZLG	Servicios logísticos
ZCO / ZEX / ZMF	Consignación / exportación / muestra
ZNV / ZNC / ZDB	Nota de crédito por valor / por cantidad / nota de débito

Clase	Uso
ZTV / ZTC / ZTD	Notas de trading: disminución de valor / de cantidad, aumento de valor

Estructura organizativa vigente del Grupo Portland:

Elemento	Chile	Perú	Colombia
Sociedad	CL11 – CL16	PE11	CO11
Centro	CLD1 – CLD6, CLA1	PED1	COD1
Oficina de ventas	CLO1 – CLO6	PE01	COO1
Grupo de vendedores	CL1 – CL6	PE1	CO1
Segmento de crédito	Z + sociedad (ej. ZCL11)	ZPE11	ZCO11 (etapa posterior)

Plan de cuentas PC00, área de controlling CO00 y plan de activos fijos PA00, comunes a todas las sociedades.