Ubuntu下caffe前期环境配置——主要关注安装的时候遇到的坑

2017年11月14日 11:43

使用此文档一定要以官方文档为主线,此文档旨在帮你避坑!

在按照官网的caffe安装教程进行安装之前需要将NVIDIA Driver & CUDA安装好,因为这两部分是最容易出问题的,很可能需要重复安装!提前安装其它的依赖项很可能导致不必要的重复劳动!

准备工作:

1. 检查电脑操作系统、编译器等是否满足安装CUDA的要求,一般来说ubuntu系统安装好之后 sudo apt-get update之后各项是可以满足要求的,但最好对照 CUDA Installation Guide Linux.pdf一下,笔者用的是Ubuntu14.04 amd64 x86_64,安装好系统之后进行sudo apt-get update之后各项是可以满足CUDA8.0要求的。



CUDA_Instal lation_G...

2. 在NVIDIA官网提前下载好显卡驱动和CUDA,下载.run版本的 http://www.nvidia.com/Download/index.aspx?lang=cn https://developer.nvidia.com/cuda-downloads

NVIDIA Driver安装:

务必保证网络不受限!!! 务必保证网络不受限!!! 务必保证网络不受限!!! (因为要用到很多次sudo apt-get update、sudo apt-get upgrade)

1. 禁止Nouveau驱动

Step1: 建立文件: /etc/modprobe.d/blacklist-nouveau.conf 输入内容:


blacklist nouveau

options nouveau modeset=0

Step2: 运行 sudo update-initramfs -u


Step3: 输入 1smod | grep nouveau 验证是否禁用Nouveau驱动成功,如果没有任何打印输出说明禁用成功。

- 2. 进入text mode (runlevel3)模式(Ctrl + Alt + F1~F6), 输入 sudo service lightdm stop:
- 3. 将原先的NVIDIA驱动完全卸载(没有的忽略该步骤), nvidia-uninstall, sudo apt-get remove --purge nvidia*;
- 4. 给驱动run文件赋予执行权限: sudo chmod a+x NVIDIA-Linux-x86 64-384.90.run;
- 5. 正式安装 sudo ./NVIDIA-Linux-x86_64-384.90.run -no-x-check -no-nouveau-check -no-opengl-files, 后面三个参数作用分别是:关闭X服务,禁用Nouveau,只安装驱动文件不安装OpenGL文件,这样重启就不会出现循环登录问题;
- 6. sudo service lightdm start, 按Ctrl + Alt + F7返回登录界面
- 7. 验证是否安装成功,终端输入cat /proc/driver/nvidia/version 会输出NVIDIA Driver的版本号,输入nvidia-smi 验证是否安装成功,成功的话会有类似下面的界面出现:




安装中可能出现的棘手问题:

1. 安装后运行NVIDIA-SMI出现: NVIDIA-SMI has failed because it couldn't communicate with the NVIDIA driver, 尝试用sudo apt-get install bumblebee, 运行该指令可能会出现下面的界面:



3. 运行nvidia-settings时出现下面的状况时可能是开机的模式选择错了(对于双系统ubuntu有不同的开机模式)



CUDA安装:

- 1. NVIDIA Driver安装好之后才能成功安装CUDA;
- 2. sudo sh cuda_<version>_linux.run;
- 3. 设置环境变量, sudo gedit /etc/profile, 在打开的文件末尾, 添加以下两行: export PATH=/usr/local/cuda-8.0/bin/: \$PATH export LD LIBRARY PATH=/usr/local/cuda8.0/lib64/: \$LD LIBRARY PATH;
- 4. 检查cuda是否安装成功:终端输入:nvcc V 会输出CUDA的版本信息,另外可根据 CUDA_Installation_Guide_Linux.pdf上的说明对CUDA的Samples进行编译、运行来进行验证。

CuDNN配置:

下载官网: https://developer.nvidia.com/rdp/cudnn-archive 将下载好的CuDNN解压: cudnn-8.0-linux-x64-v7 cd cuda/include sudo cp *.h /usr/local/include/cd ../lib64 sudo cp lib* /usr/local/lib/cd /usr/local/lib sudo chmod +r libcudnn. so. 7.0.3 sudo ln -sf libcudnn. so. 7.0.3 libcudnn. so. 7 sudo ln -sf libcudnn. so. 7 libcudnn. so sudo ldconfig