## Ej 11. Horno microondas

Pensé el problema desde el punto de vista de los sistemas de control de cada componente. Algunos de los procesos puede que sean DKs.

DISPLAY se encarga de actualizar el display con la hora y, si se lo indican, muestra un tiempo:

$$DISPLAY = display! \underline{horaactual}() \rightarrow start! 1' \rightarrow D1$$

$$D1 = tiempo?t \rightarrow \overline{stop} \rightarrow display!t \rightarrow D2$$

$$| timeout \rightarrow DISPLAY$$

$$D2 = tiempo?t \rightarrow display!t \rightarrow D2$$

$$| reset \rightarrow DISPLAY$$

La puerta es trivial:

$$PUERTA = \overline{abprepuerta} \rightarrow \overline{cierrapuerta} \rightarrow PUERTA$$

EMISOR ignora toda entrada hasta que le indican una potencia. Entonces puede recibir otra potencia o arrancar el emisor. Con el emisor en marcha, puede actualizar la potencia, detener el emisor o pausarlo, esto es, detener el emisor conservando la configuración de potencia:

```
EMISOR = potencia?p \rightarrow E1(p)
\mid estart \rightarrow EMISOR
\mid estop \rightarrow EMISOR
\mid epause \rightarrow EMISOR
E1(p) = potencia?q \rightarrow E1(q)
\mid estart \rightarrow emisor!p \rightarrow \overline{eok} \rightarrow E2(p)
\mid estop \rightarrow EMISOR
\mid epause \rightarrow E1(p)
E2(p) = potencia?q \rightarrow emisor!q \rightarrow E2(q)
\mid estart \rightarrow E2(p)
\mid estart \rightarrow E2(p)
\mid estop \rightarrow emisor!stop \rightarrow EMISOR
\mid epause \rightarrow emisor!stop \rightarrow E1(p)
```

El panel también es trivial:

$$\begin{array}{rcl} PANEL & = & \overline{ph} \rightarrow PANEL \\ & | & \overline{pah} \rightarrow PANEL \\ & | & potencia!p \rightarrow PANEL \\ & | & \overline{bstart} \rightarrow PANEL \\ & | & \overline{bstop} \rightarrow PANEL \end{array}$$

COCCION(pc) controla el tiempo de cocción y responde a la apertura de la puerta. El parámetro es un booleando, según el estado de la puerta (true=cerrada). C1(n,pc) emite los eventos para parar el emisor y resetear el display, si n=0. En caso contrario, se comporta como C2(n,pc), que actualiza el tiempo de cocción según se mueva la perilla, detecta la apertura y cierre de la puerta manteniendo la configuración del tiempo y controla el inicio de la cocción. Aquí, para desacoplar el seteo de la potencia, se usa TIMER, esperando el ok de EMISOR durante un tiempo  $\underline{tr}$ . Si éste no llega, es porque el emisor aún no ha recibido la potencia y entonces bstart es ignorado. Lo mismo ocurre si la puerta está abierta. En caso contrario, comienza la cocción comportándose como C3(n). Este último utiliza el timer para medir el paso del tiempo hasta que llegue a 0, entretanto, se comporta como C4(n), que detecta cambios en la configuración del tiempo, detención de la cocción y apertura de la puerta:

```
COCCION(pc) = ph \rightarrow tiempo!5 \rightarrow C1(5, pc)
                          pah \rightarrow COCCION(pc)
                          | bstart \rightarrow COCCION(pc)
                          bstop \rightarrow COCCION(pc)
                          abrepuerta \rightarrow COCCION(false)
                              cierrapuerta \rightarrow COCCION(true)
         C1(n,pc) = C2(n,pc)[n > 0] (\overline{estop} \to \overline{reset} \to COCCION(pc))
         C2(n,pc) = ph \rightarrow tiempo!(n+5) \rightarrow C2(n+5,pc)
                          pah \rightarrow tiempo! \max(n-5,0) \rightarrow C1(\max(n-5,0),pc))
                               bstart \rightarrow (\overline{estart} \rightarrow start!\underline{tr} \rightarrow (eok \rightarrow \overline{stop} \rightarrow C3(n))
                                                                            |timeout \rightarrow C2(n,pc))\rangle
                                            [pc] C2(n,pc)
                               bstop \rightarrow \overline{estop} \rightarrow \overline{reset} \rightarrow COCCION(true)
                               abrepuerta \rightarrow C2(n, false)
                          cierrapuerta \rightarrow C2(n, true)
              C3(n) = (start!1'' \rightarrow C4(n))
                                      [n > 0] (\overline{estop} \to \overline{reset} \to COCCION(true))
              C4(n) = timeout \rightarrow tiempo!(n-1) \rightarrow C3(n-1)
                          ph \rightarrow tiempo!(n+5) \rightarrow C4(n+5)
                          pah \rightarrow (tiempo!(n-5) \rightarrow C4(n-5))[n > 5] (\overline{stop} \rightarrow C3(0))
                               bstart \rightarrow C4(n)
                               bstop \rightarrow \overline{stop} \rightarrow \overline{estop} \rightarrow \overline{reset} \rightarrow COCCION(true)
                               abrepuerta \rightarrow \overline{stop} \rightarrow \overline{epause} \rightarrow C2(n, false)
```

Finalmente, MICROONDAS es la composición paralela de los procesos anteriores y TIMER (notar que sólo es necesario uno):

$$MICROONDAS = DISPLAY \parallel PUERTA \parallel EMISOR$$
  
 $\parallel PANEL \parallel COCCION(true) \parallel TIMER$