

Identifier & hiérarchiser les niveaux de résistance en position longue

Méthodologie réutilisable — cadre Wyckoff top-down, hiérarchie de lecture **volume** → **OI** → **tierces**, OI en coin, absorption/CVD. **v3** : chaque élément est illustré par un schéma (SVG), en plus des deux exemples réels BTCUSDT.P (OI Binance coin via Coinalyze, CVD spot) et de la lecture d'absorption au contact.

● **demande / force** ● **offre / résistance** ● **piège / faux signal** ● **borne / support / repli** ● **spring / pivot / Phase C**

(même code couleur que les marqueurs de graphe)

1. Le principe directeur
2. Le contexte décide tout (top-down)
3. Taxonomie des 5 candidats
4. Les 7 axes de notation
5. La hiérarchie par défaut
6. Prendre du recul : ce qui manque
7. Le verdict par le flux (au contact)
8. Checklist opérationnelle
9. « Je suis long » : gérer par altitude
10. Exemples réels — BTCUSDT.P
11. Lecture d'absorption au contact

1. Le principe directeur

Une résistance n'est pas une ligne : c'est une **zone où l'on s'attend à ce que l'offre dépasse la demande** — où des vendeurs deviennent motivés et des acheteurs s'épuisent. Toute la question « laquelle prioriser ? » revient à une seule : *où l'offre est-elle la plus abondante, la plus motivée, et la mieux démontrée ?*


La règle des deux couches

Ne jamais confondre **la structure** (ce qui fait d'un prix un niveau *a priori*) et **le flux** (ce qui confirme, au contact, que le niveau agit *vraiment* comme résistance).

- **Couche 1 — structure** classe les candidats *avant* que le prix n'arrive : elle sert à **pré-planifier** (où alléger, où placer le stop, où viser).
- **Couche 2 — flux** tranche *au contact* (volume → OI → CVD/tierces) : le niveau **tient** (offre confirmée) ou **cède** (vraie demande). C'est le verdict, et il **prime** sur le rang *a priori*.

Couche 1 — STRUCTURE (a priori)

Couche 2 — FLUX (le verdict)



Conséquence méthodologique : **on ne classe pas les types de niveaux dans une échelle figée** (« mitigation block > POC > historique »). On **note chaque candidat sur des axes indépendants**, la confluence additionne, le contexte peut tout

inverser, et le flux au contact rend le verdict final. C'est transparent et ajustable — jamais une boîte noire.


2. Le contexte décide tout (top-down)

Avant de comparer les niveaux, poser le cadre macro — sinon on compare des objets qui n'ont pas le même sens. **La même résistance se comporte à l'opposé selon la tendance dominante :**


Cadre macro (HTF)	Nature des résistances	Ce que ça implique pour un long
Uptrend / markup accumulation confirmée, prix qui fait des plus-hauts	Des ralentisseurs . L'offre y est <i>absorbée</i> puis franchise (jump across the creek → SOS → back-up LPS au-dessus). Un POC ou un ancien sommet au-dessus est une cible , pas un mur.	On tient / renforce à travers la résistance <i>si</i> le flux confirme la demande à la cassure. Alléger seulement sur épuisement net.
Downtrend / range = redistribution défaut : une plage dans un downtrend est une redistribution jusqu'à preuve du contraire	Des murs / zones de retournement . L'offre y gagne le plus souvent. Un rebond dans un ancien niveau, un mitigation block, le haut de plage (zone UTAD) = <i>demande piégée</i> .	La résistance est l'endroit où l'on allège / sort / resserre le stop : on est long <i>dans</i> une offre démontrée. Le rebond est un LPSY en puissance.

Le contexte peut ré-ordonner toute la hiérarchie

En redistribution, les événements Wyckoff d'offre (**SOW**, **UTAD**, LPSY) **dominent** — ils *définissent* le retournement. En markup, ces mêmes lignes ne sont que des étapes vers la cible. **Ne jamais présumer l'accumulation : il faut la gagner.** Un aller-retour inattendu du prix = signal de réévaluation du cadre.



En markup, la résistance est un ralentisseur — on tient à travers.



En redistribution, c'est un mur — on allège / sort.

3. Taxonomie des 5 candidats

Pour chaque type : **quelle offre s'y trouve et pourquoi** (c'est ce qui fait sa force), sa fraîcheur, et comment le lire. Une résistance forte = là où des participants *sous l'eau* sont contraints de vendre ou là où l'offre a déjà été démontrée.

Candidat	Quelle offre / pourquoi ça résiste	Force & fraîcheur · comment le lire
SOW Sign of Weakness	Ce n'est pas une ligne mais un événement de caractère : une descente à spread large + volume en hausse qui casse <i>le support</i> de la plage (« through the ice »). Il démontre que l'offre a pris le contrôle.	Très fort — offre prouvée Reclasse toute la zone au-dessus en offre . La vraie résistance qu'il crée est le LPSY (rebond faible post-SOW, lower high qui ne reprend pas la borne) et l'ancien support devenu plafond (« retour à l'ice »). Théorie : CVD↓ franc <i>en phase</i> avec le prix = offre agressive réelle.
Mitigation block SMC — cousin du LPSY / origine du markdown	La dernière bougie haussière avant l'impulsion baissière qui a cassé la structure. Y sont piégés les longs (et le « smart money » qui doit <i>mitiger</i> = solder / renforcer son short). Retour = offre.	Fort mais anticipatif Zone, pas ligne ; frais tant qu'inconsummé (invalidé si le prix clôture au travers). Puissant quand il <i>coïncide</i> avec un ancien support cassé et/ou un FVG. À confirmer par la réaction — offre <i>présumée</i> , pas encore prouvée.
POC / HVN Volume Profile	Le prix le plus échangé = acceptation / « fair value » . Beaucoup de positions y ont été ouvertes → des traders à <i>breakeven</i> y vendent pour sortir à plat. Aimant puis friction.	Moyen — localise l'offre piégée Le POC est plutôt un <i>aimant / zone de stagnation</i> ; pour un rejet net , le VAH (haut de la value area) et les bords de LVN sont plus tranchants. Un naked / virgin POC (jamais retouché) est un aimant fort. À ancrer (session / composite / depuis un swing) — un POC non ancré ne veut rien dire. Confirmer par le flux.
Résistance historique niveau ayant déjà rejeté	Des décisions réelles s'y sont déjà prises → orders + psychologie (niveau <i>surveillé</i>). Empiriquement démontré.	Fort mais décroissant À double tranchant : chaque test <i>consomme</i> l'offre au repos. Un niveau testé 3–4× est souvent plus faible (candidat à la cassure), pas plus fort. Le plus fiable : un rejet <i>franc et récent</i> non retesté. Les niveaux lointains perdent en pertinence (rotation des participants). Ronds psychologiques / ancien ATH = « historique » au sens <i>surveillé</i> .
Bas d'un canal de distribution voir précision ci-dessous	Bord d'un canal baissier (markdown). L'offre structurelle du canal + la polarité (un support cassé du canal devient plafond par en dessous).	Dépend du sens visé Dérivé/dynamique → faible seul , précieux en <i>confluence</i> et pour le <i>timing</i> (où le rebond est étiré). Voir l'encadré : la résistance d'un canal baissier est d'abord sa ligne du haut (supply line) et le dessous d'une ligne de support cassée .


Précision de vocabulaire — « bas d'un canal de distribution »

Le terme est ambigu ; deux lectures, les deux utiles pour un long :


- **Canal baissier de markdown** (le prix descend dans un canal) : la résistance est la **ligne du haut** (supply line / ligne de survente-surachat de Wyckoff). Le « bas » du canal en est le *support* — mais dès qu'il est **cassé**, son *dessous* devient résistance (polarité) : c'est là que meurt le premier rebond (un LPSY).
- **Canal haussier qui est en fait une distribution** (rising wedge / rallye en surachat) : la résistance est la **supply line** du canal ; un contact en *over-bought* est l'endroit théorique de la prise de profit / distribution.

Dans les deux cas, retenir : un **bord de canal est une résistance dérivée** (elle dépend du tracé) — on ne s'y fie que confirmée par le flux et/ou en confluence avec une offre *structurelle* (POC, ancien niveau, mitigation block).


Galerie — les 5 candidats en un coup d'œil




SOW : la descente casse le support (ice) ; le rebond faible = LPSY, la vraie résistance.




Mitigation block : le retour dans la zone d'origine de l'impulsion = offre (longs piégés).



POC / HVN : le nœud de volume = acceptation ; VAH et bords de LVN plus tranchants pour un rejet.



Résistance historique : chaque test la consomme — très battue, elle finit par céder.



Canal de distribution : la supply line (haut) et le dessous d'un support cassé (polarité) capent.

4. Les 7 axes de notation

Plutôt qu'un classement figé, **noter chaque candidat** sur ces axes orthogonaux (transparent, ajustable — l'esprit de `score.py` : poids × force × récence). La somme pondérée donne la priorité *a priori* ; le contexte (axe 4) et le flux (axe 7) peuvent renverser le rang.

#	Axe	Question & ce qui note haut
1	Nature de l'offre	Qui vend là, et est-il contraint ? Le plus fort = participants sous l'eau forcés de vendre (longs piégés au POC/HVN, mitigation block, ancien support devenu plafond) ou offre institutionnelle démontrée . Le plus faible = prise de profit discrétionnaire, offre passive (ronds, ATH lointain).
2	Preuve vs. ligne statique	L'offre est-elle démontrée ou présumée ? Rang : événement Wyckoff confirmé (SOW/UTAD/LPSY — signature volume) > rejet historique prouvé (mais consommable) > zone anticipée (mitigation block, POC non testé, ligne de canal).
3	Fraîcheur / consommation	Combien de fois déjà testé ? Fraîche (inconsommée) = plus forte au premier contact. Chaque retest mange les orders au repos. 1 ^{er} retest = max ; 3–4 ^e = affaibli (risque de cassure). Inverse l'intuition « prouvé = fort ».
4	Contexte top-down maître-filtre	Mur ou ralentisseur ? En redistribution → mur (alléger). En markup → ralentisseur (tenir). Cet axe peut multiplier ou annuler tous les autres.
5	Confluence multiplicateur	Combien de méthodes pointent la même zone ? POC + ancien swing high + supply line + mitigation block empilés dans un mouchoir = résistance bien plus forte que n'importe lequel seul. Un POC isolé sans rien autour = faible.
6	Échelle / fractalité	À quelle TF ? La résistance sur la TF de ton trade est ton plafond opératoire ; une résistance HTF (Daily) est le mur <i>dominant</i> (elle prime sur une ligne H1). Ne pas se faire sortir par une micro-résistance H1 d'une thèse H4 — mais respecter le plafond H4/D1.
7	Flux au contact verdict	Que dit la tape quand le prix arrive ? volume/spread → OI (coin) → CVD/absorption → tierces. Prime sur le rang a priori : une « faible » ligne de canal qui produit une absorption + no-demand nette bat un « fort » niveau historique que le prix tranche sur CVD↑.

5. La hiérarchie par défaut

En appliquant les axes, voici l'**ordre par défaut** (à ajuster par le contexte et le flux — ce n'est pas une échelle rigide) :

1. **Événements d'offre Wyckoff en cadre redistribution** — SOW → LPSY, zone UTAD / ST.

Le plus haut : l'offre est *démontrée* (signature volume) et définit toute la structure. Le LPSY est la zone de sortie/short manuel par excellence.

2. **Support cassé devenu résistance (polarité) + origine du markdown** — quand l'ancien support et le **mitigation block / order block** coïncident.

Longs piégés + impulsion démontrée ; frais au premier retest. La combinaison des deux est ce qui compte.

3. **Résistance historique prouvée — si encore fraîche** (1–2 tests) et surveillée.

Forte mais décroît à chaque retest ; un niveau très battu est un candidat à la cassure, pas un mur.

4. **POC / VAH / naked POC (Volume Profile)**.


Localise l'offre piégée / l'acceptation ; forte comme *zone*, à confirmer par la tape. VAH et bords de LVN plus tranchants que le POC pour un rejet.

5. **Lignes dérivées** — supply line de canal, Fib, MAs, VWAP.

Faibles seules ; précieuses en *confluence* et pour le *timing* (où le rebond est étiré), pas comme murs autonomes.

Les 3 règles qui priment sur ce classement

1. **La confluence promet** : 2–3 candidats empilés > un candidat « supérieur » isolé. On marque le *cluster*, pas la ligne.
2. **La fraîcheur promet** : une zone fraîche de rang 4 peut battre un niveau historique de rang 3 usé par 4 tests.
3. **Le contexte + le flux renversent** : en markup tout ceci n'est que ralentisseurs à franchir ; et au contact, la tape (axe 7) a le dernier mot.



méthodes empilées dans un mouchoir = mur bien plus fort qu'une ligne seule

Confluence : quand plusieurs méthodes pointent la même zone, le niveau se renforce (le multiplicateur).


6. Prendre du recul : ce qui manque à la liste

Tes 5 candidats couvrent l'offre *structurelle*. En prenant du recul, il manque surtout la **liquidité**, les **références dynamiques**, et la **gestion de ta propre position**. Par ordre d'importance :

◆ Les pools de liquidité au-dessus (le plus sous-estimé)

Au-dessus des swing highs évidents se logent des **stops groupés** (shorts, et stops des acheteurs de cassure). Le prix est souvent *aspiré* vers cette liquidité **avant** de se retourner : c'est le **liquidity grab / stop-run** — l'**UTAD / upthrust** de Wyckoff. Conséquence pour un long :

- La **vraie résistance est souvent juste au-dessus** de la ligne évidente, là où la liquidité se fait balayer puis le prix rejette.
- Ne pas se faire secouer par la *mèche* qui perce le niveau ; ce qui compte est l'**échec à tenir au-dessus** (clôture qui revient sous le high balayé = vrai retournement).
- Ça réconcilie « liquidité » SMC et « upthrust/UTAD » Wyckoff : **même objet, deux vocabulaires**.



le vrai signal = l'échec à TENIR au-dessus du high balayé (upthrust / UTAD)

Pool de liquidité : la mèche perce le high pour balayer les stops, puis rejette — ne pas confondre balayage et cassure.


◆ Les références dynamiques & dérivées

- **VWAP ancré** (depuis un sommet significatif) & ses bandes : benchmark institutionnel de mean-reversion, souvent défendu.

- **MAs surveillées** (50/200 en Daily/H4) : résistance dynamique auto-réalisatrice sur un rebond de downtrend (« rejet de la 200 »).
- **Fib du leg baissier** (0,5 / 0,618 / 0,786) : où meurt typiquement un rebond contre-tendance. **Faible seul, fort en confluence** avec un mitigation block / POC / structure.

◆ Polarité, vides & POC vierges

- **Ancien support = nouvelle résistance** : la résistance « historique » la plus fiable. Le premier rebond vers un plancher de plage cassé (« back-up to the ice », LPSY) est une zone de sortie/short de premier ordre.
- **FVG / imbalance (SMC)** & gaps non comblés : prix inefficace laissé par une impulsion → aimant puis rejet. Confluence naturelle avec le mitigation block.
- **Naked / virgin POC** : un POC d'une balance antérieure jamais retouché — aimant fort.



Polarité : un support cassé se retourne en résistance ; le premier retour par en dessous (LPSY / back-up to the ice).

◆ La cible de la structure elle-même (measured move)

Si ton long joue une accumulation, le **compte / l'objectif** (projection de la hauteur de plage, count P&F Wyckoff) dit où le mouvement est censé finir — cette projection est une résistance/zone de sortie **indépendamment des lignes de graphe**. Savoir où l'on va, c'est savoir où l'élán doit mourir.

◆ Temps, session & événements

Les déséquilibres offre/demande se concentrent autour des **resets de funding**, ouvertures de session, et **news macro programmées**. Liquidité fine le week-end (cf. actifs non-24/7 comme l'or). Un contact de résistance sur volume fin ne vaut pas un contact en pleine session.

◆ L'absorption comme juge de paix

Entre candidats proches, l'edge du projet : **absorption / no_demand** (effort vs. résultat) dit si le niveau est **activement défendu** (offre qui absorbe) vs. simplement statique. C'est la confirmation la plus fine — l'arbitre final quand deux zones se disputent le rang.

◆ L'invalidation (aussi importante que le niveau)

Une résistance n'est utile qu'assortie de **ce qui la nie** : **reclaim + acceptation au-dessus** (clôture qui tient, idéalement OI/CVD confirmant une vraie demande = SOS/LPS au-dessus) = résistance *valid*, on retourne le biais. Toujours coupler « résistance » et « condition de cassure = tenir/renforcer ». Sans ça, on subit la cassure au lieu de la trader.


7. Le verdict par le flux (au contact)

Aucun niveau n'est une résistance tant que la tape ne l'a pas confirmé **quand le prix y arrive**. Lecture dans l'ordre imposé — **volume** → **OI** → **CVD/absorption** → **tierces** — pour trancher : le niveau **tient** ou **cède**.


Couche	Le niveau TIENT (offre confirmée → alléger/sortir)	Le niveau CÈDE (vraie demande → tenir/renforcer)
Volume / spread force primaire	Arrivée en no-demand (spread étroit, volume sec) ; ou climax haussier / upthrust : gros volume qui <i>cale</i> , clôture faible (CLV bas), longue mèche haute.	Poussée à spread large + volume en expansion qui <i>traverse</i> et clôture haut dans la barre (jump across the creek).
OI (coin) jamais en USD	prix↑ + OI↑ à la résistance dans un downtrend = <i>nouveaux longs piégés</i> (deviennent le carburant du markdown). prix↑ + OI↓ = short covering = rallye <i>sans carburant</i> , susceptible d'échouer au mur.	Comportement d'OI cohérent avec une vraie demande qui s'installe et <i>tient</i> après la cassure (pas un simple covering qui retombe). Lire le <i>signe</i> en coin, pondéré par sa cohérence multi-barres.
CVD / absorption flux agressif (proxy spot)	Prix qui monte dans la résistance à CVD plat/négatif = hausse passive/absorbée → l'offre absorbe (distribution). Ou gros achats agressifs <i>sans</i> progression = absorption = mur confirmé (absorption > 0 , delta_z>0 = offre absorbe).	Cassure portée par CVD↑ franc (demande agressive réelle). Un franchissement sans CVD↑ = covering = faux SOS , méfiance.
Tierces seulement si OI ambigu	Foule déjà très longue + funding positif qui pousse dans la résistance = <i>fragile</i> (carburant à flush). Lecture froide : si les tierces affaiblissent la thèse de cassure, le relater comme risque.	Funding contenu, shorts qui se font liquider en <i>squeeze ordonné</i> , crowd pas déjà all-in long = cassure mieux carburée. Ne jamais tordre les tierces pour forcer le récit.

Cas « ambigu »

Prix qui cale + OI↑ = longs *ou* shorts qui ouvrent (impossible à trancher sur prix+OI seuls). Croiser **ratio L/S, funding, liquidations**, et lire le **sens commun** (une phrase), pas des bullets séparés. Si rien ne tranche : **ne rien décider — laisser une barre de plus résoudre.**



No-demand : la poussée arrive épuisée, le mur tient.



Cassure honnête : spread large + volume/CVD, le mur cède.

8. Checklist opérationnelle (réutilisable)

- 1 Cadre d'abord (top-down).** Trend HTF + position dans la plage → les résistances sont-elles des *murs* (downtrend/redistribution) ou des *ralentisseurs* (markup) ? Fixer l'attente par défaut.
- 2 Cartographier & clusteriser.** Superposer toutes les méthodes (structure, POC/VAH, polarité, canal, Fib, VWAP, liquidité au-dessus). Marquer les **zones serrées où ≥ 2 se croisent**. Ce cluster, à la TF de ton trade, est ta résistance opératoire.

- 3 **Noter par les 7 axes.** Nature de l'offre, preuve vs. statique, fraîcheur (combien de tests), échelle. En tirer un rang *a priori*.
- 4 **Repérer la liquidité au-dessus.** Anticiper une possible mèche/UTAD à travers le high évident — ne pas confondre le *balayage* avec la *cassure*.
- 5 **Au contact, lire la tape dans l'ordre** volume/spread → OI(coin) → CVD/absorption → tierces. Verdict : *tient / cède / ambigu*.
- 6 **Agir par altitude** (cf. §9) : alléger/sortir/resserrer sur un mur confirmé ; tenir/renforcer sur une cassure tenue (LPS au-dessus) ; ne rien faire de décisif sur l'ambigu.
- 7 **Pré-définir l'invalidation.** Le reclaim + acceptation qui annule la résistance et retourne le biais. Toujours écrire le niveau *et* sa condition de cassure.

9. « Je suis long » : gérer par altitude

« Identifier la résistance » quand on est long, c'est surtout **décider la gestion du trade**. La résistance qui compte pour *toi* est la **plus proche crédible avant ta cible** — c'est là que se joue le R:R — à l'échelle de ton horizon de détention.

Verdict au contact	Action sur un long
Mur confirmé no-demand / absorption d'offre / OI↑ piégé / CVD plat	Alléger (prise de profit partielle), remonter le stop sous le dernier repli valide, ou sortir si c'est la cible. En redistribution : traiter le rebond comme un LPSY — sortie prioritaire.
Cassure tenue spread large + CVD↑ franc + OI cohérent, clôture qui tient au-dessus	Tenir ; éventuellement renforcer sur le back-up (LPS) au-dessus de l'ancien plafond. Ne pas prendre profit dans la force pure sans signe d'épuisement.
Balayage de liquidité / upthrust mèche au-dessus puis clôture qui revient sous	Danger : ne pas ajouter dans la mèche. Un retour + tenue <i>sous</i> le high balayé = signal de sortie (piège haussier confirmé).
Ambigu tierces qui ne tranchent pas, OI indécis	Ne rien décider de structurel. Au plus, alléger un poil par prudence et laisser une barre de plus lever l'ambiguïté. Ne pas forcer une lecture.

Le réflexe à graver

La structure te dit où regarder ; le flux te dit quoi faire. On pré-planifie sur les niveaux (couche 1), on exécute sur la tape (couche 2). Et tout niveau cité se justifie entre parenthèses par *ce qui* en fait un niveau clé (quel événement Wyckoff, quelle borne, quel comportement volume/OI) — jamais un chiffre nu.

10. Exemples réels — BTCUSDT.P

Deux cas **emboîtés** tirés du même downtrend BTC (mai → juillet 2026). Données : **prix spot** (miroir [binance.vision](#) , proxy du perp), **OI en coin** Binance (Coinalyze, l'« Intérêt ouvert » de TradingView), **CVD spot** (delta taker), tierces Coinalyze.

Chaque événement est *confronté aux seuils théoriques* — c'est le cœur pédagogique.


Le cadre, d'abord (top-down)

BTC descend de ~80 000 (mai) vers 57 800 (1^{er} juillet) = **markdown**. Toute plage/rebond dedans est une **redistribution par défaut** → les résistances sont des **murs**, les rallyes des zones à alléger. Les deux cas le confirment : **67 292** = sommet de distribution qui lance le markdown ; **64 700** = plafond de la redistribution *dans* ce markdown (structure fractale emboîtée).

◆ Cas A — 67 292 : la résistance-climax (événement Wyckoff, rang 1)

BTCUSD.P 4H — Buying Climax 67 292 : la résistance-climax qui coiffe le markdown

Downtrend depuis ~80k → cadre redistribution. Rallye sans demande agressive (CVD plat) + shorts squeezés + OI↑ (longs piégés) → distribution.



Le sommet du 15/06 n'est pas une « ligne » : c'est un **Buying Climax** — l'offre s'y *démontre*. Tout ce qui est au-dessus devient de l'offre, et le premier lower high (65 623) est le LPSY = la vraie zone de sortie/short.

Événement	CEST	Prix	vol×	spr/ATR	CLV	OI (Δ)	Absorption / CVD	Volume + OI + tierces = lecture
BC 67 292	15/06 14h	67 292	2,27	1,85	1,00	+0,56 %	CVDΔ3 +141 (plat)	Climax d'achat : vol× 2,27 (≥ climax) mais hausse sans demande agressive (CVD plat) + 311 liq shorts (le squeeze est le carburant) + OI↑ = nouveaux longs piégés au sommet. Résistance posée : tout au-dessus = offre.
LPSY 65 623	22/06 14h	65 623	2,15	1,56	0,25	+1,04 %	absorption +0,82 (delta_z +1,61)	Lower high décisif : achat agressif (delta_z +1,61σ) mais clôture sur le bas (clv 0,25) et prix bloqué → l'offre absorbe la demande . Nouveaux longs (OI↑) + shorts squeezés (310 liq) = demande piégée. Le test de résistance échoue .
SOW	23/06 10h	62 507	2,96	1,28	0,57	+0,28 %	delta_z -3,80 · abs_w -2,10	Offre agressive franche (CVDΔ3 -2 051) qui casse la structure (fall through the ice). Mouvement honnête (abs_w très négatif) : le mur a gagné, le markdown reprend.
SC 58 115	25/06 14h	58 115	3,78	2,99	0,40	+5,91 %	1 817 liq longs	Selling Climax = plancher du markdown (le <i>miroir</i> de la résistance-climax). OI↑ + longs liquidés = capitulation. Hors sujet « résistance » mais ferme la séquence.

Ce que le cas A enseigne

Un **climax** est de l'offre *démontrée* (rang 1) — la résistance la plus forte. Deux tells qui disaient « ça tient » *avant* la chute : **CVD plat au sommet** (rallye sans demande, porté par un squeeze) et **absorption +0,82 au LPSY** (achat rejeté). En long : on allège au climax, on sort au LPSY — pas on attend le SOW.

◆ Cas B — 64 700 : la résistance historique multi-testée qui TIENT (rang 3 + confluence)



Après le creux (57 800), le rebond de juillet bute **trois fois** sur 64 700 — un ancien pivot (polarité) avec le **POC de juillet (64 149) juste dessous** = confluence. En downtrend, ce mur tient, et chaque test échoue pour une raison lisible au flux.

Événement	CEST	Prix	vol×	spr/ATR	CLV	OI (Δ)	Absorption / CVD	Volume + OI + tierces = lecture
Test 1 64 700	06/07 22h	64 700	1,13	1,43	0,41	-1,33 %	abs_w -1,81	Rallye sec (vol× 1,13, pas climactique) en short covering (OI↓ -1,33 %) → sans carburant . Funding +0,0100 (longs surchargés qui paient) = fragile. Bute et retombe.
Repli 61 545	08/07 14h	61 545	1,50	0,92	0,18	+1,27 %	CVDΔ3 -1 460	Le rejet se paie : retour vers le HVN. Support interne où le rebond suivant repart (mais vers un lower high).
Test 2 64 693	10/07 14h	64 693	1,35	1,15	0,27	+0,13 %	CVDΔ3 ≈ 0 (no-demand)	No-demand : le prix atteint 64 693 <i>sans demande agressive</i> (CVD plat) et clôture bas. OI plat, foule moins longue (LS 1,22) → poussée creuse. Mur tient encore.
Rejet 64 425	13/07 02h	64 425	1,72	3,30	0,04	-1,26 %	absorption -3,07 · abs_w -2,68	Barre de rejet à spread large (3,30 ATR), clôture sur le plus-bas (clv 0,04) : offre <i>honnête</i> qui balaye (SOW local). Confirme le mur et relance la baisse vers le POC 62 747.

Ce que le cas B enseigne

Une résistance « historique » + **polarité + POC** empilés (confluence) dans un **downtrend** = mur qui tient. Les trois tests échouent pour trois raisons distinctes lisibles au flux : **covering sans carburant** (OI↓), **no-demand** (CVD plat), puis **rejet honnête à spread large**. En long : chaque approche de 64 700 est une zone à **alléger**, jamais à renforcer, tant que le cadre reste baissier. L'invalidation aurait été une **clôture 4H acceptée au-dessus de 64 763 avec CVD↑ franc** (SOS) — elle n'est jamais venue.

11. Lecture d'absorption au contact d'une résistance

C'est le **miroir du spring au plancher** : au lieu de « la demande absorbe-t-elle l'offre au support ? », on demande « **l'offre absorbe-t-elle la demande à la résistance ?** ». La loi est la même — **effort (CVD/delta) vs résultat (prix/clôture)** — seul le côté change.

Le signe, à une résistance (formule `add_absorption` du projet)

$\text{absorption} = -\text{delta_z} \cdot (2 \cdot \text{clv} - 1)$. À une résistance, trois signatures à distinguer :

- `absorption > 0 & delta_z > 0`** — **achat agressif REJETÉ** ($\text{delta_z} > 0$) avec clôture basse ($\text{clv} < 0,5$) → **l'offre absorbe la demande = le mur tient**. C'est *LE tell de résistance*. Ex. LPSY 65 623 : **+0,82**.
- `absorption < 0` (mouvement honnête)** — vente agressive *ET* clôture basse alignées → **pas d'absorption : offre franche qui casse** (un SOW/rejet). Ex. rejet 13/07 : **-3,07**. Le prix *part*, il n'est pas retenu.
- `no_demand` (l'AUTRE divergence)** — prix qui monte ≥ 1 ATR avec $|\text{delta_z}| \leq 0,5$ (CVD plat) → **hausse sans demande**. L'absorption ne la voit pas (peu d'effort) : c'est le flag complémentaire. Ex. test 2 64 693 : $\text{CVD}\Delta 3 \approx 0$.

Offre absorbe




achat agressif REJETÉ
CVD↑ mais clv bas

absorption > 0 → TIENT

$\text{delta_z} > 0$, clv bas

Offre franche




vente agressive alignée

absorption < 0 → CASSE

spread large, clv≈0

No-demand



prix monte SANS flux
CVD plat ($|\text{delta_z}| \leq 0,5$)

hausse creuse → TIENT

CVD plat

Lire le **per-barre ET** la version fenêtrée `abs_w`. Le per-barre capte le *rejet d'une bougie* ; `abs_w` (3 barres) donne le *contexte multi-barres, robuste à la TF*. Un **désaccord** = rejet *local* dans un mouvement de fond opposé — précisément le cas d'une absorption d'**offre au sommet d'un rallye** (le contexte haussier de la fenêtre masque le rejet dans `abs_w`). Exemple vécu, LPSY 65 623 : per-barre **+0,82** (rejet net de la bougie) vs `abs_w` **-0,17** (la fenêtre est encore haussière) → à un **sommet, on fait confiance au per-barre**.

Signature au contact de la résistance	Interprétation	Action (long)
absorption > 0, delta_z > 0, clv bas achat rejeté	Offre absorbe le mur tient activement (distribution)	Alléger / sortir ; ne pas renforcer
no_demand (CVD plat, prix monte) poussée creuse	Hausse sans demande rallye qui va mourir au mur	Alléger ; laisser le rejet se confirmer
absorption << 0, spread large, clv≈0 vente honnête	Offre franche le mur casse le prix vers le bas (SOW)	Sortir ; le mur a gagné
absorption > 0, delta_z < 0 au SUPPORT, miroir	Demande absorbe plancher (spring / SC) — pas une résistance	Contexte d'entrée/hold, pas de sortie

Deux gardes-fous

- **La divergence décisive est souvent multi-barres** (sur un swing), pas une seule bougie — le per-barre est bruité.
Lire l'absorption event par event *et* sur le swing.
- **CVD = spot (proxy)** : le perp (fapi) est 451-bloqué. Une divergence **CVD spot ↔ OI perp** est elle-même un signal (le spot achète pendant que le perp déboucle, ou l'inverse). Croiser, ne pas confondre.

Mémo « niveaux » — v3. Ajouté : deux exemples annotés BTCUSDT.P (67 292 climax · 64 700 mur multi-testé) et une lecture d'absorption au contact d'une résistance (miroir du spring). Ajouté : un schéma illustratif par élément (principe, contexte, 5 candidats, confluence, liquidité, polarité, verdict de flux, absorption). À enrichir : calibrage des poids d'axes, un cas de cassure tenue (SOS réel), un détecteur de cluster de confluence. Cohérent avec **CLAUDE.md** : classification top-down, Wyckoff fractal, hiérarchie volume → OI → tierces, OI en coin, CVD/absorption, niveaux toujours justifiés.

Aide à la décision discrétionnaire — jamais d'exécution automatique. Exemples calculés le 13/07/2026 (prix spot proxy, OI Binance coin via Coinalyze, CVD spot). Prochaine piste : un détecteur de « cluster de confluence » multi-méthodes.