# flink sql 指南

### 说明

flink sql 相关知识整理。

## 表声明语句

flink 可以通过ddl语句声明一个表。表的声明在flink中分为2个部分: connector和 format。

connector复杂读写数据(对接外部存储系统), format 负责解析数据。

通过如下方式可以声明一个表:

```
1 create table tablename(
2  field1 field_type
3  ) with (
4  'key' = 'value'
5  )
```

## 数据类型

```
STRING
 2
     BOOLEAN
 3
     BYTES BINARY and VARBINARY are not supported yet.
     DECIMAL
                     Supports fixed precision and scale.
     TINYINT
 6
     SMALLINT
 7
     INTEGER
 8
     BIGINT
 9
     FLOAT
10
     DOUBLE
11
     DATE
12
     TIME
             Supports only a precision of 0.
13
     TIMESTAMP
                     Supports only a precision of 3.
14
     TIMESTAMP WITH LOCAL TIME ZONE Supports only a precision of 3.
15
     INTERVAL
                     Supports only interval of MONTH and SECOND(3).
16
     ARRAY
17
     MULTISET
18
     MAP
19
```

```
20 ROW
ANY
```

string 和 varchar 等价。

### 复制类型:

```
-- 定义数组类型
 2
     arr array<int>
 3
     -- 定义map类型
     `map` map<string, string>
 6
     -- 定义嵌套类型
 8
     obj row<
9
       id string,
10
       name string
11
       address row<
12
         city string,
13
         number int
14
15
```

## 连接器

## jdbc 连接器

建表sql语句如下:

```
create table dim (
 2
      dim varchar,
 3
       channel_eight_role_code varchar ,
 4
       channel_source_code varchar,
 5
       CHANNEL_INFO_ID varchar
 6
     ) with(
       -- 声明连接器类型。flink会通过spi找到连接器,并且进行参数匹配
 8
       'connector.type' = 'jdbc',
 9
10
       -- jdbc的url
11
       'connector.url' = 'jdbc:mysql://10.25.76.173:3310/ogg_syncer?useUnicod
12
     e=true&characterEncoding=UTF-8&useSSL=false',
13
14
       -- 表名称
15
       'connector.table' = 'epcis_epcisbase_channel_info',
16
17
       -- 驱动类型
```

```
18
      'connector.driver' = 'com.mysql.jdbc.Driver',
19
20
      -- 用过名和密码
21
      'connector.username' = 'root',
22
      'connector.password' = 'root',
23
24
      -- jdbc作为维表的时候,缓存时间。cache默认未开启。
25
      'connector.lookup.cache.ttl' = '60s',
26
27
      -- jdbc作为维表的时候,缓存的最大行数。cache默认未开启。
28
      'connector.lookup.cache.max-rows' = '100000',
29
30
      -- jdbc作为维表的时候,如果查询失败,最大查询次数
31
      'connector.lookup.max-retries' = '3',
32
33
      -- jdbc写入缓存的最大行数。默认值5000
34
      'connector.write.flush.max-rows' = '5000',
35
36
      -- jdbc 写入缓存flush时间间隔。默认为0,立即写入
37
      'connector.write.flush.interval' = '2s',
38
39
      -- 写入失败,最大重试次数
40
      'connector.write.max-retries' = '3'
     );
```

#### 说明:

- 1. lookup必须同时设置ttl和max-rows两个参数。
- 2. jdbc sink 返回的是UpsertStreamSink。

jdbc连接器只支持append/upsert模式,在有些情况下可能无法使用。paic-jdbc基于官方的jdbc开发,

注意添加了如下功能:

- 1. 添加参数connector.read.sub-query,设置查询jdbc的子查询,如果维度需要自动更新并且需要进行去重等操作,去重的sql语句放在connector.read.sub-query中。
- 2. 支持retract模式,设置update-mode为retract,将返回retract sink。

## hbase 连接器

#### 实例:

```
1 | CREATE TABLE MyUserTable (
2 | hbase_rowkey_name rowkey_type,
```

```
hbase_column_family_name1 ROW<...>,
       hbase_column_family_name2 ROW<...>
 5
 6
      'connector.type' = 'hbase',
       'connector.version' = '1.4.3',
 8
       -- hbase 表名称
10
       'connector.table-name' = 'hbase_table_name', -- required: hbase table
11
      name
12
13
      -- zk地址
14
       'connector.zookeeper.quorum' = 'localhost:2181',
15
       -- zk 根节点
16
       'connector.zookeeper.znode.parent' = '/base',
17
18
       -- buffer 缓存大小。默认 2mb。
19
       'connector.write.buffer-flush.max-size' = '10mb',
20
21
       -- 缓冲的最大记录数,无默认值
22
       'connector.write.buffer-flush.max-rows' = '1000',
23
24
      -- flush 时间间隔,默认为0,表示理解刷新到hbase,无缓冲。
25
26
       'connector.write.buffer-flush.interval' = '2s'
```

说明在定义hbase的schema中,唯一的非row类型的字段,会被当做rowkey处理。一个完整的实例如下:

```
-- cf 为列族名称, row里面的是列名称
 2
     create table hbase_sink(
       rowkey varchar,
 4
      cf row<a1 string, a2 string>
 5
     ) with(
 6
        'connector.type' = 'hbase',
        'connector.version' = '1.4.3',
        'connector.zookeeper.quorum' = '10.25.76.175:2181,10.25.76.173:2181',
9
        'connector.zookeeper.znode.parent' = '/hbase',
10
        'connector.table-name' = 'xuen',
11
        'connector.write.buffer-flush.interval' = '1s'
12
     );
13
14
     -- row() 用于创建一个row,按位置对应。
15
     insert into hbase_sink select rowkey, row(a1, a2) from kfk_source;
```

paic-hbase 基于官方的hbase开发,提供如下功能:

- 1. 支持retract模式,设置update-mode为retract,将返回retract sink。
- 2. 添加参数connector.write.null,表示是否写入null值。如果为false,值为null的列将不写入hbase,默认为true

### kafka连接器

```
2
 3
     CREATE TABLE MyUserTable (
 5
     ) WITH (
 6
       'connector.type' = 'kafka',
       'connector.version' = 'universal',
 8
 9
       -- topic名称
10
       'connector.topic' = 'topic_name',
11
12
       -- 固定值。必须有
13
       'update-mode' = 'append',
14
15
       -- 设置kafka集群地址
16
       'connector.properties.0.key' = 'bootstrap.servers',
17
       'connector.properties.0.value' = 'localhost:9092',
18
19
       -- 设置group id
20
       'connector.properties.1.key' = 'group.id',
21
       'connector.properties.1.value' = 'testGroup',
22
23
       -- 设置启动模式。如果指定了checkpoint,将从checkpoint读取offset
24
       -- earliest-offset 最早的offset
25
       -- latest-offset 最近的offset
26
       -- group-offsets group 的offset
27
       -- specific-offsets 指定的offset
28
       'connector.startup-mode' = 'earliest-offset',
29
30
       -- 指定的offset。
31
       'connector.specific-offsets.0.partition' = '0',
32
       'connector.specific-offsets.0.offset' = '42',
33
       'connector.specific-offsets.1.partition' = '1',
34
       'connector.specific-offsets.1.offset' = '300',
35
36
       -- sink分区器。默认是
37
       'connector.sink-partitioner' = '...',
38
39
       -- 指定分区器的类。
```

```
40 'connector.sink-partitioner-class' = 'org.mycompany.MyPartitioner'
41 )
```

#### paic-kafka基于官方的kafka开发,添加的功能如下:

1. 返回的sink为retract sink。

#### es 连接器

```
2
     CREATE TABLE MyUserTable (
     ) WITH (
 6
       'connector.type' = 'elasticsearch',
       'connector.version' = '6',
 8
 9
       -- 定义host/端口/协议类型
10
       'connector.hosts.0.hostname' = 'host_name',
11
       'connector.hosts.0.port' = '9092',
12
       'connector.hosts.0.protocol' = 'http',
13
14
       -- 索引名称
15
       'connector.index' = 'MyUsers',
16
17
       -- es doc-type
18
       'connector.document-type' = 'user',
19
20
       -- update mode。append 将只有insert操作。
21
       'update-mode' = 'append',
22
23
       -- 生成文档id的连接符
24
       'connector.key-delimiter' = '$',
25
26
       -- key null值占位符, 默认null
27
       'connector.key-null-literal' = 'n/a',
28
29
       -- 错误处理handler
30
       'connector.failure-handler' = '...',
31
32
       -- optional: configure how to buffer elements before sending them in bu
33
     lk to the cluster for efficiency
34
       'connector.flush-on-checkpoint' = 'true',    -- optional: disables flushi
35
     ng on checkpoint (see notes below!)
36
                                                   -- ("true" by default)
37
       -- 每个each bulk request的最大操作数量
38
```

```
39
       'connector.bulk-flush.max-actions' = '42',
40
41
       -- 缓冲区大小。only MB granularity is supported
42
       'connector.bulk-flush.max-size' = '42 mb',
43
44
       -- flush 频率
45
       'connector.bulk-flush.interval' = '60000',
46
47
       -- bulk 重试方式
48
       -- optional: backoff strategy ("disabled" by default)
49
       -- valid strategies are "disabled", "constant",
50
       -- or "exponential"
51
       'connector.bulk-flush.back-off.type' = '...',
52
53
       -- 最大重试次数
54
       'connector.bulk-flush.back-off.max-retries' = '3',
55
56
       -- 重试间隔时间
57
       'connector.bulk-flush.back-off.delay' = '30000',
58
59
       -- optional: connection properties to be used during REST communicatio
60
     n to Elasticsearch
61
       -- optional: maximum timeout (in milliseconds)
62
       -- between retries
63
       'connector.connection-max-retry-timeout' = '3',
64
65
        -- optional: prefix string to be added to every
66
        -- REST communication
       'connector.connection-path-prefix' = '/v1'
```

update-mode=append, es将使用es自动生成的文档ID, 也就是只有insert操作。update-mode=upsert, 将使用group-by的字段值作为文档ID进行put操作。

### format

目前官方提供的连接器中,只有kafka是需要format的。 这里介绍json format。

```
-- optional: flag whether to fail if a field is missing or not, false by
 9
10
       'format.fail-on-missing-field' = 'true',
11
12
       -- required: define the schema either by using a type string which pars
13
     es numbers to corresponding types
14
       'format.fields.0.name' = 'lon',
15
       'format.fields.0.type' = 'FLOAT',
16
       'format.fields.1.name' = 'rideTime',
       'format.fields.1.type' = 'TIMESTAMP',
17
18
19
       -- or by using a JSON schema which parses to DECIMAL and TIMESTAMP
20
       'format.json-schema' =
21
22
           "type": "object",
23
           "properties": {
24
             "lon": {
25
               "type": "number"
26
             },
27
             "rideTime": {
28
               "type": "string",
29
               "format": "date-time"
30
31
32
33
34
       -- use the table's schema
       'format.derive-schema' = 'true'
```

通常使用'format.derive-schema' = 'true', 不在with中单独定义schema。

flink-json的time attr只支持utc类型的timestamp,这可不太好用。 平台开发了新的json格式,使用如下:

```
1    'format.type' = 'text',
2    'format.udf' = 'com.paic.bentley.flink.sql.format.udf.JSONForNestedUdf'
3    'format.derive-schema' = 'true',
```

#### 增加功能如下:

- 1. json解析失败不会导致任务结束,会返回一个null的row
- 2. 嵌套的json 定义为string,会将这个嵌套对象进行序列化,返回string。方便使用 paic explode map进行展开,以规避udf

无法处理嵌套类型的问题。

 支持多种类型的time attr 数字类型的毫秒时间戳 utc时间 cst时间

yyyy-[m]m-[d]d hh:mm:ss[.f...] 格式的时间

4. flink 无法定义array类型,请定义为map<int,string>来规避此问题。

## flink sink 更新模式

## append 模式

没有聚合操作或者有状态的操作,可以使用append模式。历史消息不会更新,只有追加的操作

## upsert 模式

需要有group by操作或者append only 为false才可使用。group by 的字段值就是flink更新状态的unique key。

upsert 模式的消息是一个truple: (Boolean, Row)。

append 消息: (true, Row)

delete 消息: (false, Row), 表示删除消息

upsert 消息: (true, Row), 表现已经存在的的唯一key的状态发生了变更。

#### retract

retract 是通用的类型,任务情况下都可以使用。retract也会group by 的字段值就是flink 更新状态的unique key。

retract 模式的消息是一个truple: (Boolean, Row)

append 消息: (true, Row)

delete 消息: (false, Row),表示删除消息

update 消息: (false, Row):表示删除这个key, row的值是之前的状态; (false, Row)表

示插入这个key, row的值是现在状态

## 3中模式的使用

一个查询语句需要insert到sink中的时候,flink 会进行更新模式的教程。主要是判断查询 sql 是否有如下状态:

1. appendOnly的是。如果sql查询不包含有状态操作,没有group by, appendOnly=true。

2. 是否有unique key, 通常就是group by的字段。

如果appendOnly为true: 可以使用append, upsert模式如果有unique key, 可以使用upsert模式。retract模式,无显著条件。

需要注意的使用 upsert模式中,group 的字段必须出现在select中,否则会报错。如例子:

```
1 | -- word 必须出现在select中。
2 | select word, count(*) from t group by word
```

## flink sql 时间属性 (time attr)

在flink 中使用group window 必须定义时间字段。 目前时间字段值能定义在table定义中,查询语句是无法定义时间属性的

## 定义process time

schema.位置,表示引用字段定义的schema。位置从上到下,从0开始。schema.0,表示第一个字段。

```
1 create table t(
2 ts timestamp
3 ) with(
4 —— 表示此字段为进程处理时间。flink会自动填充值。
5 'schema.0.proctime' = 'true'
6 )
```

### 定义 event time

```
create table t1(
 2
       ts timestamp
 3
     ) with (
 4
 5
       -- 声明字段来源
 6
       'schema.2.from' = 'ts',
       -- 声明时间来源于字段
9
       'schema.2.rowtime.timestamps.type' = 'from-field',
10
11
       -- 字段名称
12
       'schema.2.rowtime.timestamps.from' = 'ts',
13
```

```
14 -- 定义watermark 类型,periodic-bounded表示周期行生成边界
15 'schema.2.rowtime.watermarks.type' = 'periodic-bounded',
16 
17 -- watermark 最大延迟时间。
18 'schema.2.rowtime.watermarks.delay' = '60000'
19 );
```

## group window 函数

group window操作和返回的字段类型,都必须是timestamp类型。

窗口函数,下面这些函数必须出现在group by中,表示按窗口聚合:

```
函数

TUMBLE(time_attr, interval)

HOP(time_attr, interval, interval)

SESSION(time_attr, interval)
```

#### 获取窗口的开始时间(包含):

```
1  TUMBLE_START(time_attr, interval)
2  HOP_START(time_attr, interval, interval)
3  SESSION_START(time_attr, interval)
```

#### 获取窗口结束时间(不包含):

```
TUMBLE_END(time_attr, interval)
HOP_END(time_attr, interval, interval)
SESSION_END(time_attr, interval)
```

在group by 中使用了窗口函数,select 必须出现一个START/END函数, 这个group by的字段

必须出现在select中是同一个道理,如下实例:

```
insert into yp_audit_stats_um
select
TUMBLE_START(execTime, INTERVAL '1' day) as dt,
count(distinct userUM) as um_num,
'day' as dim
from um_log
group by TUMBLE(execTime, INTERVAL '1' day);
```

#### 级联窗口

Rowtime列在经过窗口操作后,其Event Time属性将丢失。您可以使用辅助函数 TUMBLE\_ROWTIME、HOP\_ROWTIME或SESSION\_ROWTIME 获取窗口中的Rowtime列的最大值max(rowtime)作为时、间窗口的Rowtime,其类型是具有Rowtime属性的TIMESTAMP,取值为 window\_end - 1

```
SELECT
       -- 使用TUMBLE_ROWTIME作为二级Window的聚合时间
 3
       TUMBLE_ROWTIME(ts, INTERVAL '1' MINUTE) as rowtime,
 4
      username,
       COUNT(click url) as cnt
 6
     FROM user_clicks
     GROUP BY TUMBLE(ts, INTERVAL '1' MINUTE), username;
 8
     -- 时间窗口二次聚合。
10
     INSERT INTO tumble_output
11
     SELECT
12
       TUMBLE_START(rowtime, INTERVAL '1' HOUR),
13
       TUMBLE_END(rowtime, INTERVAL '1' HOUR),
14
       username,
15
       SUM(cnt)
16
     FROM one_minute_window_output
17
     GROUP BY TUMBLE(rowtime, INTERVAL '1' HOUR), username
```

TUMBLE\_PROCTIME(time\_attr, interval)
HOP\_PROCTIME(time\_attr, interval, interval)
SESSION\_PROCTIME(time\_attr, interval) 这3个函数是针对的proctime的。和上面的功能一样。

#### watermark

schema.#.rowtime.watermarks.type 定义水印类型,有如下3中:

- 1. periodic-ascending:事件的最大时间戳 -1,基本相当于无延迟
- 2. periodic-bounded ,需要设置最大延迟时间delay,水印的大小为最大时间戳 delay
- 3. from-source 保留源中的水印。

默认情况下,watermark到达窗口结束后,完成聚合操作,只会执行1次,相关于如果定义了1天的时间窗口,1天之后才

能看下结果。这个时候如果需要实时看到结果,需要定义触发器

watermark到达窗口结束前的发射策略是否开启: table.exec.emit.early-fire.enabled, 默认false

table.exec.emit.early-fire.delay,窗口结束前的发射间隔,单位毫秒。=0,无间隔,>0间隔时间,<0 非法值。无默认值

watermark到达窗口结束后的发射策略是否开启 table.exec.emit.late-fire.enabled, 默认 fasle

table.exec.emit.late-fire.delay,设置间隔时间

#### 设置实例:

```
1 -- set 是平台的功能,非flnik本身的。
2 set table.exec.emit.early-fire.enabled = true;
3 set table.exec.emit.early-fire.delay = 1.s;
```

#### 时间单位

```
private[this] val timeUnitLabels = List(
2
                    -> "d day",
       DAYS
3
       H0URS
                   -> "h hour",
4
       MINUTES
                   -> "min minute",
       SECONDS
5
                    -> "s sec second",
6
       MILLISECONDS -> "ms milli millisecond",
       MICROSECONDS -> "μs micro microsecond",
8
       NANOSECONDS -> "ns nano nanosecond"
9
```

### 注意事项

time attr 使用 group window的时候不能使用函数。

TUMBLE\_START(fun(timestamp), INTERVAL '1' hour); timestamp 失去了时间属性,不能使用TUMBLE

fun(TUMBLE\_START( timestamp, INTERVAL '1' hour)) fun后,失去了时间属性,和group by字段不能匹配,会判定为主键不完整

## flink 维表自动更新

flink 目前使用了look up的方式来自动更新维表,目前只是blink planer支持。

维表的字段更新目前只有jdbc,使用维表的自动更新,需要指定 connector.lookup.cache.ttl,和connector.lookup.cache.max-rows2个参数。

hbase也支持维表自动更新,但是没有使用缓存,每次都会查询hbase。

### 如果使用维表自动更新

流水表需要定义一个proctime字段:

```
1 create table t(
2 ts timestamp
3 ) with(
4 -- 表示此字段为进程处理时间。flink会自动填充值。
5 'schema.0.proctime' = 'true'
6 )
```

维表正常定义,定义好lookup相关参数,不需要定义时间参数,在join维表使用如下语法:

```
1 | select a.id from a
2 | left join diw FOR SYSTEM_TIME AS OF a.ts b on agr.id = b.id
```

join的表名称后面跟: FOR SYSTEM\_TIME AS OF a.ts 加表别名称。

## 维表自动更新的原理

jdbc的JDBCLookupFunction 就是继承了TableFunction。

JDBCTableSource会继承LookupableTableSource, source的getLookupFunction会返回 JDBCLookupFunction

blink planer 碰见FOR SYSTEM\_TIME AS OF a.ts,会调用getLookupFunction,这是一个表函数,会返回多行。

JDBCLookupFunction 在创建的时候,会创建一个guava cache: private transient Cache<Row, List> cache;

过期时间为ttl设置的值,最大大小为max-rows设置的值。这个cache的key其实是join的全部字段的值,value的值是对应join

字段的值在jdbc中的全部记录。

在eval方法中,传递进来join字段的值,判断cache中是否存在这个记录,如果存在返回。

如果不存在,在jdbc中查找指定join字段值的记录(不会查询全部),保存到缓存中,返回。

### 说明

如果jdbc维表使用了distinct等有状态操作,是无法使用 FOR SYSTEM\_TIME AS 语法的,解析会报错。

在paic-jdbc的封装中,可以用connector.read.sub-query参数,传递一个字查询,在这个

distinct语法, 在实现中这个配置做为子查询:

```
1 return "SELECT " + selectExpressions + " FROM (" + subQuery + ") " + quoteIdentifier(tableName) + (conditionFields.length > 0 ? " WHER E " + fieldExpressions : "");
```

#### 使用方式如下:

```
create table dw_dim_department_source(
 2
 3
       'connector.read.sub-query' =
 4
         'select
 5
           distinct department_code,
 6
           sec_department_code,
 7
           third_department_code,
 8
            fourth_department_code
 9
         from
10
           dw_dim_department'
11
12
     );
```

## flink 1.9.1 问题和bug

### bug

- 1. 无法定义 array类型的数据。sql解析失败
- 2. cast(a as string), 会报错,只能使用varchar
- 3. decimal类型在sink和source中,会报类型不匹配的错误。

## 需要注意的的地方

- 1. flink udf 无法支持嵌套数据类型(row类型)
- 2. flink sql 区分大小写
- 3. flink 不会进行自动类型转换。'1'\* 0.1,会报错,请使用cast强制类型转换。
- 4. row()生产一个嵌套类型, 只支持写字段名称。写函数, 或者加库名称都是不行的
- 5. map类型的访问,目前只支持: map['filed'] 这种方式。
- 6. 数组的下标是从1开始,: riskGroupInfoList[1]
- 7. insert into 不支持部分字段。

- 8. 如果自己定义了factroy ,flink lib 目录下也有factory,java 包需要放到 flink/lib 目录下,否则无法加载自定义的factory。
- 9. flink kakfa 0.11以上版本和其他版本存在冲突,只能引入一个。

# 自定义sink/source/factory