Flink Table API & SQL编程指南(1)

Apache Flink提供了两种顶层的关系型API,分别为Table API和SQL,Flink通过Table API&SQL实现了批流统一。其中Table API是用于Scala和Java的语言集成查询API,它允许以非常直观的方式组合关系运算符(例如select,where和join)的查询。Flink SQL基于Apache Calcite 实现了标准的SQL,用户可以使用标准的SQL处理数据集。Table API和SQL与Flink的DataStream和DataSet API紧密集成在一起,用户可以实现相互转化,比如可以将DataStream或者DataSet注册为table进行操作数据。值得注意的是,Table API and SQL目前尚未完全完善,还在积极的开发中,所以并不是所有的算子操作都可以通过其实现。

依赖

从Flink1.9开始,Flink为Table & SQL API提供了两种planner,分别为Blink planner和old planner,其中old planner是在Flink1.9之前的版本使用。主要区别如下:

尖叫提示: 对于生产环境, 目前推荐使用old planner.

- flink-table-common: 通用模块,包含 Flink Planner 和 Blink Planner 一些共用的代码
- flink-table-api-java: java语言的Table & SQL API, 仅针对table(处于早期的开发阶段, 不推荐使用)
- flink-table-api-scala: scala语言的Table & SQL API, 仅针对table(处于早期的开发阶段,不推荐使用)
- flink-table-api-java-bridge: java语言的Table & SQL API, 支持 DataStream/DataSet API(推荐使用)
- flink-table-api-scala-bridge: scala语言的Table & SQL API, 支持
 DataStream/DataSet API(推荐使用)
- flink-table-planner: planner 和runtime. planner为Flink1,9之前的old planner(推荐使用)
- flink-table-planner-blink: 新的Blink planner.
- flink-table-runtime-blink: 新的Blink runtime.
- flink-table-uber: 将上述的API模块及old planner打成一个jar包,形如flink-table-*.jar, 位与/lib目录下
- flink-table-uber-blink:将上述的API模块及Blink 模块打成一个jar包,形如fflink-table-blink-*.jar,位与/lib目录下

Blink planner & old planner

Blink planner和old planner有许多不同的特点,具体列举如下:

- Blink planner将批处理作业看做是流处理作业的特例。所以,不支持Table 与DataSet 之间的转换,批处理的作业也不会被转成DataSet程序,而是被转为DataStream程序。
- Blink planner不支持 BatchTableSource, 使用的是有界的StreamTableSource。
- Blink planner仅支持新的 Catalog, 不支持 ExternalCatalog (已过时)。
- 对于FilterableTableSource的实现,两种Planner是不同的。old planner会谓词下推 到 PlannerExpression (未来会被移除),而Blink planner 会谓词下推到 Expression (表示一个产生计算结果的逻辑树)。
- 仅仅Blink planner支持key-value形式的配置,即通过Configuration进行参数设置。
- 关于PlannerConfig的实现,两种planner有所不同。
- Blink planner 会将多个sink优化成一个DAG(仅支持TableEnvironment,
 StreamTableEnvironment不支持), old planner总是将每一个sink优化成一个新的DAG,每一个DAG都是相互独立的。
- old planner不支持catalog统计, Blink planner支持catalog统计。

Flink Table & SQL程序的pom依赖

根据使用的语言不同,可以选择下面的依赖,包括scala版和java版,如下:

```
<!-- java版 -->
     <dependency>
       <groupId>org.apache.flink</groupId>
      <artifactId>flink-table-api-java-bridge_2.11</artifactId>
 5
       <version>1.10.0
 6
       <scope>provided</scope>
     </dependency>
 8
     <!-- scala版 -->
     <dependency>
10
       <groupId>org.apache.flink</groupId>
11
       <artifactId>flink-table-api-scala-bridge_2.11</artifactId>
12
       <version>1.10.0
13
       <scope>provided</scope>
14
     </dependency>
```

除此之外,如果需要在本地的IDE中运行Table API & SQL的程序,则需要添加下面的pom依赖:

```
<!-- Flink 1.9之前的old planner -->
 2
     <dependency>
 3
       <groupId>org.apache.flink</groupId>
 4
       <artifactId>flink-table-planner_2.11</artifactId>
 5
       <version>1.10.0
 6
       <scope>provided</scope>
     </dependency>
 8
     <!-- 新的Blink planner -->
9
     <dependency>
10
       <groupId>org.apache.flink</groupId>
11
       <artifactId>flink-table-planner-blink_2.11</artifactId>
12
       <version>1.10.0
13
       <scope>provided</scope>
14
     </dependency>
```

另外,如果需要实现自定义的格式(比如和kafka交互)或者用户自定义函数,需要添加如下依赖:

Table API & SQL的编程模板

所有的Table API&SQL的程序(无论是批处理还是流处理)都有着相同的形式,下面将给出通用的编程结构形式:

```
// 创建一个TableEnvironment对象,指定planner、处理模式(batch、streaming)
 2
    TableEnvironment tableEnv = ...;
 3
    // 创建一个表
 4
    tableEnv.connect(...).createTemporaryTable("table1");
 5
    // 注册一个外部的表
 6
    tableEnv.connect(...).createTemporaryTable("outputTable");
    // 通过Table API的查询创建一个Table 对象
 8
    Table tapiResult = tableEnv.from("table1").select(...);
9
    // 通过SQL查询的查询创建一个Table 对象
10
    Table sqlResult = tableEnv.sqlQuery("SELECT ... FROM table1 ... ");
11
    // 将结果写入TableSink
12
    tapiResult.insertInto("outputTable");
13
    // 执行
14
    tableEnv.execute("java_job");
```

注意: Table API & SQL的查询可以相互集成,另外还可以在DataStream或者DataSet中使用Table API & SQL的API,实现DataStreams、DataSet与Table之间的相互转换。

创建TableEnvironment

TableEnvironment是Table API & SQL程序的一个入口, 主要包括如下的功能:

- 在内部的catalog中注册Table
- 注册catalog
- 加载可插拔模块
- 执行SQL查询
- 注册用户定义函数
- DataStream 、 DataSet 与Table之间的相互转换
- 持有对 ExecutionEnvironment 、 StreamExecutionEnvironment 的引用

一个Table必定属于一个具体的TableEnvironment,不可以将不同TableEnvironment的表放在一起使用(比如join, union等操作)。

TableEnvironment是通过调用 BatchTableEnvironment.create() 或者 StreamTableEnvironment.create()的静态方法进行创建的。另外,默认两个planner的jar 包都存在与classpath下,所有需要明确指定使用的planner。

```
2
     // FLINK 流处理查询
 4
     import org.apache.flink.streaming.api.environment.StreamExecutionEnvironm
 6
     import org.apache.flink.table.api.EnvironmentSettings;
     import org.apache.flink.table.api.java.StreamTableEnvironment;
     EnvironmentSettings fsSettings = EnvironmentSettings.newInstance().useOl
10
     dPlanner().inStreamingMode().build();
11
     StreamExecutionEnvironment fsEnv = StreamExecutionEnvironment.getExecuti
12
     onEnvironment();
13
     StreamTableEnvironment fsTableEnv = StreamTableEnvironment.create(fsEnv,
14
      fsSettings);
15
     //或者TableEnvironment fsTableEnv = TableEnvironment.create(fsSettings);
16
17
18
     // FLINK 批处理查询
19
20
     import org.apache.flink.api.java.ExecutionEnvironment;
21
     import org.apache.flink.table.api.java.BatchTableEnvironment;
22
```

```
23
24
     ExecutionEnvironment fbEnv = ExecutionEnvironment.getExecutionEnvironmen
25
26
     BatchTableEnvironment fbTableEnv = BatchTableEnvironment.create(fbEnv);
27
28
29
     // BLINK 流处理查询
30
31
     import org.apache.flink.streaming.api.environment.StreamExecutionEnvironm
32
33
     import org.apache.flink.table.api.EnvironmentSettings;
34
     import org.apache.flink.table.api.java.StreamTableEnvironment;
35
36
     StreamExecutionEnvironment bsEnv = StreamExecutionEnvironment.getExecuti
37
     onEnvironment();
38
     EnvironmentSettings bsSettings = EnvironmentSettings.newInstance().useBl
39
     inkPlanner().inStreamingMode().build();
     StreamTableEnvironment bsTableEnv = StreamTableEnvironment.create(bsEnv,
40
41
      bsSettings);
     // 或者 TableEnvironment bsTableEnv = TableEnvironment.create(bsSettings)
     // BLINK 批处理查询
     import org.apache.flink.table.api.EnvironmentSettings;
     import org.apache.flink.table.api.TableEnvironment;
     EnvironmentSettings bbSettings = EnvironmentSettings.newInstance().useBl
     inkPlanner().inBatchMode().build();
     TableEnvironment bbTableEnv = TableEnvironment.create(bbSettings);
```

在catalog中创建表

临时表与永久表

表可以分为临时表和永久表两种,其中永久表需要一个catalog(比如Hive的Metastore)俩维护表的元数据信息,一旦永久表被创建,只要连接到该catalog就可以访问该表,只有显示删除永久表,该表才可以被删除。临时表的生命周期是Flink Session,这些表不能够被其他的Flink Session访问,这些表不属于任何的catalog或者数据库,如果与临时表相对应的数据库被删除了,该临时表也不会被删除。

创建表

虚表(Virtual Tables)

一个Table对象相当于SQL中的视图(虚表),它封装了一个逻辑执行计划,可以通过一个catalog创建,具体如下:

```
1 // 获取一个TableEnvironment
2 TableEnvironment tableEnv = ...;
3 // table对象,查询的结果集
4 Table projTable = tableEnv.from("X").select(...);
5 // 注册一个表,名称为 "projectedTable"
6 tableEnv.createTemporaryView("projectedTable", projTable);
```

外部数据源表(Connector Tables)

可以把外部的数据源注册成表,比如可以读取MySQL数据库数据、Kafka数据等

```
tableEnvironment
connect(...)
withFormat(...)
withSchema(...)
inAppendMode()
createTemporaryTable("MyTable")
```

扩展创建表的标识属性

表的注册总是包含三部分标识属性: catalog、数据库、表名。用户可以在内部设置一个 catalog和一个数据库作为当前的catalog和数据库,所以对于catalog和数据库这两个标识 属性是可选的,即如果不指定,默认使用的是"current catalog"和 "current database"。

```
TableEnvironment tEnv = ...;
 2
    tEnv.useCatalog("custom_catalog");//设置catalog
 3
    tEnv.useDatabase("custom_database");//设置数据库
 4
    Table table = ...;
 5
    // 注册一个名为exampleView的视图, catalog名为custom catalog
 6
    // 数据库的名为custom_database
 7
    tableEnv.createTemporaryView("exampleView", table);
8
9
    // 注册一个名为exampleView的视图, catalog的名为custom_catalog
10
    // 数据库的名为other database
11
    tableEnv.createTemporaryView("other_database.exampleView", table);
12
13
    // 注册一个名为'View'的视图, catalog的名称为custom_catalog
14
    // 数据库的名为custom_database, 'View'是保留关键字, 需要使用``(反引号)
15
    tableEnv.createTemporaryView("`View`", table);
16
17
    // 注册一个名为example.View的视图, catalog的名为custom_catalog,
18
    // 数据库名为custom_database
```

```
19 tableEnv.createTemporaryView("`example.View`", table);
20 21 // 注册一个名为'exampleView'的视图, catalog的名为'other_catalog'
22 // 数据库名为other_database'
23 tableEnv.createTemporaryView("other_catalog.other_database.exampleView", table);
```

查询表

Table API

Table API是一个集成Scala与Java语言的查询API,与SQL相比,它的查询不是一个标准的SQL语句,而是由一步一步的操作组成的。如下展示了一个使用Table API实现一个简单的聚合查询。

```
// 获取TableEnvironment
 2
     TableEnvironment tableEnv = ...;
 3
    //注册Orders表
 4
 5
    // 查询注册的表
 6
     Table orders = tableEnv.from("Orders");
     // 计算操作
8
     Table revenue = orders
9
       .filter("cCountry === 'FRANCE'")
10
       .groupBy("cID, cName")
11
       .select("cID, cName, revenue.sum AS revSum");
```

SQL

Flink SQL依赖于Apache Calcite, 其实现了标准的SQL语法, 如下案例:

```
// 获取TableEnvironment
 2
    TableEnvironment tableEnv = ...;
 3
    //注删0rders表
 5
6
    // 计算逻辑同上面的Table API
     Table revenue = tableEnv_sqlQuery(
        "SELECT cID, cName, SUM(revenue) AS revSum " +
9
        "FROM Orders " +
10
        "WHERE cCountry = 'FRANCE' " +
11
        "GROUP BY cID, cName"
12
13
14
     // 注册"RevenueFrance"外部输出表
15
```

```
16 // 计算结果插入"RevenueFrance"表
17 tableEnv.sqlUpdate(
18 "INSERT INTO RevenueFrance " +
19 "SELECT cID, cName, SUM(revenue) AS revSum " +
20 "FROM Orders " +
21 "WHERE cCountry = 'FRANCE' " +
22 "GROUP BY cID, cName"
);
```

输出表

一个表通过将其写入到TableSink,然后进行输出。TableSink是一个通用的支持多种文件格式(CSV、Parquet, Avro)和多种外部存储系统(JDBC, Apache HBase, Apache Cassandra, Elasticsearch)以及多种消息对列(Apache Kafka, RabbitMQ)的接口。

批处理的表只能被写入到 BatchTableSink,流处理的表需要指明 AppendStreamTableSink、RetractStreamTableSink或者 UpsertStreamTableSink

```
// 获取TableEnvironment
 2
     TableEnvironment tableEnv = ...;
 3
     // 创建输出表
 5
     final Schema schema = new Schema()
 6
         .field("a", DataTypes.INT())
         .field("b", DataTypes.STRING())
 8
         .field("c", DataTypes.LONG());
9
10
     tableEnv.connect(new FileSystem("/path/to/file"))
11
         .withFormat(new Csv().fieldDelimiter('|').deriveSchema())
12
         withSchema(schema)
13
         .createTemporaryTable("CsvSinkTable");
14
15
     // 计算结果表
16
     Table result = ...
17
     // 输出结果表到注册的TableSink
18
     result.insertInto("CsvSinkTable");
```

Table API & SQL底层的转换与执行

上文提到了Flink提供了两种planner,分别为old planner和Blink planner,对于不同的planner而言,Table API & SQL底层的执行与转换是有所不同的。

Old planner

根据是流处理作业还是批处理作业,Table API &SQL会被转换成DataStream或者DataSet程序。一个查询在内部表示为一个逻辑查询计划,会被转换为两个阶段:

- 1.逻辑查询计划优化
- 2.转换成DataStream或者DataSet程序

上面的两个阶段只有下面的操作被执行时才会被执行:

- 当一个表被输出到TableSink时,比如调用了Table.insertInto()方法
- 当执行更新查询时,比如调用TableEnvironment.sqlUpdate()方法
- 当一个表被转换为DataStream或者DataSet时

一旦执行上述两个阶段,Table API & SQL的操作会被看做是普通的DataStream或者DataSet程序,所以当 StreamExecutionEnvironment.execute()或者ExecutionEnvironment.execute()被调用时,会执行转换后的程序。

Blink planner

无论是批处理作业还是流处理作业,如果使用的是Blink planner,底层都会被转换为 DataStream程序。在一个查询在内部表示为一个逻辑查询计划,会被转换成两个阶段:

- 1.逻辑查询计划优化
- 2.转换成DataStream程序

对于 TableEnvironment and StreamTableEnvironment 而言,一个查询的转换是不同的

首先对于TableEnvironment, 当TableEnvironment.execute()方法执行时, Table API & SQL的查询才会被转换, 因为TableEnvironment会将多个sink优化为一个DAG。

对于StreamTableEnvironment,转换发生的时间与old planner相同。

与DataStream & DataSet API集成

对于Old planner与Blink planner而言,只要是流处理的操作,都可以与DataStream API集成,**仅仅只有Old planner才可以与DataSet API集成**,由于Blink planner的批处理作业会被转换成DataStream程序,所以不能够与DataSet API集成。值得注意的是,下面提到的table与DataSet之间的转换仅适用于Old planner。

Table API & SQL的查询很容易与DataStream或者DataSet程序集成,并可以将Table API & SQL的查询嵌入DataStream或者DataSet程序中。DataStream或者DataSet可以转换成表,反之,表也可以被转换成DataStream或者DataSet。

从DataStream或者DataSet中注册临时表(视图)

**尖叫提示: **只能将DataStream或者DataSet转换为临时表(视图)

下面演示DataStream的转换,对于DataSet的转换类似。

```
1 // 获取StreamTableEnvironment
2 StreamTableEnvironment tableEnv = ...;
3 DataStream<Tuple2<Long, String>> stream = ...
4 // 将DataStream注册为一个名为myTable的视图,其中字段分别为"f0", "f1"
5 tableEnv.createTemporaryView("myTable", stream);
6 // 将DataStream注册为一个名为myTable2的视图,其中字段分别为"myLong", "myString"
7 tableEnv.createTemporaryView("myTable2", stream, "myLong, myString");
```

将DataStream或者DataSet转化为Table对象

可以直接将DataStream或者DataSet转换为Table对象,之后可以使用Table API进行查询操作。下面演示DataStream的转换,对于DataSet的转换类似。

```
1 // 获取StreamTableEnvironment
2 StreamTableEnvironment tableEnv = ...;
3 DataStream<Tuple2<Long, String>> stream = ...
// 将DataStream转换为Table对象,默认的字段为"f0", "f1"
5 Table table1 = tableEnv.fromDataStream(stream);
// 将DataStream转换为Table对象,默认的字段为"myLong", "myString"
7 Table table2 = tableEnv.fromDataStream(stream, "myLong, myString");
```

将表转换为DataStream或者DataSet

当将Table转为DataStream或者DataSet时,需要指定DataStream或者DataSet的数据类型。通常最方便的数据类型是row类型,Flink提供了很多的数据类型供用户选择,具体包括Row、POJO、样例类、Tuple和原子类型。

将表转换为DataStream

一个流处理查询的结果是动态变化的,所以将表转为DataStream时需要指定一个更新模式,共有两种模式: Append Mode和Retract Mode。

• Append Mode

如果动态表仅只有Insert操作,即之前输出的结果不会被更新,则使用该模式。如果更新或删除操作使用追加模式会失败报错

Retract Mode

始终可以使用此模式。返回值是boolean类型。它用true或false来标记数据的插入和撤回,返回true代表数据插入,false代表数据的撤回。

```
// 获取StreamTableEnvironment.
 2
    StreamTableEnvironment tableEnv = ...;
 3
    // 包含两个字段的表(String name, Integer age)
    Table table = ...
 5
    // 将表转为DataStream,使用Append Mode追加模式,数据类型为Row
 6
    DataStream<Row> dsRow = tableEnv.toAppendStream(table, Row.class);
 7
    // 将表转为DataStream,使用Append Mode追加模式,数据类型为定义好的TypeInformati
 8
9
    TupleTypeInfo<Tuple2<String, Integer>> tupleType = new TupleTypeInfo<>(
10
      Types.STRING(),
11
      Types.INT());
12
    DataStream<Tuple2<String, Integer>> dsTuple =
13
      tableEnv.toAppendStream(table, tupleType);
14
    // 将表转为DataStream,使用的模式为Retract Mode撤回模式,类型为Row
15
    // 对于转换后的DataStream<Tuple2<Boolean, X>>, X表示流的数据类型,
16
    // boolean值表示数据改变的类型,其中INSERT返回true, DELETE返回的是false
17
    DataStream<Tuple2<Boolean, Row>> retractStream =
      tableEnv.toRetractStream(table, Row.class);
```

将表转换为DataSet

```
// 获取BatchTableEnvironment
 2
    BatchTableEnvironment tableEnv = BatchTableEnvironment.create(env);
 3
    // 包含两个字段的表(String name, Integer age)
 4
    Table table = ...
 5
    // 将表转为DataSet数据类型为Row
6
    DataSet<Row> dsRow = tableEnv.toDataSet(table, Row.class);
    // 将表转为DataSet. 通过TypeInformation定义Tuple2<String, Integer>数据类型
8
    TupleTypeInfo<Tuple2<String, Integer>> tupleType = new TupleTypeInfo<>(
9
      Types.STRING(),
10
      Types.INT());
11
    DataSet<Tuple2<String, Integer>> dsTuple =
12
       tableEnv.toDataSet(table, tupleType);
```

表的Schema与数据类型之间的映射

表的Schema与数据类型之间的映射有两种方式:分别是基于字段下标位置的映射和基于字段名称的映射。

基于字段下标位置的映射

该方式是按照字段的顺序进行——映射,使用方式如下:

```
// 获取StreamTableEnvironment
2
   StreamTableEnvironment tableEnv = ...;
3
   DataStream<Tuple2<Long, Integer>> stream = ...
   // 将DataStream转为表,默认的字段名为"f0"和"f1"
5
   Table table = tableEnv.fromDataStream(stream);
6
   // 将DataStream转为表,选取tuple的第一个元素,指定一个名为"myLong"的字段名
   Table table = tableEnv.fromDataStream(stream, "myLong");
8
   // 将DataStream转为表,为tuple的第一个元素指定名为"myLong",为第二个元素指定myInt
9
   的字段名
   Table table = tableEnv.fromDataStream(stream, "myLong, myInt");
```

基于字段名称的映射

基于字段名称的映射方式支持任意的数据类型包括POJO类型,可以很灵活地定义表Schema映射,所有的字段被映射成一个具体的字段名称,同时也可以使用"as"为字段起一个别名。其中Tuple元素的第一个元素为f0,第二个元素为f1,以此类推。

```
// 获取StreamTableEnvironment
 2
    StreamTableEnvironment tableEnv = ...;
 3
    DataStream<Tuple2<Long, Integer>> stream = ...
    // 将DataStream转为表, 默认的字段名为"f0"和"f1"
 5
    Table table = tableEnv.fromDataStream(stream);
6
    // 将DataStream转为表,选择tuple的第二个元素,指定一个名为"f1"的字段名
    Table table = tableEnv.fromDataStream(stream, "f1");
8
    // 将DataStream转为表,交换字段的顺序
9
    Table table = tableEnv.fromDataStream(stream, "f1, f0");
10
    // 将DataStream转为表,交换字段的顺序,并为f1起别名为"myInt",为f0起别名为"myLong
11
    Table table = tableEnv.fromDataStream(stream, "f1 as myInt, f0 as myLong
    ");
```

原子类型

Flink将 Integer, Double, String 或者普通的类型称之为原子类型,一个数据类型为原子类型的DataStream或者DataSet可以被转成单个字段属性的表,这个字段的类型与DataStream或者DataSet的数据类型一致,这个字段的名称可以进行指定。

```
1 //获取StreamTableEnvironment
2 StreamTableEnvironment tableEnv = ...;
3 // 数据类型为原子类型Long
4 DataStream<Long> stream = ...
5 // 将DataStream转为表,默认的字段名为"f0"
6 Table table = tableEnv.fromDataStream(stream);
7 // 将DataStream转为表,指定字段名为myLong"
8 Table table = tableEnv.fromDataStream(stream, "myLong");
```

Tuple类型

Tuple类型的DataStream或者DataSet都可以转为表,可以重新设定表的字段名(即根据 tuple元素的位置进行一一映射,转为表之后,每个元素都有一个别名),如果不为字段指 定名称,则使用默认的名称(java语言默认的是f0,f1,scala默认的是_1),用户也可以重新排 列字段的顺序,并为每个字段起一个别名。

```
// 获取StreamTableEnvironment
 2
    StreamTableEnvironment tableEnv = ...;
 3
    //Tuple2<Long, String>类型的DataStream
    DataStream<Tuple2<Long, String>> stream = ...
 5
    // 将DataStream转为表, 默认的字段名为 "f0", "f1"
 6
    Table table = tableEnv.fromDataStream(stream);
 7
    // 将DataStream转为表,指定字段名为 "myLong", "myString"(按照Tuple元素的顺序位
 8
    置)
9
    Table table = tableEnv.fromDataStream(stream, "myLong, myString");
10
    // 将DataStream转为表,指定字段名为 "f0", "f1", 并且交换顺序
11
    Table table = tableEnv.fromDataStream(stream, "f1, f0");
12
    // 将DataStream转为表,只选择Tuple的第二个元素,指定字段名为"f1"
13
    Table table = tableEnv.fromDataStream(stream, "f1");
14
    // 将DataStream转为表,为Tuple的第二个元素指定别名为myString,为第一个元素指定字段
    名为myLong
    Table table = tableEnv.fromDataStream(stream, "f1 as 'myString', f0 as '
    myLong'");
```

POJO类型

当将POJO类型的DataStream或者DataSet转为表时,如果不指定表名,则默认使用的是POJO字段本身的名称,原始字段名称的映射需要指定原始字段的名称,可以为其起一个别名,也可以调换字段的顺序,也可以只选择部分的字段。

```
// 获取StreamTableEnvironment
 2
    StreamTableEnvironment tableEnv = ...;
 3
    //数据类型为Person的POJO类型,字段包括"name"和"age"
    DataStream<Person> stream = ...
5
    // 将DataStream转为表,默认的字段名称为"age", "name"
    Table table = tableEnv.fromDataStream(stream);
 7
    // 将DataStream转为表,为"age"字段指定别名myAge,为"name"字段指定别名myName
 8
    Table table = tableEnv.fromDataStream(stream, "age as myAge, name as myN
9
    ame");
10
    // 将DataStream转为表,只选择一个name字段
11
    Table table = tableEnv.fromDataStream(stream, "name");
12
    // 将DataStream转为表,只选择一个name字段,并起一个别名myName
    Table table = tableEnv.fromDataStream(stream, "name as mvName");
```

Row类型

Row类型的DataStream或者DataSet转为表的过程中,可以根据字段的位置或者字段名称进行映射,同时也可以为字段起一个别名,或者只选择部分字段。

```
// 获取StreamTableEnvironment
 2
    StreamTableEnvironment tableEnv = ...;
 3
    // Row类型的DataStream, 通过RowTypeInfo指定两个字段"name"和"age"
    DataStream<Row> stream = ...
 5
    // 将DataStream转为表,默认的字段名为原始字段名"name"和"age"
 6
    Table table = tableEnv.fromDataStream(stream);
    // 将DataStream转为表,根据位置映射,为第一个字段指定myName别名,为第二个字段指定my
8
    Age别名
9
    Table table = tableEnv.fromDataStream(stream, "myName, myAge");
10
    // 将DataStream转为表,根据字段名映射,为name字段起别名myName,为age字段起别名myA
11
12
    Table table = tableEnv.fromDataStream(stream, "name as myName, age as my
13
    Age");
14
    // 将DataStream转为表,根据字段名映射,只选择name字段
    Table table = tableEnv.fromDataStream(stream, "name");
    // 将DataStream转为表,根据字段名映射,只选择name字段,并起一个别名"myName"
    Table table = tableEnv.fromDataStream(stream, "name as myName");
```

查询优化

Old planner

Apache Flink利用Apache Calcite来优化和转换查询。当前执行的优化包括投影和过滤器下推,去相关子查询以及其他类型的查询重写。Old Planner目前不支持优化JOIN的顺序,而是按照查询中定义的顺序执行它们。

通过提供一个 CalciteConfig 对象,可以调整在不同阶段应用的优化规则集。这可通过调用 CalciteConfig.createBuilder() 方法来进行创建,并通过调用 tableEnv.getConfig.setPlannerConfig(calciteConfig) 方法将该对象传递给 TableEnvironment。

Blink planner

Apache Flink利用并扩展了Apache Calcite来执行复杂的查询优化。这包括一系列基于规则和基于成本的优化(cost_based),例如:

- 基于Apache Calcite的去相关子查询
- 投影裁剪
- 分区裁剪

- 过滤器谓词下推
- 过滤器下推
- 子计划重复数据删除以避免重复计算
- 特殊的子查询重写,包括两个部分:
 - 将IN和EXISTS转换为左半联接(left semi-join)
 - 将NOT IN和NOT EXISTS转换为left anti-join
- 调整join的顺序,需要启用 table.optimizer.join-reorder-enabled

注意: IN / EXISTS / NOT IN / NOT EXISTS 当前仅在子查询重写的结合条件下受支持。

查询优化器不仅基于计划,而且还可以基于数据源的统计信息以及每个操作的细粒度开销(例如io,cpu,网络和内存),从而做出更加明智且合理的优化决策。

高级用户可以通过 CalciteConfig 对象提供自定义优化规则,通过调用 tableEnv.getConfig.setPlannerConfig(calciteConfig),将参数传递给TableEnvironment。

查看执行计划

SQL语言支持通过explain来查看某条SQL的执行计划,Flink Table API也可以通过调用 explain()方法来查看具体的执行计划。该方法返回一个字符串用来描述三个部分计划,分别为:

- 1. 关系查询的抽象语法树, 即未优化的逻辑查询计划,
- 2. 优化的逻辑查询计划
- 3. 实际执行计划

```
StreamExecutionEnvironment env = StreamExecutionEnvironment.getExecution
 2
     Environment();
 3
     StreamTableEnvironment tEnv = StreamTableEnvironment.create(env);
 4
     DataStream<Tuple2<Integer, String>> stream1 = env.fromElements(new Tuple
 5
     2<>(1, "hello"));
 6
     DataStream<Tuple2<Integer, String>> stream2 = env.fromElements(new Tuple
     2<>(1, "hello"));
8
     Table table1 = tEnv.fromDataStream(stream1, "count, word");
9
     Table table2 = tEnv.fromDataStream(stream2, "count, word");
10
     Table table = table1
11
       .where("LIKE(word, 'F%')")
12
       .unionAll(table2);
     // 查看执行计划
     String explanation = tEnv.explain(table);
     System.out.println(explanation);
```

```
== 抽象语法树 ==
 2
     LogicalUnion(all=[true])
       LogicalFilter(condition=[LIKE($1, UTF-16LE'F%')])
 4
         FlinkLogicalDataStreamScan(id=[1], fields=[count, word])
       FlinkLogicalDataStreamScan(id=[2], fields=[count, word])
 6
     == 优化的逻辑执行计划 ==
     DataStreamUnion(all=[true], union all=[count, word])
 9
       DataStreamCalc(select=[count, word], where=[LIKE(word, _UTF-16LE'F%')]
10
11
         DataStreamScan(id=[1], fields=[count, word])
12
       DataStreamScan(id=[2], fields=[count, word])
13
14
     == 物理执行计划 ==
15
     Stage 1 : Data Source
16
             content : collect elements with CollectionInputFormat
17
18
     Stage 2 : Data Source
19
             content : collect elements with CollectionInputFormat
20
21
             Stage 3 : Operator
22
                     content : from: (count, word)
23
                     ship_strategy : REBALANCE
24
25
                     Stage 4: Operator
26
                             content: where: (LIKE(word, _UTF-16LE'F%')), se
27
     lect: (count, word)
28
                             ship_strategy : FORWARD
29
30
                             Stage 5 : Operator
                                     content : from: (count, word)
                                     ship_strategy : REBALANCE
```

小结

本文主要介绍了Flink Table API & SQL,首先介绍了Flink Table API & SQL的基本概念,然后介绍了构建Flink Table API & SQL程序所需要的依赖,接着介绍了Flink的两种planner,还介绍了如何注册表以及DataStream、DataSet与表的相互转换,最后介绍了Flink的两种planner对应的查询优化并给出了一个查看执行计划的案例。