
Flink sink到hdfs

应用场景



目前Flink对输出到文件有两种实现: rolling file sink 和 Streaming File Sink 。 rolling file sink 的实现就是 bucketingSink ,是比较成熟的,而 streaming file sink 是 flink 1.6 版本后才提出的更强大、更快速的类,但是缺点是必须要求hadoop的版本 hadoop>2.7 。推荐使用 streaming file sink ,因为 到 flink 1.9 之后 Bucketing File Sink 不再维护。

Bucketing File Sink

由于流数据本身是无界的,所以,流数据将数据写入到分桶(bucket)中。默认使用基于系统时间(yyyy-MM-dd--HH, 0时区)的分桶策略。在分桶中,又根据滚动策略,将输出拆分为part文件。

分桶策略

org.apache.flink.streaming.connectors.fs.bucketing.Bucketer接口:

- 。 BasePathBucketer 不分桶, 所有文件写入到根目录
- DateTimeBucketer 基于系统时间(yyyy-MM-dd-HH)分桶
- o 自定义分桶 实现Bucketer接口

写入方式

org.apache.flink.streaming.connectors.fs.Writer接口:

。 StringWriter 默认的写入方式,调用toString()方法,同时换行写入

```
1 @Override
2 public void write(T element) throws IOException {
3    FSDataOutputStream outputStream = getStream();
4    outputStream.write(element.toString().getBytes(charset));
```

```
5    outputStream.write('\n');
6 }
```

- SequenceFileWriter 是hadoop序列文件写入方式,可配置压缩
- 自定义写入 实现Writer接口

编码

```
BucketingSink sink = new BucketingSink<T>("") //文件目录地址
 1
 2
        setBucketer(new MemberBucket()) //自定义桶名称
 3
        .setWriter(new MemberWriter()) //自定义写入
        setBatchSize(120*1024*1024) //设置每个文件的最大大小, 默认384M
 4
        .setBatchRolloverInterval(Long.MaxValue) //滚动写入新文件的时间, 默认无限大
 5
        .setInactiveBucketCheckInterval(60*1000) //1分钟检查一次不写入的文件
 6
 7
        .setInactiveBucketThreshold(5*60*1000) //5min不写入, 就滚动写入新的文件
 8
        .setPartSuffix(".log") //文件后缀
9
10
    public class MemberBucket implements Bucketer<T> {
        @Override
11
        public Path getBucketPath(Clock clock, Path path, MemberLogInfo memberLogInfo) {
12
            String day = DateUtil.format(new Date(), "yyyy-MM-dd");
13
14
            return new Path(path + "/" + day);
        }
15
    }
16
17
    public class MemberWriter implements Writer<T> {
18
19
        @Override
        public void write(T element) throws IOException {
20
21
            // 输出字符串内容
22
            String content = "content";
            byte[] s = content.getBytes(charsetName);
23
24
            FSDataOutputStream outputStream = this.getStream();
            outputStream.write(s);
25
26
            outputStream.write(10); // 换行符
27
        }
   }
28
```

Streaming File Sink

分桶策略

org.apache.flink.streaming.api.functions.sink.filesystem.BucketAssigner 接口

- BasePathBucketAssigner 不分桶,所有文件写到根目录.
- DateTimeBucketAssigner 基于系统时间(yyyy-MM-dd-HH)分桶
- 自定义分桶 实现BucketAssigner接口

滚动策略

- o DefaultRollingPolicy 当超过最大桶大小(默认为 128 MB),或超过了滚动周期(默认为 60 秒),或未写入数据处于不活跃状态超时(默认为 60 秒)的时候、滚动文件
- o OnCheckpointRollingPolicy 当checkpoint的时候滚动文件

写入方式

- SimpleStringEncoder 该方式只对 forRowFormat 格式存储
- o DayBulkWriter和BulkWriterFactory forBulkFormat 格式的自定义程度较高,可以实现自己的 FSDataOutputStream, 写出各种格式

编码

```
DefaultRollingPolicy rollingPolicy = DefaultRollingPolicy
1
2
            .create()
3
        withMaxPartSize(1024*1024*120) // 设置每个文件的最大大小 ,默认是128M。这里设置为120M
        .withRolloverInterval(Long.MAX_VALUE) // 滚动写入新文件的时间,默认60s。这里设置为无限z
4
5
        .withInactivityInterval(60*1000) // 60s空闲,就滚动写入新的文件
        .build();
6
7
    StreamingFileSink<String> sink = StreamingFileSink
8
9
            .forRowFormat(new Path("..."),new SimpleStringEncode<String>("UTF-8"))
10
        //或者 .forBulkFormat(new Path("/xxx"), ParquetAvroWriters.forReflectRecord(Xxxx
11
        /**
12
            forRowFormat: 基于行存储
            forBulkFormat: 按列存储, 批量编码方式, 可以将输出结果用 Parquet 等格式进行压缩存储
13
14
        */
        withBucketAssigner(new MemberBucketAssigner())
15
16
        .withRollingPolicy(rollingPolicy)
        .withBucketCheckInterval(1000L) // 桶检查间隔,这里设置为1s
17
18
        .build();
19
20
    source.addSink(sink):
21
22
    public class MemberBucketAssigner implements BucketAssigner<String, String>{
23
        @Override
24
        public String getBucketId(String info, Context context) {
25
            // 指定桶名 yyyy-mm-dd
            String[] array = info.split("\t");
26
27
            System.out.println(DateUtil.format(new Date(Long.valueOf(array[5])), "yyyy-N
28
            return DateUtil.format(new Date(Long.valueOf(array[5])), "yyyy-MM-dd");
29
        }
30
            @Override
31
        public SimpleVersionedSerializer<String> getSerializer() {
32
            return SimpleVersionedStringSerializer.INSTANCE;
33
        }
34 }
```

- 。 不支持写到hive
- 。 写到hdfs时,会产生大量小文件
- 。 当程序突然停止时,文件仍处于inprogress状态
- 默认桶下的文件名是 part-{parallel-task}-{count}。当程序重启时,从上次编号值加1继续开始。 前提是程序是正常停止

两种方式的不同

。 源码位置

BucketingSink 在 connector 下面, 注重输出数据

StreamingFileSink 在api 下面, 注重与三方交互

。 版本

BucketingSink 比较早就有了

StreamingFileSink 是1.6版本推出的功能(据说是优化后推出的)

。 从写数据的方式

BucketingSink 默认的Writer是StringWriter, 也提供SequenceFileWriter (字符)

StreamingFileSink 使用 OutputStream + Encoder 对外写数据 (字节)

。 从文件滚动策略来说

BucketingSink 提供了时间、条数滚动

StreamingFileSink 默认提供时间(官网有说条数,没看到 This is also configurable but the default policy rolls files based on file size and a timeout, 自己实现BulkWriter可以)

借鉴

https://blog.csdn.net/anfuyi5792/article/details/102317286

https://blog.csdn.net/magic_kid_2010/article/details/96116321